

Clova 개발자 가이드

NAVER Corp.

대외비] (Confidential)

차례

About This Document

[문서 정보](#)

[저작권](#)

[용어 및 약어](#)

Clova Interface Connect

[CIC 개요](#)

[CIC란?](#)

[CIC 동작 구조](#)

[대화 모델](#)

[CIC 연동하기](#)

[사전 준비사항](#)

[CIC 연결하기](#)

[Clova access token 생성하기](#)

[연결하기](#)

[인증하기](#)

[연결 관리하기](#)

[이벤트 메시지 전송하기](#)

[지시 메시지 처리하기](#)

[메시지 큐 관리하기](#)

[CIC API 레퍼런스](#)

[API 기본 정보](#)

[Base URL](#)

[Multipart](#)

[Downchannel 구성](#)

[이벤트 메시지 전송](#)

[메시지 포맷](#)

[이벤트 메시지 \(Event\)](#)

[지시 메시지 \(Directive\)](#)

[오류 메시지](#)

[인터페이스](#)

[Alerts](#)

[AudioPlayer](#)

[Clova](#)

[DeviceControl](#)

[Notifier](#)

[PlaybackController](#)

[SpeechRecognizer](#)

[SpeechSynthesizer](#)

[System](#)[TextRecognizer](#)[이벤트 메시지 색인](#)[지시 메시지 색인](#)[맥락 정보\(Context\)](#)[Alert.AlertsState](#)[AudioPlayer.PlaybackState](#)[Clova.FreetalkState](#)[Clova.Location](#)[Clova.SavedPlace](#)[Device.DeviceState](#)[Speaker.VolumeState](#)[Content template 레퍼런스](#)[ActionTimer](#)[ActionTimerList](#)[Alarm](#)[AlarmList](#)[Atmosphere](#)[CardList](#)[CarRoute](#)[Humidity](#)[ImageList](#)[ImageText](#)[Memo](#)[MemoList](#)[Popup](#)[Reminder](#)[ReminderList](#)[Schedule](#)[ScheduleList](#)[Text](#)[Timer](#)[TimerList](#)[TodayWeather](#)[TomorrowWeather](#)[TransportationRoute](#)[WeeklyWeather](#)[WindSpeed](#)[공통 필드](#)[공유 객체](#)[Clova 인증 API 레퍼런스](#)[Authorization code 요청](#)[Clova access token 요청](#)

[Clova access token 갱신](#)[Clova access token 삭제](#)

Clova Extensions Kit

[CEK 개요](#)

[CEK란?](#)[CEK 동작 구조](#)[Extension 종류](#)[Custom extension 만들기](#)

[사전 준비사항](#)[Custom extension 요청 처리하기](#)[LaunchRequest 요청 처리](#)[IntentRequest 요청 처리](#)[SessionEndedRequest 요청 처리](#)[Custom extension 응답 반환하기](#)[Multi-turn 대화 수행하기](#)[Clova Home extension 만들기](#)

[사전 준비사항](#)[Discovery 제공하기](#)[Clova Home extension 요청 처리하기](#)[Clova Home extension 응답 반환하기](#)[사용자 계정 연결하기](#)[CEK API 레퍼런스](#)

[HTTP 메시지](#)[Custom extension 메시지](#)[요청 메시지](#)[요청 타입](#)[응답 메시지](#)[Clova Home extension 메시지](#)[메시지 포맷](#)[인터페이스](#)[Control](#)[Discovery](#)[Error](#)[공유 객체](#)

문서 정보

이 문서는 Clova가 제공하는 CIC와 CEK 플랫폼에 대한 개발 가이드 및 API 레퍼런스를 제공합니다. 대상 독자는 CIC를 사용하여 Clova 서비스와 연동되는 전자 기기, 앱을 개발하려는 클라이언트 개발자와 CEK를 사용하여 온라인 콘텐츠 및 서비스를 제공하려는 Extension 개발자입니다.

Note!

Clova는 현재 개발이 계속 진행되고 있습니다. 따라서, 이 문서의 내용은 언제든지 변경될 수 있습니다.

연락처

문서와 관련하여 궁금한 사항은 지정된 Clova 협업 담당자에게 문의합니다.

문서 이력

현재 이 문서의 버전은 v1.7이며, 변경 이력은 다음과 같습니다.

버전	배포 일자	이력 사항
v1.7	2017-10-12	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] PlaybackController 네임스페이스에 Replay 지시 메시지 추가 [CIC] 알람 동기화에 대한 보충 설명을 알람 동작 구조 절에 추가 [CIC] content 필드를 Alert.AlertsState 문맥 정보의 AlertObject에서 제거 [공통] 일부 문서 이미지 수정 및 문서 오류 교정
v1.6	2017-10-02	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] Alerts 네임스페이스 및 알람 관련 인터페이스 추가 [CIC] System 네임스페이스 및 알람 관련 인터페이스 추가 [CIC] SpeechRecognizer.ExpectSpeech 지시 메시지에 expectContentType 필드 추가 [CIC] Device.DeviceState의 VolumeInfoObject에 warning 필드 추가 [CIC] ActionTimer, ActionTimerList, Alarm, AlarmList, Memo, MemoList, Reminder, ReminderList, Schedule, ScheduleList, Timer, TimerList 템플릿 추가 [CIC] ImageText 템플릿의 일부 코드 예제 수정 [CIC] Popup 템플릿 일부 필드 수정 [CIC] Clova access token 생성하기와 Authorization code 요청에 서비스 이용 약관에 대한 내용 추가
v1.5	2017-09-25	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] PlaybackController API에 음악 재생 제어용 PlaybackController.NextCommandIssued 이벤트 메시지와 PlaybackController.PreviousCommandIssued 이벤트 메시지 추가 [CIC] SpeechRecognizer.ExpectSpeech 지시 메시지에 expectSpeechId 필드를 SpeechRecognizer.Recognize 이벤트 메시지에 speechId와 explicit 필드를 각각 추가 [CIC] Popup 템플릿 추가 [CEK] Clova Home API에 ChargeConfirmation 외 33건의 Control API 추가 [CEK] Clova Home API 지원 기기 6종 추가 및 location 필드 추가
v1.4	2017-09-18	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] DeviceControl API에 DeviceControl.ExpectReportState 지시 메시지, DeviceControl.ReportState 이벤트 메시지, DeviceControl.RequestStateSynchronization 이벤트 메시지 추가 및 DeviceControl.UpdateDeviceState 지시 메시지를 DeviceControl.SynchronizeState로 이름 변경 [CIC] Text 템플릿에 item3 필드 추가 [CIC] AudioPlayer.Play 지시 메시지에 출처 정보 관련 source 필드 추가 [CIC] AudioStreamObject에 durationInMilliseconds 필드 추가 [CIC] Notifier 네임스페이스 및 ClearIndicator, SetIndicator 지시 메시지 추가 [CIC] 대기 정보(Atmosphere) 템플릿 추가 [CIC] 라이선스 이유에 따른 날씨 템플릿의 bgClipURL 필드 사용 불가 문구 추가
v1.3	2017-09-11	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] SpeechRecognizer.ExpectSpeech 지시 메시지에 `explicit` 필드 추가 [CIC] Content template에 공통 필드 스펙 추가
	2017-	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] Clova.Help 지시 메시지 추가 [CIC] DeviceControl.LaunchApp 지시 메시지 추가 [CIC] TextRecognizer 네임스페이스 및 TextRecognizer.Recognize 이벤트 메시지 추가

v1.2	09-04	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] CIC API, CEK API의 목차, 설명 재작성 [CIC] CIC API 내용 업데이트 : 요청/응답 헤더의 Status code 추가, REST API reference 문서 포맷 적용 [기타] 일부 문서 오류 수정
v1.1	2017-08-28	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] 셋톱박스용 TV 채널 정보 스펙과 전원 상태 정보 스펙을 Device.DeviceState와 DeviceControl API에 추가 [CIC] DeviceControl API에서 target으로 사용되는 값 일부 추가 및 변경 : power, energysave, screenbrightness [CIC] DeviceControl API의 SetPoint를 SetValue로 이름 변경 [CIC] Clova 인증 API 내용 업데이트 - 요청/응답 헤더와 Status code 추가, REST API reference 문서 포맷 적용 [CEK] ValueOutOfRangeError를 Clova Home의 Error 인터페이스에 추가
v1.0	2017-08-21	[CIC] Access token 갱신 절 추가 및 /token API 내용 업데이트
v0.9	2017-08-14	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] 대화 모델 설명 추가 [CIC] DeviceControl API 추가 [CIC] Device.DeviceState payload 필드 추가 : airplane, battery, bluetooth, brightness, flashLight, gps, powerSavingMode, soundMode, volume, wifi [CEK] Multi-turn 대화 수행하기 절 추가 및 sessionAttributes 필드 설명 업데이트
v0.8	2017-08-04	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] Clova.Hello 지시 메시지 추가 [CIC] AudioPlayer.Play 지시 메시지의 AudioItem 객체에 type 필드 추가 [CIC] AudioStreamObject 객체에 urlPlayable 필드 추가 [CIC] CIC 오류 메시지 스펙 추가 [CIC] Multipart 메시지 내용 재작성 [CEK] Clova Home 지원 기기 추가 : 공기청정기, 가습기, 셋톱박스, 난방기기 [CEK] Clova Home 지원 기기 제외 : 도어락
v0.7	2017-07-28	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] AudioPlayer의 PlayNext, Stop 제거 (PlaybackController에 병합) [CIC] PlaybackController의 메시지 이름 변경(Mute, Next, Pause, Previous, Resume, Stop, Unmute, VolumeDown, VolumeUp) [CIC] 길찾기 템플릿 추가 : CarRoute, TransportationRoute [CIC] 날씨 템플릿 추가 : Humidity, TodayWeather, TomorrowWeather, WeeklyWeather, WindSpeed
v0.6	2017-07-14	[CIC] AudioStreamObject 객체 beginAtInMilliseconds 필드 내용 추가
v0.5	2017-07-07	<ul style="list-style-type: none"> [CEK] Custom extension 응답 메시지의 outputSpeech 객체 구성 업데이트 반영 [공통] 용어집 추가 CEK 메시지 포맷 파트의 목차 업데이트
v0.4	2017-07-03	<ul style="list-style-type: none"> [CEK] CEK 문서 이미지 내용 업데이트 [공통] 문서 리뷰 결과 반영
v0.3	2017-06-19	<ul style="list-style-type: none"> [CEK] CEK 문서 파트 작성 [CIC] 연결 관리하기 업데이트 (HTTP Ping 프레임을 사용할 수 없을 경우)
v0.2	2017-06-08	[CIC] CIC 연동하기 에 연결 관리하기 추가 (HTTP Ping)
v0.1	2017-05-29	[CIC] CIC 문서 파트 작성

저작권

© NAVER Corp. All Rights Reserved.

이 문서는 NAVER(주)의 지적 자산이므로 NAVER(주)의 승인 없이 이 문서를 다른 용도로 임의 변경하여 사용할 수 없습니다. 이 문서는 정보제공의 목적으로만 제공됩니다. NAVER(주)는 이 문서에 수록된 정보의 완전성과 정확성을 검증하기 위해 노력하였으나, 발생할 수 있는 내용상의 오류나 누락에 대해서는 책임지지 않습니다. 따라서 이 문서의 사용이나 사용 결과에 따른 책임은 전적으로 사용자에게 있으며, NAVER(주)는 이에 대해 명시적 혹은 묵시적으로 어떠한 보증도 하지 않습니다. 관련 URL 정보를 포함하여 이 문서에서 언급한 특정 소프트웨어 상품이나 제품은 해당 소유자의 저작권법을 따르며, 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다.

NAVER(주)는 이 문서의 내용을 예고 없이 변경할 수 있습니다.

용어 및 약어

Note!

이 페이지는 계속 업데이트되고 있습니다.

CEK

[Clova Extensions Kit](#)의 약어

CIC

[Clova Interface Connect](#)의 약어

CIC API

CIC가 클라이언트에 제공하는 REST API로 클라이언트는 CIC API를 사용하여 Clova와 정보를 교환할 때 사용됩니다.

Clova

[Clova](#)는 NAVER가 개발 및 서비스하고 있는 인공지능 플랫폼입니다. Clova 사용자의 음성이나 이미지를 인식하고 이를 분석하여 사용자가 원하는 정보나 서비스를 제공합니다. 3rd party 개발자는 Clova가 가진 기술을 활용하여 인공 지능 서비스를 제공하는 기기 또는 가전 제품을 만들거나 보유하고 있는 콘텐츠나 서비스를 Clova를 통해 사용자에게 제공할 수 있습니다.

Clova access token

클라이언트가 [Clova Interface Connect](#)로 이벤트 메시지를 보낼 때 Clova가 클라이언트를 인증하는 수단입니다. 자세한 내용은 [Clova access token 생성하기](#) 문서를 참조합니다.

Clova Developer Console

Clova 플랫폼과 연동하는 클라이언트 기기나 [Clova extension](#)을 개발하는 개발자에게 다음과 같은 내용을 제공하는 웹 도구입니다.

- 클라이언트 기기 등록 및 클라이언트 인증 정보 제공
- Clova extension 등록 및 배포
- Interaction 모델 등록
- Clova 서비스 관련 통계 자료 제공

Note!

현재 Clova Developer Console을 개발하는 중입니다. 따라서, Clova Developer Console과 관련된 내용은 제휴 담당자와 협의하기 바랍니다.

Clova extension

음악, 쇼핑, 금융 등과 같은 외부 서비스(3rd party service)나 집안의 IoT 기기 제어 등 사용자가 Clova를 통해 다양한 경험을 제공받을 수 있도록 Clova에게 확장된 기능을 제공하는 웹 애플리케이션입니다. 일반적으로 extension이라 부르며, Clova 플랫폼은 현재 다음과 같은 두 종류의 Clova extension을 지원 및 제공하고 있습니다.

- Custom extension
- Clova Home extension

Clova Extensions Kit (CEK)

Clova extension을 개발 및 배포할 때 필요한 도구와 인터페이스를 제공하는 플랫폼으로 Clova와 extension 사이의 커뮤니케이션을 지원합니다.

Clova Home extension

IoT 기기 제어 서비스를 제공하기 위한 extension입니다. 자세한 내용은 [Clova Home extension 만들기](#) 문서를 참조합니다.

Clova Home extension 메시지

IoT 기기를 제어하는 Clova Home extension이 Clova Extensions Kit와 정보를 주고 받을 때 전용으로 사용하는 메시지입니다. 자세한 내용은 [Clova Home extension 메시지](#) 문서를 참조합니다.

Clova Interface Connection (CIC)

인공 지능 비서 서비스를 제공하려는 PC/모바일용 앱, 모바일 또는 가전 기기 등의 클라이언트에게 Clova와 연동할 수 있는 인터페이스를 제공하는 플랫폼입니다. 자세한 내용은 [CIC 개요](#) 문서를 참조합니다.

Clova 인증 API

클라이언트가 Clova access token을 획득하기 위해 사용해야 하는 API입니다. 자세한 내용은 [Clova 인증 API](#) 문서를 참조합니다.

Content Template

CIC를 통해 전달되는 콘텐츠 정보를 일정 범주에 맞게 정형화한 것입니다. 자세한 내용은 [content template](#) 문서를 참고합니다.

Context objects

[맥락 정보](#)를 표현하는 객체입니다. 자세한 내용은 [맥락 정보\(Context\)](#) 문서를 참조합니다.

Custom extension

임의의 확장된 기능을 제공하는 extension입니다. Custom extension을 사용하면 음악, 쇼핑, 금융과 같은 외부 서비스의 기능을 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Custom extension 만들기](#) 문서를 참조합니다.

Custom extension 메시지

Clova Extensions Kit와 custom extension 사이에서 정보를 주고 받을 때 사용하는 메시지입니다. 자세한 내용은 [Custom extension 메시지](#) 문서를 참조합니다.

Discovery 기능

사용자 계정에 등록된 IoT 기기 목록을 클라이언트 기기에 제공하는 기능입니다. 자세한 내용은 [Discovery 제공하기](#) 문서를 참조합니다.

Downchannel

Downchannel은 클라이언트가 Clova Interface Connect로부터 지시 메시지를 받을 때 사용되는 HTTP/2 스트림입니다. 자세한 내용은 [CIC 연결하기](#) 문서를 참조합니다.

Extension

Clova extension의 다른 표현

HTTP/2

HTTP 프로토콜의 두 번째 버전이다. [SPDY](#)에 기반하고 있으며, 국제 인터넷 표준화 기구(IETF)에서 개발되고 있다. 1997년 RFC 2068로 표준이 된 HTTP 1.1을 개선한 것으로, 2014년 12월 표준안 제안(Proposed Standard)으로 고려되어, 2015년 2월 17일 IESG에서 제안안으로 승인되었다. 2015년 5월, [RFC 7540](#)로 공개되었다.

Intent

사용자의 요청을 구별하여 정의한 명세입니다. [Custom extension](#)은 intent의 집합으로 구성된 [Interaction 모델](#)이 있어야 합니다. 자세한 내용은 [Interaction Model](#) 문서를 참조합니다.

IntentRequest

사용자의 요청이 분석된 결과(Intent)를 [custom extension](#)으로 전달할 때 사용되는 요청 메시지 타입입니다. 자세한 내용은 [Custom extension 요청 처리하기](#) 문서를 참조합니다.

Interaction 모델

[Custom extension](#)이 받게 될 요청을 정형화한 스키마입니다. 자세한 내용은 [Interaction Model](#) 문서를 참조합니다.

LaunchRequest

사용자가 특정 모드나 특정 [custom extension](#)을 사용하기로 선언한 것을 알리기 위해 보내는 요청 메시지입니다. 자세한 내용은 [Custom extension 요청 처리하기](#) 문서를 참조합니다.

OAuth 2.0

접근 권한을 위임하기 위한 공개 표준으로 인터넷 사용자가 다른 웹 서비스나 응용 프로그램에 사용자 계정에 접근할 수 있는 권한을 부여하는 규약입니다. Clova 플랫폼에서는 클라이언트가 [Clova access token](#)을 획득하거나 사용자가 특정 extension을 사용 시 자신의 [계정을 연결](#)할 때 사용됩니다. 자세한 내용은 <https://tools.ietf.org/html/rfc6749>를 참고합니다.

SessionEndedRequest

사용자가 특정 모드나 특정 [custom extension](#)의 사용을 중지하기로 선언한 것을 알리기 위해 사용되며 요청 메시지에 포함됩니다. 자세한 내용은 [Custom extension 요청 처리하기](#) 문서를 참조합니다.

Slot

[Intent](#)에 선언된 요청을 처리할 때 필요한 정보이며, intent를 정의할 때 함께 정의해야 합니다. Clova는 사용자 요청을 분석한 후 slot에 해당하는 정보를 추출하게 됩니다. 자세한 내용은 [Interaction Model](#) 문서를 참조합니다.

대화 ID

대화 ID는 사용자가 새로운 발화를 시작할 때마다 생성되며, 클라이언트가 [Recognize 이벤트 메시지를 Clova Interface Connect](#)에 전달할 때 포함됩니다. 대화 ID는 서버측 응답을 내려줄 때 어떤 이벤트 메시지에 대한 응답인지 연결할 때 사용되며, [지시 메시지](#)에도 포함됩니다. 클라이언트는 지시 메시지에 포함된 대화 ID를 보고 어떤 이벤트 메시지의 응답인지 판단해야 하며, 만약 클라이언트가 현재 가지고 있는 대화 ID와 지시 메시지의 대화 ID가 다를 경우 수신한 지시 메시지를 무시해야 합니다. 자세한 내용은 [대화 모델](#) 문서를 참조합니다.

맥락 정보 (Context)

맥락 정보(Context)는 클라이언트의 다양한 상태 정보를 의미하며 [context objects](#)로 표현됩니다. 자세한 내용은 [맥락 정보\(Context\)](#) 문서를 참조합니다.

메시지 ID

메시지 ID는 개개의 메시지를 구분하기 위한 식별자이며, [이벤트 메시지](#)와 [지시 메시지](#)는 모두 개개의 메시지 ID를 가집니다.

사용자 계정 연결 (Account Linking)

사용자의 계정 인증(authentication)이 필요한 외부 서비스를 [extension](#)이 제공해야 할 때 사용됩니다. 자세한 내용은 [사용자 계정 연결하기](#) 문서를 참조합니다.

사용자 발화 예시

사용자의 요청 발화가 어떤 식으로 입력될 수 있는지 예문을 표현한 목록입니다. [Intent](#)별로 복수의 사례를 정의할 수 있으며, 예문에는 [slot](#)이 표시됩니다. 자세한 내용은 [Interaction Model](#) 문서를 참조합니다.

세션 ID

세션 ID는 [extension](#)이 사용자 요청의 맥락을 구분하기 위한 세션 식별자입니다. 일반적으로 일회성의 사용자 요청은 매번 달라지는 세션 ID를 가지지만, 특정 모드(예, 프리토킹)나 이어지는(multi-turn) 사용자의 요청인 경우 같은 세션 ID를 가집니다. 이 세션 ID는 [Clova Extensions Kit](#)가 [extension](#)에 사용자 요청을 전달할 때 생성됩니다. 세션 ID가 유지되는 경우는 [LaunchRequest](#)와 같은 요청을 받거나 [extension](#)이 필요에 의해 `response.shouldEndSession` 필드를 `false`로 설정한 경우입니다. 자세한 내용은 [Custom extension 만들기](#) 문서를 참조합니다.

이벤트 메시지 (Event)

이벤트 메시지는 클라이언트에서 [Clova Interface Connect](#)로 전달하는 메시지이며, 사용자 요청(음성 입력)을 전달하거나 클라이언트의 상태 값이 변경된 것을 알릴 때 이 메시지를 전송합니다.

지시 메시지 (Directive)

지시 메시지는 [Clova Interface Connect](#)가 클라이언트의 행동을 제어하도록 명세한 메시지입니다. 지시 메시지는 클라이언트가 요청한 이벤트 메시지에 응답을 하거나 특정 조건에 의해 클라이언트로 정보를 전달할 때 사용됩니다.

클라이언트 인증 정보


[Clova Developer Console](#)를 통해 클라이언트를 등록하고 획득한 인증 정보이며, [Clova access token](#)을 획득하는데 사용됩니다. 자세한 내용은 [Clova access token 생성하기](#) 문서를 참조합니다.

CIC 개요

이 문서는 Clova Interface Connect(이하 CIC)에 대해 자세히 설명합니다. 이 문서를 통해 CIC가 무엇이고 어떻게 동작하는지 파악할 수 있으며, CIC와 관련된 가이드나 레퍼런스를 제공합니다.

CIC란?

CIC는 인공 지능 비서 서비스를 제공하려는 PC/모바일용 앱, 모바일 또는 가전 기기 등의 클라이언트에게 Clova와 연동할 수 있는 인터페이스를 제공하는 플랫폼입니다. CIC가 제공하는 API를 통해 사용자의 요청을 Clova로 전달하며 Clova의 응답을 CIC를 통해 클라이언트에게 제공합니다.




CIC 동작 구조

클라이언트는 CIC API를 통해 사용자의 요청을 CIC로 전달하며 응답 결과를 CIC로부터 전달받습니다. CIC에 접속하기 위해 [HTTP/2 프로토콜](#)을 사용해야 하며, 음성 인식, 음성 출력, 음악 재생, 개인 일정 관리, 알람/타이머 설정과 같은 기능을 [CIC API](#)를 통해 제공하고 있습니다.

CIC API를 통해 클라이언트와 CIC 사이에 다양한 커뮤니케이션이 발생합니다. 이때, 커뮤니케이션 방향에 따라 다음과 같은 유형의 메시지가 전달됩니다.

- **이벤트 메시지:** 클라이언트에서 CIC로 전달하는 메시지입니다. 사용자 요청(음성 입력)을 전달하거나 클라이언트의 상태 값이 변경된 것을 알릴 때 이 메시지를 전송합니다.
- **지시 메시지:** CIC가 클라이언트의 행동을 제어하도록 명세한 메시지입니다. 예를 들면, 앱에 특정 정보를 표시하거나 합성된 음성을 출력하도록 요청하는 메시지입니다. 이런 지시 메시지는 다음과 같은 상황에 전달됩니다.
 - 사용자 요청에 대한 응답 메시지로서 주로 사용자의 음성이 인식된 후 그 의도를 클라이언트가 수행하도록 하기 위해 전달됩니다.
 - 특정 조건에 의해 사용자의 요청 없이 CIC가 클라이언트로 지시 메시지를 먼저 보낼 수도 있습니다.

다음은 CIC와 클라이언트 사이의 메시지 송수신 동작 예를 나타낸 시퀀스 다이어그램입니다.



대화 모델

CIC가 제공하는 대화 모델을 이해하기 위해 다음 내용을 설명합니다.

- 간접 대화 구조
- 대화 ID와 클라이언트의 동작

간접 대화 구조

사용자와 Clova는 일련의 대화를 주고 받습니다. 일반적으로 사용자는 Clova에게 원하는 정보를 확인하거나 동작을 수행하도록 요청하고 Clova는 사용자에게 탐색한 정보나 동작 수행 결과를 응답으로 전달합니다. 이 대화를 위해 사용자와 Clova 사이에 중계자 역할을 하는 클라이언트와 CIC가 존재합니다.

특별한 사항이 없다면 사용자와 Clova 사이의 대화는 다음과 같이 간단히 수행될 수 있습니다.

1. 사용자가 발화를 시작합니다.
2. 클라이언트는 사용자의 음성을 녹음하고 이를 CIC에 전달합니다.
3. 클라이언트는 CIC로부터 받은 결과를 사용자에게 음성으로 들려주거나 화면에 표시합니다.

하지만, 앞서 이야기했듯이 사용자와 Clova 사이에 클라이언트와 CIC가 있는 이런 간접 대화 구조는 다음과 같은 특징을 가집니다.

- 요청을 전달하거나 응답을 수신할 때 직접적인 대화보다 시간이 더 지연됩니다.
- 사용자가 새로운 주제의 대화(요청)를 시도할 때 즉각 대응하기 어렵습니다.

예를 들면, 사용자가 Clova에게 "오늘 날씨 어때?"라고 묻고 기다리다가 Clova가 이에 대한 응답을 보내주기 전이나 응답을 하고 있는 중에 "신나는 노래 들려줘"라고 이야기할 수도 있습니다. 이 경우 "오늘 날씨 어때?"에 대한 응답은 더 이상 사용자가 원하는 내용이 아닐 것입니다. 만약 이것이 직접적인 대화라면 응답을 쉽게 중지하거나 취소할 수 있겠지만 중계 방식의 대화라면 중계자인 클라이언트 선에서 상황 판단 및 그에 상응하는 동작을 수행해야 할 것입니다.

대화 ID와 클라이언트의 동작

간접 대화 구조의 이슈를 해결하기 위해 **대화 ID**라는 개념을 사용합니다. **대화 ID**는 사용자의 요청을 식별하기 위해 사용자가 발화를 시작할 때마다 생성하는 ID입니다. 클라이언트는 CIC에 전달한 마지막 사용자 요청의 대화 ID를 기억해야 하며, CIC로 사용자 요청을 전달할 때마다 마지막 대화 ID를 갱신해야 합니다.

CIC는 사용자 요청에 대한 응답으로 지시 메시지를 클라이언트에게 보내며, 이 지시 메시지에 사용자 요청 수신 시 받았던 대화 ID 정보를 포함시킵니다. 따라서, 대화 ID를 통해 CIC로부터 전달된 결과가 현재 사용자의 요청에 부합한 응답인지 확인할 수 있습니다. 클라이언트는 다음과 같이 동작을 수행해야 합니다.

1. 사용자가 새로운 발화를 시작할 때마다 **새로운 대화 ID를 생성합니다.**
2. [SpeechRecognizer.Recognize](#) 이벤트 메시지를 이용하여 사용자의 요청을 CIC로 전달합니다.
 - 이때, 클라이언트는 기억하고 있는 **마지막 대화 ID**를 새로 생성한 대화 ID로 교체해야 합니다.
 - 마지막 대화 ID가 교체되면 이전 대화 ID와 관련하여 클라이언트가 처리 중이거나 처리해야 할 지시 메시지를 모두 폐기해야 합니다.
3. CIC가 요청 처리 결과를 지시 메시지로 보내면, 지시 메시지에 포함된 대화 ID와 클라이언트가 기억하고 있는 마지막 대화 ID를 비교합니다.
 - **같을 경우** 수신한 지시 메시지의 내용에 맞게 사용자에게 결과를 전달합니다.
 - **다를 경우** 수신한 지시 메시지를 폐기합니다.

CIC 연동하기

사용자가 Clova 서비스를 사용하려면 클라이언트(앱이나 기기)가 CIC의 인터페이스를 이용해서 사용자의 요청이나 상황 정보를 Clova로 전달해야 합니다. 따라서 클라이언트가 CIC와 어떻게 연결되어야 하고 송수신해야 할 메시지가 무엇이며, 그리고 메시지 송수신 간에 어떤 작업을 처리해야 하는지 이해해야 합니다.

이 문서는 다음과 같은 순서로 클라이언트 개발자가 알아야 할 내용을 전달하고 있습니다.

1. 사전 준비사항
2. CIC 연결하기
3. 이벤트 메시지 전송하기
4. 지시 메시지 처리하기
5. 메시지 큐 관리하기

사전 준비사항

클라이언트는 HTTP/2 프로토콜을 사용하여 CIC에 연결해야 합니다. 따라서, CIC에 연결하기 전에 다음을 미리 준비해야 합니다.

- HTTP/2 프로토콜 연결을 위한 [라이브러리](#)
- Clova access token 생성을 위한 [클라이언트 인증 정보](#)

필요 라이브러리

HTTP/2 프로토콜 연결을 위해 클라이언트 개발 시 다음과 같은 라이브러리 사용을 권장합니다.

개발 언어	라이브러리
C/C++	nghttp2 , libcurl
Java	OkHttp , Netty , Jetty

클라이언트 인증 정보

사용자는 클라이언트에서 NAVER 계정을 인증해야 Clova가 제공하는 서비스를 사용할 수 있습니다. 클라이언트는 사용자로부터 입력받은 NAVER의 계정 정보를 토대로 NAVER 계정 access token을 획득할 수 있습니다. 이 토큰을 다시 Clova 인증 서버로 전달하여 [Clova access token](#)을 획득해야 합니다.

NAVER 계정 access token뿐만 아니라 Clova Developer Console을 통해 획득한 클라이언트 인증 정보를 함께 인증 서버로 전달해야 합니다 ([Clova 인증 API](#) 사용). 따라서 Clova Developer Console을 통해 클라이언트 인증 정보를 미리 확보해야 해야 합니다. 클라이언트 인증 정보는 다음과 같습니다.

인증 정보	설명
<code>CLOVA_OAUTH_CLIENT_ID</code>	Clova Developer Console에 등록한 클라이언트 ID
<code>CLOVA_OAUTH_CLIENT_SECRET</code>	Clova Developer Console을 통해 획득한 클라이언트 인증 키

Note!

현재 Clova Developer Console을 개발하는 중입니다. 따라서, 클라이언트 인증 정보는 제휴 담당자를 통해 확보하면 됩니다.


CIC 연결하기

클라이언트가 CIC와 연결하려면 다음과 같은 항목을 수행해야 합니다.

- Clova access token 생성하기
- 연결 생성하기
- 인증하기
- 연결 관리하기

Clova access token 생성하기

사용자는 NAVER 계정을 클라이언트의 기기나 앱에 인증해야 Clova를 사용할 수 있습니다. NAVER 계정 인증 정보까지 처리된 Clova access token을 Clova 인증 서버로부터 획득해야 클라이언트가 CIC로 연결을 시도할 수 있습니다. 이를 위해 [Clova 인증 API](#)를 이용해야 합니다.



Clova access token을 획득하는 절차는 다음과 같습니다.

1. 사용자가 NAVER 계정을 인증할 수 있는 인터페이스를 클라이언트 앱 또는 클라이언트 기기와 페어링하는 앱에서 제공합니다([NAVER 아이디로 로그인하기 SDK](#)). 사용자 음성 입력만으로 계정 인증을 할 수 없기 때문에 반드시 클라이언트 앱이나 페어링 앱을 사용해야 합니다.
2. 사용자가 입력한 NAVER 계정 정보를 이용하여 NAVER 계정 access token을 획득합니다.
3. 획득한 NAVER 계정 access token과 [클라이언트 인증 정보](#) 등의 정보를 이용하여 [authorization code](#)를 요청합니다. 이때, `device_id` 필드의 값으로 클라이언트의 MAC 주소를 사용하거나 UUID 해쉬 값을 생성해서 사용합니다. 다음은 authorization code를 요청한 예입니다.

```
$ curl -H 'Authorization: Bearer QHSDAKLFJAS1k12j1kf+as1dkjasdf=s1dkjf123dsalsdf1kvpasdFMrjvi23scjaf123k1v'
      https://auth.clova.ai/authorize \
      --data-urlencode 'client_id=c2Rmc2Rmc2FkZ2Fasdkjh234zznNhZGZ' \
      --data-urlencode 'device_id=aa123123d6-d900-48a1-b73b-aa6c156353206' \
      --data-urlencode 'model_id=test_model' \
      --data-urlencode 'response_type=code' \
      --data-urlencode 'state=FKjaJfMlakjdfTVbES5ccZ'
```

수신하게 되는 응답 메시지의 본문은 다음과 같습니다. `code` 필드가 authorization code입니다.

```
{
  "code": "cn1__eCSTdsdlkjfwexXvn1A",
  "state": "FKjaJfMlakjdfTVbES5ccZ"
}
```

4. (만약, [authorization code](#)를 요청에 대한 응답으로 451 Unavailable For Legal Reasons 상태 코드를 수신한 경우) 응답 메시지 본문 `redirect_uri` 필드에 입력된 URI를 이용하여 사용자에게 이용 약관 동의 페이지를 보여줘야 합니다. 다음은 상태 코드가 451 Unavailable For Legal Reasons 일 때 수신하게 되는 응답 메시지의 본문의 예입니다.

```
{
  "code": "4mrklvwoC_KNgDlvmslka",
  "redirect_uri": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/terms/place/terms_3rd.html?code=4mrklvwoC_KNgDlvmslka&grant_type=code&state=FKjaJfMlakjdfTVbES5ccZ",
  "state": "FKjaJfMlakjdfTVbES5ccZ"
}
```

참고로 사용자가 이용 약관에 동의하지 않으면 다음 단계를 수행할 수 없습니다. 사용자가 이용 약관에 동의하고 동의한 결과를 서버에 전송하면 클라이언트는 302 Found (URL Redirection) 상태 코드를 가진 응답을 다음과 같은 URL과 함께 수신하게 됩니다.

- `clova://agreement-success` : 사용자가 이용 약관 동의를 완료함. 클라이언트는 Clova access token 발급을 위해 다음 단계를 계속 진행할 수 있습니다.
 - `clova://agreement-failure` : 서버 오류로 이용 약관 동의에 실패함. 클라이언트는 적절한 예외 처리를 해야 합니다.
5. (페어링 앱의 경우) authorization code를 실제 클라이언트 기기로 전송합니다.
 6. 획득한 authorization code와 [클라이언트 인증 정보](#) 등의 정보를 파라미터로 입력하여 [Clova access token](#)을 요청합니다. 다음은 Clova access token을 요청한 예입니다.

```
$ curl https://auth.clova.ai/token?grant_type=authorization_code \
      --data-urlencode 'client_id=c2Rmc2Rmc2FkZ2Fasdkjh234zznNhZGZ' \
      --data-urlencode 'client_secret=66qo65asdfasdfaA7Jasdfasf0qwn0q1r0yfgeydtCDrvYasfasf%3D' \
      --data-urlencode 'code=cn1__eCSTdsdlkjfwexXvn1A' \
      --data-urlencode 'device_id=aa123123d6-d900-48a1-b73b-aa6c156353206' \
      --data-urlencode 'model_id=test_model'
```

다음과 같은 Clova access token이 반환됩니다.

```
{
  "access_token": "XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7w",
  "expires_in": 332000,
  "refresh_token": "GW-Ipsdfasdfdfs3IbHFBA",
  "token_type": "Bearer"
}
```

Note!

NAVER 계정 인증 정보를 사용하여 Clova access token을 획득할 때, 사용자에게 추가적인 약관 동의를 얻어야 하거나 성인 인증 관련 정보를 WebView로 표시해야 할 수 있습니다. 이 내용에 대한 가이드는 현재 준비 중입니다. 개발 시 테스트를 위해 우선 모바일용 Clova 앱에서 약관 동의 및 성인 인증이 완료된 계정을 이용해주시기 바랍니다.

CIC 연결하기

클라이언트가 CIC와 최초 연결 시 수행되어야 하는 작업은 [downchannel을 구성](#)하는 것입니다. Downchannel은 CIC로부터 지시 메시지를 받을 때 사용됩니다. 이때 전달받는 지시 메시지는 클라이언트의 이벤트 메시지에 대한 응답으로 전달되는 지시 메시지가 아닌 특정 조건이나 필요에 의해 CIC가 주도(Cloud-initiated)하여 클라이언트에 보내는 지시 메시지입니다. 예를 들면, 새로운 알림(push)이 도착했다면 downchannel을 통해 지시 메시지가 전달될 것입니다.

Downchannel은 `/v1/directives` 경로로 `GET` 방식 요청을 보내면 구성할 수 있으며, CIC에 의해 연결이 계속 유지됩니다.

```
:method: GET
:scheme: https
:path = /v1/directives
Authorization: Bearer {{ClovaAccessToken}}
```

위 연결 요청이 성공적으로 수행되면 CIC는 다음과 같은 [clova.Hello](#) 지시 메시지를 응답으로 보냅니다. 이는 downchannel을 통해 추가적인 지시 메시지 전달될 준비가 되었음을 나타냅니다.

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "messageId": "2ca2ec70-c39d-4741-8a34-8aedd3b24760",
      "namespace": "Clova",
      "name": "Hello"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

Note!


- 클라이언트 앱이나 기기가 시작되면, CIC와 연결하여 항상 하나의 downchannel을 유지하도록 해야 합니다. 만약, downchannel이 생성된 상태에서 `/v1/directives` 으로 추가 요청이 들어오면 기존 downchannel은 해제됩니다.
- 헤더에 포함해야 하는 Authorization 필드에 대한 내용은 [인증하기](#)를 참조합니다.

인증하기

클라이언트가 CIC에 요청을 보낼 때 [Clova access token](#)을 함께 전달해야 합니다. 아래와 같이 헤더의 Authorization 필드에 Clova access token의 타입과 값을 공백 문자(space)로 구분하여 입력해야 합니다. 자세한 설명은 [CIC API](#)를 참조합니다.

```
:method: {{GET|POST}}
:scheme: https
:path = {{/v1/events|/v1/directives}}
Authorization: Bearer {{ClovaAccessToken}}
```

클라이언트가 새로운 요청(이벤트 메시지)을 보낼 때마다 다음 그림과 같이 Clova access token을 함께 전달해야 합니다.



연결 관리하기

클라이언트와 CIC 사이에 연결이 구성되면, 클라이언트는 다음과 같은 부분을 신경써서 관리해야 합니다.

- DownChannel 유지
- Ping-pong 수행
- Access token 갱신

DownChannel 유지

Downchannel 연결이 종료되거나 끊어지면 클라이언트는 즉시 새로운 downchannel을 구성하여, CIC로부터 전달되는 지시 메시지를 받지 못하는 일이 없도록 해야합니다.

Ping-pong 수행

CIC와 연결이 유지되고 있는지 파악하기 위해 클라이언트는 1분 간격으로 HTTP/2 PING 프레임을 CIC로 전송해야 합니다. CIC로부터 HTTP/2 PING ACK 응답을 받지 못하면 클라이언트는 즉시 새로운 연결을 구성해 클라이언트와 CIC간의 연결이 지속될 수 있도록 해야합니다. HTTP/2 PING 프레임에 대한 자세한 설명은 [HTTP/2 PING Payload Format](#)을 참조합니다.

Note!

HTTP/2 PING 프레임을 전송할 수 없으면 클라이언트는 1분마다 `GET` 요청을 `/ping` 으로 보내야 합니다. 이때, HTTP 204 No Content 응답을 받게 됩니다. HTTP/2 PING 프레임을 사용할 때와 마찬가지로 응답을 받지 못하면, 클라이언트는 즉시 새로운 연결을 구성해야 합니다.

다음은 `/ping` 으로 `GET` 요청을 보내는 예제입니다.

```
:method = GET
:scheme = https
:path = /ping
Authorization = Bearer
```

Access token 갱신

클라이언트는 access token을 획득할 때 해당 access token이 언제 만료되는지 `expires_in` 필드에 명시된 만료 시간을 보고 파악해낼 수 있습니다. 이 시간이 만료되거나 만료된 access token을 사용하여 HTTP 401 Unauthorized의 상태 값을 가진 [오류 메시지](#)를 받은 경우 access token을 갱신해야 합니다. 아래와 같이 Clova access token을 획득할 때 받았던 refresh token (`refresh_token`)과 갱신에 필요한 파라미터를 전달하면 [Clova access token을 갱신](#)할 수 있습니다.

```
$ curl https://auth.clova.ai/token?grant_type=refresh_token \
--data-urlencode 'client_id=c2Rmc2Rmc2FkZ2FzZnNhZGZ' \
--data-urlencode 'client_secret=66qo65asdfasdfaA7Jasdfasf0qwn0q1r0yfgeydtCDrvYasfasf%3D' \
--data-urlencode 'refresh_token=GW-Ipsdfasfdf3IbHFBA' \
--data-urlencode 'device_id=aa123123d6-d900-48a1-b73b-aa6c156353206' \
--data-urlencode 'model_id=test_model'
```

이벤트 메시지 전송하기

클라이언트는 CIC로 [이벤트 메시지](#)를 전송할 수 있습니다. 이벤트 메시지는 클라이언트 요청을 CIC로 전달할 때 사용됩니다. 메시지는 JSON 포맷의 이벤트 메시지뿐만 아니라 사용자 음성 입력을 [multipart 형태의 메시지](#)로 전송합니다.

클라이언트에서 사용자의 음성 데이터를 CIC로 보낼 때 `SpeechRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지를 사용합니다. 다음은 `SpeechRecognizer.Recognize` 를 이용해 CIC로 이벤트 메시지를 전송하는 방법을 설명합니다.

1. 이벤트 메시지 전송을 위해 클라이언트에 [HTTP/2용 라이브러리](#)와 [Clova access token](#)을 준비합니다.
2. 다음과 같이 [CIC API](#)에 맞게 HTTP 헤더를 준비한 값으로 채우고 HTTP/2용 라이브러리를 이용해 요청을 전달합니다.

```
:method = POST
:scheme = https
:path = /v1/events
Authorization = Bearer XHapQasdFsdfFsdfasdf1QQ7w-Example
content-type = multipart/form-data; boundary=Boundary-Text
```

3. 이벤트 메시지에 포함시킬 대화 ID(`dialogRequestId`)와 메시지 ID(`messageId`)를 UUID 포맷으로 생성합니다. 추후 [메시지 큐](#)에서 지시 메시지를 선별할 수 있도록 식별 가능한 대화 ID와 메시지 ID를 생성해서 전달합니다.
4. 첫 번째 메시지 파트에 `SpeechRecognizer.Recognize` API 스펙에 맞게 작성된 JSON 포맷의 이벤트 메시지와 메시지 헤더를 함께 입력한 후 CIC로 전송합니다.

```
--Boundary-Text
Content-Disposition: form-data; name="metadata"
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
{
```

```

"context": [
  {
    "header": {
      "namespace": "Speaker",
      "name": "VolumeState"
    },
    "payload": {
      "volume": 25,
      "muted": false
    }
  }
],
"event": {
  "header": {
    "namespace": "SpeechRecognizer",
    "name": "Recognize",
    "messageId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
    "dialogRequestId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
  },
  "payload": {
    "profile": "CLOSE_TALK"
  }
}
}
--Boundary-Text--

```

5. 두 번째 메시지 파트부터 사용자가 입력한 음성 데이터를 200ms 간격으로 끊어서 전송합니다. 데이터 형식 변경에 따라 메시지 헤더도 아래와 같이 작성합니다.

```

--Boundary-Text
Content-Disposition: form-data; name="audio"
Content-Type: application/octet-stream
[[ binary audio attachment ]]
--Boundary-Text--

```

6. 사용자가 음성 입력을 마치거나 CIC로부터 `SpeechRecognizer.StopCapture` 지시 메시지가 전달될 때까지 음성 데이터를 계속 전송합니다. 전송이 완료되면 CIC로부터 HTTP 응답 메시지가 수신됩니다.

Note!

`TextRecognizer.Recognize` 를 사용하면 사용자의 텍스트 입력을 처리할 수도 있습니다.

지시 메시지 처리하기

지시 메시지는 CIC로부터 수신되며 클라이언트에 특정 동작을 요구합니다. 지시 메시지는 [이벤트 메시지](#)의 응답이나 CIC와 최초 연결시 생성했던 `downchannel`을 통해 전달됩니다. 응답은 주로 [multipart 메시지](#) 형태이고, JSON 포맷 형태의 [지시 메시지](#)가 첫 번째 메시지로 먼저 수신된 후 [CIC 메시지](#)에 따라 주로 다음과 같이 부가적인 정보(음성 데이터, 콘텐츠 정보)를 담은 메시지가 추가로 수신될 수 있습니다.

콘텐츠 유형	설명
음성 데이터	기기 스피커를 통해 출력하려는 음성 정보
JSON 형식의 콘텐츠 정보	<ul style="list-style-type: none"> 기기의 화면을 통해 표시하려는 데이터(content template 참조) 음악과 같이 재생하려는 콘텐츠의 위치와 인증 정보가 담긴 데이터

클라이언트는 다음과 같이 지시 메시지를 처리해야 합니다.

1. 특정 이벤트 메시지의 응답이나 downchannel을 통해 전달받는 지시 메시지를 미리 정해둔 [메시지 큐](#)에 저장합니다.
2. 수신된 [지시 메시지](#)의 메시지 헤더를 분석(parsing)합니다. 일반적으로 `dialogRequestId` 는 사용자 요청, `namespace` 와 `name` 은 [API](#)를 구분하는데 사용합니다. 다음은 수신된 지시 메시지의 예입니다.

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechSynthesizer",
      "name": "Speak",
      "messageId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
      "dialogRequestId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "format": "AUDIO_MPEG",
      "token": "b5fa5144-1e55-4193-8628-c70283083d9b",
      "ttsLang": "ko"
      "url": "cid:9d5d37a3-0e70-41a6-a671-e1a40c7ea4d8",
      "x-clova-pause-before": 0
    }
  }
}
```

3. 수신한 지시 메시지의 [대화 ID](#)(`dialogRequestId`)가 클라이언트가 보관하고 있는 대화 ID와 대응되는지 확인합니다.
 - **클라이언트가 보관하고 있는 마지막 대화 ID와 일치하면**, API 명세에 따라 필요한 동작을 수행합니다. 일반적으로 지시 메시지의 `payload` 에 포함된 `cid` 값을 이용하여 클라이언트 동작에 필요한 부가 정보(음성 데이터)를 [메시지 큐](#)에서 선별해 낼 수 있습니다. `cid` 가 의미하는 것은 다음과 같이 multipart 메시지로 전달된 음성 데이터의 `Content-Id` 메시지 헤더를 의미합니다.

```
--b4bc211bbd32e5cb5989bc7ab2d3088fdd72dcc6696253151c98176f88ba
Content-Disposition: form-data; name="attachment-39b2f844-b168-4dc2-bea7-d5c249e446e3"
Content-Id: d329085c-379e-48aa-b871-7ecebdbe831d
Content-Type: application/octet-stream
[[ binary audio attachment ]]
--b4bc211bbd32e5cb5989bc7ab2d3088fdd72dcc6696253151c98176f88ba
```

- **클라이언트가 보관하고 있는 대화 ID와 일치하지 않으면**, 해당 지시 메시지와 관련된 모든 메시지를 무시하고 큐에서 제거합니다.

메시지 큐 관리하기

클라이언트는 CIC로부터 연속적으로 메시지를 송수신합니다. 이때 클라이언트가 CIC로부터 수신하는 지시 메시지는 다음과 같은 특징이 있습니다.

- 한 번에 다수의 지시 메시지와 부가 정보를 포함한 메시지가 CIC로부터 수신될 수 있습니다.
- Downchannel뿐만 아니라 이벤트 메시지의 응답을 통해서도 지시 메시지가 전달될 수 있습니다.
- 수신된 지시 메시지의 대화 ID는 서로 다를 수 있습니다.
- CIC에서 지시 메시지를 전송할 때 순서가 보장되지 않습니다.

위와 같은 특징으로 인해 클라이언트는 downchannel이나 이벤트 메시지 응답으로 수신되는 메시지를 순차적으로 보관하고 꺼낼 수 있는 데이터 구조인 큐(queue)를 사용해야 하며 이를 메시지 큐라고 부릅니다.

개발자는 각 메시지 큐에 쌓인 지시 메시지가 하나씩 처리되도록 개발해야 하며, 이때 클라이언트가 가지고 있는 사용자의 마지막 요청에 대응하는 메시지가 처리되도록 해야 합니다. 사용자의 요청은 [대화 ID](#)로 식별할 수 있으며, 클라이언트는 마지막 요청에 대한 대화 ID를 보관하고 있어야 합니다. 만약 클라이언트가 이미 취소된 대화 ID를 가진 지시 메시지를 큐에 보관하고 있다면 해당 메시지와 그 메시지에 상응하는 부가 정보를 큐에서 제거해야 합니다.

클라이언트 개발자의 판단이나 계획한 UX에 따라 다음과 같은 사항을 정하면 됩니다.

- 관리할 메시지 큐의 수와 크기
- 메시지 큐 사이의 처리 우선 순위

예를 들면, 음악 재생(AudioPlayer)과 같이 사용자 음성 입력이나 클라이언트의 음성 출력 중에도 끊김없이 동작을 수행하는 UX를 제공하면 관련 메시지 큐의 지시 메시지를 별도로 처리해 줄 필요가 있습니다. 또한, 일부 API 네임스페이스는 동시에 단일 지시 메시지만을 보내기도 합니다. 이 경우 해당 네임스페이스에 대해 따로 메시지 큐를 관리할 필요가 없을 수도 있습니다.

CIC API 레퍼런스

CIC API는 CIC가 클라이언트에 제공하는 REST API입니다. CIC API에 대해 다음과 같은 내용을 다룹니다.

- [API 기본 정보](#)
- [Downchannel을 구성](#)
- [이벤트 메시지를 전송](#)
- [메시지 포맷](#)
- [인터페이스](#)

API 기본 정보

CIC API를 사용하기 전에 기본적으로 알아야 할 정보는 다음과 같습니다.

- [Base URL](#)
- [Multipart 메시지](#)


Base URL

CIC API의 base URL은 다음과 같습니다.

```
https://prod-ni-cic.clova.ai/
```

Multipart 메시지

클라이언트는 HTTP/2를 이용해 [이벤트 메시지](#)를 다음과 같은 multipart 메시지로 전송하게 됩니다.



```

:method = POST
:scheme = https
:path = /v1/events
Authorization = Bearer {{Clova access token}}
Content-type = multipart/form-data; boundary={{boundary_term}}
  
```

--boundary_term

[Message Header]

```

Content-Disposition: form-data; name="metadata"
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
  
```

[Message Body]

```

{
  "context": [],
  "events": {
    "header": {
      "namespace": "{{string}}",
      "name": "{{string}}",
      "dialogRequestId": "{{string}}",
      "messageId": "{{string}}"
    },
    "payload": {{object}}
  }
}
  
```

--boundary_term

[Message Header]

```

Content-Disposition: form-data; name="audio"
Content-Type: application/octet-stream
  
```

[PCM Audio Attachment]

```

{{ Binary audio attachment }}
  
```

⋮

--boundary_term--

예를 들면, 사용자의 음성 입력을 CIC로 전달하려면 [SpeechRecognizer.Recognize](#) 이벤트 메시지와 함께 녹음한 사용자의 음성 데이터를 함께 전송해야 합니다. 클라이언트는 Content-Type 을 multipart/form-data 로 설정하고 첫 번째 메시지 블록에는 이벤트 메시지 정보가 담긴 JSON 데이터를 두 번째 메시지 블록에는 사용자의 음성이 담긴 바이너리 데이터를 담아서 보낼 수 있습니다.

이때, 메시지를 구분하기 위해 boundary 에 경계 문구를 지정해야 합니다. 경계 문구는 메시지 블록 사이에 사용될 경우 경계 문구 왼쪽에 이중의 하이픈(-) 기호를 붙여야 하며, 마지막 메시지 블록 이후에는 경계 문구 양쪽에 이중의 하이픈(-) 기호를 붙여야 합니다. 또한, 경계 문구는 각 메시지 블록의 본문에서 나타나지 않아야 합니다.

다음은 클라이언트가 CIC로 사용자 요청(이벤트 메시지)을 보낼 때 갖추게 되는 일반적인 메시지 형태입니다.

```

:method = POST
:scheme = https
:path = /v1/events
authorization = Bearer {{clova-access-token}}
Content-Type = multipart/form-data; boundary=this-is-boundary-text

--this-is-boundary-text
[ Message Header ]
Content-Disposition: form-data; name="metadata"
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

[ Message Body ]
{
  "context": [
    ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "{{string}}",
      "name": "{{string}}",
      "dialogRequestId": "{{string}}",
      "messageId": "{{string}}"
    },
    "payload": {{object}}
  }
}

--this-is-boundary-text
[ Message Header ]
Content-Disposition: form-data; name="audio"
Content-Type: application/octet-stream

[[ binary audio attachment ]]

--this-is-boundary-text--

```

일반적인 HTTP 응답은 성공을 의미하는 [HTTP 상태 코드](#)(200)와 함께 [지시 메시지](#)가 전달되며, 다음과 같은 메시지 조합을 가집니다.

- [Synthesizer.Speak](#) 은 음성을 출력하는 지시 메시지로 음성 데이터가 추가로 전달됩니다.
- [Synthesizer.Speak](#) 지시 메시지와 함께 부가 정보를 전달하는 지시 메시지가 전달될 수 있습니다. 예를 들면, 스트리밍 정보를 포함하고 있는 [AudioPlayer.Play](#) 지시 메시지가 추가로 전달될 수 있습니다.

위 설명과 같이 CIC에서 클라이언트로 전달되는 응답도 복수의 지시 메시지와 음성 데이터로 조합된 multipart 메시지가 전달됩니다. 다음과 같은 구조를 가집니다.

```

HTTP/2 {{HTTP STATUS CODE}}
Content-Type: multipart/related; boundary=this-is-boundary-text;
date: {{DATETIME}}


--this-is-boundary-text
[ Message Header ]
Content-Disposition: form-data; name="metadata"
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

[ Message Body ]
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "{{string}}",
      "name": "{{string}}",
      "dialogRequestId": "{{string}}",
    }
}

```

```

    "messageId": "{{string}}
},
"payload": {{object}}
}
}

--this-is-boundary-text
[ Message Header ]
Content-Disposition: form-data; name="audio"
Content-Type: application/octet-stream

[[ binary audio attachment ]]

--this-is-boundary-text
...
--this-is-boundary-text--

```

Downchannel 구성

클라이언트는 제일 먼저 CIC와 downchannel을 구성해야 합니다. Downchannel은 특정 조건이나 필요에 의해 CIC의 주도(Cloud-initiated)로 클라이언트에 보내지는 지시 메시지를 수신할 때 사용됩니다. Downchannel을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [CIC 연결하기](#)를 참조합니다.

```
GET /v1/directives
```

Request header

- Authorization : 획득한 Clova access token
 - Bearer [Clova access token]

Request example

```

GET /v1/directives HTTP/2
Host: https://prod-ni-cic.clova.ai/
Authorization: Bearer XHapQasdFsdfFsd fasdf1QQ7w

```

Response header

- Content-Type - [Multipart 메시지](#) 타입 및 경계 문구 선언
 - multipart/form-data; boundary=[boundary_term]

Response message header

- Content-Disposition
 - form-data; name="[data]" 형태
- Content-Type
 - application/json; charset=UTF-8

Response message

CIC는 HTTP 응답으로 클라이언트에게 [Clova.Hello](#) 지시 메시지를 보냅니다. 이는 downchannel을 연결 설정이 완료되었음을 의미합니다.

Status codes

상태 코드	설명
200 OK	Downchannel이 정상적으로 연결 및 설정되었을 때 반환되는 상태 코드입니다. 이후 CIC 주도(Cloud-initiated) 지시 메시지가 수신될 것입니다.
400 Bad Request	사용자 요청이 잘못된 형식으로 전달된 경우 발생하는 오류입니다.
401 Unauthorized	사용자 인증에 실패한 경우 발생하는 오류입니다. access token이 유효한지 확인해야 합니다.
500 Internal Server Error	서버 내부 오류입니다.

Response Example

```
// 요청 성공
HTTP/2 200
Content-Type: multipart/related; boundary=b4bc211bbd32e5cb5989bc7ab2d3088fdd72dcc6696253151c98176f88ba
;
date: Fri, 04 Aug 2017 05:27:12 GMT

--b4bc211bbd32e5cb5989bc7ab2d3088fdd72dcc6696253151c98176f88ba
Content-Disposition: form-data; name="helloDirective-836d8db7-5e72-4fb2-9834-7c59291e1f8e"
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "directive": {
    "header": {
      "messageId": "2ca2ec70-c39d-4741-8a34-8aedd3b24760",
      "namespace": "Clova",
      "name": "Hello"
    },
    "payload": {}
  }
}
--b4bc211bbd32e5cb5989bc7ab2d3088fdd72dcc6696253151c98176f88ba--

// 요청 실패
HTTP/2 400
Content-Type: multipart/related; boundary=883fd3b825c9b883f99b9ffb4d2a2cbd7a24c9c61bfa69d70c51140f34ca
;
date: Fri, 04 Aug 2017 09:42:46 GMT

--883fd3b825c9b883f99b9ffb4d2a2cbd7a24c9c61bfa69d70c51140f34ca
Content-Disposition: form-data; name="exception-bde71903-dab4-46c5-9714-416cf12debff0"
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "header": {
    "namespace": "System",
    "name": "Exception",
    "messageId": "369b362b-258c-4104-bdf8-dc276548fe51"
  },
  "payload": {
    "code": 400,
    "description": "Could not decode multipart"
  }
}
--883fd3b825c9b883f99b9ffb4d2a2cbd7a24c9c61bfa69d70c51140f34ca--
```

이벤트 메시지 전송

클라이언트는 사용자의 음성 입력을 보내거나 클라이언트의 현재 상태 정보를 보낼 때 이벤트 메시지를 전송해야 합니다. HTTP 요청으로 CIC에 이벤트 메시지를 전송하며, HTTP 응답으로 지시 메시지를 받게 됩니다. 이벤트 메시지를 전송하거나 받은 지시 메시지를 처리하는 방법에 대한 자세한 내용은 [이벤트 메시지 전송하기](#)와 [지시 메시지 처리하기](#)를 참조합니다.

```
POST /v1/events
```

Request header

- Authorization : 획득한 Clova access token
 - Bearer [Clova access token]
- Content-Type - [Multipart 메시지](#) 타입 및 경계 문구 선언
 - multipart/form-data; boundary=[boundary_term]

Request message header

- Content-Disposition
 - form-data; name="[data]" 형태
- Content-Type :
 - JSON 데이터 : application/json; charset=UTF-8
 - 바이너리 음성 데이터 : application/octet-stream

Request message

사용자의 요청이나 클라이언트 정보를 CIC에 전달할 때 [이벤트 메시지](#)와 부가적인 음성 정보를 [multipart 메시지](#)로 전달해야 합니다. 이벤트 메시지는 어떤 정보를 전달하느냐에 따라 그 내용과 구성이 달라질 수 있으며, 이를 [인터페이스](#)로 구분하고 있습니다.

Request example

```
POST /v1/events HTTP/2
Host: https://prod-ni-cic.clova.ai/
Accept: */*
Authorization: Bearer XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7w
> Content-Length: 456
> Content-Type: multipart/form-data; boundary=920d6335ba920d6337a319f

--920d6335ba920d6337a319f
Content-Disposition: form-data; name="metadata"
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{
  "context": [
    {
      "header": {
        "namespace": "Speaker",
        "name": "VolumeState"
      },
      "payload": {
        "volume": 25,
        "muted": false
      }
    }
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechRecognizer",
      "name": "Recognize",
    }
  }
}
```

```

    "messageId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
    "dialogRequestId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
},
"payload": {
    "profile": "CLOSE_TALK"
}
}

--920d6335ba920d6337a319f
Content-Disposition: form-data; name="audio"
Content-Type: application/octet-stream

[[ binary audio attachment ]]
--920d6335ba920d6337a319f--

```

Response header

- Content-Type - [Multipart 메시지](#) 타입 및 경계 문구 선언
 - multipart/form-data; boundary=[boundary_term]

Response message header

- Content-Disposition : 메시지 처리 유형 명시.
- Content-Id : 메시지 식별자
 - UUID 형태
 - 클라이언트는 지시 메시지의 payload 필드에 포함된 cid:[UUID] 값으로 처리해야 할 메시지를 식별할 수 있습니다.
- Content-Type :
 - JSON 데이터 : application/json; charset=UTF-8
 - 바이너리 음성 데이터 : application/octet-stream

Response message

CIC는 HTTP 응답으로 클라이언트에게 동작을 수행하도록 명세한 [지시 메시지](#)와 부가적인 음성 정보를 [multipart 메시지](#)로 보냅니다. 지시 메시지에 어떤 정보를 담겼는지는 CIC가 내려준 지시 메시지에 따라 그 내용과 구성이 달라질 수 있으며, 이를 [인터페이스](#)로 구분하고 있습니다.

Status codes

상태 코드	설명
200 OK	클라이언트가 보낸 이벤트 메시지를 CIC가 정상적으로 수신했고, 클라이언트가 수행해야 할 지시 메시지가 1개 이상 응답에 포함되어 있을 경우 이 상태 코드가 반환됩니다.
204 No Content	클라이언트가 보낸 이벤트 메시지를 CIC가 정상적으로 수신했고, 클라이언트가 수행해야 할 지시 메시지가 없는 경우 이 상태 코드가 반환됩니다.
400 Bad Request	사용자 요청이 잘못된 형식으로 전달된 경우 이 상태 코드가 반환됩니다.
401 Unauthorized	사용자 인증에 실패한 경우 이 상태 코드가 반환됩니다. access token이 유효한지 확인해야 합니다.
500 Internal Server Error	서버 내부 오류일 경우 이 상태 코드가 반환됩니다.

Response Example

```
// 요청 성공
HTTP/2 200
```

```
Content-Type: multipart/related; boundary=b4bc211bbd32e5cb5989bc7ab2d3088fdd72dcc6696253151c98176f88ba
;
date: Fri, 04 Aug 2017 05:27:12 GMT

--b4bc211bbd32e5cb5989bc7ab2d3088fdd72dcc6696253151c98176f88ba
Content-Disposition: form-data; name="speakDirective-836d8db7-5e72-4fb2-9834-7c59291e1f8e"
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{

  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechSynthesizer",
      "name": "Speak",
      "messageId": "dd4d463e-85a3-4514-927e-c90103c2dd02",
      "dialogRequestId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "format": "AUDIO_MPEG",
      "token": "e81f7dec-63fb-453d-8bd8-6944bed9a306",
      "ttsLang": "ko",
      "url": "cid:d329085c-379e-48aa-b871-7ecebdbe831d",
      "x-clova-pause-before": 0
    }
  }
}

--b4bc211bbd32e5cb5989bc7ab2d3088fdd72dcc6696253151c98176f88ba
Content-Disposition: form-data; name="attachment-39b2f844-b168-4dc2-bea7-d5c249e446e3"
Content-Id: d329085c-379e-48aa-b871-7ecebdbe831d
Content-Type: application/octet-stream

[[ binary audio attachment ]]

--b4bc211bbd32e5cb5989bc7ab2d3088fdd72dcc6696253151c98176f88ba
Content-Disposition: form-data; name="renderTextDirective-b2c92b0f-27af-4f5c-b7e7-af7a270c464b"
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{

  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "Clova",
      "name": "RenderText",
      "messageId": "0fa1b36f-e86c-4979-9494-b00a162c4515",
      "dialogRequestId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "text": "만나서 반가워요"
    }
  }
}

--b4bc211bbd32e5cb5989bc7ab2d3088fdd72dcc6696253151c98176f88ba--

// 요청 실패
HTTP/2 400
content-type: multipart/related; boundary=883fd3b825c9b883f99b9ff4d2a2cbd7a24c9c61bfa69d70c51140f34ca
;
date: Fri, 04 Aug 2017 09:42:46 GMT

--883fd3b825c9b883f99b9ff4d2a2cbd7a24c9c61bfa69d70c51140f34ca
Content-Disposition: form-data; name="exception-bde71903-dab4-46c5-9714-416cf12deb70c51140f34ca"
```

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "header": {
    "namespace": "System",
    "name": "Exception",
    "messageId": "369b362b-258c-4104-bdf8-dc276548fe51"
  },
  "payload": {
    "code": 400,
    "description": "Could not decode multipart"
  }
}
--883fd3b825c9b883f99b9ffb4d2a2cbd7a24c9c61bfa69d70c51140f34ca--
```

메시지 포맷

CIC API에서 사용되는 메시지는 다음과 같이 구분되며, 각각 다른 포맷을 가집니다.

- 이벤트 메시지(Event)
- 지시 메시지(Directive)
- 오류 메시지

이벤트 메시지(Event)

이벤트 메시지는 클라이언트에서 사용자가 발화한 음성 정보 또는 클라이언트 정보를 CIC에 전달할 때 사용됩니다. 대표적인 이벤트 메시지로 사용자의 음성 입력을 받아 인식을 요청하는 [SpeechRecognizer.Recognize](#) 가 있습니다.

Message structure

```
{
  "context": [
    {{AudioPlayer.PlaybackState}},
    {{Device.DeviceState}},
    {{Clova.FreetalkState}},
    {{Clova.Location}},
    {{Clova.SavedPlace}},
    {{Speaker.VolumeState}}
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": {{string}},
      "name": {{string}},
      "dialogRequestId": {{string}},
      "messageId": {{string}}
    },
    "payload": {{object}}
  }
}
```

Message field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
		CIC에 전달할 클라이언트의 상태 정보를 담고 있는 배열. 다음과 같은 맥락 정보 객체를 이 배열의 원소로 포함시킬 수 있습니다. 이벤트 메시지에 상황	

context	object array	에 따라 필요한 맥락 정보를 포함시키면 됩니다. <ul style="list-style-type: none"> ● AudioPlayer.PlaybackState : 최근 재생 정보 ● Device.DeviceState : 기기 정보 ● Clova.FreetalkState : 대화 모드(Freetalk mode) 정보 ● Clova.Location : 기기 위치 정보 ● Clova.SavedPlace : 사전 정의 위치 정보 ● Speaker.VolumeState : 스피커 정보 	필수
event	object	이벤트 메시지의 헤더와 필요한 데이터(payload)를 가지고 있는 객체	필수
event.header	object	이벤트 메시지의 헤더	필수
event.header.dialogRequestId	string	대화 ID(Dialog ID). 클라이언트는 SpeechRecognizer.Recognize 와 TextRecognizer.Recognize 이벤트 메시지를 전송할 때 반드시 대화 ID를 생성하여 이 필드에 입력해야 합니다.	선택
event.header.messageId	string	메시지 ID. 개별 메시지를 구분하기 위해 사용하는 식별자입니다.	필수
event.header.name	string	이벤트 메시지의 API 이름	필수
event.header.namespace	string	이벤트 메시지의 API 네임스페이스	필수
event.payload	object	이벤트 메시지와 관련된 정보를 담고 있는 객체. 사용하는 CIC 메시지 인터페이스 에 따라 payload 객체의 구성과 필드 값이 달라집니다.	필수

Message example

```
{
  "context": [
    {
      "header": {
        "namespace": "Speaker",
        "name": "VolumeState"
      },
      "payload": {
        "volume": 25,
        "muted": false
      }
    }
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechRecognizer",
      "name": "Recognize",
      "messageId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
      "dialogRequestId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "profile": "CLOSE_TALK"
    }
  }
}
```

See also

- 맥락 정보(Context)
- 인터페이스

지시 메시지(Directive)

지시 메시지는 클라이언트가 요청한 이벤트 메시지에 응답을 하거나 특정 조건에 의해 클라이언트로 정보를 전달할 때 사용됩니다. 이 지시 메시지는 주로 사용자의 음성이 인식된 후 그 의도를 클라이언트가 수행하도록 요청하기 위해 전달됩니다.

Message structure

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "{{string}}",
      "name": "{{string}}",
      "dialogRequestId": "{{string}}",
      "messageId": "{{string}}"
    },
    "payload": {{object}}
  }
}
```

Message field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
directive	object	지시 메시지의 헤더와 필요한 데이터(payload)를 가지고 있는 객체	필수
directive.header	object	지시 메시지의 헤더	필수
directive.header.dialogRequestId	string	대화 ID(Dialog ID). 클라이언트 쪽에서 어떤 대화의 응답인지 파악하기 위해 사용됩니다. 지시 메시지가 SpeechRecognizer.Recognize 이벤트 메시지에 대한 응답이 아닌 경우 이 필드가 지시 메시지에 포함되어 있지 않을 수도 있습니다.	선택
directive.header.messageId	string	메시지 ID. 개별 메시지를 구분하기 위해 사용하는 식별자입니다.	필수
directive.header.name	string	지시 메시지의 API 이름	필수
directive.header.namespace	string	지시 메시지의 API 네임스페이스	필수
directive.payload	object	지시 메시지와 관련된 정보를 담고 있는 객체. 사용하는 인터페이스 에 따라 payload 객체의 구성과 필드 값이 달라집니다.	필수

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechSynthesizer",
      "name": "Speak",
      "messageId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
      "dialogRequestId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "format": "AUDIO_MPEG",
      "token": "b5fa5144-1e55-4193-8628-c70283083d9b",
      "ttsLang": "ko",
    }
  }
}
```

```

    "url": "cid:9d5d37a3-0e70-41a6-a671-e1a40c7ea4d8",
    "x-clova-pause-before": 0
  }
}

```

See also

- [인터페이스](#)

오류 메시지

잘못된 방법이나 형식으로 이벤트 메시지를 전송하거나 서버측 내부 오류 등의 이유로 Clova가 제대로 서비스를 제공할 수 없을 수 있습니다. 이때 CIC는 오류 메시지를 클라이언트로 전송합니다. 클라이언트는 오류 메시지를 보고 그에 상응하는 UX/UI를 제공해야 합니다.

Message structure

```
{
  "header": {
    "namespace": "System",
    "name": "Exception",
    "messageId": "{{string}}"
  },
  "payload": {
    "code": "{{string}}",
    "description": "{{string}}"
  }
}
```

Message field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
header	object	오류 메시지의 헤더	필수
header.messageId	string	메시지 ID. 개별 메시지를 구분하기 위해 사용하는 식별자입니다.	필수
header.name	string	오류 메시지의 이름. "Exception" 으로 고정됩니다.	필수
header.namespace	string	오류 메시지의 네임스페이스. "System" 으로 고정됩니다.	필수
payload	object	오류와 관련된 정보를 담고 있는 객체	필수
payload.code	string	오류 코드. 해당 메시지의 HTTP 응답 코드와 같은 값을 가집니다.	필수
payload.description	string	오류 메시지.	필수

Error code reference

오류 코드	설명
400	사용자 요청이 잘못된 형식으로 전달된 경우 발생하는 오류입니다.
401	사용자 인증에 실패한 경우 발생하는 오류입니다. access token이 유효한지 확인해야 합니다.
500	서버 내부 오류입니다.

Note!

오류 코드는 계속 추가될 예정입니다.

Message example

```
{  
    "header": {  
        "namespace": "System",  
        "name": "Exception",  
        "messageId": "369b362b-258c-4104-bdf8-dc276548fe51"  
    },  
    "payload": {  
        "code": 400,  
        "description": "Could not decode multipart"  
    }  
}
```

See also

- [CIC API](#)

인터페이스

CIC 메시지는 기능과 용도에 따라 각각의 인터페이스로 정의하여 제공하고 있으며, 네임스페이스로 분류하여 제공하고 있습니다. 클라이언트는 CIC로 보낼 이벤트 메시지를 생성하거나 CIC로부터 받은 지시 메시지를 해석할 때 이 인터페이스를 이용해야 합니다.

다음과 같은 네임스페이스를 제공하며, 각 링크는 해당 네임스페이스에 속해 있는 인터페이스를 자세히 설명하고 있습니다.

- [Alerts](#)
- [AudioPlayer](#)
- [Clova](#)
- [DeviceControl](#)
- [Notifier](#)
- [PlaybackController](#)
- [SpeechRecognizer](#)
- [SpeechSynthesizer](#)
- [System](#)
- [TextRecognizer](#)

이벤트 메시지와 지시 메시지를 기준으로 나눈 인터페이스 목록을 보려면 다음 색인을 참조합니다.

- [이벤트 메시지 색인](#)
- [지시 메시지 색인](#)

Alerts

Alerts는 클라이언트에서 알람을 등록/수정/제거/시작/중지할 때 사용되는 네임스페이스입니다. 알람의 종류는 다음 표와 같습니다.

알람 종류	설명
알람("ALARM")	지정한 날짜와 시간에 울리는 알람
타이머("TIMER")	지정한 시간이 경과한 후 울리는 알람
액션 타이머("ACTIONTIMER")	지정한 시간이 경과한 후 특정 동작을 수행하는 알람
리마인더("REMINDER")	지정한 날짜와 시간에 사용자가 입력한 내용을 함께 표시하거나 들려주면서 울리는 알람

사용자는 알람을 음성이나 Clova 앱으로 추가할 수 있고 Clova 앱으로만 알람을 수정 및 삭제할 수 있습니다. Clova는 알람과 관련된 정보를 클라우드 환경에 보관하며, 사용자가 등록한 알람을 CIC를 통해 클라이언트에게 전달합니다. Clova는 반복 알람의 경우 현재 시간에 가장 근접한 알람만 클라이언트에게 전달하며, 해당 알람이 중지될 때 다음 차례의 반복 알람을 클라이언트에게 전달합니다.

따라서 클라이언트는 Alerts 인터페이스를 이용해 다음과 같은 동작을 수행해야 합니다.

- CIC로부터 지시 메시지를 전달받으면 지시 메시지의 내용에 따라 알람을 등록/수정/삭제해야 합니다.
- 알람이 동작해야 하는 시간에 맞춰 알람을 울려줘야 합니다.
- 알람을 생성/수정/삭제/시작/중지한 경우 반드시 이를 CIC로 보고해야 그에 상응하는 결과를 CIC가 클라이언트에게 보내줄 수 있습니다.
- 이벤트 메시지를 보낼 때 반드시 `Alerts.AlertsState` 맥락 객체를 함께 전송하여 클라이언트에 설정된 알람의 상태를 보고해야 합니다.

Note!

알람이 등록/수정/제거/시작/중지되는 구조는 [알람 동작 구조](#)를 참조합니다.

Alerts가 제공하는 이벤트 메시지와 지시 메시지는 다음과 같습니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
<code>AlertStarted</code>	Event	클라이언트가 알람이 시작되었음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
<code>AlertStopped</code>	Event	클라이언트가 알람이 중지되었음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
<code>DeleteAlert</code>	Directive	클라이언트에게 특정 알람을 삭제하도록 지시합니다.
<code>DeleteAlertFailed</code>	Event	클라이언트가 클라이언트에 설정된 특정 알람을 삭제하는데 실패했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
<code>DeleteAlertSucceeded</code>	Event	클라이언트가 클라이언트에 설정된 특정 알람을 삭제하는데 성공했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
<code>RequestAlertStop</code>	Event	클라이언트가 현재 울리고 있는 알람을 중지하도록 Clova에게 요청할 때 사용됩니다.
<code>SetAlert</code>	Directive	클라이언트에게 알람을 새로 추가하거나 특정 알람을 수정하도록 지시합니다.
<code>SetAlertFailed</code>	Event	클라이언트가 특정 알람을 추가 또는 수정하는데 실패했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
<code>SetAlertSucceeded</code>	Event	클라이언트가 특정 알람을 추가 또는 수정하는데 성공했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
<code>StopAlert</code>	Directive	클라이언트에게 특정 알람을 중지하도록 지시합니다.

알람 동작 구조

일반적으로 알람의 등록부터 중지되는 순간까지 전체적인 흐름은 다음과 같습니다.

1. 사용자가 알람 등록을 발화로 요청(`SpeechRecognizer.Recognize`)합니다.
2. Clova는 사용자의 알람을 저장하고 사용자의 클라이언트 기기가 알람을 추가할 수 있도록 `Alerts.SetAlert` 지시 메시지를 보냅니다.
3. 클라이언트가 알람 등록을 시도한 후 그 결과를 Clova에게 전달합니다.(`Alerts.SetAlertSucceeded` 이벤트 메시지, `Alerts.SetAlertFailed` 이벤트 메시지 사용)
4. Clova는 알람이 등록된 결과를 사용자에게 알려주기 위해 `SpeechSynthesizer.Speak` 지시 메시지와 `Clova.RenderTemplate` 지시 메시지를 클라이언트에게 전달합니다.
5. (지정한 시간이 되면) 클라이언트는 알람을 울려야 하며, 알람이 시작되었음을 `Alerts.AlertStarted` 이벤트 메시지로 CIC에게 보고해야 합니다. 클라이언트가 `Alerts.AlertStarted` 이벤트 메시지를 보낼 때 반드시 `Alert.AlertsState` 맵의 정보의 `activeAlerts` 필드에 현재 울리고 있는 알람 정보를 채워 보내야 합니다.
6. 사용자는 발화(`SpeechRecognizer.Recognize`)나 물리적 버튼(하드웨어 방식) 또는 GUI 버튼(소프트웨어 방식)으로 알람을 중지하도록 요청(`Alerts.RequestAlertStop`)할 것입니다.
7. Clova는 클라이언트가 알람을 중지하도록 클라이언트에게 `Alerts.StopAlert` 지시 메시지를 보냅니다.
8. 클라이언트는 알람을 중지한 후 알람이 중지되었음을 `Alerts.AlertStopped` 이벤트 메시지로 보고해야 합니다.

Note!

반복되는 알람의 경우 현재 시간에서 가장 가까운 반복 알람 한 건만 클라이언트에 등록 및 실행하며, 클라이언트에 등록된 반복 알람이 실행 후 중지되면 다음 차례의 반복 알람을 CIC로부터 새로 받게 됩니다. 만약 네트워크가 장시간 연결되지 않는다면 반복 알람은 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

위의 흐름에서 5번 단계 이전에 알람을 수정하거나 삭제할 수 있으며, 오직 Clova 앱을 통해서 수정 및 삭제할 수 있습니다. 참고로 사용자의 발화에 대한 응답으로 전송되는 지시 메시지가 아니면 해당 지시 메시지는 `downchannel`을 통해 클라이언트에게 전달됩니다.

알람을 수정하거나 삭제하는 흐름은 다음과 같습니다.

1. 사용자가 Clova 앱에서 알람을 수정하거나 삭제를 시도합니다.
2. Clova는 사용자 요청을 처리하기 위해 `Alerts.SetAlert` 지시 메시지 또는 `Alerts.DeleteAlert` 지시 메시지를 클라이언트에게 보냅니다.
3. 클라이언트가 알람을 수정하거나 삭제한 그 결과를 Clova에게 전달합니다. (관련 이벤트 메시지 사용)

사용자의 클라이언트가 추가되거나 일부 또는 특정 클라이언트가 네트워크 연결이 끊긴 후 재접속되는 경우 다음과 같은 절차를 거쳐 서버에 등록된 사용자의 알람 정보를 클라이언트로 가져와서 동기화합니다.

1. 클라이언트는 CIC에 연결 또는 재연결되면 `System.RequestSynchronizeState` 이벤트 메시지를 CIC로 전송해야 합니다.
2. 클라이언트는 CIC로부터 `System.SynchronizeState` 지시 메시지를 수신하게 되며, 이 때 `allAlerts` 필드에 있는 알람 데이터를 기기 알람 정보와 동기화 해야 합니다.

Caution!

위와 같은 동작 구조로 인해 클라이언트가 네트워크에 연결되지 않으면 알람과 관련된 모든 동작이 제대로 수행되지 않게 됩니다.

AlertStarted event

클라이언트가 알람이 시작되었음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 클라이언트는 알람이 시작되어 울리게 된 경우 반드시 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다.

Context field

다음과 같은 맵 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- `Alerts.AlertsState`

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
token	string	시작된 알람의 식별자.	필수
type	string	알람의 종류. 다음과 같은 값을 가집니다. ● ACTIONTIMER ● "ALARM" ● "REMINDER" ● TIMER	필수

Message example

```
{
  "context": [
    {{Alerts.AlertState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "Alerts",
      "name": "AlertStarted",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "token": "876afa88-8ad5-427b-9878-2edb5b103117",
      "type": "ALARM"
    }
  }
}
```

See also

- [Alerts.AlertState](#)
- [Alerts.AlertStopped](#)

AlertStopped event

클라이언트가 알람이 중지되었음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 클라이언트는 올리던 알람이 중지된 경우 반드시 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다.

- 일반 알람이 중지된 경우 CIC로부터 [Alerts.DeleteAlert](#) 지시 메시지를 받게 됩니다.
- 반복 알람이 중지된 경우 CIC로부터 다음 반복 알람을 설정하기 위해 [Alerts.SetAlert](#) 지시 메시지를 받게 됩니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- [Alerts.AlertState](#)

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
token	string	중지된 알람의 식별자.	필수
		알람의 종류. 다음과 같은 값을 가집니다. ● ACTIONTIMER	

type	string	<ul style="list-style-type: none"> ● "ALARM" ● "REMINDER" ● TIMER 	필수
-------------	--------	--	----

Message example

```
{
  "context": [
    {{Alerts.AlertState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "Alerts",
      "name": "AlertStopped",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "token": "876afa88-8ad5-427b-9878-2edb5b103117",
      "type": "ALARM"
    }
  }
}
```

See also

- [Alerts.AlertState](#)
- [Alerts.AlertStarted](#)

DeleteAlert directive

클라이언트에게 특정 알람을 삭제하도록 지시합니다. 클라이언트는 특정 알람을 삭제해야 하며, 다음과 같은 지시 메시지를 사용하여 그 결과를 CIC에게 보고해야 합니다.

- [Alerts.DeleteAlertSucceeded](#) 이벤트 메시지 : 특정 알람을 삭제하는데 성공한 경우
- [Alerts.DeleteAlertFailed](#) 이벤트 메시지 : 특정 알람을 삭제하는데 실패한 경우

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
token	string	삭제해야 할 알람의 식별자.	필수
type	string	알람의 종류. 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> ● ACTIONTIMER ● "ALARM" ● "REMINDER" ● TIMER 	필수

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "Alerts",
      "name": "DeleteAlert",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806",
    }
  }
}
```

```

    "dialogRequestId": "6b4061db-fbc1-45a2-9c54-b7c62d366b98"
},
"payload": {
    "token": "876afa88-8ad5-427b-9878-2edb5b103117",
    "type": "ALARM"
}
}
}

```

See also

- [Alerts.DeleteAlertFailed](#)
- [Alerts.DeleteAlertSucceeded](#)

DeleteAlertFailed event

클라이언트가 클라이언트에 설정된 특정 알람을 삭제하는데 실패했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 클라이언트는 [Alerts.DeleteAlert](#) 지시 메시지를 수신한 후 특정 알람을 삭제하는데 실패하면 반드시 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- [Alerts.AlertsState](#)

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
token	string	삭제하지 못한 알람의 식별자.	필수
type	string	알람의 종류. 다음과 같은 값을 가집니다. • ACTIONTIMER • "ALARM" • "REMINDER" • TIMER	필수

Message example

```
{
  "context": [
    {{Alerts.AlertState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "Alerts",
      "name": "DeleteAlertFailed",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "token": "876afa88-8ad5-427b-9878-2edb5b103117",
      "type": "ALARM"
    }
  }
}
```

See also

- [Alerts.DeleteAlert](#)
- [Alerts.DeleteAlertSucceeded](#)

DeleteAlertSucceeded event

클라이언트가 클라이언트에 설정된 특정 알람을 삭제하는데 성공했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 클라이언트는 [Alerts.DeleteAlert](#) 지시 메시지를 수신한 후 특정 알람을 삭제하는데 성공하면 반드시 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- [Alerts.AlertsState](#)

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
token	string	삭제한 알람의 식별자.	필수
type	string	알람의 종류. 다음과 같은 값을 가집니다. • ACTIONTIMER • "ALARM" • "REMINDER" • TIMER	필수

Message example

```
{
  "context": [
    {{Alerts.AlertState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "Alerts",
      "name": "DeleteAlertSucceeded",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "token": "876afa88-8ad5-427b-9878-2edb5b103117",
      "type": "ALARM"
    }
  }
}
```

See also

- [Alerts.DeleteAlert](#)
- [Alerts.DeleteAlertFailed](#)

RequestAlertStop event

클라이언트가 현재 울리고 있는 알람을 중지하도록 Clova에게 요청할 때 사용됩니다. 클라이언트는 사용자가 발화가 아닌 물리 버튼(Hardware)이나 소프트웨어 버튼으로 알람을 중지했을 때 CIC에게 이 이벤트 메시지를 전송해야 합니다. 클라이언트가 CIC에게 이 이벤트를 전송하면 추후 CIC로부터 [Alerts.StopAlert](#) 지시 메시지를 받게됩니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- [Alerts.AlertsState](#)

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
token	string	중지할 알람의 식별자.	필수
type	string	알람의 종류. 다음과 같은 값을 가집니다. • ACTIONTIMER • "ALARM" • "REMINDER" • TIMER	필수

Remarks

클라이언트의 기기에서 사용자가 버튼을 눌러 직접 알람을 중지하더라도 이 이벤트 메시지를 CIC로 전송해서 [Alerts.StopAlert](#) 지시 메시지를 받은 후 알람을 종료해야 합니다. 이는 알람을 종료하는 프로세스를 일관된 패턴을 일관되게 만들며, 알람의 상태를 동기화하는데 도움이 됩니다. 다만, 알람을 종료하기까지 시간이 걸릴 수 있으므로 사용자가 버튼을 눌러 직접 알람을 중지한 경우 [Alerts.StopAlert](#) 지시 메시지를 받기 전까지 알람 표시를 임의로 없애거나 알람 소리를 무음으로 바꾸는 방식으로 대응하면 됩니다.

Message example

```
{
  "context": [
    {{Alerts.AlertState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "Alerts",
      "name": "RequestAlertStop",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "token": "876afa88-8ad5-427b-9878-2edb5b103117",
      "type": "ALARM"
    }
  }
}
```

See also

- [Alerts.StopAlert](#)

SetAlert directive

클라이언트에게 알람을 새로 추가하거나 특정 알람을 수정하도록 지시합니다. 클라이언트는 다음과 같이 알람 추가나 알람 수정을 수행할 수 있습니다.

- token** 필드의 값과 같은 식별자를 가진 알람이 현재 클라이언트의 기기에 없으면 전달받은 알람을 추가합니다.

- **token** 필드의 값과 같은 식별자를 가진 알람이 현재 클라이언트의 기기에 있으면 해당 알람을 수정합니다.

또한, 다음과 같은 지시 메시지를 사용하여 그 결과를 CIC에게 보고해야 합니다.

- [Alerts.SetAlertSucceeded](#) 이벤트 메시지 : 특정 알람을 추가/수정하는데 성공한 경우
- [Alerts.SetAlertFailed](#) 이벤트 메시지 : 특정 알람을 추가/수정하는데 실패한 경우

Payload field (AlertObject)

필드 이름	자료형	필드 설명	필수여부
assets[]	object array	리마인더("REMINDER") 타입이나 액션 타이머("ACTIONTIMER")의 알람을 울릴 때 들려줄 TTS 오디오 목록을 가지는 객체 배열. 리마인더 타입과 액션 타이머일 경우에만 이 필드가 포함됩니다.	선택
assets[].assetId	string	TTS 오디오의 식별자	필수
assets[].url	string	TTS 오디오의 URL. 만약, 이 필드의 값이 "clova://bell" 이면, 클라이언트는 알람의 종류(type)에 따라 클라이언트가 보유하고 있는 벨소리 중 그에 맞는 벨소리를 울려야 합니다.	필수
assetPlayOrder[]	string array	assets 필드에 있는 TTS 오디오의 재생 순서를 저장하고 있는 배열. 배열의 인덱스 순서에 맞춰 재생할 TTS 오디오의 식별자(assets[].assetId)가 입력되어 있습니다. 리마인더("REMINDER") 타입이나 액션 타이머("ACTIONTIMER")의 알람일 경우에만 이 필드가 포함됩니다.	선택
scheduledTime	string	알람이 울릴 날짜와 시간 정보(YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 포맷)	필수
token	string	추가 또는 수정해야 할 알람의 식별자.	필수
type	string	알람의 종류. 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • ACTIONTIMER • "ALARM" • "REMINDER" • TIMER 	필수

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "Alerts",
      "name": "SetAlert",
      "messageId": "9a440fa9-983a-48a8-8ad5-faee1250abde",
      "dialogRequestId": "688b051d-6832-4bfd-8cf8-5ff073cd2a82"
    },
    "payload": {
      "type": "REMINDER",
      "token": "77179dbd-b65f-4341-a579-c1b2b97fc5b7",
      "scheduledTime": "2017-09-25T09:00:50+09:00",
      "assets": [
        {
          "assetId": "5141f693-5b39-46b7-80e4-3d71ed5508da",
          "url": "clova://bell"
        },
        {
          "assetId": "b403ebe5-f911-4c5c-98b3-9f5320510235",
          "url": "http://abc.de.fe/tts2"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

        ],
        "assetPlayOrder": ["5141f693-5b39-46b7-80e4-3d71ed5508da", "b403ebe5-f911-4c5c-98b3-9f5320510235"]
    ]
}
}
}

```

See also

- [Alerts.SetAlertFailed](#)
- [Alerts.SetAlertSucceeded](#)

SetAlertFailed event

클라이언트가 특정 알람을 추가 또는 수정하는데 실패했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 클라이언트는 [Alerts.SetAlertFailed](#) 지시 메시지를 수신한 후 특정 알람을 추가 또는 수정하는데 실패하면 반드시 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- [Alerts.AlertsState](#)

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
token	string	추가 또는 수정하지 못한 알람의 식별자.	필수
type	string	알람의 종류. 다음과 같은 값을 가집니다. • ACTIONTIMER • "ALARM" • "REMINDER" • TIMER	필수

Message example

```
{
  "context": [
    {{Alerts.AlertState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "Alerts",
      "name": "SetAlertFailed",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "token": "876afa88-8ad5-427b-9878-2edb5b103117",
      "type": "ALARM"
    }
  }
}
```

See also

- [Alerts.SetAlert](#)
- [Alerts.SetAlertSucceeded](#)

SetAlertSucceeded event

클라이언트가 특정 알람을 추가 또는 수정하는데 성공했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 클라이언트는 [Alerts.SetAlertFailed](#) 지시 메시지를 수신한 후 특정 알람을 추가 또는 수정하는데 성공하면 반드시 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- [Alerts.AlertsState](#)

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
token	string	추가 또는 수정한 알람의 식별자.	필수
type	string	알람의 종류. 다음과 같은 값을 가집니다. • ACTIONTIMER • "ALARM" • "REMINDER" • TIMER	필수

Message example

```
{
  "context": [
    {{Alerts.AlertState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "Alerts",
      "name": "SetAlertSucceeded",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "token": "876afa88-8ad5-427b-9878-2edb5b103117",
      "type": "ALARM"
    }
  }
}
```

See also

- [Alerts.SetAlert](#)
- [Alerts.SetAlertFailed](#)

StopAlert directive

클라이언트에게 특정 알람을 중지하도록 지시합니다. 클라이언트는 특정 알람을 중지해야 하며, [AlertStopped](#) 지시 메시지를 사용하여 그 결과를 CIC에게 보고해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
token	string	중지해야 할 알람의 식별자.	필수
type	string	알람의 종류. 다음과 같은 값을 가집니다. ● ACTIONTIMER ● "ALARM" ● "REMINDER" ● TIMER	필수

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "Alerts",
      "name": "DeleteAlert",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806",
      "dialogRequestId": "6b4061db-fbc1-45a2-9c54-b7c62d366b98"
    },
    "payload": {
      "token": "876afa88-8ad5-427b-9878-2edb5b103117",
      "type": "ALARM"
    }
  }
}
```

See also

- [Alerts.AlertStopped](#)

AudioPlayer

AudioPlayer는 클라이언트에서 오디오 스트림 재생을 요청하거나 오디오 스트림을 재생하는 중에 발생하는 이벤트를 CIC로 보고할 때 사용되는 네임스페이스입니다. AudioPlayer가 제공하는 이벤트 메시지와 지시 메시지는 다음과 같습니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
Play	Directive	클라이언트에게 특정 오디오 스트림을 재생하거나 재생 대기열에 추가하도록 지시합니다.
PlayFinished	Event	클라이언트가 오디오 스트림 재생을 완료할 때 재생 완료된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
PlayPaused	Event	클라이언트가 오디오 스트림 재생을 일시 정지할 때 일시 정지된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
PlayResumed	Event	클라이언트가 오디오 스트림 재생을 재개할 때 재개된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
PlayStarted	Event	클라이언트가 오디오 스트림 재생을 시작할 때 재생이 시작된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
PlayStopped	Event	클라이언트가 오디오 스트림 재생을 중지할 때 재생이 중지된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
ProgressReportDelayPassed	Event	오디오 스트림 재생이 시작된 후 지정된 지연 시간만큼 시간이 지났을 때 현재 재생 상태(AudioPlayer.PlaybackState)를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 각 오디오 스트림의 지연 시간은 AudioPlayer.Play 지시 메시지가 클라이언트로 전달될 때 확인할 수 있습니다.
ProgressReportIntervalPassed	Event	오디오 스트림 재생이 시작된 후 지정된 간격마다 현재 재생 상태(AudioPlayer.PlaybackState)를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 각 오디오 스트림의 보고 간격은 AudioPlayer.Play 지시 메시지가 클라이언트로 전달될 때 확인할 수 있습니다.
ProgressReportPositionPassed	Event	오디오 스트림 재생이 시작된 후 지정된 보고 시점에 현재 재생 상태(AudioPlayer.PlaybackState)를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 각 오디오 스트림의 보고 시점은 AudioPlayer.Play 지시 메시지가 클라이언트로 전달될 때 확인할 수 있습니다.
StreamDeliver	Directive	AudioPlayer.StreamRequested 이벤트 메시지의 응답이며, 실제 음악 재생이 가능한 오디오 스트림 정보를 수신해야 할 때 사용합니다.
StreamRequested	Event	오디오 스트림 재생을 위해 CIC로 스트리밍 URL과 같은 추가 정보를 요청하는 이벤트 메시지입니다.

Play directive

클라이언트에게 특정 오디오 스트림을 재생하거나 재생 대기열에 추가하도록 지시합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
audioItem	object	재생할 오디오 스트림의 메타 정보와 재생에 필요한 오디오 스트림 정보를 담고 있는 객체	필수
audioItem.audioItemId	string	오디오 스트림 정보를 구분하는 ID. 클라이언트는 이 값을 기준으로 중복된 Play 지시 메시지를 제거할 수 있습니다.	필수
audioItem.stream	AudioStreamObject	재생에 필요한 오디오 스트림 정보를 담고 있는 객체	필수

<code>audioItem.type</code>	<code>string</code>	음악 서비스 구분자. 음악 스트리밍 서비스를 제공하는 사업자나 서비스 이름입니다. 이 필드 값은 각 서비스마다 달라지는 <code>audioItem</code> 객체의 필드를 파악하고 이를 분석하는 파서(parser)를 선택하는데 이 용될 수 있습니다.	필수
<code>audioItem.[CustomField]</code>	<code>any</code>	재생할 오디오 스트림에 첨부할 메타 정보를 서비스 제공자 임의대로 추가할 수 있습니다.	선택
<code>playBehavior</code>	<code>string</code>	지시 메시지에 포함된 오디오 스트림을 클라이언트에서 언제 재생할지를 결정하는 구분자 <ul style="list-style-type: none"> • "REPLACE_ALL" : 재생 대기열을 모두 비우고, 전달받은 오디오 스트림을 즉시 재생합니다. • "ENQUEUE" : 재생 대기열에 전달받은 오디오 스트림을 추가합니다. 	필수
<code>source</code>	<code>object</code>	오디오 스트리밍 서비스의 출처 정보	필수
<code>source.name</code>	<code>string</code>	오디오 스트리밍 서비스의 이름	필수
<code>source.logoUrl</code>	<code>string</code>	오디오 스트리밍 서비스의 로고 이미지 URL. 이 필드의 값이 없거나 로고 이미지를 표시할 수 없을 경우 <code>source.name</code> 필드에 있는 오디오 스트리밍 서비스의 이름이라도 표시해야 합니다.	선택

Remarks

음악 서비스의 과금 문제 등으로 인해 실제 스트리밍 정보, 즉 스트리밍 URL과 같은 정보는 재생 직전에 획득할 수 있는 경우가 있습니다. 이는 `audioItem.stream.urlPlayable` 필드 값에 따라 다음과 같이 구분됩니다.

- `urlPlayable` 필드 값이 `true` 이면 `audioItem.stream.url` 필드에 포함된 URL로 오디오 스트림을 바로 재생할 수 있습니다.
- `urlPlayable` 필드 값이 `false` 이면 `audioItem.stream.url` 필드에 포함된 URL로 오디오 스트림을 바로 재생할 수 없고 [AudioPlayer.StreamRequested](#) 이벤트 메시지를 사용하여 오디오 스트림 정보를 추가로 요청해야 합니다.

Message example

```
// 바로 재생 가능한 오디오 스트림 URL 정보가 담긴 예제
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "AudioPlayer",
      "name": "StreamDeliver",
      "dialogRequestId": "34abac3-cb46-611c-5111-47eab87b7",
      "messageId": "ad13f0d6-bb11-ca23-99aa-312a0b213805"
    },
    "payload": {
      "audioItem": {
        "audioItemId": "90b77646-93ab-444f-acd9-60f9f278ca38",
        "episodeId": 22346122,
        "stream": {
          "beginAtInMilliseconds": 0,
          "episodeId": 22346122,
          "playType": "NONE",
          "podcastId": 12548,
          "progressReport": {
            "progressReportDelayInMilliseconds": null,
            "progressReportIntervalInMilliseconds": 60000,
            "progressReportPositionInMilliseconds": null
          },
          "url": "https://steaming.example.com/1212334548/2231122",
          "urlPlayable": true
        },
        "type": "podcast"
      }
    }
}
```

```
        },
        "source": {
            "name": "팟빵",
            "logoUrl": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/extension/com.navercorp.podbbang/source_logo.png"
        },
        "playBehavior": "REPLACE_ALL"
    }
}

// 바로 재생 가능하지 않은 오디오 스트림 URL 정보가 담긴 예제
{
    "directive": {
        "header": {
            "namespace": "AudioPlayer",
            "name": "StreamDeliver",
            "dialogRequestId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
            "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
        },
        "payload": {
            "audioItem": {
                "audioItemId": "9CPWU-8362fe7c-f75c-42c6-806b-6f3e00aba8f1-c1862201",
                "album": {
                    "albumId": "2000240",
                    "genres": [
                        "발라드",
                        "알앤비/어반"
                    ],
                    "title": "Palette"
                },
                ...
                "stream": {
                    "beginAtInMilliseconds": 0,
                    "durationInMilliseconds" : 60000,
                    "progressReport": {
                        "progressReportDelayInMilliseconds": null,
                        "progressReportIntervalInMilliseconds": null,
                        "progressReportPositionInMilliseconds": 60000
                    },
                    "token": "TR-NM-17716562",
                    "url": "clova:TR-NM-17716562",
                    "urlPlayable": false
                },
                "title": "이 지금",
                "type": "navermusic"
            },
            "source": {
                "name": "네이버 뮤직",
                "logoUrl": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/extension/com.navercorp.music/source_logo.png"
            },
            "playBehavior": "REPLACE_ALL"
        }
    }
}
```

See also

- [AudioPlayer.PlayPaused](#)

- [AudioPlayer.PlayResumed](#)
- [AudioPlayer.PlayStarted](#)
- [AudioPlayer.PlayStopped](#)
- [AudioPlayer.ProgressReportDelayPassed](#)
- [AudioPlayer.ProgressReportIntervalPassed](#)
- [AudioPlayer.ProgressReportPositionPassed](#)
- [AudioPlayer.StreamRequested](#)

PlayFinished event

클라이언트가 오디오 스트림 재생을 완료할 때 재생 완료된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- [AudioPlayer.PlaybackState](#)

Payload field

없음

Message example

```
{
  "context": [
    {{AudioPlayer.PlaybackState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "AudioPlayer",
      "name": "PlayFinished",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [AudioPlayer.Play](#)

PlayPaused event

클라이언트가 오디오 스트림 재생을 일시 정지할 때 일시 정지된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 이 이벤트 메시지를 보내기 위해 필요한 사전 시나리오는 다음과 같습니다.

1. 클라이언트는 [SpeechRecognizer.Recognize](#) 이벤트 메시지로 오디오 스트림 재생을 일시 정지하도록 요청하는 사용자의 음성을 CIC로 전송합니다.
2. CIC는 Clova 플랫폼에서 인식된 일시 정지 요청을 [PlaybackController.Pause](#) 지시 메시지를 통해 클라이언트에 전달합니다.
3. 클라이언트는 오디오 스트림 재생을 일시 정지하고 PlayPaused 이벤트 메시지를 CIC에 전송합니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- [AudioPlayer.PlaybackState](#)

Payload field

없음

Message example

```
{
  "context": [
    {"{{AudioPlayer.PlaybackState}}"},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "AudioPlayer",
      "name": "PlayPaused",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [AudioPlayer.Play](#)
- [AudioPlayer.PlayResumed](#)
- [PlaybackController.Pause](#)

PlayResumed event

|

PlayStarted event

클라이언트가 오디오 스트림 재생을 시작할 때 재생이 시작된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- [AudioPlayer.PlaybackState](#)

Payload field

없음

Message example

```
{
  "context": [
    {"{{AudioPlayer.PlaybackState}}"},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "AudioPlayer",
      "name": "PlayStarted",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

```

    "name": "PlayStarted",
    "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
},
"payload": {}
}

```

See also

- [AudioPlayer.Play](#)
- [AudioPlayer.PlayStarted](#)

PlayStopped event

클라이언트가 오디오 스트림 재생을 중지할 때 재생이 중지된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 이 이벤트 메시지를 보내기 위해 필요한 사전 시나리오는 다음과 같습니다.

1. 클라이언트는 [SpeechRecognizer.Recognize](#) 이벤트 메시지로 오디오 스트림 재생을 중지하도록 요청하는 사용자의 음성을 CIC로 전송합니다.
2. CIC는 Clova 플랫폼에서 인식된 중지 요청을 [PlaybackController.Stop](#) 지시 메시지를 통해 클라이언트에 전달합니다.
3. 클라이언트는 오디오 스트림 재생을 중지하고 PlayStopped 이벤트 메시지를 CIC에 전송합니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- [AudioPlayer.PlaybackState](#)

Payload field

없음

Message example

```
{
  "context": [
    {{AudioPlayer.PlaybackState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "AudioPlayer",
      "name": "PlayStopped",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [AudioPlayer.Play](#)
- [AudioPlayer.PlayStarted](#)
- [PlaybackController.Stop](#)

ProgressReportDelayPassed event

오디오 스트림 재생이 시작된 후 지정된 지연 시간만큼 시간이 지났을 때 현재 재생 상태(`AudioPlayer.PlaybackState`)를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 각 오디오 스트림의 지연 시간은 `AudioPlayer.Play` 지시 메시지가 클라이언트로 전달될 때 확인할 수 있습니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- `AudioPlayer.PlaybackState`

Payload field

없음

Message example

```
{
  "context": [
    {{AudioPlayer.PlaybackState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "AudioPlayer",
      "name": "ProgressReportDelayPassed",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- `AudioPlayer.Play`
- `AudioPlayer.ProgressReportIntervalPassed`
- `AudioPlayer.ProgressReportPositionPassed`

ProgressReportIntervalPassed event

오디오 스트림 재생이 시작된 후 지정된 간격마다 현재 재생 상태(`AudioPlayer.PlaybackState`)를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 각 오디오 스트림의 보고 간격은 `AudioPlayer.Play` 지시 메시지가 클라이언트로 전달될 때 확인할 수 있습니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- `AudioPlayer.PlaybackState`

Payload field

없음

Message example

```
{
  "context": [
    {{AudioPlayer.PlaybackState}},
```

```
[
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "AudioPlayer",
      "name": "ProgressReportIntervalPassed",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {}
  }
]
```

See also

- [AudioPlayer.Play](#)
- [AudioPlayer.ProgressReportDelayPassed](#)
- [AudioPlayer.ProgressReportPositionPassed](#)

ProgressReportPositionPassed event

오디오 스트림 재생이 시작된 후 지정된 보고 시점에 현재 재생 상태([AudioPlayer.PlaybackState](#))를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 각 오디오 스트림의 보고 시점은 [AudioPlayer.Play](#) 지시 메시지가 클라이언트로 전달될 때 확인할 수 있습니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- [AudioPlayer.PlaybackState](#)

Payload field

없음

Message example

```
{
  "context": [
    {{AudioPlayer.PlaybackState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "AudioPlayer",
      "name": "ProgressReportPositionPassed",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [AudioPlayer.Play](#)
- [AudioPlayer.ProgressReportDelayPassed](#)
- [AudioPlayer.ProgressReportIntervalPassed](#)

StreamDeliver directive

`AudioPlayer.StreamRequested` 이벤트 메시지의 응답이며, 실제 음악 재생이 가능한 오디오 스트림 정보를 수신해야 할 때 사용합니다. 클라이언트가 음악을 재생할 수 있도록 오디오 스트림 정보에 스트리밍할 수 있는 URL 정보가 필수로 포함되어 있습니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>audioItemId</code>	<code>string</code>	오디오 스트림 정보를 구분하는 값. 클라이언트는 이 값을 기준으로 중복된 Play 지시 메시지를 제거할 수 있습니다.	필수
<code>audioStream</code>	<code>AudioStreamObject</code>	재생에 필요한 오디오 스트림 정보를 담고 있는 객체	필수

Remarks

`StreamDeliver` 지시 메시지와 이미 수신한 `Play` 지시 메시지의 본문인 `payload.audioStream` 을 조합하는 형태로 오디오 스트림 재생을 구현할 수 있습니다. 하지만, 기존 `Play` 지시 메시지를 통해 전달받은 값을 `StreamDeliver` 지시 메시지가 새로 전달한 값으로 치환하면 안 됩니다. 그 이유는 `StreamDeliver` 지시 메시지의 `AudioStreamObject` 의 내용이 이미 `AudioPlayer.Play` 지시 메시지로 전달된 내용과 중복된 부분이 있으면 해당 내용이 생략될 수 있기 때문입니다. 이는 반복 재생이나 이전 곡 재생 등 동일한 `Play` 지시 메시지를 두 번 이상 처리할 때 기대와 다른 동작을 유발할 수 있습니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "AudioPlayer",
      "name": "StreamDeliver",
      "dialogRequestId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "audioItemId": "5313c879-25bb-461c-93fc-f85d95edf2a0",
      "stream": {
        "token": "b767313e-6790-4c28-ac18-5d9f8e432248",
        "url": "https://aod.musicservice.net/b767313e.mp3"
      }
    }
  }
}
```

See also

- `AudioPlayer.Play`
- `AudioPlayer.StreamRequested`

StreamRequested event

오디오 스트림 재생을 위해 CIC로 스트리밍 URL과 같은 추가 정보를 요청하는 이벤트 메시지입니다.

Context field

없음

Events field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
audioItemId	string	Play 지시 메시지의 audioItemId	필수
audioStream	AudioStreamObject	Play 지시 메시지의 audioItem.stream	필수

Remarks

음악 서비스의 과금 등을 고려하여 실제 오디오 스트림 정보 발급을 재생 직전으로 지연 해야 할 때가 있습니다. 이 이벤트 메시지는 이처럼 오디오 스트림 정보를 미리 준비하면 안되는 경우를 위해 설계된 API이며, 따라서 클라이언트는 이 이벤트 메시지를 재생 직전 시점보다 일찍 전달하면 안됩니다.

Message example

```
{
  "context": [],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "AudioPlayer",
      "name": "StreamRequested",
      "messageId": "198cf12-4020-b98a-b73b-1234ab312806",
    },
    "payload": {
      "audioStream": {
        "token": "TR-NM-4435786",
        "url": "clova:TR-NM-4435786"
      }
    }
  }
}
```

See also

- [AudioPlayer.Play](#)
- [AudioPlayer.StreamDeliver](#)

Shared objects

AudioPlayer API를 이용하여 이벤트 메시지나 지시 메시지를 보낼 때 메시지 본문(payload)에 다음과 같은 객체(shared objects)를 공유하여 사용합니다.

객체 이름	객체 설명
AudioStreamObject	재생할 음악의 재생 정보(스트리밍 주소, 인증 정보 등)가 담긴 객체

AudioStreamObject

재생할 음악의 오디오 스트림의 스트리밍 정보를 담고 있는 객체입니다. 클라이언트에게 재생할 스트리밍 정보를 전달하거나 클라이언트가 CIC로 현재 재생 중인 음악의 스트리밍 정보를 전달해야 할 때 사용합니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명
		재생을 시작할 지점. 단위는 밀리초이며, 이 값

beginAtInMilliseconds	number	이 지정된 경우 클라이언트는 해당 오디오 스트림을 지정된 위치부터 재생해야 합니다. 이 값이 0이면 해당 스트림을 처음부터 재생해야 합니다.
durationInMilliseconds	number	오디오 스트림의 재생 시간. 오디오 스트림의 길이이며, 클라이언트는 이 필드에 지정된 시간까지 해당 오디오 스트림을 탐색 및 재생할 수 있습니다. 단위는 밀리 초이며, 이 필드는 null 값을 가질 수 없습니다.
progressReport	object	재생 후 재생 상태 정보를 보고 받기 위해 보고 시간을 정해둔 객체
progressReport.progressReportDelayInMilliseconds	number	재생 시작 후 지정된 시간이 지난을 때 재생 상태 정보를 보고받기 위해 지정되는 값입니다. 단위는 밀리 초이며, 이 필드는 null 값을 가질 수 있습니다.
progressReport.progressReportIntervalInMilliseconds	number	재생 중 지정된 시간 간격으로 재생 상태 정보를 보고받기 위해 지정되는 값입니다. 단위는 밀리 초이며, 이 필드는 null 값을 가질 수 있습니다.
progressReport.progressReportPositionInMilliseconds	number	재생 중 지정된 시점을 지날 때마다 재생 상태 정보를 보고받기 위해 지정되는 값입니다. 단위는 밀리 초이며, 이 필드는 null 값을 가질 수 있습니다.
token	string	오디오 스트림 token.
url	string	오디오 스트림 URL
urlPlayable	boolean	<p>url 필드의 오디오 스트림 URL이 바로 재생 가능한 형태인지 구분하는 값.</p> <ul style="list-style-type: none"> true : 바로 재생이 가능한 형태의 URL false : 바로 재생이 불가능한 형태의 URL. <p>AudioPlayer.StreamRequested 이벤트 메시지를 사용하여 오디오 스트림 정보를 추가로 요청해야 합니다.</p>
[Custom Field]	any	<p>오디오 스트림 재생 문맥에 추가로 필요한 값을 서비스 제공자 임의대로 추가할 수 있습니다.</p> <p>Caution!</p> <p>서비스 제공자에 의해 추가된 임의의 필드 값을 클라이언트가 이용해서는 안되며 이는 문제를 발생시킬 수 있습니다. 또한, 이 필드 값은 오디오 재생 상태를 전달할 때 PlaybackState 문맥 정보의 `stream` 필드에 그대로 첨부되어야 합니다.</p>

Remarks

- 클라이언트가 durationInMilliseconds 필드에 지정된 시간까지 음악 재생을 완료하면 [AudioPlayer.PlayFinished](#) 지시 메시지를 CIC로 전송해야 합니다.
- 클라이언트는 durationInMilliseconds 필드에 지정된 시간을 초과하여 사용자가 오디오 스트림을 탐색(seek)할 수 없도록 UI를 제공해야 합니다.
- 클라이언트가 현재 재생 중인 상태를 CIC에 보고할 때 [AudioPlayer.PlaybackState](#) 의 totalInMilliseconds 필드 값을 durationInMilliseconds 필드에 지정된 값으로 입력하면 됩니다.

Object Example

```
// 바로 재생 가능한 오디오 스트림 URL 정보가 담긴 객체
{
    "beginAtInMilliseconds": 0,
    "episodeId": 22346122,
    "playType": "NONE",
    "podcastId": 12548,
    "progressReport": {
        "progressReportDelayInMilliseconds": null,
        "progressReportIntervalInMilliseconds": 60000,
        "progressReportPositionInMilliseconds": null
    },
    "url": "https://api-ex.podbbang.com/file/12548/22346122",
    "urlPlayable": true
}

// 바로 재생 가능하지 않은 오디오 스트림 URL 정보가 담긴 예제
{
    "beginAtInMilliseconds": 0,
    "progressReport": {
        "progressReportDelayInMilliseconds": null,
        "progressReportIntervalInMilliseconds": null,
        "progressReportPositionInMilliseconds": 60000
    },
    "token": "TR-NM-4435786",
    "urlPlayable": false,
    "url": "clova:TR-NM-4435786"
}
```

See also

- [AudioPlayer.Play](#)
- [AudioPlayer.PlayFinished](#)
- [AudioPlayer.ProgressReportDelayPassed](#)
- [AudioPlayer.ProgressReportIntervalPassed](#)
- [AudioPlayer.ProgressReportPositionPassed](#)
- [AudioPlayer.PlaybackState](#)
- [AudioPlayer.StreamRequested](#)

Clova

Clova는 CIC가 사용자 요청이 인식된 결과를 클라이언트로 전달할 때 사용하는 네임스페이스입니다. 사용자의 요청이 [SpeechRecognizer.Recognize](#) 이벤트 메시지로 전달되면 Clova에서 그 의미를 분석합니다. CIC는 인식된 결과에 따라 아래 지시 메시지를 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 아래 지시 메시지들을 처리하여 Clova에서 제공하는 기능을 사용자에게 제공해야 합니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
FinishExtension	Directive	클라이언트에게 특정 Extension을 종료하도록 지시합니다.
Hello	Directive	클라이언트에게 downchannel 연결 설정이 완료되었음을 알립니다.
Help	Directive	클라이언트에게 미리 준비해둔 도움말 정보를 제공하도록 지시합니다.
RenderTemplate	Directive	클라이언트에게 템플릿을 표시하도록 지시합니다.
RenderText	Directive	클라이언트에게 텍스트를 표시하도록 지시합니다.
StartExtension	Directive	클라이언트에게 특정 Extension을 시작하도록 지시합니다.

FinishExtension directive

클라이언트에게 특정 Extension을 종료하도록 지시합니다. 클라이언트는 FinishExtension 지시 메시지를 수신하면 해당 값에 대응하는 Extension을 종료해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>extension</code>	string	종료할 Extension 이름	필수

Remarks

현재 서버에서 기본적으로 제공하는 Extension으로는 대화 모드(Freetalk mode)가 있습니다. 대화 모드는 현재 영어 버전만 제공하고 있으며, "See you later" 발화로 모드 종료가 가능합니다. 이때, FinishExtension 지시 메시지의 `extension` 필드 값으로 "freetalking"이 전달됩니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "Clova",
      "name": "FinishExtension",
      "messageId": "80855309-77b8-403f-bec5-b50f565d24a2",
      "dialogRequestId": "3db18cee-caac-4101-891f-b5f5c2e7fa9c"
    },
    "payload": {
      "extension": "freetalking"
    }
  }
}
```

See also

- [Clova.StartExtension](#)

Hello directive

클라이언트에게 downchannel 연결 설정이 완료되었음을 알립니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 통해 Clova 서비스에 대한 접속 시도가 제대로 수행되었는지 확인할 수 있습니다.

Payload field

없음

Remarks

이 지시 메시지는 대화 ID(`dialogRequestId`)를 가지지 않습니다.

Message example

```
{  
  "directive": {  
    "header": {  
      "messageId": "2ca2ec70-c39d-4741-8a34-8aedd3b24760",  
      "namespace": "Clova",  
      "name": "Hello"  
    },  
    "payload": {}  
  }  
}
```

See also

- [CIC 연결하기](#)

Help directive

클라이언트에게 도움말 정보를 제공하도록 지시합니다. 사용자가 도움말을 요청한 경우 이 지시 메시지를 전달받게 되며, 미리 준비해둔 도움말 음성 정보를 들려주거나 도움말 UI를 화면에 표시해야 합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{  
  "directive": {  
    "header": {  
      "messageId": "2ca2ec70-c39d-4741-8a34-8aedd3b24760",  
      "namespace": "Clova",  
      "name": "Help"  
    },  
    "payload": {}  
  }  
}
```

See also

없음

RenderTemplate directive

클라이언트에게 데이터를 content template에 따라 표시하도록 지시합니다. 사용자 음성 인식으로 파악된 결과 콘텐츠가 함께 전달됩니다.

Payload field

payload 필드는 content template 종류에 따라 포맷이 달라집니다. 현재 다음과 같은 content template을 제공하고 있습니다.

- 콘텐츠 UI 유형별 템플릿
 - CardList
 - ImageList
 - ImageText
 - Popup
 - Text

- PIMS 템플릿
 - ActionTimer
 - ActionTimerList
 - Alarm
 - AlarmList
 - Memo
 - MemoList
 - Reminder
 - ReminderList
 - Schedule
 - ScheduleList
 - Timer
 - TimerList

- 길찾기 템플릿
 - CarRoute
 - TransportationRoute

- 날씨 템플릿
 - Atmosphere
 - Humidity
 - TodayWeather
 - TomorrowWeather
 - WeeklyWeather
 - WindSpeed

Message example

```
{  
  "directive": {  
    "header": {  
      "namespace": "Clova",  
      "name": "RenderTemplate",  
      "messageId": "c7b9882e-d3bf-45b6-b6f4-2fc47d04e60e",  
      "dialogRequestId": "ca10e609-1d24-4418-bc2a-21b70c5ea1a7"  
    },  
    "payload": {  
      "{{TemplateFormat}}  
    }  
  }  
}
```

```

    }
}
```

See also

- [Clova.RenderText](#)
- [Content template](#)

RenderText directive

클라이언트에게 텍스트 메시지를 표시하도록 지시합니다. 사용자에게 보여줄 텍스트가 함께 전달됩니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
text	string	사용자에게 보여줄 텍스트	필수

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "Clova",
      "name": "RenderText",
      "messageId": "6f9d8b54-21dc-4811-8e14-b9b60717cbd4",
      "dialogRequestId": "5690395e-8c0d-4123-9d3f-937eaa9285dd"
    },
    "payload": {
      "text": "신나는 노래 들려드릴게요."
    }
  }
}
```

See also

- [Clova.RenderTemplate](#)

StartExtension directive

클라이언트에게 특정 Extension을 시작하도록 지시합니다. 클라이언트는 StartExtension 지시 메시지를 수신하면 해당 값에 대응하는 Extension을 시작합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
extension	string	시작할 Extension 이름	필수

Remarks

현재 서버에서 기본적으로 제공하는 Extension으로는 대화 모드(Freetalk mode)가 있습니다. 대화 모드는 현재 영어 버전만 제공하고 있으며, "영어 대화 시작"과 같은 발화로 모드 시작이 가능합니다. 이때, StartExtension 지시 메시지의 extension 필드 값으로 "freetalking" 이 전달됩니다.

Message example

```
{  
  "directive": {  
    "header": {  
      "namespace": "Clova",  
      "name": "StartExtension",  
      "messageId": "103b8847-9109-42a5-8d3f-fc370a243d6f",  
      "dialogRequestId": "8b509a36-9081-4783-b1cd-58d406205956"  
    },  
    "payload": {  
      "extension": "freetalking"  
    }  
  }  
}
```

See also

- [Clova.FinishExtension](#)

DeviceControl

DeviceControl은 클라이언트 기기를 제어하거나 클라이언트 기기 제어 수행 결과를 CIC로 보고할 때 사용되는 네임스페이스입니다.

일부 사용자의 요청은 클라이언트 기기를 제어하는 요청일 수 있습니다. 분석된 사용자의 요청이 클라이언트 기기를 제어하는 요청이면 네임스페이스 DeviceControl 인 지시 메시지를 받게 되며 클라이언트는 수신한 지시 메시지에 맞게 클라이언트 기기를 제어해야 합니다. 클라이언트 기기 제어를 수행한 후 그 결과를 이벤트 메시지를 사용하여 CIC에 전송해야 합니다.

DeviceControl이 제공하는 이벤트 메시지와 지시 메시지는 다음과 같습니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
ActionExecuted	Event	클라이언트는 기기 제어를 정상적으로 수행한 경우 이 이벤트 메시지를 CIC로 전송해야 합니다.
ActionFailed	Event	클라이언트는 기기 제어를 수행할 수 없거나 수행에 실패한 경우 이 이벤트 메시지를 CIC로 전송해야 합니다.
BtConnect	Directive	클라이언트에게 특정 블루투스 기기와 연결을 설정하도록 지시합니다.
BtDisconnect	Directive	클라이언트에게 특정 블루투스 기기와 연결을 해제하도록 지시합니다.
BtStartPairing	Directive	클라이언트에게 블루투스 페어링 모드를 시작하도록 지시합니다.
BtStopPairing	Directive	클라이언트에게 블루투스 페어링 모드로 중지하도록 지시합니다.
Decrease	Directive	클라이언트에게 스피커 볼륨 또는 화면 밝기를 기본 단위만큼 줄이도록 지시합니다.
ExpectReportState	Directive	클라이언트에게 기기의 현재 상태를 CIC로 보고하도록 지시합니다.
Increase	Directive	클라이언트에게 스피커 볼륨 또는 화면 밝기를 기본 단위만큼 높이도록 지시합니다.
LaunchApp	Directive	클라이언트에게 특정 앱을 실행하도록 지시합니다.
OpenScreen	Directive	클라이언트에게 설정 화면을 열도록 지시합니다.
ReportState	Event	클라이언트는 기기의 현재 상태를 CIC로 보고할 때 이 메시지를 사용해야 합니다.
RequestStateSynchronization	Event	사용자의 계정에 등록된 다른 클라이언트 기기의 현재 상태를 파악하고자 할 때 이 이벤트 메시지를 CIC로 전송합니다.
SetValue	Directive	클라이언트에게 스피커 볼륨 또는 화면 밝기를 지정한 값으로 설정하도록 지시합니다.
SynchronizeState	Directive	클라이언트에게 사용자 계정에 등록된 또 다른 클라이언트 기기의 상태를 업데이트하도록 지시합니다.
TurnOff	Directive	클라이언트에게 지정한 기능이나 모드를 끄거나 비활성화하도록 지시합니다.
TurnOn	Directive	클라이언트에게 지정한 기능을 켜거나 활성화하도록 지시합니다.

Note!

DeviceControl API는 현재 구현 예정인 명세입니다. 사전 인터페이스 협의를 위해 미리 기술되었으며, 추후 내용이 변경될 수도 있습니다.

ActionExecuted event

클라이언트는 기기 제어를 정상적으로 수행한 경우 이 이벤트 메시지를 CIC로 전송해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
target	string	<p>제어 대상.</p> <ul style="list-style-type: none"> • "airplane" : 비행기 모드 • "app" : 앱 • "bluetooth" : 블루투스 • "cellular" : 모바일 통신 • "channel" : TV 채널 • "flashlight" : 플래시 조명 • "gps" : GPS • "powersave" : 절전 모드 • "screenbrightness" : 화면 밝기 • "soundmode" : 사운드 모드 • "volume" : 스피커 볼륨 • "wifi" : 무선랜 	필수
command	string	<p>정상 수행한 동작.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BtConnect • BtDisconnect • BtStartPairing • BtStopPairing • Decrease • Increase • OpenScreen • SetValue • TurnOn • TurnOff 	필수

Remarks

CIC는 이 이벤트 메시지를 수신하면 사용자 계정에 등록된 모든 클라이언트에게 [SynchronizeState](#) 지시 메시지를 전송하여 특정 클라이언트 기기의 변경된 상태 정보를 알립니다.

Message example

```
{
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "ActionExecuted",
      "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5"
    },
    "payload": {
      "target": "gps",
      "command": "TurnOn"
    }
  }
}
```

See also

- [DeviceControl.ActionFailed](#)
- [DeviceControl.BtConnect](#)
- [DeviceControl.BtDisconnect](#)
- [DeviceControl.BtStartPairing](#)
- [DeviceControl.BtStopPairing](#)
- [DeviceControl.Decrease](#)
- [DeviceControl.Increase](#)

- `DeviceControl.OpenScreen`
- `DeviceControl.SetValue`
- `DeviceControl.TurnOff`
- `DeviceControl.TurnOn`

ActionFailed event

클라이언트는 기기 제어를 수행할 수 없거나 수행에 실패한 경우 이 이벤트 메시지를 CIC로 전송해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
target	string	제어 대상. ● "airplane" : 비행기 모드 ● "app" : 앱 ● "bluetooth" : 블루투스 ● "cellular" : 모바일 통신 ● "channel" : TV 채널 ● "flashlight" : 플래시 조명 ● "gps" : GPS ● "powersave" : 절전 모드 ● "screenbrightness" : 화면 밝기 ● "soundmode" : 사운드 모드 ● "volume" : 스피커 볼륨 ● "wifi" : 무선랜	필수
command	string	실패한 동작. ● BtConnect ● BtDisconnect ● BtStartPairing ● BtStopPairing ● Decrease ● Increase ● LaunchApp ● OpenScreen ● SetValue ● TurnOn ● TurnOff	필수

Remarks

- CIC는 이 이벤트 메시지를 수신하면 사용자 계정에 등록된 모든 클라이언트에게 `SynchronizeState` 지시 메시지를 전송하여 특정 클라이언트 기기의 변경된 상태 정보를 알립니다.
- `LaunchApp` 지시 메시지를 수신한 후 앱 실행에 실패하면 `target` 필드는 "app" 으로 설정합니다.

Message example

```
{
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "ActionFailed",
      "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5"
    },
    "payload": {
      "target": "gps",
      "command": "TurnOn"
    }
  }
}
```

See also

- [DeviceControl.ActionExecuted](#)
- [DeviceControl.BtConnect](#)
- [DeviceControl.BtDisconnect](#)
- [DeviceControl.BtStartPairing](#)
- [DeviceControl.BtStopPairing](#)
- [DeviceControl.Decrease](#)
- [DeviceControl.Increase](#)
- [DeviceControl.LaunchApp](#)
- [DeviceControl.OpenScreen](#)
- [DeviceControl.SetValue](#)
- [DeviceControl.TurnOff](#)
- [DeviceControl.TurnOn](#)

BtConnect directive

클라이언트에게 페어링된 블루투스 기기 중 하나와 연결을 설정하도록 지시합니다. 한 대 이상의 기기와 페어링되어 있는 경우 각각의 클라이언트는 기준에 따라 어떤 기기와 연결을 설정할지 결정해야 합니다. 예를 들면, 가장 최근에 연결했던 순서대로 기기 연결을 시도할 수 있습니다.

Payload field

없음

Remarks

- 스피커 형태의 블루투스 기기만 지원합니다.
- 클라이언트는 맥락 정보인 [Device.DeviceState](#) 객체를 이용해 수시로 블루투스 기기 정보를 CIC에 전달해야 합니다.
- 클라이언트는 이 지시 메시지에 해당하는 내용을 처리한 후 [DeviceControl.ActionExecuted](#) 또는 [DeviceControl.ActionFailed](#) 이벤트 메시지를 이용하여 결과를 CIC에 전달해야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "BtConnect",
      "messageId": "0f9950d1-c908-4e02-8c38-8e64e840634c",
      "dialogRequestId": "de0a1fd7-2ef1-4040-9469-3a5dd03ef46b"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [DeviceControl.ActionExecuted](#)
- [DeviceControl.ActionFailed](#)
- [DeviceControl.BtDisconnect](#)
- [DeviceControl.BtStartPairing](#)
- [DeviceControl.BtStopPairing](#)
- [DeviceControl.TurnOff](#)

- [DeviceControl.TurnOn](#)

BtDisconnect directive

클라이언트에게 연결된 블루투스 기기와 연결을 끊도록 지시합니다.

Payload field

없음

Remarks

- 스피커 형태의 블루투스 기기만 지원합니다.
- 클라이언트는 맥락 정보인 [Device.DeviceState](#) 객체를 이용해 수시로 블루투스 기기 정보를 CIC에 전달해야 합니다.
- 클라이언트는 이 지시 메시지에 해당하는 내용을 처리한 후 [DeviceControl.ActionExecuted](#) 또는 [DeviceControl.ActionFailed](#) 이벤트 메시지를 이용하여 결과를 CIC에 전달해야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "BtDisconnect",
      "messageId": "0f9950d1-c908-4e02-8c38-8e64e840634c",
      "dialogRequestId": "de0a1fd7-2ef1-4040-9469-3a5dd03ef46b"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [DeviceControl.ActionExecuted](#)
- [DeviceControl.ActionFailed](#)
- [DeviceControl.BtConnect](#)
- [DeviceControl.BtStartPairing](#)
- [DeviceControl.BtStopPairing](#)
- [DeviceControl.TurnOff](#)
- [DeviceControl.TurnOn](#)

BtStartPairing directive

클라이언트에게 블루투스 페어링 모드를 시작하도록 지시합니다.

Payload field

없음

Remarks

- 스피커 형태의 블루투스 기기만 지원합니다.
- 클라이언트는 맥락 정보인 [Device.DeviceState](#) 객체를 이용해 수시로 블루투스 기기 정보를 CIC에 전달해야 합니다.
- 클라이언트는 이 지시 메시지에 해당하는 내용을 처리한 후 [DeviceControl.ActionExecuted](#) 또는

[DeviceControl.ActionFailed](#) 이벤트 메시지를 이용하여 결과를 CIC에 전달해야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "BtStartPairing",
      "messageId": "0f9950d1-c908-4e02-8c38-8e64e840634c",
      "dialogRequestId": "de0a1fd7-2ef1-4040-9469-3a5dd03ef46b"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [DeviceControl.ActionExecuted](#)
- [DeviceControl.ActionFailed](#)
- [DeviceControl.BtConnect](#)
- [DeviceControl.BtDisconnect](#)
- [DeviceControl.BtStopPairing](#)
- [DeviceControl.TurnOff](#)
- [DeviceControl.TurnOn](#)

BtStopPairing directive

클라이언트에게 블루투스 페어링 모드를 중지하도록 지시합니다.

Payload field

없음

Remarks

- 스피커 형태의 블루투스 기기만 지원합니다.
- 클라이언트는 맥락 정보인 [Device.DeviceState](#) 객체를 이용해 수시로 블루투스 기기 정보를 CIC에 전달해야 합니다.
- 클라이언트는 이 지시 메시지에 해당하는 내용을 처리한 후 [DeviceControl.ActionExecuted](#) 또는 [DeviceControl.ActionFailed](#) 이벤트 메시지를 이용하여 결과를 CIC에 전달해야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "BtStopPairing",
      "messageId": "0f9950d1-c908-4e02-8c38-8e64e840634c",
      "dialogRequestId": "de0a1fd7-2ef1-4040-9469-3a5dd03ef46b"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [DeviceControl.ActionExecuted](#)
- [DeviceControl.ActionFailed](#)
- [DeviceControl.BtConnect](#)
- [DeviceControl.BtDisconnect](#)
- [DeviceControl.BtStartPairing](#)
- [DeviceControl.TurnOff](#)
- [DeviceControl.TurnOn](#)

Decrease directive

클라이언트에게 스피커 볼륨 또는 화면 밝기를 기본 단위만큼 줄이도록 지시하거나, TV 채널을 이전 채널로 변경하도록 지시합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
target	string	제어 대상. <ul style="list-style-type: none"> • "channel" : TV 채널 • "screenbrightness" : 화면 밝기 • "volume" : 스피커 볼륨 	필수

Remarks

- 기본 단위는 클라이언트측에서 직접 결정하면 됩니다.
- 클라이언트는 맥락 정보인 [Device.DeviceState](#) 객체를 이용해 수시로 스피커 볼륨 정보와 화면 밝기 정보를 CIC에 전달해야 합니다.
- 클라이언트는 이 지시 메시지에 해당하는 내용을 처리한 후 [DeviceControl.ActionExecuted](#) 또는 [DeviceControl.ActionFailed](#) 이벤트 메시지를 이용하여 결과를 CIC에 전달해야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "Decrease",
      "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5",
      "dialogRequestId": "3c6eef8b-8427-4b46-a367-0a7a46432519"
    },
    "payload": {
      "target": "screenbrightness"
    }
  }
}
```

See also

- [DeviceControl.ActionExecuted](#)
- [DeviceControl.ActionFailed](#)
- [DeviceControl.Increase](#)
- [DeviceControl.SetValue](#)

ExpectReportState directive

클라이언트에게 기기의 현재 상태를 CIC로 보고하도록 지시합니다. 이 메시지를 받은 클라이언트는 즉시 [DeviceControl.ReportState](#) 이벤트 메시지를 사용하여 기기의 현재 상태를 보고해야 하며, 이후에는 `durationInSeconds` 필드에 지정된 시간 동안 `intervalInSeconds` 필드에 지정된 주기로 기기의 현재 상태를 보고해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>durationInSeconds</code>	number	보고 기간. 지정된 시간동안 기기의 현재 상태를 보고합니다. 단위는 초단위입니다. 이 필드가 없는 경우 최초 1회만 보고를 수행합니다.	선택
<code>intervalInSeconds</code>	number	보고 주기. 지정된 주기로 기기의 형태 상태를 보고합니다. 단위는 초단위입니다. 이 필드는 <code>durationInSeconds</code> 필드가 있을 경우에만 유효하며 없을 경우 함께 생략됩니다.	선택

Remarks

- `DeviceControl.ExpectReportState` 지시 메시지는 다른 클라이언트에서 동기화를 위해 [DeviceControl.RequestStateSynchronization](#) 이벤트 메시지를 CIC로 전송한 경우 수신됩니다.
- 이 지시 메시지는 이벤트 메시지에 대한 응답이 아닌 [downchannel](#)을 통해 전달됩니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "ExpectReportState",
      "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5",
      "dialogRequestId": "3c6eef8b-8427-4b46-a367-0a7a46432519"
    },
    "payload": {
      "durationInSeconds": 600,
      "intervalInSeconds": 60
    }
  }
}
```

See also

- [DeviceControl.ReportState](#)
- [DeviceControl.RequestStateSynchronization](#)

Increase directive

클라이언트에게 스피커 볼륨 또는 화면 밝기를 기본 단위만큼 높이도록 지시하거나, TV 채널을 다음 채널로 변경하도록 지시합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>target</code>	string	제어 대상. <ul style="list-style-type: none"> • <code>"channel"</code> : TV 채널 • <code>"screenbrightness"</code> : 화면 밝기 • <code>"volume"</code> : 스피커 볼륨 	필수

Remarks

- 기본 단위는 클라이언트측에서 직접 결정하면 됩니다.
- 클라이언트는 맥락 정보인 `Device.DeviceState` 객체를 이용해 수시로 스피커 볼륨 정보와 화면 밝기 정보를 CIC에 전달해야 합니다.
- 클라이언트는 이 지시 메시지에 해당하는 내용을 처리한 후 `DeviceControl.ActionExecuted` 또는 `DeviceControl.ActionFailed` 이벤트 메시지를 이용하여 결과를 CIC에 전달해야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "Increase",
      "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5",
      "dialogRequestId": "3c6eef8b-8427-4b46-a367-0a7a46432519"
    },
    "payload": {
      "target": "screenbrightness"
    }
  }
}
```

See also

- `DeviceControl.ActionExecuted`
- `DeviceControl.ActionFailed`
- `DeviceControl.Decrease`
- `DeviceControl.SetValue`

LaunchApp directive

클라이언트에게 특정 앱을 실행하도록 지시합니다. 앱을 지정하는 값으로 앱의 custom URL scheme나 중계 페이지 URL 또는 앱 이름이 전달됩니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
target	string	대상 앱에 대한 정보. 다음과 같은 타입의 앱 정보를 가질 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • custom URL scheme : 대상 앱의 custom URL scheme (예, "naversearchapp://...") • 중계 페이지 URL : 설치된 대상 앱이 있을 경우 해당 앱을 실행하는 중계 페이지 URL(예, "http://naverapp.naver.com/...") • 앱 이름 : 사용자의 발화를 인식한 앱의 이름 (예, "네이버앱") 	필수

Remarks

- 앱을 실행할 수 없거나 앱 실행에 실패한 경우 `DeviceControl.ActionFailed` 이벤트 메시지를 이용하여 결과를 CIC에 전달해야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "LaunchApp",
      "messageId": "23bdffff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5",
      "dialogRequestId": "3c6eef8b-8427-4b46-a367-0a7a46432519"
    },
    "payload": {
      "target": "naversearchapp://..."
    }
  }
}
```

See also

- [DeviceControl.ActionFailed](#)

OpenScreen directive

클라이언트에게 설정 화면을 열도록 지시합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
target	string	표시할 화면. 현재는 설정 화면을 여는 값인 "settings" 만 입력됩니다.	필수

Remarks

클라이언트는 이 지시 메시지에 해당하는 내용을 처리한 후 [DeviceControl.ActionExecuted](#) 또는 [DeviceControl.ActionFailed](#) 이벤트 메시지를 이용하여 결과를 CIC에 전달해야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "OpenScreen",
      "messageId": "23bdffff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5",
      "dialogRequestId": "3c6eef8b-8427-4b46-a367-0a7a46432519"
    },
    "payload": {
      "target": "settings"
    }
  }
}
```

See also

- [DeviceControl.ActionExecuted](#)
- [DeviceControl.ActionFailed](#)

ReportState event

클라이언트는 기기의 현재 상태를 CIC로 보고할 때 이 메시지를 사용해야 합니다.

Context field

클라이언트 기기의 현재 상태를 전달하기 위해 이벤트 메시지에 다음 맥락 정보(Context)를 포함하여 전송합니다.

- Device.DeviceState

Payload field

없음

Remarks

- CIC로부터 DeviceControl.ExpectReportState 지시 메시지를 받은 경우 DeviceControl.ReportState 이벤트 메시지를 사용하여 현재 상태를 보고해야 합니다.
- 이 이벤트 메시지를 통해 보고된 상태 정보는 DeviceControl.SynchronizeState 지시 메시지 통해 사용자 계정에 등록된 모든 클라이언트에게 보내집니다.

Message example

```
{
  "context": {
    "header": {
      "namespace": "Device",
      "name": "DeviceState"
    },
    "payload": {
      "localTime": "2017-04-06T13:34:15.074361+08:28",
      "bluetooth": {
        "actions": [
          "BtConnect",
          "BtDisconnect",
          "BtStartPairing",
          "BtStopPairing",
          "TurnOff",
          "TurnOn"
        ],
        "btlist": [
          {
            "name": "My Phone",
            "address": "44:00:10:f1:1f:f5",
            "connected": false
          },
          {
            "name": "My Speaker",
            "address": "29:01:11:1f:12:89",
            "connected": true
          }
        ],
        "state": "on"
      },
      "wifi": {
        "actions": [
          "TurnOff",
          "TurnOn"
        ],
        "networks": [

```

```
{
    "name": "home_wlan",
    "connected": true
},
{
    "name": "guest_wlan",
    "connected": false
},
],
"state": "on"
},
"battery": {
    "actions": [],
    "value": 99,
    "charging": true
},
"flashLight": {
    "actions": [
        "TurnOff",
        "TurnOn"
    ],
    "state": "off"
}
},
"event": {
    "header": {
        "namespace": "DeviceControl",
        "name": "ReportState",
        "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5"
    },
    "payload": {}
}
}
```

See also

- [Device.DeviceState](#)
- [DeviceControl.ExpectReportState](#)
- [DeviceControl.SynchronizeState](#)

RequestStateSynchronization event

사용자의 계정에 등록된 다른 클라이언트 기기의 현재 상태를 파악하고자 할 때 이 이벤트 메시지를 CIC로 전송합니다. CIC는 이 이벤트 메시지를 받으면, 사용자의 계정에 등록된 모든 클라이언트에게 [DeviceControl.ExpectReportState](#) 지시 메시지를 전송합니다.

Payload field

없음

Remarks

이 이벤트 메시지에 대한 결과로 추후 [downchannel](#)을 통해 [DeviceControl.SynchronizeState](#) 지시 메시지를 받게 됩니다.

Message example

```
{
```

```

"event": {
  "header": {
    "namespace": "DeviceControl",
    "name": "RequestStateSynchronization",
    "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5"
  },
  "payload": {}
}
}

```

See also

- [DeviceControl.ExpectReportState](#)
- [DeviceControl.SynchronizeState](#)

SetValue directive

클라이언트에게 스피커 볼륨 또는 화면 밝기를 지정한 값으로 설정하거나 특정 TV 채널 번호로 변경하도록 지시합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
target	string	제어 대상. • "channel" : TV 채널 • "screenbrightness" : 화면 밝기 • "volume" : 스피커 볼륨	필수
value	string	변경할 값 또는 TV 채널 번호	필수

Remarks

- 클라이언트는 맥락 정보인 [Device.DeviceState](#) 객체를 이용해 수시로 스피커 볼륨 정보와 화면 밝기 정보를 CIC에 전달해야 합니다.
- 클라이언트는 이 지시 메시지에 해당하는 내용을 처리한 후 [DeviceControl.ActionExecuted](#) 또는 [DeviceControl.ActionFailed](#) 이벤트 메시지를 이용하여 결과를 CIC에 전달해야 합니다.

Message example

```

{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "SetValue",
      "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5",
      "dialogRequestId": "3c6eef8b-8427-4b46-a367-0a7a46432519"
    },
    "payload": {
      "target": "volume",
      "value": "30"
    }
  }
}

```

See also

- [DeviceControl.ActionExecuted](#)

- [DeviceControl.ActionFailed](#)
- [DeviceControl.Decrease](#)
- [DeviceControl.Increase](#)
- [DeviceControl.SetValue](#)

SynchronizeState directive

클라이언트에게 사용자 계정에 등록된 또 다른 클라이언트 기기의 상태 정보를 업데이트하도록 지시합니다. 사용자는 같은 사용자 계정으로 동시에 여러 클라이언트를 사용할 수 있습니다. 예를 들면, 클라이언트의 타입이 앱일 수도 있고 Wave와 같이 Clova 전용 기기인 스피커일 수도 있습니다. 앱 타입의 클라이언트는 스피커 타입의 다른 클라이언트를 제어할 수 있으며, 이때 다른 클라이언트를 제어한 결과를 [DeviceControl.SynchronizeState](#) 지시 메시지로 받을 수 있고, 이를 이용하여 변경된 클라이언트의 상태를 업데이트할 수 있습니다.

클라이언트는 다음과 같은 상황에 이 지시 메시지를 받을 수 있습니다.

- CIC가 [DeviceControl.ActionExecuted](#) 또는 [DeviceControl.ActionFailed](#) 이벤트 메시지를 수신하면 사용자 계정에 등록된 모든 클라이언트에게 [DeviceControl.SynchronizeState](#) 지시 메시지를 이용하여 특정 클라이언트 기기의 변경된 상태 정보를 전달합니다.
- CIC가 [DeviceControl.ReportState](#) 이벤트 메시지를 수신하면 사용자 계정에 등록된 모든 클라이언트에게 [DeviceControl.SynchronizeState](#) 지시 메시지를 이용하여 특정 클라이언트 기기의 현재 상태 정보를 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
deviceId	string	상태가 업데이트된 클라이언트 기기의 ID.	필수
deviceState	Device.DeviceState object	기기 상태 업데이트 정보가 담긴 객체.	필수

Remarks

[DeviceControl.SynchronizeState](#) 지시 메시지는 [downchannel](#)을 통해 사용자 계정에 등록된 클라이언트 전체에 브로드캐스팅되며, [대화 ID\(dialogRequestId \)](#)를 가지지 않습니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "SynchronizeState",
      "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5"
    },
    "payload": {
      "deviceId": "{{CLOVA_OAUTH_CLIENT_ID}}",
      "deviceState": {{Device.DeviceState}}
    }
  }
}
```

See also

- [DeviceControl.ActionExecuted](#)
- [DeviceControl.ActionFailed](#)
- [DeviceControl.ReportState](#)

TurnOff directive

클라이언트에게 지정한 기능이나 모드를 끄거나 비활성화하도록 지시합니다. 예를 들면, 이 지시 메시지를 통해 클라이언트 기기의 블루투스를 끄도록 할 수 있습니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
target	string	제어 대상. <ul style="list-style-type: none"> ● "airplane" : 비행기 모드 ● "bluetooth" : 블루투스 ● "cellular" : 모바일 통신 ● "energysave" : 에너지 절약 모드 ● "flashlight" : 플래시 조명 ● "gps" : GPS ● "power" : 전원 상태 ● "ring" : 벨소리 모드 ● "silent" : 무음 모드 ● "vibrate" : 진동 모드 ● "wifi" : 무선랜 	필수

Remarks

- 일부 제어 대상을 끄거나 비활성화할 때 클라이언트 기기의 정책이나 상황에 맞춰 제어를 수행해야 합니다. 예를 들면, 벨소리 모드를 비활성화할 경우 진동 모드로 진입할지 음소거 모드로 진입할지는 클라이언트 기기에 따라 구현을 달리할 수 있습니다.
- 클라이언트는 맥락 정보인 `Device.DeviceState` 객체를 이용해 수시로 기능이나 모드의 상태 정보를 CIC에 전달해야 합니다.
- 클라이언트는 이 지시 메시지에 해당하는 내용을 처리한 후 `DeviceControl.ActionExecuted` 또는 `DeviceControl.ActionFailed` 이벤트 메시지를 이용하여 결과를 CIC에 전달해야 합니다.

Caution!

`target` 필드의 값이 `"power"` 일 경우 클라이언트 기기의 전원을 꺼야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "TurnOff",
      "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5",
      "dialogRequestId": "3c6eef8b-8427-4b46-a367-0a7a46432519"
    },
    "payload": {
      "target": "bluetooth"
    }
  }
}
```

See also

- `DeviceControl.ActionExecuted`
- `DeviceControl.ActionFailed`
- `DeviceControl.TurnOn`

TurnOn directive

클라이언트에게 지정한 기능을 켜거나 활성화하도록 지시합니다. 예를 들면, 이 지시 메시지를 통해 클라이언트 기기의 블루투스를 켜도록 할 수 있습니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
target	string	<p>제어 대상.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● "airplane" : 비행기 모드 ● "bluetooth" : 블루투스 ● "cellular" : 모바일 통신 ● "energysave" : 에너지 절약 모드 ● "flashlight" : 플래시 조명 ● "gps" : GPS ● "power" : 전원 상태 ● "ring" : 벨소리 모드 ● "silent" : 무음 모드 ● "vibrate" : 진동 모드 ● "wifi" : 무선랜 	필수

Remarks

- 클라이언트는 맥락 정보인 `Device.DeviceState` 객체를 이용해 수시로 기능이나 모드의 상태 정보를 CIC에 전달해야 합니다.
- 클라이언트는 이 지시 메시지에 해당하는 내용을 처리한 후 `DeviceControl.ActionExecuted` 또는 `DeviceControl.ActionFailed` 이벤트 메시지를 이용하여 결과를 CIC에 전달해야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "TurnOff",
      "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5",
      "dialogRequestId": "3c6eef8b-8427-4b46-a367-0a7a46432519"
    },
    "payload": {
      "target": "bluetooth"
    }
  }
}
```

See also

- `DeviceControl.ActionExecuted`
- `DeviceControl.ActionFailed`
- `DeviceControl.TurnOn`

Notifier

Notifier는 CIC가 클라이언트기기에 알림이 있음을 표시하도록 지시하거나 사용자 계정에 등록된 모든 클라이언트에게 알림 표시를 없애도록 지시합니다. CIC는 클라이언트가 사용자 알림 확인 상태를 최신으로 유지하게 만들기 위해 클라이언트 요청이 없어도 다음과 같은 지시 메시지를 전달합니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
ClearIndicator	Directive	클라이언트에게 알림을 나타내는 표시를 모두 끄도록 지시합니다.
SetIndicator	Directive	클라이언트에게 확인하지 않은 알림이 있음을 나타내는 표시를 켜도록 지시합니다.

ClearIndicator directive

클라이언트에게 알림을 나타내는 표시를 모두 끄도록 지시합니다. 알림을 표시하는 조명이나 소리 효과를 모두 꺼야 합니다.

Payload field

없음

Remarks

해당 지시 메시지는 이벤트 메시지에 대한 응답이 아닌 [downchannel](#)을 통해 전달됩니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "Notifier",
      "name": "ClearIndicator",
      "messageId": "29745c13-0d70-408e-a4cc-946afba67524"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [Notifier.SetIndicator](#)

SetIndicator directive

클라이언트에게 알림 표시를 켜도록 지시합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
new	boolean	새로운 알림에 대한 지시 메시지인지 알려주는 필드입니다. • <code>true</code> : 새로운 알림인 경우 • <code>false</code> : 새로운 알림이 아닌 경우	필수

light	string	조명 설정 정보 • "on" : 사용자가 확인하지 않은 알림이 있는 경우입니다. 주로 알림 표시용 조명을 점등하게 됩니다. • "off" : 사용자가 확인하지 않은 알림이 없는 경우입니다.	필수
-------	--------	---	----

Remarks

해당 지시 메시지는 이벤트 메시지에 대한 응답이 아닌 [downchannel](#)을 통해 전달됩니다.

Message example

```
{  
  "directive": {  
    "header": {  
      "namespace": "Notifier",  
      "name": "SetIndicator",  
      "messageId": "29745c13-0d70-408e-a4cc-946afba67524"  
    },  
    "payload": {  
      "new" : true,  
      "light" : "on"  
    }  
  }  
}
```

See also

- [Notifier.ClearIndicator](#)

PlaybackController

PlaybackController은 클라이언트의 오디오 재생 및 스피커 출력을 제어할 때 사용되는 네임스페이스입니다. PlaybackController가 제공하는 이벤트 메시지와 지시 메시지는 다음과 같습니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
Mute	Directive	클라이언트에게 오디오 플레이어의 볼륨을 음소거하도록 지시합니다.
Next	Directive	클라이언트에게 재생 대기열에 있는 다음 오디오 스트림 재생하도록 지시합니다.
NextCommandIssued	Event	사용자가 클라이언트의 기기에서 다음(Next)에 해당하는 버튼 누르거나 터치한 경우 클라이언트는 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다.
Pause	Directive	클라이언트에게 재생 중인 오디오 스트림을 일시 정지하도록 지시합니다.
Previous	Directive	클라이언트에게 재생 대기열에 있는 이전 오디오 스트림을 재생하도록 지시합니다.
PreviousCommandIssued	Event	사용자가 클라이언트의 기기에서 이전(Previous)에 해당하는 버튼 누르거나 터치한 경우 클라이언트는 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다.
Replay	Directive	클라이언트에게 오디오 스트림을 처음부터 다시 재생하도록 지시합니다.
Resume	Directive	클라이언트에게 오디오 스트림 재생을 재개하도록 지시합니다.
Stop	Directive	클라이언트에게 오디오 스트림 재생을 중지하도록 지시합니다.
TurnOffRepeatMode	Directive	클라이언트에게 한곡 반복 재생 모드를 끄도록 지시합니다.
TurnOnRepeatMode	Directive	클라이언트에게 한곡 반복 재생 모드를 켜도록 지시합니다.
Unmute	Directive	클라이언트에게 오디오 플레이어 볼륨의 음소거를 해제하도록 지시합니다.
VolumeDown	Directive	클라이언트에게 오디오 플레이어 볼륨을 낮추도록 지시합니다.
VolumeUp	Directive	클라이언트에게 오디오 플레이어 볼륨을 높이도록 지시합니다.

Mute directive

클라이언트에게 오디오 플레이어 볼륨을 음소거하도록 지시합니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 받은 후 오디오 스트림 재생과 관련된 스피커 볼륨을 무음이 되도록 변경해야 합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "PlaybackController",
      "name": "Mute",
      "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",
      "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [Speaker.VolumeState](#)
- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

Next directive

클라이언트에게 재생 대기열에 있는 다음 오디오 스트림 재생하도록 지시합니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 받은 후 다음 오디오 스트림을 재생해야 합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "PlaybackController",
      "name": "Next",
      "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",
      "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

NextCommandIssued event

사용자가 클라이언트의 기기에서 다음(Next)에 해당하는 버튼 누르거나 터치한 경우 클라이언트는 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다. Clova는 클라이언트의 상황에 따라 필요한 동작을 수행해줍니다. 예를 들어, 클라이언트가 팟캐스트와 같은 extension을 사용하고 있었다면 Clova는 즉각 다음 콘텐츠를 재생할 수 있도록 처리해줍니다.

Context field

필수 상태 정보 없음

Payload field

없음

Remarks

- 클라이언트 기기의 버튼은 물리적인 하드웨어 방식의 버튼일 수도 있고 음악 플레이어 위젯 버튼과 같은 소프트웨어 방식의 버튼일 수도 있습니다.

Message example

```
{
  "context": [],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "PlaybackController",
      "name": "NextCommandIssued",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [PalybackController.PreviousCommandIssued](#)

Pause directive

클라이언트에게 재생 중인 오디오 스트림을 일시 정지하도록 지시합니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 받은 후 오디오 스트림 재생을 일시 정지해야 합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "PlaybackController",
      "name": "Pause",
      "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",
      "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [AudioPlayer.PlayPaused](#)
- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

Previous directive

클라이언트에게 재생 대기열에 있는 이전 오디오 스트림을 재생하도록 지시합니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 받은 후 이전 오디오 스트림을 재생해야 합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "PlaybackController",
      "name": "Previous",
      "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",
      "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [Speaker.VolumeState](#)
- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

PreviousCommandIssued event

사용자가 클라이언트의 기기에서 이전(Previous)에 해당하는 버튼 누르거나 터치한 경우 클라이언트는 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다. Clova는 클라이언트의 상황에 따라 필요한 동작을 수행해줍니다. 예를 들어, 클라이언트가 팟캐스트와 같은 extension을 사용하고 있었다면 Clova는 즉각 이전 콘텐츠를 재생할 수 있도록 처리해줍니다.

Context field

필수 상태 정보 없음

Payload field

없음

Remarks

- 클라이언트 기기의 버튼은 물리적인 하드웨어 방식의 버튼일 수도 있고 음악 플레이어 위젯 버튼과 같은 소프트웨어 방식의 버튼일 수도 있습니다.

Message example

```
{
  "context": [],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "PlaybackController",
      "name": "PreviousCommandIssued",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [PlaybackController.NextCommandIssued](#)

Replay directive

클라이언트에게 오디오 스트림을 처음부터 다시 재생하도록 지시합니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 받은 후 재생 위치를 오디오 스트림의 처음으로 이동시켜야 하며, 이동시킨 후 바로 오디오 스트림 재생을 시작해야 합니다. 만약 오디오 스트림 재생이 일시 정지(paused)되어 있었다면 오디오 스트림 재생을 재개(resume)해야 합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{  
    "directive": {  
        "header": {  
            "namespace": "PlaybackController",  
            "name": "Replay",  
            "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",  
            "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"  
        },  
        "payload": {}  
    }  
}
```

See also

- [PlaybackController.Pause](#)
- [PlaybackController.Resume](#)
- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

Resume directive

클라이언트에게 오디오 스트림 재생을 재개하도록 지시합니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 받은 후 오디오 스트림 재생을 재개해야 합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{  
    "directive": {  
        "header": {  
            "namespace": "PlaybackController",  
            "name": "Resume",  
            "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",  
            "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"  
        },  
        "payload": {}  
    }  
}
```

See also

- [AudioPlayer.PlayResumed](#)
- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

Stop directive

클라이언트에게 오디오 스트림 재생을 중지하도록 지시합니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 받은 후 오디오 스트림 재생을 중지해야 합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{  
  "directive": {  
    "header": {  
      "namespace": "PlaybackController",  
      "name": "Stop",  
      "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",  
      "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"  
    },  
    "payload": {}  
  }  
}
```

See also

- [AudioPlayer.PlayStopped](#)
- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

TurnOffRepeatMode directive

클라이언트에게 한곡 반복 재생 모드를 끄도록 지시합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{  
  "directive": {  
    "header": {  
      "namespace": "PlaybackController",  
      "name": "TurnOffRepeatMode",  
      "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",  
      "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"  
    },  
    "payload": {}  
  }  
}
```

See also

- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

TurnOnRepeatMode directive

클라이언트에게 한곡 반복 재생 모드를 켜도록 지시합니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 받은 후 현재 재생 중인 오디오 스트림을 계속 반복 재생해야 합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{  
  "directive": {  
    "header": {  
      "namespace": "PlaybackController",  
      "name": "TurnOnRepeatMode",  
      "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",  
      "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"  
    },  
    "payload": {}  
  }  
}
```

See also

- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

Unmute directive

클라이언트에게 오디오 플레이어 볼륨의 음소거를 해제하도록 지시합니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 받은 후 무음으로 설정했던 스피커 볼륨을 원래 크기로 되돌려야 합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{  
  "directive": {  
    "header": {  
      "namespace": "PlaybackController",  
      "name": "Unmute",  
      "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",  
      "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"  
    },  
    "payload": {}  
  }  
}
```

See also

- [Speaker.VolumeState](#)
- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

VolumneDown directive

클라이언트에게 오디오 플레이어 볼륨을 낮추도록 지시합니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 받은 후 오디오 스트림 재생과 관련된 스피커 볼륨을 낮춰야 합니다. 볼륨을 낮추는 정도는 각 클라이언트의 UX 기준을 따릅니다.

Payload field

없음

Message example

```
{  
  "directive": {  
    "header": {  
      "namespace": "PlaybackController",  
      "name": "VolumeDown",  
      "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",  
      "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"  
    },  
    "payload": {}  
  }  
}
```

See also

- [Speaker.VolumeState](#)
- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

VolumneUp directive

클라이언트에게 오디오 플레이어 볼륨을 높이도록 지시합니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 받은 후 오디오 스트림 재생과 관련된 스피커 볼륨을 높여야 합니다. 볼륨을 올리는 정도는 각 클라이언트의 UX 기준을 따릅니다.

Payload field

없음

Message example

```
{  
  "directive": {  
    "header": {  
      "namespace": "PlaybackController",  
      "name": "VolumeUp",  
      "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",  
      "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"  
    },  
    "payload": {}  
  }  
}
```

See also

- [Speaker.VolumeState](#)
- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

SpeechRecognizer

SpeechRecognizer는 사용자의 음성 인식을 위해 사용되는 네임스페이스입니다. 사용자의 음성 입력은 다음과 같이 수행되어야 합니다.

- 클라이언트는 사용자의 음성이 입력될 때 CIC로 `SpeechRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지를 전송합니다.
- 클라이언트는 입력되는 사용자의 음성을 200ms 단위로 계속 CIC에 전송해야 합니다.
- 클라이언트는 사용자의 음성 입력이 끝나거나 CIC로부터 `SpeechRecognizer.StopCapture` 지시 메시지를 받기 전까지 2번 단계를 계속 수행해야 합니다.

SpeechRecognizer가 제공하는 이벤트 메시지와 지시 메시지는 다음과 같습니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
<code>ExpectSpeech</code>	Directive	클라이언트에게 사용자의 음성 입력을 받도록 지시합니다.
<code>ExpectSpeechTimedOut</code>	Event	음성 입력 대기 시간이 초과했음을 CIC에 보고합니다.
<code>Recognize</code>	Event	입력되는 사용자의 음성을 전달하여 음성 인식을 CIC에 요청합니다.
<code>ShowRecognizedText</code>	Directive	클라이언트에게 인식된 사용자 음성을 실시간으로 전달합니다.
<code>StopCapture</code>	Directive	클라이언트에게 사용자의 음성 인식을 중지하도록 지시합니다.

ExpectSpeech directive

클라이언트에게 마이크를 활성화하여 사용자의 음성 입력을 받도록 지시합니다. 해당 지시 메시지는 CIC가 먼저 사용자의 요청에서 불충분한 정보를 추가로 요구하는 multi-turn 대화를 수행하거나 대화 모드(Freetalk mode)와 같이 대화를 계속 진행하기 위해 전달됩니다. 입력된 사용자 음성은 `SpeechRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지를 통해 CIC로 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>expectContentType</code>	string	클라이언트가 추가로 사용자의 음성을 입력 받으면 해당 음성 데이터를 어떤 형식으로 보내야 할지 지정한 값입니다. 다음과 같은 값을 가질 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> "audio/116" : 음성 인식을 위해 에코/잡음 제거 및 음성 인식에 특징적인 후처리를 수행하지 않은 PCM 포맷의 음성 데이터 "application/x-clova-feat" : 음성 인식을 위해 에코/잡음 제거 및 음성 인식에 특징적인 후처리를 수행한 PCM 포맷의 음성 데이터 	선택
<code>expectSpeechId</code>	string	사용자의 음성 입력을 추가로 받을 때 CIC가 이를 식별하기 위한 ID. 추후 이 값은 사용자의 추가 음성 입력을 <code>SpeechRecognizer.Recognize</code> 이벤트 메시지를 CIC로 보낼 때 <code>speechId</code> 필드에 입력되어야 합니다.	필수
<code>explicit</code>	boolean	사용자 음성 입력의 필수 여부. <code>explicit</code> 는 주로 <code>true</code> 로 설정되며, 사용자로부터 필수 정보를 추가로 알아내야 할 때 사용됩니다. <ul style="list-style-type: none"> <code>true</code> : 필수 <code>false</code> : 선택 	필수
<code>timeoutInMilliseconds</code>	number	사용자의 음성 입력을 받기 위해 대기하는 시간으로 정수 형태 값이며, 단위는 밀리초(milliseconds)입니다.	필수

Remarks

- 이 지시 메시지를 받으면 클라이언트는 사용자의 입력을 CIC로 전달할 때 이전 요청 메시지와 같은 대화 ID(`dialogRequestId`)를 사용해서 전송해야 합니다.
- `explicit` 필드가 `false` 인 경우는 클라이언트가 가지고 있는 정책이나 조건에 따라 사용자의 음성 입력을 받지 않을 수도 있습니다.
- `timeoutInMilliseconds` 시간 동안 사용자의 음성 데이터 입력이 없으면 `SpeechRecognizer.ExpectSpeechTimedOut` 이벤트 메시지를 CIC로 전달해야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechRecognizer",
      "name": "ExpectSpeech",
      "dialogRequestId": "bc834682-6d22-4bbb-8352-4a49df2ed3d7",
      "messageId": "b120c3e0-e6b9-4a3d-96de-71539e5f6214"
    },
    "payload": {
      "timeoutInMilliseconds": 7000,
      "explicit": false,
      "speechSpeechId": "561aeeecf-2096-40fa-ba17-6612e28b339f"
    }
  }
}
```

See also

- `SpeechRecognizer.Recognize`
- `SpeechRecognizer.ExpectSpeechTimedOut`

ExpectSpeechTimedOut event

`SpeechRecognizer.ExpectSpeech` 지시 메시지로 전달된 대기 시간 동안 사용자의 음성 입력이 없으면 해당 이벤트 메시지를 CIC로 전달합니다.

Context field

해당 이벤트 메시지는 다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- `Clova.FreetalkState`

Payload field

없음

Remarks

- 이 이벤트 메시지는 대화 모드(Freetalk mode)에서만 동작합니다.

Message example

```
{
  "context": [
    {{Clova.FreetalkState}}
  ],
  "event": {
    "name": "ExpectSpeechTimedOut"
  }
}
```

```

    "header": {
        "namespace": "SpeechRecognizer",
        "name": "ExpectSpeechTimedOut",
        "messageId": "56dcd20e-7fdc-4294-b6d9-a4b960d72df8"
    },
    "payload": {}
}

```

See also

- [Clova.FreetalkState](#)
- [SpeechRecognizer.ExpectSpeech](#)

Recognize event

`SpeechRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지는 사용자 음성 입력을 CIC로 전송하여 사용자가 무엇을 원하는지 인식하도록 요청합니다. Clova 내부의 자연어 분석 시스템과 대화 이해 시스템이 해당 결과를 해석하여 사용자의 요청을 처리합니다. CIC로부터 전달되는 대부분의 [지시 메시지](#)는 `SpeechRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지를 통해 사용자의 요청을 확인한 후 전달됩니다.

다음과 같은 기준의 음성 입력을 처리할 수 있습니다.

- 16-bit Linear PCM
- 16 kHz sample rate
- Mono
- Little endian

Context field

Recognize 이벤트 메시지는 다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- [Speaker.VolumeState](#)
- [Clova.FreetalkState](#)

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
speechId	string	<code>SpeechRecognizer.ExpectSpeech</code> 지시 메시지로 인해 사용자 음성 입력을 추가로 받는 경우 <code>SpeechRecognizer.ExpectSpeech</code> 지시 메시지에 포함된 <code>expectSpeechId</code> 필드의 값을 그대로 입력합니다.	선택
explicit	boolean	<code>SpeechRecognizer.ExpectSpeech</code> 지시 메시지로 인해 사용자 음성 입력을 추가로 받는 경우 <code>SpeechRecognizer.ExpectSpeech</code> 지시 메시지에 포함된 <code>explicit</code> 필드의 값을 그대로 입력합니다.	선택
format	string	음성 데이터 포맷. <code>AUDIO_L16_RATE_16000_CHANNELS_1</code> 으로 고정 입력합니다.	선택
lang	string	사용자 음성 입력이 어떤 언어로 인식되도록 할지 결정합니다. <ul style="list-style-type: none"> • "ko" : 한국어 • "en" : 영어 	필수
profile	string	추후 사용을 위해 예약해 놓은 필드. <code>CLOSE_TALK</code> 으로 고정 입력합니다.	선택

Remarks

일반적으로 사용자 음성을 한국어로 인식하지만 대화 모드(Freetalk mode)의 경우 사용자 음성을 영어("en")로 인식해야 할 수 있습니다.

Message example

```
// 일반적인 사용자 음성 입력
{
  "context": [
    {{Speaker.VolumeState}},
    {{Clova.FreetalkState}}
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechRecognizer",
      "name": "Recognize",
      "dialogRequestId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "lang": "ko",
      "profile": "CLOSE_TALK",
      "format": "AUDIO_L16_RATE_16000_CHANNELS_1"
    }
  }
}

// SpeechRecognizer.ExpectSpeech 지시 메시지에 따른 추가적인 사용자 음성 입력
{
  "header": {
    "dialogRequestId": "4951cbfe-0064-41e2-ac3a-b0e4e1b0a570",
    "messageId": "6ab89102-668b-42eb-89d0-639253db10ba",
    "namespace": "SpeechRecognizer",
    "name": "Recognize"
  },
  "payload": {
    "profile": "CLOSE_TALK",
    "format": "AUDIO_L16_RATE_16000_CHANNELS_1",
    "speechId": "561aeeecf-2096-40fa-ba17-6612e28b339f",
    "explicit": false
  }
}
```

Audio Data

`SpeechRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지를 전송한 이후 다음과 같은 음성 데이터를 사용자가 음성 입력을 마치거나 `StopCapture` 지시 메시지를 받기 전까지 계속 전달합니다. 단, 이 경우 별도의 메시지 파트로 메세지를 전송하는게 아니라 같은 메시지 파트 내에서 계속 스트리밍 해야 함을 의미합니다.

```
[ Message Header ]
Content-Disposition: form-data; name="audio"
Content-Type: application/octet-stream

[ PCM Audio Attachment ]
```

See also

- [Speaker.VolumeState](#)
- [Clova.FreetalkState](#)

- `SpeechRecognizer.ExpectSpeech`
- `SpeechRecognizer.StopCapture`

ShowRecognizedText directive

Clova 음성 인식 시스템은 `SpeechRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지로 전달받고 있는 사용자의 음성 입력을 분석하여 인식 결과를 제공합니다. CIC는 `SpeechRecognizer.ShowRecognizedText` 지시 메시지로 사용자 음성 인식의 중간 처리 결과를 클라이언트로 전달합니다. 클라이언트는 이를 바탕으로 처리 과정을 사용자에게 실시간으로 보여 줄 수 있습니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>text</code>	string	입력된 사용자 음성이 어떤 어떻게 인식이 되고 있는지 그 결과를 실시간으로 담고 있습니다.	필수

Remarks

- 해당 지시 메시지는 이벤트 메시지에 대한 응답이 아닌 `downchannel`을 통해 전달됩니다.
- 기본적으로 CIC는 음성 인식 중간 결과를 클라이언트에게 전달하지 않으며, 일부 특수한 조건에 `SpeechRecognizer.ShowRecognizedText` 지시 메시지를 전달합니다.

Message example

```
// 중간 인식 결과 1
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechRecognizer",
      "name": "ShowRecognizedText",
      "dialogRequestId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
      "messageId": "ceb4c638-d817-4a65-977d-03726d72cb91"
    },
    "payload": {
      "text": "오늘"
    }
  }
}

// 중간 인식 결과 2
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechRecognizer",
      "name": "ShowRecognizedText",
      "dialogRequestId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
      "messageId": "fab4c638-d8df7-4adf-977d-adf72cb91"
    },
    "payload": {
      "text": "오늘 날씨"
    }
  }
}

// 중간 인식 결과 3
{
  "directive": {
    "header": {
```

```

    "namespace": "SpeechRecognizer",
    "name": "ShowRecognizedText",
    "dialogRequestId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
    "messageId": "efac233-8df7d-14df-d37d-72f72cb91"
},
"payload": {
    "text": "오늘 날씨 알려줘"
}
}
}

```

See also

- [SpeechRecognizer.Recognize](#)
- [SpeechRecognizer.StopCapture](#)

StopCapture directive

CIC가 `SpeechRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지를 받은 후 더 이상 녹음 데이터(PCM)를 수신할 필요가 없다고 판단한 경우

`SpeechRecognizer.StopCapture` 지시 메시지를 클라이언트에 전달합니다. 클라이언트는 이 메시지를 수신한 즉시 사용자 음성 녹음을 중지해야 합니다. CIC가 이 메시지를 보낸 후에도 사용자 음성 정보를 수신할 수 있지만 해당 음성 정보는 처리되지 않습니다. 또한,

`SpeechRecognizer.StopCapture` 지시 메시지는 사용자의 음성 입력이 마지막까지 인식된 결과를 `payload` 필드에 포함하고 있습니다.

Payload field

필드 이름	자료 형	필드 설명	필수 여부
<code>recognizedText</code>	string	입력된 사용자 음성이 어떻게 인식이 되었는지 그 결과를 담고 있습니다. 기본적으로 이 필드는 <code>SpeechRecognizer.StopCapture</code> 지시 메시지에 포함되지 않으며, 일부 특수한 조건에 이 필드가 포함됩니다.	선택

Remarks

이 지시 메시지는 이벤트 메시지에 대한 응답이 아닌 `downchannel`을 통해 전달됩니다.

Message example

```

{
    "directive": {
        "header": {
            "namespace": "SpeechRecognizer",
            "name": "StopCapture",
            "dialogRequestId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
            "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
        },
        "payload": {}
    }
}

```

See also

- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

- [SpeechRecognizer.ShowRecognizedText](#)

SpeechSynthesizer

SpeechSynthesizer는 클라이언트가 특정 텍스트를 TTS(text-to-speech) 음성 파일로 합성되도록 CIC에 요청하거나, CIC가 합성된 음성 파일을 클라이언트에 전달할 때 사용되는 네임스페이스입니다. SpeechSynthesizer가 제공하는 이벤트 메시지와 지시 메시지는 다음과 같습니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
Request	Event	CIC에 특정 텍스트를 TTS 음성 파일로 합성되도록 요청합니다.
Speak	Directive	클라이언트에게 합성된 TTS 음성 파일을 스피커로 출력하도록 지시합니다.

Request event

CIC에 특정 텍스트를 TTS 음성 파일로 합성되도록 요청합니다.

Context field

필수 상태 정보 없음

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
text	string	TTS 음성 합성을 요청할 대상 텍스트	필수
lang	string	음성 합성에 사용할 언어. ● "ko" : 한국어 ● "en" : 영어 ● "ja" : 일본어 ● "zh" : 중국어	필수

Message example

```
{
  "context": [],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechSynthesizer",
      "name": "Request",
      "messageId": "ab63d4cb-49f0-4a92-94fc-5ee356193551"
    },
    "payload": {
      "text": "음성파일 만들어줘",
      "lang": "ko"
    }
  }
}
```

See also

- [SpeechSynthesizer.Speak](#)

Speak directive

클라이언트에게 합성된 TTS 음성 파일을 스피커로 출력하도록 지시합니다. 클라이언트는 하나의 요청에 대한 응답으로 복수의 Speak 지시 메시지를 전달받을 수 있습니다. 따라서, 클라이언트는 메시지를 수신한 순서대로 음성 파일을 재생해야 합니다. 음성 파일은 [multipart 메시지](#)로 전달될 수도 있고 오디오 스트리밍 주소 형태로 전달될 수도 있습니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
format	string	파일 포맷. 현재는 "AUDIO_MPEG"로 고정되어 있습니다.	필수
url	string	재생할 음성 파일의 URL	필수
token	string	TTS 파일을 식별하는 토큰 값	필수
ttsLang	string	음성 합성에 사용할 언어. • "ko" : 한국어 • "en" : 영어 • "ja" : 일본어 • "zh" : 중국어	선택
x-clova-pause-before	number	파일 재생 전 유휴 시간. 정수 형태 값이며, 단위는 밀리초(millisecond)입니다.	선택

Remarks

url은 아래와 같이 두 가지의 포맷을 가집니다. 클라이언트는 각 포맷에 따라 음성 출력 처리를 다음과 같이 다르게 해야 합니다.

포맷	설명
cid:{Content-ID} 포맷	클라이언트의 url 값이 cid:{Content-ID} 포맷이면 합성된 음성이 multipart 메시지로 전달됩니다. 메시지 헤더 중 Content-ID 값이 같은 메시지의 오디오 데이터(바이너리 형식)를 재생해야 합니다. 오디오 데이터가 포함된 메시지는 순서가 보장되지 않기 때문에 전달된 지시 메시지의 Content-ID 값을 기준으로 음성 데이터를 출력합니다.
URL 포맷	전달받은 url의 오디오 스트림을 재생해야 합니다.

Message example

```
// cid:{Content-ID} 포맷
// Content-ID가 22f2ca4e-3b08-4d33-b32a-7eb62a8c0369인 오디오 데이터 메시지를 재생해야 합니다.

--Boundary-Text
Content-Disposition: form-data; name="speakDirective1"
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechSynthesizer",
      "name": "Speak",
      "messageId": "29745c13-0d70-408e-a4cc-946afba67524",
      "dialogRequestId": "caa7862a-3566-4aef-98de-489be0973e18"
    },
    "payload": {
      "format": "AUDIO_MPEG",
      "token": "cbba5103-8ce4-4e65-869b-f94d5878f579",
      "ttsLang": "ko",
      "url": "cid:22f2ca4e-3b08-4d33-b32a-7eb62a8c0369",
      "x-clova-pause-before": 0
    }
  }
}
```

```
--Boundary-Text
Content-Disposition: form-data; name="attachment"
Content-Id: 22f2ca4e-3b08-4d33-b32a-7eb62a8c0369
Content-Type: application/octet-stream

{ Audio Attachment }

--Boundary-Text--


// URL 포맷
--Boundary-Text
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechSynthesizer",
      "name": "Speak",
      "messageId": "0313b471-ad7f-4cdd-b4e1-c046ca8b4b58",
      "dialogRequestId": "efa43b14-67f4-4f00-86bc-dfa08a08ad0b"
    },
    "payload": {
      "format": "AUDIO_MPEG",
      "token": "64ffeb07-4b86-4659-9f59-07a77b363a0b",
      "url": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/clova_song/1.mp3"
    }
  }
}
--Boundary-Text--
```

See also

- [SpeechSynthesizer.Request](#)

System

System은 Clova와 클라이언트 사이에 공유해야 할 정보를 동기화할 때 필요한 지시 메시지와 이벤트 메시지를 제공합니다. 클라이언트가 정보를 동기화하기 위해 '[System.RequestSynchronizeState](#)' 이벤트 메시지를 CIC에게 보내며, CIC는 [System.SynchronizeState](#) 지시 메시지를 이용하여 서버의 정보를 클라이언트에게 공유합니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
RequestSynchronizeState	Event	클라이언트가 Clova의 클라우드 환경에 저장된 공유 정보를 동기화해야 할 때 이 이벤트 메시지를 CIC로 전송합니다.
SynchronizeState	Directive	클라이언트에게 payload 필드에 있는 데이터를 동기화하도록 지시합니다.

Note!

현재는 System 네임스페이스는 사용자가 등록한 알람 정보(Alerts)를 동기화하는데 사용되고 있습니다. 추후 동기화 대상이되는 정보가 더 많아질 수 있습니다.

RequestSynchronizeState event

클라이언트가 Clova의 클라우드 환경에 저장된 공유 정보를 동기화해야 할 때 이 이벤트 메시지를 CIC로 전송합니다. CIC는 이 이벤트 메시지를 받으면, 클라이언트에게 [System.SynchronizeState](#) 지시 메시지를 전송합니다.

Context field

필수 상태 정보 없음

Payload field

없음

Message example

```
{
  "context": [],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "System",
      "name": "RequestSynchronizeState",
      "messageId": "b120c3e0-e6b9-4a3d-96de-71539e5f6214"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [System.SynchronizeState](#)

SynchronizeState directive

클라이언트에게 `payload` 필드에 있는 데이터를 동기화하도록 지시합니다. 클라이언트는 Clova로부터 전달된 데이터에 맞게 클라이언트에 설정된 값을 변경해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>allAlerts</code>	[AlertObject] array	클라이언트가 동기화해야 할 알람 목록을 가지는 객체 배열. <code>Alerts.SetAlert</code> 지시 메시지에 사용되는 <code>payload</code> 객체와 같은 포맷을 가지는 객체 배열입니다.	필수

Remarks

현재는 System 네임스페이스는 사용자가 등록한 알람 정보(Alerts)를 동기화하는데 사용되고 있습니다. 추후 동기화 대상이되는 정보가 더 많아질 수 있습니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "System",
      "name": "SynchronizeState",
      "messageId": "29745c13-0d70-408e-a4cc-946afba67524"
    },
    "payload": {
      "allAlerts": [
        {
          "type": "REMINDER",
          "token": "77179dbd-b65f-4341-a579-c1b2b97fc5b7",
          "scheduledTime": "2017-09-25T09:00:50+09:00",
          "assets": [
            {
              "assetId": "5141f693-5b39-46b7-80e4-3d71ed5508da",
              "url": "http://abc.de.fe/tts1"
            },
            {
              "assetId": "b403ebe5-f911-4c5c-98b3-9f5320510235",
              "url": "http://abc.de.fe/tts2"
            }
          ],
          "assetPlayOrder": ["5141f693-5b39-46b7-80e4-3d71ed5508da", "b403ebe5-f911-4c5c-98b3-9f5320510235"]
        },
        {
          "type": "ALARM",
          "token": "ee4da70c-8328-4456-ab6f-c28cec626ae6",
          "scheduledTime": "2017-09-26T11:00:50+09:00"
        },
        ...
      ]
    }
  }
}
```

See also

- [System.RequestSynchronizeState](#)

TextRecognizer

TextRecognizer는 사용자가 입력한 텍스트를 인식할 때 사용되는 네임스페이스입니다.

Recognize event

`TextRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지는 사용자 텍스트 입력을 CIC로 전송하여 사용자가 무엇을 원하는지 인식하도록 요청합니다. Clova 내부의 자연어 분석 시스템과 대화 이해 시스템이 해당 결과를 해석하여 사용자의 요청을 처리합니다. 사용자의 음성 입력을 받기 어려운 환경에 있거나 마이크 시스템이 정상 동작하지 않는 경우 `SpeechRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지 대신 사용하여 사용자의 텍스트 입력을 받을 수 있습니다.

Context field

필수 상태 정보 없음

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>text</code>	string	사용자가 입력한 텍스트를 설정합니다.	필수

Message example

```
{
  "context": [],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "TextRecognizer",
      "name": "Recognize",
      "dialogRequestId": "bc834682-6d22-4bbb-8352-4a49df2ed3d7",
      "messageId": "b120c3e0-e6b9-4a3d-96de-71539e5f6214"
    },
    "payload": {
      "text": "지금 날씨 어때?"
    }
  }
}
```

See also

- `SpeechRecognizer.Recognize`

이벤트 메시지 색인

네임스페이스	메시지 이름	설명
Alerts	AlertStarted	클라이언트가 알람이 시작되었음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
Alerts	AlertStopped	클라이언트가 알람이 중지되었음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
Alerts	DeleteAlertFailed	클라이언트가 클라이언트에 설정된 특정 알람을 삭제하는데 실패했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
Alerts	DeleteAlertSucceeded	클라이언트가 클라이언트에 설정된 특정 알람을 삭제하는데 성공했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
Alerts	RequestAlertStop	클라이언트가 현재 울리고 있는 알람을 중지하도록 Clova에게 요청할 때 사용됩니다.
Alerts	SetAlertFailed	클라이언트가 특정 알람을 추가 또는 수정하는데 실패했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
Alerts	SetAlertSucceeded	클라이언트가 특정 알람을 추가 또는 수정하는데 성공했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
AudioPlayer	PlayFinished	클라이언트가 오디오 스트림 재생을 완료할 때 재생 완료된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
AudioPlayer	PlayPaused	클라이언트가 오디오 스트림 재생을 일시 정지할 때 일시 정지된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
AudioPlayer	PlayResumed	클라이언트가 오디오 스트림 재생을 재개할 때 재개된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
AudioPlayer	PlayStarted	클라이언트가 오디오 스트림 재생을 시작할 때 재생이 시작된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
AudioPlayer	PlayStopped	클라이언트가 오디오 스트림 재생을 중지할 때 재생이 중지된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
AudioPlayer	ProgressReportDelayPassed	오디오 스트림 재생이 시작된 후 지정된 지연 시간만큼 시간이 지났을 때 현재 재생 상태(AudioPlayer.PlaybackState)를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 각 오디오 스트림의 지연 시간은 AudioPlayer.Play 지시 메시지가 클라이언트로 전달될 때 확인할 수 있습니다.
AudioPlayer	ProgressReportIntervalPassed	오디오 스트림 재생이 시작된 후 지정된 간격마다 현재 재생 상태(AudioPlayer.PlaybackState)를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 각 오디오 스트림의 보고 간격은 AudioPlayer.Play 지시 메시지가 클라이언트로 전달될 때 확인할 수 있습니다.
AudioPlayer	ProgressReportPositionPassed	오디오 스트림 재생이 시작된 후 지정된 보고 시점에 현재 재생 상태(AudioPlayer.PlaybackState)를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 각 오디오 스트림의 보고 시점은 AudioPlayer.Play 지시 메시지가 클라이언트로 전달될 때 확인할 수 있습니다.
AudioPlayer	AudioPlayer.StreamRequested	오디오 스트림 재생을 위해 CIC로 스트리밍 URL과 같은 추가 정보를 요청하는 이벤트 메시지입니다.
DeviceControl	ActionExecuted	클라이언트가 기기 제어를 정상적으로 수행했음을 보고하기 위해 사용됩니다.
DeviceControl	ActionFailed	클라이언트는 기기 제어를 수행할 수 없거나 수행에 실패했음을 CIC에 보고하기 위해 사용됩니다.
DeviceControl	ReportState	클라이언트는 기기의 현재 상태를 CIC로 보고할 때 이 메시지를 사용해야 합니다.
DeviceControl	RequestStateSynchronization	사용자의 계정에 등록된 다른 클라이언트 기기의 현재 상태를 파악하고자 할 때 이 이벤트 메시지를 CIC로 전송합니다.

PlaybackController	<code>NextCommandIssued</code>	사용자가 클라이언트의 기기에서 다음(Next)에 해당하는 버튼 누르거나 터치한 경우 클라이언트는 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다.
PlaybackController	<code>PreviousCommandIssued</code>	사용자가 클라이언트의 기기에서 이전(Previous)에 해당하는 버튼 누르거나 터치한 경우 클라이언트는 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다.
SpeechRecognizer	<code>ExpectSpeechTimedOut</code>	음성 입력 대기 시간이 초과했음을 CIC에 보고합니다.
SpeechRecognizer	<code>Recognize</code>	입력되는 사용자의 음성을 전달하여 음성 인식을 CIC에 요청합니다.
SpeechSynthesizer	<code>Request</code>	CIC에 특정 텍스트를 TTS 음성 파일로 합성되도록 요청합니다.
System	<code>System.RequestSynchronizeState</code>	클라이언트가 Clova의 클라우드 환경에 저장된 공유 정보를 동기화해야 할 때 이 이벤트 메시지를 CIC로 전송합니다.
TextRecognizer	<code>Recognize</code>	사용자 텍스트 입력을 CIC로 전송하여 사용자가 무엇을 원하는지 인식하도록 요청합니다.

지시 메시지 색인

네임스페이스	메시지 이름	설명
Alerts	DeleteAlert	클라이언트에게 특정 알람을 삭제하도록 지시합니다.
Alerts	SetAlert	클라이언트에게 알람을 새로 추가하거나 특정 알람을 수정하도록 지시합니다.
Alerts	StopAlert	클라이언트에게 특정 알람을 중지하도록 지시합니다.
AudioPlayer	Play	클라이언트에게 특정 오디오 스트림을 재생하거나 재생 대기열에 추가하도록 지시합니다.
AudioPlayer	StreamDeliver	AudioPlayer.StreamRequested 이벤트 메시지의 응답이며, 실제 음악 재생이 가능한 오디오 스트림 정보를 수신해야 할 때 사용합니다.
Clova	FinishExtension	클라이언트에게 특정 Extension을 종료하도록 지시합니다.
Clova	Hello	클라이언트에게 downchannel 연결 설정이 완료되었음을 알립니다.
Clova	Help	클라이언트에게 미리 준비해둔 도움말 정보를 제공하도록 지시합니다.
Clova	RenderTemplate	클라이언트에게 템플릿을 표시하도록 지시합니다.
Clova	RenderText	클라이언트에게 텍스트를 표시하도록 지시합니다.
Clova	StartExtension	클라이언트에게 특정 Extension을 시작하도록 지시합니다.
DeviceControl	BtConnect	클라이언트에게 특정 블루투스 기기와 연결을 설정하도록 지시합니다.
DeviceControl	BtDisconnect	클라이언트에게 특정 블루투스 기기와 연결을 해제하도록 지시합니다.
DeviceControl	BtStartPairing	클라이언트에게 블루투스 페어링 모드를 시작하도록 지시합니다.
DeviceControl	BtStopPairing	클라이언트에게 블루투스 페어링 모드로 중지하도록 지시합니다.
DeviceControl	Decrease	클라이언트에게 스피커 볼륨 또는 화면 밝기를 기본 단위만큼 줄이도록 지시합니다.
DeviceControl	ExpectReportState	클라이언트에게 기기의 현재 상태를 CIC로 보고하도록 지시합니다.
DeviceControl	Increase	클라이언트에게 스피커 볼륨 또는 화면 밝기를 기본 단위만큼 높이도록 지시합니다.
DeviceControl	LaunchApp	클라이언트에게 특정 앱을 실행하도록 지시합니다.
DeviceControl	OpenScreen	클라이언트에게 설정 화면을 열도록 지시합니다.
DeviceControl	SetValue	클라이언트에게 스피커 볼륨 또는 화면 밝기를 지정한 값으로 설정하도록 지시합니다.
DeviceControl	SynchronizeState	클라이언트에게 사용자 계정에 등록된 또 다른 클라이언트 기기의 상태를 업데이트하도록 지시합니다.
DeviceControl	TurnOff	클라이언트에게 지정한 기능이나 모드를 끄거나 비활성화하도록 지시합니다.
DeviceControl	TurnOn	클라이언트에게 지정한 기능을 켜거나 활성화하도록 지시합니다.
Notifier	ClearIndicator	클라이언트에게 알림을 나타내는 표시를 모두 끄도록 지시합니다.
Notifier	SetIndicator	클라이언트에게 확인하지 않은 알림이 있음을 나타내는 표시를 켜도록 지시합니다.
PlaybackController	Mute	클라이언트에게 스피커 볼륨을 음소거하도록 지시합니다.
PlaybackController	Next	클라이언트에게 재생 대기열에 있는 다음 오디오 스트림 재생하도록 지시합니다.
PlaybackController	Pause	클라이언트에게 재생 중인 오디오 스트림을 일시 정지하도록 지시합니다.
		클라이언트에게 재생 대기열에 있는 이전 오디오 스트림을 재생하도록 지

		시합니다.
PlaybackController	Replay	클라이언트에게 오디오 스트림을 처음부터 다시 재생하도록 지시합니다.
PlaybackController	Resume	클라이언트에게 오디오 스트림 재생을 재개하도록 지시합니다.
PlaybackController	Stop	클라이언트에게 오디오 스트림 재생을 중지하도록 지시합니다.
PlaybackController	TurnOffRepeatMode	클라이언트에게 한곡 반복 재생 모드를 끄도록 지시합니다.
PlaybackController	TurnOnRepeatMode	클라이언트에게 한곡 반복 재생 모드를 켜도록 지시합니다.
PlaybackController	Unmute	클라이언트에게 스피커 볼륨의 음소거를 해제하도록 지시합니다.
PlaybackController	VolumeDown	클라이언트에게 스피커 볼륨을 낮추도록 지시합니다.
PlaybackController	VolumeUp	클라이언트에게 스피커 볼륨을 높이도록 지시합니다.
SpeechRecognizer	ExpectSpeech	클라이언트에게 사용자의 음성 입력을 대기하도록 지시합니다.
SpeechRecognizer	ShowRecognizedText	클라이언트에게 인식된 사용자 음성을 실시간으로 전달합니다.
SpeechRecognizer	StopCapture	클라이언트에게 사용자의 음성 인식을 중지하도록 지시합니다.
SpeechSynthesizer	Speak	클라이언트에게 합성된 TTS 음성 파일을 스피커로 출력하도록 지시합니다.
System	System.SynchronizeState	클라이언트에게 payload 필드에 있는 데이터를 동기화하도록 지시합니다.

맥락 정보(Context)

맥락 정보(Context)는 클라이언트의 다양한 상태 정보를 의미합니다. 맥락 정보는 context objects를 통해 표현되며, CIC의 API인 [이벤트 메시지](#)를 보낼 때 포함됩니다. 맥락 정보는 사용자가 발화한 시점의 상태 정보를 담아야 하며, 다음과 같은 context objects가 있습니다.

- [Alerts.AlertsState](#)
- [AudioPlayer.PlaybackState](#)
- [Device.DeviceState](#)
- [Clova.FreetalkState](#)
- [Clova.Location](#)
- [Clova.SavedPlace](#)
- [Speaker.VolumeState](#)

Alerts.AlertsState

`Alerts.AlertsState` 는 클라이언트의 알람 정보를 CIC에게 보고할 때 사용하는 메시지 포맷입니다.

Deprecated!

이 맥락 정보를 작성할 때 [Alerts](#)의 지시 메시지가 보내준 알람의 정보를 그대로 입력해야 합니다.

Message structure

```
{  
  "header": {  
    "namespace": "Alerts",  
    "name": "AlertsState"  
  },  
  "payload": {  
    "allAlerts": [  
      {  
        "token": "{{string}}",  
        "type": "{{string}}",  
        "scheduledTime": "{{string}}"  
      },  
      {  
        "token": "{{string}}",  
        "type": "{{string}}",  
        "scheduledTime": "{{string}}"  
      }  

```

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
allAlerts	AlertObject	클라이언트에 설정된 전체 알람 목록을 가지는 객체 배열. 이 배열에 클라이언트가 설정하고 있는 모든 알람 정보를 입력해야 합니다.	필수
activeAlerts	AlertObject	클라이언트에서 현재 울리고 있는 알람 목록을 가지는 객체 배열. 현재 울리고 있는 알람이 없을 경우 빈 배열을 입력합니다.	필수

Message example

```
{
  "context": [
    {
      "header": {
        "namespace": "Alerts",
        "name": "AlertsState"
      },
      "payload": {
        "allAlerts": [
          {
            "token": "78434957-c0db-47d9-9104-3d7899df3d4e",
            "type": "ALARM",
            "scheduledTime": "2017-09-23T11:11:11Z"
          },
          {
            "token": "26346794-0a23-446a-a34f-a0f5d957bd88",
            "type": "TIMER",
            "scheduledTime": "2017-09-14T22:22:22Z"
          },
          {
            "token": "5b3eb1a0-3a98-43ca-b28b-040462c2d2c9",
            "type": "ALARM",
            "scheduledTime": "2017-09-16T12:33:44Z"
          }
        ],
        "activeAlerts": [
          {
            "token": "5b3eb1a0-3a98-43ca-b28b-040462c2d2c9",
            "type": "ALARM",
            "scheduledTime": "2017-09-16T12:33:44Z"
          }
        ]
      }
    },
    "event": {
      "header": {
        "namespace": "Alerts",
        "name": "AlertStopped",
        "messageId": "b19028a9-e566-4ad9-90c0-4c5fecc9b336",
        "dialogRequestId": "862f996c-69cc-4e53-94df-9aed82b23579"
      },
      "payload": {
        "token": "26346794-0a23-446a-a34f-a0f5d957bd88",
        "type": "TIMER",
        "scheduledTime": "2017-09-14T22:22:22Z"
      }
    }
  }
}
```

AlertObject

개별 알람의 정보를 가지는 객체입니다. 개별 알람에 대한 정보를 이 객체 포맷에 맞게 입력합니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
scheduledTime	string	알람이 울릴 날짜와 시간 정보(YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 포맷)	필수
token	string	알람의 식별자	필수
type	string	알람의 종류. 다음과 같은 값을 가집니다. • ACTIONTIMER • "ALARM" • "REMINDER" • TIMER	필수

Object example

```
예제 1 : ALARM 타입
{
  "token": "5b3eb1a0-3a98-43ca-b28b-040462c2d2c9",
  "type": "ALARM",
  "scheduledTime": "2017-09-16T12:33:44Z"
}
```

```
예제 2 : TIMER 타입
{
  "token": "26346794-0a23-446a-a34f-a0f5d957bd88",
  "type": "TIMER",
  "scheduledTime": "2017-09-14T22:22:22Z"
}
```

```
예제 3 : REMINDER 타입
{
  "token": "26346794-0a23-446a-a34f-a0f5d957bd88",
  "type": "REMINDER",
  "scheduledTime": "2017-09-14T22:22:22Z"
}
```

See also

- [Alerts](#)

AudioPlayer.PlaybackState

PlaybackState는 현재 재생하고 있거나 마지막으로 재생한 미디어 정보를 CIC에게 보고할 때 사용하는 메시지 포맷입니다.

Message structure

```
{
  "header": {
    "namespace": "AudioPlayer",
    "name": "PlaybackState"
  },
  "payload": {
  }
```

```

    "offsetInMilliseconds": {{number}},
    "totalInMilliseconds": {{number}},
    "playerActivity": {{string}},
    "stream": {{AudioStreamObject}}
}
}

```

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수여부
offsetInMilliseconds	number	최근 재생 미디어의 마지막 재생 지점(offset). 단위는 밀리초이며, playerActivity 값이 "IDLE" 이면 이 필드 값은 입력하지 않아도 됩니다.	선택
playerActivity	string	플레이어의 상태를 나타내는 값이며 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> "IDLE" : 비활성 상태 "PLAYING" : 재생 중인 상태 "PAUSED" : 일시 정지 상태 "STOPPED" : 중지 상태 	필수
stream	AudioStreamObject	재생 중인 미디어의 상세 정보를 보관한 객체. playerActivity 값이 "IDLE" 이면 이 필드 값은 입력하지 않아도 됩니다. AudioPlayer.Play 또는 AudioPlayer.StreamDeliver 지시 메시지로 전달되었던 미디어 정보(stream 객체)의 값을 입력합니다.	선택
totalInMilliseconds	number	최근 재생 미디어의 전체 길이. AudioPlayer.Play 지시 메시지를 통해 전달받은 오디오 정보(AudioStreamObject)에 durationInMilliseconds 필드 값이 있는 경우 이 필드의 값으로 입력하면 됩니다. 단위는 밀리초이며, playerActivity 값이 "IDLE" 이면 이 필드 값은 입력하지 않아도 됩니다.	선택

Message example

```

// Case 1: 재생이 중지된 상태
{
  "header": {
    "namespace": "AudioPlayer",
    "name": "PlaybackState"
  },
  "payload": {
    "offsetInMilliseconds": 1,
    "totalInMilliseconds": 100,
    "playerActivity": "STOPPED",
    "stream": {
      "beginAtInMilliseconds": 0,
      "progressReport": {
        "progressReportDelayInMilliseconds": null,
        "progressReportIntervalInMilliseconds": null,
        "progressReportPositionInMilliseconds": 60000
      },
      "token": "TR-NM-17740107",
      "url": "clova:TR-NM-17740107",
      "urlPlayable": false
    }
  }
}

```

```
// 예제 2: 플레이어가 비활성화된 상태
{
  "header": {
    "namespace": "AudioPlayer",
    "name": "PlaybackState"
  },
  "payload": {
    "playerActivity": "IDLE"
  }
}
```

See also

- [AudioPlayer.Play](#)
- [AudioPlayer.StreamDeliver](#)
- [AudioPlayer.StreamRequested](#)

Device.DeviceState

DeviceState는 클라이언트의 기기의 상태 정보를 CIC에게 보고할 때 사용하는 메시지 포맷입니다.

Message structure

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    "airplane": {{AirplaneInfoObject}},
    "battery": {{BatteryInfoObject}},
    "bluetooth": {{BluetoothInfoObject}},
    "cellular": {{CellularInfoObject}},
    "channel": {{ChannelInfoObject}},
    "energySavingMode": {{EnergySavingModeInfoObject}},
    "flashLight": {{FlashLightInfoObject}},
    "gps": {{GPSInfoObject}},
    "localTime": {{string}},
    "power": {{PowerInfoObject}},
    "screenBrightness": {{ScreenBrightnessInfoObject}},
    "soundMode": {{SoundModeInfoObject}},
    "volume": {{VolumeInfoObject}},
    "wifi": {{WifiInfoObject}}
  }
}
```

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
airplane	AirplaneInfoObject	클라이언트 기기의 비행기 모드 설정 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택
battery	BatteryInfoObject	클라이언트 기기의 배터리 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택

bluetooth	BluetoothInfoObject	클라이언트 기기의 블루투스 활성화 상태 및 블루투스 기기 연결 상태 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택
cellular	CellularInfoObject	클라이언트 기기의 모바일 통신 활성화 상태 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택
channel	ChannelInfoObject	클라이언트 기기의 TV 채널 설정 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택
energySavingMode	EnergySavingModeInfoObject	클라이언트 기기의 에너지 절약 모드 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택
flashLight	FlashLightInfoObject	클라이언트 기기의 플래시 조명 설정 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택
gps	GPSInfoObject	클라이언트 기기의 GPS 설정 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택
localTime	string	클라이언트 기기에 설정된 현지 시간(ISO 8601 포맷)	선택
power	PowerInfoObject	클라이언트 기기의 전원 상태 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택
screenBrightness	ScreenBrightnessInfoObject	클라이언트 기기의 화면 밝기 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택
soundMode	SoundModeInfoObject	클라이언트 기기의 소리 출력 설정 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택
volume	VolumeInfoObject	클라이언트 기기의 스피커 볼륨 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택
wifi	WifiInfoObject	클라이언트 기기의 무선 네트워크(Wi-Fi) 기능 활성화 상태와 무선 네트워크 연결 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택

Message example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    "localTime": "2017-04-06T13:34:15.074361+08:28",
    "bluetooth": {
      "actions": [
        "BtConnect",
        "BtDisconnect",
        "BtStartPairing",
        "BtStopPairing",
        "TurnOff",
        "TurnOn"
      ],
      "btlist": [
        {
          "name": "My Phone",
          "address": "44:00:10:f1:1f:f5",
          "connected": false
        },
        {
          "name": "My Speaker",
          "address": "29:01:11:1f:12:89",
          "connected": true
        }
      ],
      "state": "on"
    }
  }
}
```

```

},
"wifi": {
  "actions": [
    "TurnOff",
    "TurnOn"
  ],
  "networks": [
    {
      "name": "home_wlan",
      "connected": true
    },
    {
      "name": "guest_wlan",
      "connected": false
    }
  ],
  "state": "on"
},
"battery": {
  "actions": [],
  "value": 99,
  "charging": true
},
"flashLight": {
  "actions": [
    "TurnOff",
    "TurnOn"
  ],
  "state": "off"
}
}
}

```

AirplaneInfoObject

클라이언트 기기의 비행기 모드 설정 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료 형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	비행기 모드와 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다. <ul style="list-style-type: none"> • "TurnOff" • "TurnOn" 	필수
state	string	비행기 모드 설정 상태. <ul style="list-style-type: none"> • "off" : 꺼짐 • "on" : 켜짐 	필수

Object example

```

{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
  }
}

```

```

"airplane": {
    "actions": [
        "TurnOff",
        "TurnOn"
    ],
    "state": "on"
},
...
}

```

BatteryInfoObject

클라이언트 기기의 배터리 상태 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	배터리와 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 현재는 지원하는 동작이 없습니다.	필수
value	number	배터리 잔량. 0에서 100 사이의 숫자를 입력해야 하며, 단위는 퍼센트(%) 입니다.	필수
charging	boolean	충전 중인지 여부. • true : 충전 중인 상태 • false : 충전 중이지 않은 상태	필수

Object example

```

{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
    "battery": {
      "actions": [],
      "value": 98,
      "charging": false
    },
    ...
  }
}

```

BluetoothInfoObject

클라이언트 기기의 블루투스 활성화 상태 및 블루투스 기기 연결 상태 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
		블루투스 연결과 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다.	

actions[]	string array	<ul style="list-style-type: none"> • "TurnOff" • "TurnOn" • "BtConnect" • "BtDisconnect" • "BtStartPairing" • "BtStopPairing" 	필수
btlist[]	object array	페어링된 블루투스 기기 정보를 가지는 객체 배열	필수
btlist[].name	string	블루투스 기기의 이름	필수
btlist[].address	string	블루투스 기기의 MAC 주소	필수
btlist[].connected	boolean	블루투스 기기와의 연결 여부. <ul style="list-style-type: none"> • true : 연결된 상태 • false : 연결되어 있지 않은 상태 	필수
state	string	블루투스 활성화 상태. <ul style="list-style-type: none"> • "off" : 꺼짐 • "on" : 켜짐 	필수

Object example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
    "bluetooth": {
      "actions": [
        "BtConnect",
        "BtDisconnect",
        "BtStartPairing",
        "BtStopPairing",
        "TurnOff",
        "TurnOn"
      ],
      "btlist": [
        {
          "name": "My Phone",
          "address": "44:00:10:f1:1f:f5",
          "connected": false
        },
        {
          "name": "My Speaker",
          "address": "29:01:11:1f:12:89",
          "connected": true
        }
      ],
      "state": "on"
    },
    ...
  }
}
```

CellularInfoObject

클라이언트 기기의 모바일 통신 활성화 상태 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료 형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	모바일 데이터 통신과 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다. <ul style="list-style-type: none">• "TurnOff"• "TurnOn"	필수
state	string	모바일 데이터 통신 활성화 여부. <ul style="list-style-type: none">• "off" : 꺼짐• "on" : 켜짐	필수

Object example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
    "cellular": {
      "actions": [
        "TurnOff",
        "TurnOn"
      ],
      "state": "off"
    },
    ...
  }
}
```

ChannelInfoObject

클라이언트 기기의 TV 채널 설정 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료 형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	TV 채널 설정과 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다. <ul style="list-style-type: none">• "Decrease"• "Increase"• "SetValue"	필수

Object example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  }
```

```

},
"payload": {
  ...
  "channel": {
    "actions": [
      "Decrease",
      "Increase",
      "SetValue"
    ]
  },
  ...
}
}

```

EnergySavingModelInfoObject

클라이언트 기기의 에너지 절약 모드 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료 형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	절전 모드와 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다. <ul style="list-style-type: none"> • "TurnOff" • "TurnOn" 	필수
state	string	절전 모드 설정 상태. <ul style="list-style-type: none"> • "off" :꺼짐 • "on" :켜짐 	필수

Object example

```

{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
    "energySavingMode": {
      "actions": [
        "TurnOff",
        "TurnOn"
      ],
      "state": "off"
    },
    ...
  }
}

```

FlashLightInfoObject

클라이언트 기기의 플래시 조명 설정 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

--	--	--	--

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	플래시 조명과 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다. <ul style="list-style-type: none">• "TurnOff"• "TurnOn"	필수
state	string	플래시 조명의 현재 상태. <ul style="list-style-type: none">• "off" : 꺼짐• "on" : 켜짐	필수

Object example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
    "flashLight": {
      "actions": [
        "TurnOff",
        "TurnOn"
      ],
      "state": "off"
    },
    ...
  }
}
```

GPSInfoObject

클라이언트 기기의 GPS 상태 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	GPS와 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다. <ul style="list-style-type: none">• "TurnOff"• "TurnOn"	필수
state	string	GPS의 현재 상태. <ul style="list-style-type: none">• "off" : 꺼짐• "on" : 켜짐	필수

Object example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
  }
}
```

```

"gps": {
  "actions": [
    "TurnOff",
    "TurnOn"
  ],
  "state": "off"
},
...
}

```

PowerInfoObject

클라이언트 기기의 전원 상태 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	전원 상태와 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다. <ul style="list-style-type: none"> • "TurnOff" • "TurnOn" 	필수
state	string	전원 상태. <ul style="list-style-type: none"> • "active" : 클라이언트 기기 켜짐 • "idle" : 클라이언트 기기 꺼짐 	필수

Object example

```

{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
    "power": {
      "actions": [
        "TurnOff",
        "TurnOn"
      ],
      "state": "active"
    },
    ...
  }
}

```

ScreenBrightnessInfoObject

클라이언트 기기의 화면 밝기 상태 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
		화면 밝기와 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이	

actions[]	string array	언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다. <ul style="list-style-type: none"> • "Decrease" • "Increase" • "SetValue" 	필수
min	number	클라이언트 기기 화면에 설정할 수 있는 밝기의 최소치	필수
max	number	클라이언트 기기 화면에 설정할 수 있는 밝기의 최대치	필수
value	number	현재 클라이언트 기기의 화면 밝기	필수

Object example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
    "screenBrightness": {
      "actions": [
        "Decrease",
        "Increase",
        "SetValue"
      ],
      "min": 0,
      "max": 100,
      "value": 70
    },
    ...
  }
}
```

SoundModelInfoObject

클라이언트 기기의 사운드 모드 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	사운드 모드와 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다. <ul style="list-style-type: none"> • "TurnOff" • "TurnOn" 	필수
state	string	사운드 모드 설정 상태. <ul style="list-style-type: none"> • "ring" : 벨소리 모드 • "silent" : 무음 모드 • "vibrate" : 진동 모드 	필수

Object example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
}
```

```

"payload": {
  ...
  "soundMode": {
    "actions": [
      "TurnOff",
      "TurnOn"
    ],
    "state": "vibrate"
  },
  ...
}

```

VolumelInfoObject

클라이언트 기기의 스피커 볼륨 크기 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	스피커 볼륨 크기와 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다. <ul style="list-style-type: none">• "Decrease"• "Increase"• "SetValue"	필수
min	number	클라이언트 기기 스피커에 설정할 수 있는 볼륨의 최소치	필수
max	number	클라이언트 기기 스피커에 설정할 수 있는 볼륨의 최대치	필수
warning	number	클라이언트 기기 스피커에 특정 수치 이상 설정할 경우 경고할 값. 이 필드의 값이 8이고, 사용자가 8 이상의 값을 볼륨으로 설정하게 되면 사용자에게 "음량 10은 무척 큰 소리예요. 변경을 원하시나요?"라고 되묻습니다.	선택
value	number	클라이언트 기기의 현재 스피커 볼륨 크기	필수

Object example

```

{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
    "volume": {
      "actions": [
        "Decrease",
        "Increase",
        "SetValue"
      ],
      "min": 0,
      "max": 60,
      "warning": 50,
      "value": 40
    }
  }
}

```

```

    },
    ...
}
}
```

WifiInfoObject

클라이언트 기기의 무선 네트워크(Wi-Fi) 기능 활성화 상태와 무선 네트워크 연결 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	무선 네트워크과 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다. <ul style="list-style-type: none"> • "TurnOff" • "TurnOn" 	필수
networks[]	object array	검색된 무선 네트워크 정보를 가지는 객체 배열	필수
networks[] .name	string	무선 네트워크 이름	필수
networks[] .connected	boolean	무선 네트워크 연결 여부. <ul style="list-style-type: none"> • true : 연결된 상태 • false : 연결되어 있지 않은 상태 	필수
state	string	무선 네트워크 기능 활성화 상태. <ul style="list-style-type: none"> • "off" : 꺼짐 • "on" : 켜짐 	필수

Object example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
    "wifi": {
      "actions": [
        "TurnOff",
        "TurnOn"
      ],
      "networks": [
        {
          "name": "home_wlan",
          "connected": true
        },
        {
          "name": "guest_wlan",
          "connected": false
        }
      ],
      "state": "on"
    },
  }
}
```

```

    ...
}
}

```

See also

- [DeviceControl API](#)
- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

Clova.FreetalkState

`Clova.FreetalkState` 는 Clova의 대화 모드(Freetalk mode) 서비스가 클라이언트 측에서 어떤 상태인지 CIC에게 보고할 때 사용하는 메시지 포맷입니다.

Message structure

```
{
  "header": {
    "namespace": "Clova",
    "name": "FreetalkState"
  },
  "payload": {
    "foreground": {{boolean}},
    "reprompt": {{boolean}}
  }
}
```

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
foreground	boolean	대화 모드(Freetalk mode)의 활성화 여부를 나타내는 값 • true : 활성화됨. • false : 비활성화됨.	필수
reprompt	boolean	사용자 응답 재요청 여부. 일정 시간 동안 사용자 입력이 없어 한번 더 사용자에게 입력을 요청 했는지 구분하는 상태 값입니다. • true : 사용자에게 응답을 재요청한 상황이며, 대화 모드(Freetalk mode)가 종료됩니다. • false : 사용자에게 응답을 재요청하지 않은 상황이며, 응답 대기 상태입니다.	필수

Remarks

대화 모드(Freetalk mode)는 현재 영어 버전만 제공하고 있습니다. 따라서, `foreground` 필드 값이 `true`라면 `SpeechRecognizer`의 `Recognize` 이벤트 메시지의 `lang` 필드 값은 "en"여야 합니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Clova",
    "name": "FreetalkState"
  },
  "payload": {

```

```

    "foreground": false,
    "reprompt": true
}
}

```

See also

- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

Clova.Location

클라이언트의 현재 위치 정보를 CIC에게 보고할 때 사용하는 메시지 포맷입니다. GPS, 기지국, 네트워크 기기 등을 통해 파악된 위치 정보를 CIC로 전송할 수 있습니다.

Message structure

```
{
  "header": {
    "namespace": "Clova",
    "name": "Location"
  },
  "payload": {
    "latitude": "{{string}}",
    "longitude": "{{string}}",
    "refreshedAt": "{{string}}"
  }
}
```

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
latitude	string	위도	필수
longitude	string	경도	필수
refreshedAt	string	위치를 마지막으로 확인한 시점(UTC 기준, ISO 8601 포맷)	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Clova",
    "name": "Location"
  },
  "payload": {
    "latitude": "37.3594915",
    "longitude": "127.1032242",
    "refreshedAt": "2017-04-06T13:34:15.074361+08:28"
  }
}
```

See also

- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

Clova.SavedPlace

클라이언트에 미리 저장되어 있는 위치 정보를 CIC에게 보고할 때 사용하는 메시지 포맷입니다.

Message structure

```
{
  "header": {
    "namespace": "Clova",
    "name": "SavedPlace"
  },
  "payload": {
    "places": [
      {
        "latitude": "{{string}}",
        "longitude": "{{string}}",
        "refreshedAt": "{{string}}",
        "name": "{{string}}"
      }
    ]
  }
}
```

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
places[]	object array	미리 저장된 위치 정보를 가지고 있는 객체 배열	필수
places[].latitude	string	위도	필수
places[].longitude	string	경도	필수
places[].name	string	저장된 위치의 이름. 다음 값을 입력할 수 있습니다. • "회사" • "집"	필수
places[].refreshedAt	string	위치 저장 시간(UTC 기준, ISO 8601 포맷)	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Clova",
    "name": "SavedPlace"
  },
  "payload": {
    "places": [
      {
        "latitude": "37.3594915",
        "longitude": "127.1032242",
        "refreshedAt": "2017-04-06T13:34:15.074361+08:28",
        "name": "집"
      },
      {
        "latitude": "36.3542315",
        "longitude": "125.1345242",
        "refreshedAt": "2017-03-12T10:21:33.089723+08:28",
        "name": "회사"
      }
    ]
  }
}
```

```

        }
    ]
}
}
```

See also

- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

Speaker.VolumeState

사용자가 발화한 시점에 클라이언트의 스피커 볼륨 크기나 음소거 여부 정보를 CIC에게 보고할 때 사용하는 메시지 포맷입니다.

Message structure

```
{
  "header": {
    "namespace": "Speaker",
    "name": "VolumeState"
  },
  "payload": {
    "volume": {{number}},
    "muted": {{boolean}}
  }
}
```

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
muted	boolean	음소거 여부	필수
volume	number	현재 스피커의 볼륨 크기(0-10)	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Speaker",
    "name": "VolumeState"
  },
  "payload": {
    "volume": 8,
    "muted": false
  }
}
```

See also

- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

Content template 레퍼런스

Content template은 CIC를 통해 전달되는 콘텐츠 정보를 일정 범주에 맞게 정형화한 것입니다. 클라이언트는 Clova가 제공한 결과를 음성으로 출력해야 할뿐만 아니라 부가적인 콘텐츠 정보를 클라이언트의 화면에 표시해야 할 수도 있습니다. 이를 위해 Clova는 content template에 맞게 미리 약속된 형식으로 데이터를 클라이언트에 전달합니다. Content template은 클라이언트가 데이터의 표현에 집중할 수 있도록 해줍니다.

현재 Clova는 다음과 같은 content template을 제공하고 있습니다.

- 콘텐츠 UI 유형별 템플릿
 - [CardList](#)
 - [ImageList](#)
 - [ImageText](#)
 - [Popup](#)
 - [Text](#)

- PIMS 템플릿
 - [ActionTimer](#)
 - [ActionTimerList](#)
 - [Alarm](#)
 - [AlarmList](#)
 - [Memo](#)
 - [MemoList](#)
 - [Reminder](#)
 - [ReminderList](#)
 - [Schedule](#)
 - [ScheduleList](#)
 - [Timer](#)
 - [TimerList](#)

- 길찾기 템플릿
 - [CarRoute](#)
 - [TransportationRoute](#)

- 날씨 템플릿
 - [Atmosphere](#)
 - [Humidity](#)
 - [TodayWeather](#)
 - [TomorrowWeather](#)
 - [WeeklyWeather](#)
 - [WindSpeed](#)

- 공통 필드 및 공유 객체
 - [공통 필드](#)
 - [공유 객체](#)

ActionTimer Template

CIC는 사용자가 액션 타이머를 생성하면 생성한 액션 타이머의 정보를 ActionTimer 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 생성한 액션 타이머 정보를 화면에 표시해야 합니다.

Note!

ActionTimer 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자는 음성으로 액션 타이머 등록과 액션 타이머 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 액션 타이머를 수정하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
action	StringObject	추가한 액션 타이머에 사용자가 설정한 동작이 담긴 객체. 현재는 빈문자열("")이 입력되며 추후 확장을 위해 예약해둔 필드입니다.
repeatDay	StringObject array	매주 반복되는 액션 타이머일 경우 반복할 요일 정보를 가지고 있는 객체 배열
repeatPeriod	StringObject	반복 주기 정보를 가지는 객체입니다. 이 객체의 value 필드는 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • 빈 문자열("") : 일회성 액션 타이머 • "daily" : 매일 반복되는 액션 타이머 • "weekly" : 매주 반복되는 액션 타이머
scheduledTime	DateTimeObject	액션 타이머가 울릴 날짜와 시간 정보를 가지는 객체
type	string	Content template 구분자. "ActionTimer" 값을 가집니다.

Template Example

```
// 일회성 액션 타이머
{
  "type": "ActionTimer",
  "scheduledTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "2017-10-01T14:00:00Z"
  },
  "action": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "repeatDay": []
}

// 매일 반복되는 액션 타이머
{
  "type": "ActionTimer",
  "scheduledTime": {
```

```
"type": "datetime",
"value": "2017-10-02T09:00:00Z"
},
"action": {
  "type": "string",
  "value": ""
},
"repeatPeriod": {
  "type": "string",
  "value": "daily"
},
"repeatDay": []
}
```

// 매주 반복되는 액션 타이머

```
{
  "type": "ActionTimer",
  "scheduledTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "2017-10-03T11:00:00Z"
  },
  "action": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": "weekly"
  },
  "repeatDay": [
    {
      "type": "string",
      "value": "monday"
    }
  ]
}
```

Screen UI example

Note!

ActionTimer 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [ActionTimerList](#)
- [Alerts](#) 인터페이스

ActionTimerList Template

CIC는 사용자가 액션 타이머의 목록을 요청하면 사용자에게 등록된 액션 타이머의 목록을 ActionTimerList 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 등록한 액션 타이머 목록을 화면에 표시해야 합니다.

Note!

ActionTimerList 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자는 음성으로 액션 타이머 등록과 액션 타이머 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 액션 타이머를 수정하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
actionTimerList[]	object array	사용자가 등록한 액션 타이머 목록을 가지는 객체 배열.
actionTimerList[].action	StringObject	액션 타이머에 사용자가 설정한 동작이 담긴 객체. 현재는 빈문자열("")이 입력되면 추후 확장을 위해 예약해둔 필드입니다.
actionTimerList[].repeatDay	StringObject array	매주 반복되는 액션 타이머일 경우 반복할 요일 정보를 가지고 있는 객체 배열
actionTimerList[].repeatPeriod	StringObject	반복 주기 정보를 가지는 객체입니다. 이 객체의 value 필드는 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • 빈 문자열("") : 일회성 액션 타이머 • "daily" : 매일 반복되는 액션 타이머 • "weekly" : 매주 반복되는 액션 타이머
actionTimerList[].scheduledTime	DateTimeObject	액션 타이머가 울릴 날짜와 시간 정보를 가지는 객체
type	string	Content template 구분자. "ActionTimerList" 값을 가집니다.

Template Example

```
{
  "type": "ActionTimerList",
  "actionTimerList": [
    {
      "scheduledTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-10-01T14:00:00Z"
      },
      "action": {
        "type": "string",
        "value": ""
      },
      "repeatPeriod": {
        "type": "string",
        "value": ""
      },
      "repeatDay": []
    },
    {
      "scheduledTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-10-01T14:00:00Z"
      }
    }
  ]
}
```

```
        "type": "datetime",
        "value": "2017-10-02T09:00:00Z"
    },
    "action": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "repeatPeriod": {
        "type": "string",
        "value": "daily"
    },
    "repeatDay": []
},
{
    "scheduledTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-10-03T11:00:00Z"
    },
    "action": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "repeatPeriod": {
        "type": "string",
        "value": "weekly"
    },
    "repeatDay": [
        {
            "type": "string",
            "value": "monday"
        }
    ]
}
```

Screen UI example

Note!

ActionTimerList 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [ActionTimer](#)
- [Alerts](#) 인터페이스

Alarm Template

CIC는 사용자가 알람을 생성하면 생성한 알람의 정보를 Alarm 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 생성한 알람 정보를 화면에 표시해야 합니다.

Note!

Alarm 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자는 음성으로 알람 등록과 알람 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 알람을 수정하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
repeatDay	StringObject array	매주 반복되는 알람일 경우 반복할 요일 정보를 가지고 있는 객체 배열
repeatPeriod	StringObject	반복 주기 정보를 가지는 객체입니다. 이 객체의 value 필드는 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • 빈 문자열("") : 일회성 알람 • "daily" : 매일 반복되는 알람 • "weekly" : 매주 반복되는 알람
scheduledTime	DateTimeObject	알람이 울릴 날짜와 시간 정보를 가지는 객체
type	string	Content template 구분자. "Alarm" 값을 가집니다.

Template Example

```
// 일회성 알람
{
  "type": "Alarm",
  "scheduledTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "2017-10-09T09:00:00Z"
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "repeatDay": []
}

// 매일 반복되는 알람
{
  "type": "Alarm",
  "scheduledTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "2017-10-09T09:00:00Z"
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": "daily"
  }
}
```

```
},
  "repeatDay": []
}

// 매주 반복되는 알람
{
  "type": "Alarm",
  "scheduledTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "2017-10-09T09:00:00Z"
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": "weekly"
  },
  "repeatDay": [
    {
      "type": "string",
      "value": "monday"
    }
  ]
}
```

Screen UI example

Note!

Alarm 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [AlarmList](#)
- [Alerts](#) 인터페이스

AlarmList Template

CIC는 사용자가 알람의 목록을 요청하면 사용자에게 등록된 알람의 목록을 AlarmList 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 등록한 알람 목록을 화면에 표시해야 합니다.

Note!

AlarmList 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자는 음성으로 알람 등록과 알람 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 알람을 수정하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
alarmList[]	object array	사용자가 등록한 알람 목록을 가지는 객체 배열.
alarmList[].repeatDay	StringObject array	매주 반복되는 알람일 경우 반복할 요일 정보를 가지고 있는 객체 배열
alarmList[].repeatPeriod	StringObject	반복 주기 정보를 가지는 객체입니다. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • 빈 문자열("") : 일회성 알람 • "daily" : 매일 반복되는 알람 • "weekly" : 매주 반복되는 알람
alarmListList[].scheduledTime	DateTimeObject	알람이 울릴 날짜와 시간 정보를 가지는 객체
type	string	Content template 구분자. "AlarmList"로 고정

Template Example

```
{
  "type": "AlarmList",
  "alarmList": [
    {
      "scheduledTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-12-23T13:00:00Z"
      },
      "repeatPeriod": {
        "type": "string",
        "value": ""
      },
      "repeatDay": []
    },
    {
      "scheduledTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-12-24T00:00:00Z"
      },
      "repeatPeriod": {
        "type": "string",
        "value": "daily"
      },
      "repeatDay": []
    }
  ]
}
```

```
"repeatDay": [],
},
{
  "scheduledTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "2017-12-25T01:00:00Z"
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": "weekly"
  },
  "repeatDay": [
    {
      "type": "string",
      "value": "saturday"
    },
    {
      "type": "string",
      "value": "sunday"
    }
  ]
}
```

Screen UI example

Note!

AlarmList 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [Alarm](#)
- [Alerts](#) 인터페이스

Atmosphere Template

대기 정보를 제공하는 템플릿입니다. 화면에 미세먼지, 초미세먼지, 오존, 자외선, 황사 정보를 표시할 때 사용됩니다.

Note!

대기 정보를 표시한 예는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
announcementOfAtmosphere	StringObject	예보 안내 문구가 담긴 객체. 현재 대기 상태 정보를 보여줄 때는 이 필드가 생략됩니다. 생략될 때 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가집니다.
bgClipUrl	URLObject	배경 영상 파일의 URL 정보가 담긴 객체. Caution! 해당 필드의 데이터는 라이센스 문제로 제휴처에서는 사용하실 수 없습니다.
concentrationOfAtmosphere	StringObject	현재 대기 상태나 지수 정보가 담긴 객체. 예보를 할 때는 이 필드가 생략됩니다. 생략될 때는 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가집니다.
halfDayAtmosphereList[]	object array	반나절 단위(오전/오후)로 구분된 시간대별 대기 정보를 가지는 객체 배열
halfDayAtmosphereList[].atmosphereImageUrl	URLObject	해당 시간대의 대기 상태를 표시하는 이미지 파일의 URL 정보가 담긴 객체
halfDayAtmosphereList[].concentrationOfAtmosphere	StringObject	해당 시간대의 대기 상태나 지수 정보가 담긴 객체.
halfDayAtmosphereList[].durationHalfDay	StringObject	시간대 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 내일 오전, 내일 오후, 모레 오전, 모레 오후 와 같은 값을 가집니다.
linkUrl	URLObject	콘텐츠 링크 경로가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
location	StringObject	지역 정보가 담긴 객체
valueOfAtmosphere	StringObject	현재 대기의 수치 정보가 담긴 객체. 수치의 단위가 포함되어 있습니다. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
type	string	Content template 구분자. "Atmosphere" 값을 가집니다.

Template Example

```
// 현재 대기 정보 요청
```

```
{  
  "announcementOfAtmosphere": {  
    "type": "string",  
    "value": ""  
  },  
  "bgClipUrl": {  
    "type": "url",  
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/bg_clean_daytime.mp4"  
  },  
  "concentrationOfAtmosphere": {  
    "type": "string",  
    "value": "좋음"  
  },  
  "failureMessage": {  
    "type": "string",  
    "value": "경기도 성남시 분당구 정자1동 현재 미세먼지 지수는 좋음 입니다"  
  },  
  "halfDayAtmosphereList": [  
    {  
      "atmosphereImageUrl": {  
        "type": "url",  
        "value": "http://static.naver.net/clova/service/weather/air_icon_02.png"  
      },  
      "concentrationOfAtmosphere": {  
        "type": "string",  
        "value": "보통"  
      },  
      "durationHalfDay": {  
        "type": "string",  
        "value": "내일 오전"  
      }  
    },  
    {  
      "atmosphereImageUrl": {  
        "type": "url",  
        "value": "http://static.naver.net/clova/service/weather/air_icon_02.png"  
      },  
      "concentrationOfAtmosphere": {  
        "type": "string",  
        "value": "보통"  
      },  
      "durationHalfDay": {  
        "type": "string",  
        "value": "내일 오후"  
      }  
    },  
    {  
      "atmosphereImageUrl": {  
        "type": "url",  
        "value": "http://static.naver.net/clova/service/weather/air_icon_02.png"  
      },  
      "concentrationOfAtmosphere": {  
        "type": "string",  
        "value": "보통"  
      },  
      "durationHalfDay": {  
        "type": "string",  
        "value": "모레 오전"  
      }  
    },  
    {  
      "atmosphereImageUrl": {  
        "type": "url",  
        "value": "http://static.naver.net/clova/service/weather/air_icon_02.png"  
      },  
      "concentrationOfAtmosphere": {  
        "type": "string",  
        "value": "보통"  
      },  
      "durationHalfDay": {  
        "type": "string",  
        "value": "모레 오후"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

```
"atmosphereImageUrl": {
    "type": "url",
    "value": "http://static.naver.net/clova/service/weather/air_icon_02.png"
},
"concentrationOfAtmosphere": {
    "type": "string",
    "value": "보통"
},
"durationHalfDay": {
    "type": "string",
    "value": "모레 오후"
}
},
"location": {
    "type": "string",
    "value": "정자1동"
},
"meta": {
    "version": {
        "type": "string",
        "value": "v0.1"
    }
},
"type": "Atmosphere",
"valueOfAtmosphere": {
    "type": "number",
    "value": "27µg/m³"
}
}


// 내일 대기 정보 요청
{
    "announcementOfAtmosphere": {
        "type": "string",
        "value": "내일 미세먼지예요"
    },
    "bgClipUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/bg_cloud_daytime.mp4"
    },
    "concentrationOfAtmosphere": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "failureMessage": {
        "type": "string",
        "value": "경기도 성남시 분당구 정자1동 내일 미세먼지 지수는 보통 입니다"
    },
    "halfDayAtmosphereList": [
        {
            "atmosphereImageUrl": {
                "type": "url",
                "value": "http://static.naver.net/clova/service/weather/air_icon_02.png"
            },
            "concentrationOfAtmosphere": {
                "type": "string",
                "value": "보통"
            },
            "durationHalfDay": {
                "type": "string",
                "value": "모레 오후"
            }
        }
    ]
}
```

```
        "value": "내일 오전"
    },
},
{
    "atmosphereImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "http://static.naver.net/clova/service/weather/air_icon_02.png"
    },
    "concentrationOfAtmosphere": {
        "type": "string",
        "value": "보통"
    },
    "durationHalfDay": {
        "type": "string",
        "value": "내일 오후"
    },
},
{
    "atmosphereImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "http://static.naver.net/clova/service/weather/air_icon_02.png"
    },
    "concentrationOfAtmosphere": {
        "type": "string",
        "value": "보통"
    },
    "durationHalfDay": {
        "type": "string",
        "value": "모레 오전"
    },
},
{
    "atmosphereImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "http://static.naver.net/clova/service/weather/air_icon_02.png"
    },
    "concentrationOfAtmosphere": {
        "type": "string",
        "value": "보통"
    },
    "durationHalfDay": {
        "type": "string",
        "value": "모레 오후"
    },
}
],
"location": {
    "type": "string",
    "value": "정자1동"
},
"meta": {
    "version": {
        "type": "string",
        "value": "v0.1"
    }
},
"type": "Atmosphere",
"valueOfAtmosphere": {
    "type": "number",
    "value": ""
}
```

}

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 Atmosphere 템플릿의 내용을 표현한 UI 예제입니다.



See also

- [Humidity](#)
- [TodayWeather](#)
- [TomorrowWeather](#)
- [WeeklyWeather](#)
- [WindSpeed](#)

CardList Template

화면에 카드 리스트형으로 표현될 데이터를 정형화한 템플릿입니다. CardList는 다시 다음과 같은 카드 타입을 가집니다. 각 카드 타입에 따라 `card` 객체의 유효한 필드가 달라질 수 있습니다.

카드 타입	타입 설명	유효 필드(<code>card</code> 객체)
Type1	콘텐츠의 이미지, 제목, 설명을 표시하는 카드 타입입니다.	<code>description</code> , <code>imageUrl</code> , <code>referenceText</code> , <code>referenceUrl</code> , <code>title</code>
Type2	콘텐츠의 이미지, 제목, 설명, 링크를 표시하는 카드 타입입니다.	<code>description</code> , <code>imageUrl</code> , <code>linkUrl</code> , <code>referenceText</code> , <code>referenceUrl</code> , <code>title</code>
Type3	비디오 콘텐츠를 표시하는 카드 타입입니다.	<code>description</code> , <code>imageUrl</code> , <code>referenceText</code> , <code>referenceUrl</code> , <code>title</code> , <code>videoUrl</code>
Type4	뉴스 콘텐츠를 표시하는 카드 타입입니다.	<code>description</code> , <code>press</code> , <code>pressIconUrl</code> , <code>publishDate</code> , <code>title</code>

Note!

각 타입별 표시 형태는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수
<code>cardList[]</code>	object array	카드 목록을 표현하는 객체 배열	
<code>cardList[].description</code>	StringObject array	콘텐츠의 설명이 담긴 객체 배열	
<code>cardList[].imageUrl</code>	URLObject	표시해야 할 이미지의 URL이 담긴 객체. 카드 타입에 따라 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.	
<code>cardList[].linkUrl</code>	URLObject	콘텐츠의 URL 정보가 담긴 객체. 카드 타입에 따라 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.	
<code>cardList[].press</code>	StringObject	언론사의 이름이 담긴 객체. 카드 타입에 따라 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.	
<code>cardList[].pressIconUrl</code>	URLObject	언론사 아이콘의 URL 정보가 담긴 객체. 카드 타입에 따라 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.	
<code>cardList[].publishDate</code>	DateObject	기사 발표 일자가 담긴 객체. 카드 타입에 따라 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.	
<code>cardList[].referenceText</code>	StringObject	출처의 텍스트 정보가 담긴 객체. 카드 타입에 따라 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.	
<code>cardList[].referenceURL</code>	URLObject	출처의 URL 정보가 담긴 객체. 카드 타입에 따라 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.	
<code>cardList[].title</code>	StringObject	콘텐츠의 제목이 담긴 객체	
<code>cardList[].videoUrl</code>	URLObject	재생해야 할 비디오의 URL이 담긴 객체. 카드 타입에 따라 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.	
<code>subType</code>	string	Card 타입 구분자. 다음과 같이 4가지 타입이 지정됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • Type1 • Type2 • Type3 • Type4 	필수

subType	string	Note! 현재 Type1, Type2, Type3 은 빈 문자열로 표현됩니다. 따라서 card 객체의 필드 구성을 보고 타입을 판단해야 합니다.	수
type	string	Content template 구분자. "CardList" 값을 가집니다.	

Template Example

```
// Type1, Type2 예제:  
// 사용자 요청: 공포 영화 추천해줘  
  
{  
  "subType": "",  
  "type": "CardList",  
  "cardList": [  
    {  
      "description": [  
        {  
          "type": "string",  
          "value": "공포, 스릴러"  
        },  
        {  
          "type": "string",  
          "value": "아론 에크하트, 데이비드 매주즈, 캐리스 밴 허슨, 카타리나 산디노 모레노, 키어 오도넬, 매트 네이블, 존 피루  
첼로, 엠제이 안소니, 카롤리나 위드라, 마크 스테거, 토마스 아라나, 페트라 스프레처, 마크 헨리, 애슐리 그린 엘리자베스"  
        },  
        {  
          "type": "string",  
          "value": ""  
        }  
      ],  
      "imageUrl": {  
        "type": "url",  
        "value": "http://movie.phinf.naver.net/20170410_12/1491786049305s4W0n_JPEG/movie_image.jpg?typ  
e=w640_2"  
      },  
      "linkUrl": {  
        "type": "url",  
        "value": "http://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=118965"  
      },  
      "press": {  
        "type": "string",  
        "value": ""  
      },  
      "publishDate": {  
        "type": "date",  
        "value": ""  
      },  
      "referenceText": {  
        "type": "string",  
        "value": "네이버 검색결과"  
      },  
      "referenceUrl": {  
        "type": "url",  
        "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=%ec%98%81%ed%99%94"  
      }  
    ]  
  ]  
}
```

```
"title": {
    "type": "string",
    "value": "인카네이트"
},
"videoUrl": {
    "type": "url",
    "value": ""
},
{
    "description": [
        {
            "type": "string",
            "value": "공포"
        },
        {
            "type": "string",
            "value": "마틸다 앤나 잉그리드 루츠, 알렉스 로, 자니 갈렉키, 빈센트 도노프리오, 에이미 티가든, 보니 모건, 로라 위긴스, 잭 로어리그, 리지 브로체르"
        },
        {
            "type": "string",
            "value": ""
        }
    ],
    "imageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "http://movie.phinf.naver.net/20170317_53/1489741954272MquSW_JPEG/movie_image.jpg?type=w640_2"
    },
    "linkUrl": {
        "type": "url",
        "value": "http://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=137909"
    },
    "press": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "publishDate": {
        "type": "date",
        "value": ""
    },
    "referenceText": {
        "type": "string",
        "value": "네이버 검색결과"
    },
    "referenceUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=%ec%98%81%ed%99%94"
    },
    "title": {
        "type": "string",
        "value": "링스"
    },
    "videoUrl": {
        "type": "url",
        "value": ""
    }
},
...
}
```

```
...
]
}

// Type3 예제
// 사용자 요청: 축구 동영상 보여줘
{
  "subType": "",
  "type": "CardList",
  "cardList": [
    {
      "description": [
        {
          "type": "string",
          "value": "04:14"
        },
        {
          "type": "string",
          "value": ""
        },
        {
          "type": "string",
          "value": ""
        }
      ],
      "imageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "http://hol.phinf.naver.net/00/587/820/58782072_0.jpg"
      },
      "linkUrl": {
        "type": "url",
        "value": ""
      },
      "press": {
        "type": "string",
        "value": ""
      },
      "publishDate": {
        "type": "date",
        "value": ""
      },
      "referenceText": {
        "type": "string",
        "value": "네이버 검색결과"
      },
      "referenceUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=%ec%b6%95%ea%b5%ac+%eb%8f%99%ec%98%81%ec%83%81+%eb%b3%b4%ec%97%ac%ec%a4%98"
      },
      "title": {
        "type": "string",
        "value": "[해외반응] U20 월드컵, 이탈리아 일본, 해외네이션 \"최악의 더러운 경기\" - 해외네이션반응"
      },
      "videoUrl": {
        "type": "url",
        "value": "http://m.tv.naver.com/v/1720910"
      }
    },
    {
      "description": [
```

```
        "type": "string",
        "value": "06:31"
    },
    {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    {
        "type": "string",
        "value": ""
    }
],
"imageUrl": {
    "type": "url",
    "value": "http://hol.phinf.naver.net/00/587/815/58781581_0.jpg"
},
"linkUrl": {
    "type": "url",
    "value": ""
},
"press": {
    "type": "string",
    "value": ""
},
"publishDate": {
    "type": "date",
    "value": ""
},
"referenceText": {
    "type": "string",
    "value": "네이버 검색결과"
},
"referenceUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mbc_lic&query=%eb%b6%95%ea%b5%ac+%eb%8f%99%ec%98%81%ec%83%81+%eb%b3%b4%ec%97%ac%ec%a4%98"
},
"title": {
    "type": "string",
    "value": "FA컵 결승: 아스널 v 첼시 경기 후 인터뷰"
},
"videoUrl": {
    "type": "url",
    "value": "http://m.sports.naver.com/video.nhn?id=310230"
}
},
...
]
}

// Type4 예제
// 사용자 요청: 최신 뉴스 보여줘
{
    "subType": "Type4",
    "type": "CardList",
    "cardList": [
        {
            "description": [
                {
                    "type": "string",

```


```
        "type": "string",
        "value": "다음 달이면 말 많고 탈 많았던 '4대강'의 보 수문이 열립니다. 문재인 대통령이 지난 22일 '4대강 사업'에 대한 감사 지시를 하면서 이뤄진 결정입니다. 이를 계기로 4대강 사업 논란이 다시 수면 위로 떠올랐습니"
    },
    {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    {
        "type": "string",
        "value": ""
    }
],
{
    "imageUrl": {
        "type": "url",
        "value": ""
    },
    "linkUrl": {
        "type": "url",
        "value": "http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=025&aid=0002720454"
    },
    "press": {
        "type": "string",
        "value": "중앙일보"
    },
    "publishDate": {
        "type": "date",
        "value": "2017-05-28"
    },
    "referenceText": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "referenceUrl": {
        "type": "url",
        "value": ""
    },
    "title": {
        "type": "string",
        "value": "[시민마이크]'녹차라떼 4대강' 감사, 시민들의 생각은?"
    },
    "videoUrl": {
        "type": "url",
        "value": ""
    }
},
{
    "description": [
        {
            "type": "string",
            "value": "5월 마지막 주말 나들이객 줄이어더위 식하고 모래작품 보고(부산=연합뉴스) 조정호 기자 = 초여름 날씨를 보인 28일 부산 해운대 모래축제가 열린 해운대해수욕장에서 나들이객들이 가로 25m, 높이 5m 크기의 대형 모래작품을 구경하고 있습니다. 2017 .5.28(전국종합=연합뉴스) 5월의 마지막 주말인 28일 초여름 날씨가..."
        },
        {
            "type": "string",
            "value": ""
        }
    ],
    {
        "type": "string",
        "value": ""
    }
]
```

```
        },
      ],
      "imageUrl": {
        "type": "url",
        "value": ""
      },
      "linkUrl": {
        "type": "url",
        "value": "http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=001&aid=0009297247"
      },
      "press": {
        "type": "string",
        "value": "연합뉴스"
      },
      "publishDate": {
        "type": "date",
        "value": "2017-05-28"
      },
      "referenceText": {
        "type": "string",
        "value": ""
      },
      "referenceUrl": {
        "type": "url",
        "value": ""
      },
      "title": {
        "type": "string",
        "value": "단오제 등 전국 곳곳 축제...조여름 날씨에 때이른 피서 행렬"
      },
      "videoUrl": {
        "type": "url",
        "value": ""
      }
    },
    ...
  ]
}
```


Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 CardList 템플릿의 내용을 각 카드 타입별로 표현한 UI 예제입니다.

Type1	Type2



공포영화 추천해줘




광화문 디저트 어딨어




Type3

Type4

--	--



소녀시대 동영상 보여줘



최신 뉴스 알려줘



See also

- [ImageList](#)
- [ImageText](#)
- [Popup](#)
- [Text](#)

CarRoute Template

자동차 길찾기 결과 데이터를 제공하는 템플릿입니다. 화면에 자동차 길찾기 결과를 표시할 때 사용됩니다.

Note!

자동차 길찾기 템플릿을 표시하려면 NAVER 지도 API에 대한 이해가 필요하며, 템플릿으로 전달된 데이터와 NAVER 지도 API를 이용하여 길 찾기 결과를 지도에 표시해야 합니다. 네이버 지도 API에 대한 자세한 설명은 [NAVER 지도 API 문서](#)를 참고합니다. 길찾기 결과를 표시한 예는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
appLinkUrl	URLObject	지도 앱으로 이동하는 URL 정보가 담긴 객체
boundary	StringObject	전체 보간점을 포함하고 있는 사각의 영역(MBR, Minimum Bounding Rectangle)을 "left,top,right,bottom" 형태의 문자열로 표현한 객체
linkUrl	URLObject	웹 지도로 이동하는 URL 정보가 담긴 객체
pathList	LocationObject	길찾기 경로의 구간점 정보가 있는 객체 배열
summary	object	자동차 길찾기 결과의 요약 정보를 담고 있는 객체
summary.distance	StringObject	출발지에서 도착지까지의 이동 거리 정보가 담긴 객체. 단위는 미터(m)입니다.
summary.destination	object	도착지 정보를 담고 있는 객체
summary.destination.lat	StringObject	도착지의 위도 정보가 담긴 객체
summary.destination.lon	StringObject	도착지의 경도 정보가 담긴 객체
summary.destination.name	StringObject	도착지의 이름 정보가 담긴 객체
summary.roadSummary[]	object array	길찾기 경로 내 도로 요약 정보를 담고 있는 객체 배열
summary.roadSummary[].length	StringObject	도로 구간 길이 정보가 담긴 객체. 단위는 미터(m)입니다.
summary.roadSummary[].name	StringObject	도로의 이름 정보가 담긴 객체
summary.roadSummary[].point	object	도로 진입 좌표 정보를 담고 있는 객체
summary.roadSummary[].point.x	StringObject	네이버 지도에서 도로 진입 지점의 X 좌표 정보를 가진 객체
summary.roadSummary[].point.y	StringObject	네이버 지도에서 도로 진입 지점의 Y 좌표 정보를 가진 객체
summary.roadSummary[].roadCongestion	StringObject	도로 상황 정보가 담긴 객체. summary.roadSummary.roadCongestion.value 는 다음과 같은 값을 가질 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none">• "0" : 미수신• "1" : 원활• "2" : 서행• "3" : 지체• "4" : 정체
summary.roadSummary[].speed	StringObject	도로 구간의 평균 속도 정보가 담긴 객체
summary.start	object	출발지 정보를 담고 있는 객체
summary.start.lat	StringObject	출발지의 위도 정보가 담긴 객체
summary.start.lon	StringObject	출발지의 경도 정보가 담긴 객체

summary.start.name	StringObject	출발지의 이름 정보가 담긴 객체
summary.time	StringObject	예상 이동 시간 정보가 담긴 객체. 단위는 분입니다.
type	string	Content template 구분자. "CarRoute" 값을 가집니다.


Template Example

```
{
  "type" : "CarRoute",
  "summary" : {
    "distance" : {
      "type" : "string",
      "value" : "62526"
    },
    "time" : {
      "type" : "string",
      "value" : "4526"
    },
    "start" : {
      "lon" : {
        "type" : "string",
        "value" : "349541687"
      },
      "lat" : {
        "type" : "string",
        "value" : "149420527"
      },
      "name" : {
        "type" : "string",
        "value" : "사당역 2호선"
      }
    },
    "destination" : {
      "lon" : {
        "type" : "string",
        "value" : "349541687"
      },
      "lat" : {
        "type" : "string",
        "value" : "149420527"
      },
      "name" : {
        "type" : "string",
        "value" : "사당역 2호선"
      }
    },
    "roadSummary" : [
      {
        "name" : {
          "type" : "string",
          "value" : "과천대로"
        },
        "length" : {
          "type" : "string",
          "value" : "6199"
        },
        "point" : {
          "x" : {
            "type" : "string",
            "value" : "349541687"
          }
        }
      }
    ]
}
```

```
        "value" : "349556545"
    },
    "y" : {
        "type" : "string",
        "value" : "149363287"
    }
},
"speed" : {
    "type" : "string",
    "value" : "72"
},
"roadCongestion" : {
    "type" : "string",
    "value" : "1"
}
]
},
"pathList" : [
{
    "type" : "location",
    "value" : "349668603.0,149410368.0"
},
{
    "type" : "location",
    "value" : "349668603.0,149410368.0"
}
],
"boundary" : {
    "type" : "string",
    "value" : "349435089,149420518,349561008,149213590"
},
"linkUrl" : {
    "type" : "url",
    "value" : "https://..."
},
"appLinkUrl" : {
    "type" : "url",
    "value" : "https://..."
}
}
```

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 CarRoute 템플릿의 내용을 표현한 UI 예제입니다.



정자역에서 서울역 가는길 알려줘



See also

- [TransportationRoute](#)

Humidity Template

습도 정보를 제공하는 템플릿입니다. 화면에 습도 정보를 표시할 때 사용됩니다.

Note!

습도 정보를 표시한 예는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field


필드 이름	자료형	필드 설명
bgClipUrl	URLObject	<p>배경 영상 파일의 URL 정보가 담긴 객체.</p> <p>Caution!</p> <p>해당 필드의 데이터는 라이센스 문제로 제휴처에서는 사용하실 수 없습니다.</p>
humidity	PercentageObject	습도 정보가 담긴 객체.
linkUrl	URLObject	콘텐츠 링크 경로가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
location	StringObject	지역 정보가 담긴 객체
type	string	Content template 구분자. "Humidity" 값을 가집니다.

Template Example

```
{
  "bgImageUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/bg_cloud_night.mp4"
  },
  "humidity": {
    "type": "percentage",
    "value": "60%"
  },
  "location": {
    "type": "string",
    "value": "정자1동"
  },
  "type": "Humidity"
}
```

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 Humidity 템플릿의 내용을 표현한 UI 예제입니다.



See also

- [Atmosphere](#)
- [TodayWeather](#)
- [TomorrowWeather](#)
- [WeeklyWeather](#)
- [WindSpeed](#)

ImageList Template

화면에 한 개 이상의 이미지와 각 이미지에 대한 설명을 제공하는 템플릿입니다. 썸네일의 목록을 표시하거나 사용자가 썸네일을 선택했을 때 큰 이미지를 표시하기 위해 사용합니다.

Note!

ImageList 템플릿의 표시 형태는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
ImageList[]	object array	이미지 목록을 표현하는 객체 배열
ImageList[].imageReference	StringObject	이미지의 출처 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열 ("")을 가질 수도 있습니다.
ImageList[].imageTitle	StringObject	이미지 제목이 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
ImageList[].imageUrl	URLObject	이미지의 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
ImageList[].referenceText	StringObject	출처의 텍스트 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
ImageList[].referenceURL	URLObject	출처의 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
ImageList[].thumbImageUrl	URLObject	썸네일 이미지의 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
type	string	Content template 구분자. "ImageList" 값을 가집니다.

Template Example

```
// 예제 1.
// 사용자 요청: 자동차 사진 보여줘
{
  "type": "ImageList",
  "thumbImageUrlList": [
    {
      "imageReference": {
        "type": "string",
        "value": ""
      },
      "imageTitle": {
        "type": "string",
        "value": "창원대리운전 번개처럼 빠르게"
      },
      "imageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m_image&mode=default&query=%EC%9E%90%EB%8F%99%EC%B0%A8%20%EC%9D%B4%EB%AF%B8%EC%A7%80#imgId=post7533909_3"
      },
      "referenceText": {
        "type": "string",
        "value": "창원대리운전 번개처럼 빠르게"
      }
    }
  ]
}
```

```


    "value": "네이버 검색결과"
},
"referenceUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=%ec%9e%90%eb%8f%99%
ec%b0%a8+%ec%82%ac%ec%a7%84+%eb%b3%b4%ec%97%ac%ec%a4%98"
},
"thumbImageUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://search.pstatic.net/common/?src=http%3A%2F%2Fpost.phinf.naver.net%2FMjAxNzA1M
DZfMTg4%2FMDAxNDk0MDYyNDAwMDY3.C6LJCKXrha2u8dIqOOX0RhQNGrVVfkp3WbL08U-xzRwg.IEYdykQp6xguEy4bnQ83JhDy1Q
Z0t04n1Lx5MBwivFwg.JPG%2FIz2FmvAaRVzSf2Z-sNWzYQVU5z6Q.jpg&type=b360"
},
{
    "imageReference": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "imageTitle": {
        "type": "string",
        "value": "자동차"
    },
    "imageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m_image&mode=default&query=%EC%9E%90%EB%8F%99%EC%B0%A8%20%EC%9D%B4%EB%AF%B8%EC%A7%80#imgId=gallery2004021016070294818_1"
    },
    "referenceText": {
        "type": "string",
        "value": "네이버 검색결과"
    },
    "referenceUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=%ec%9e%90%eb%8f%99%
ec%b0%a8+%ec%82%ac%ec%a7%84+%eb%b3%b4%ec%97%ac%ec%a4%98"
    },
    "thumbImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://search.pstatic.net/common/?src=http%3A%2F%2Fthumb.photo.naver.net%2Fdata15%2F
gallery%2F2004-02%2F10%2F07%2F18m2948m0.jpg&type=b360"
    }
},
...
]
}

```

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 ImageList 템플릿의 내용을 표현한 UI 예제입니다.

썸네일 목록	선택한 이미지 표시



See also

- [CardList](#)
- [ImageText](#)
- [Popup](#)
- [Text](#)

ImageText Template

화면에 표시해야 할 이미지와 텍스트 데이터를 함께 제공하는 템플릿입니다. 썸네일 이미지와 텍스트를 표시하거나 지도와 텍스트를 함께 표시할 때 사용됩니다.

Note!

ImageText 템플릿의 표시 형태는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
appLinkUrl	URLObject	지도 이미지가 포함되었을 때 지도 앱으로 이동하는 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
imageUrl	URLObject	이미지의 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
linkUrl	URLObject	지도 이미지가 포함되었을 때 웹 지도로 이동하는 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
mainText	StringObject	메인 문구가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
referenceText	StringObject	출처의 텍스트 정보가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
referenceURL	URLObject	출처의 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subTextList	StringObject array	보조 문구가 담긴 배열. 이 객체 배열 요소의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
thumbImageUrl	URLObject	썸네일 이미지의 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
thumbImageType	StringObject	썸네일 이미지의 유형 정보가 담긴 객체이며, 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • "인물" • "책" • "앨범"
type	string	Content template 구분자. "ImageText" 값을 가집니다.

Template Example

```
// 예제 1.
// 사용자 요청: 리오넬 메시의 소속팀은? (썸네일 이미지와 텍스트 표시)
{
  "type": "ImageText",
  "imageUrl": {
    "type": "url",
    "value": ""
  },
  "mainText": {
    "type": "string",
    "value": "리오넬 메시"
  },
  "referenceText": {
    "type": "string",
    "value": "리오넬 메시"
  }
}
```


```
"type": "string",
"value": "네이버 검색결과"
},
"referenceUrl": {
"type": "url",
"value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=%eb%a6%ac%ec%98%a4%eb%8
4%ac+%eb%a9%94%ec%8b%9c+%ec%86%8c%ec%86%8d%ed%8c%80"
},
"subTextList": [
{
"type": "string",
"value": "FC 바르셀로나"
}
],
"thumbImageType": {
"type": "string",
"value": "인물"
},
"thumbImageUrl": {
"type": "url",
"value": "http://sstatic.naver.net/people/3/201607071816066361.jpg"
}
}

// 예제 2.
// 사용자 요청: 현재 위치 알려줘 (지도 이미지와 텍스트 표시)
{
"appLinkUrl": {
"type": "url",
"value": "nmap://map?lat=37.3594589&lng=127.1047745&level=13&mode=1&traffic=false&bicycle=false&c
astral=false&appname=com.naver.clova"
},
"imageUrl": {
"type": "url",
"value": "https://simg.pstatic.net/static.map/image?caller=mw_search&crs=EPSG:4326&scale=2&format=
jpg&dataversion=163.2&version=1.1&baselayer=default&center=127.1047745, 37.3594589&markers=type,default
2_s,127.1047745, 37.3594589&level=10&h=402&w=515"
},
"linkUrl": {
"type": "url",
"value": "https://m.map.naver.com/map.nhn?lat=37.3594589&lng=127.1047745&dlevel=&mapMode=&pinTitle
=&boundary=&traffic="
},
"mainText": {
"type": "string",
"value": "경기도 성남시 분당구 정자동"
},
"meta": {
"version": {
"type": "string",
"value": "v0.1"
}
},
"referenceText": {
"type": "string",
"value": "네이버 검색결과"
},
"referenceUrl": {
"type": "url",
"value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=%ed%98%84%ec%9e%ac+%ec%
9c%84%ec%b9%98"
}
```

```
},
"subTextList": [
  {
    "type": "string",
    "value": ""
  }
],
"thumbImageType": {
  "type": "string",
  "value": ""
},
"thumbImageUrl": {
  "type": "url",
  "value": ""
},
"type": "ImageText"
}
```

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 ImageText 템플릿의 내용을 표현한 UI 예제입니다.



See also

- [CardList](#)
- [ImageList](#)
- [Popup](#)
- [Text](#)

Memo Template

CIC는 사용자가 메모를 생성하면 생성한 메모의 정보를 Memo 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 생성한 메모를 화면에 표시해야 합니다.

Note!

Memo 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자는 음성으로 메모 등록과 메모 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 메모를 수정하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
content	StringObject	메모의 내용이 담긴 객체
timestamp	DateTimeObject	메모 생성 시간 정보가 담긴 객체
type	string	Content template 구분자. "Memo" 값을 가집니다.

Template Example

```
{
  "type": "Memo",
  "content": {
    "type": "string",
    "value": "내 와이파이 비밀번호 : 12345678"
  },
  "timestamp": {
    "type": "datetime",
    "value": "2017-12-24T00:00:00Z"
  }
}
```

Screen UI example

Note!

Memo 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [MemoList](#)

MemoList Template

CIC는 사용자가 메모의 목록을 요청하면 사용자에게 등록된 메모의 목록을 MemoList 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 등록한 메모 목록을 화면에 표시해야 합니다.

Note!

MemoList 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자는 음성으로 메모 등록과 메모 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 메모를 편집하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
memoList[]	object array	사용자가 등록한 메모 목록을 가지는 객체 배열.
memoList[].content	StringObject	메모의 내용이 담긴 객체
memoList[].lastModified	DateTimeObject	메모가 마지막으로 수정된 시간 정보가 담긴 객체
type	string	Content template 구분자. "MemoList" 값을 가집니다.

Template Example

```
{
  "type": "MemoList",
  "memoList": [
    {
      "content": {
        "type": "string",
        "value": "내 와이파이 비밀번호 : 12345678"
      },
      "lastModified": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-12-24T00:00:00Z"
      }
    },
    {
      "content": {
        "type": "string",
        "value": "할 일 목록 : 숙제하기, 여친 만들기"
      },
      "lastModified": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-12-24T01:00:00Z"
      }
    },
    {
      "content": {
        "type": "string",
        "value": "버킷 리스트 : 100억 써보기, 아무것도 안하기, 72시간 잠자기"
      },
      "lastModified": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-12-24T02:00:00Z"
      }
    }
  ]
}
```

```
        "type": "datetime",
        "value": "2017-12-24T02:00:00Z"
    }
}
]
```

Screen UI example

Note!

MemoList 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [Memo](#)

Popup Template

Toast, alert, popup으로 표시해야 할 텍스트나 버튼에 대한 정보를 제공하는 템플릿입니다. 표시 형태에 따라 유효한 필드가 달라질 수 있습니다.

표시 형태	설명	유효 필드
Toast	문장과 관련 링크로 구성된 toast입니다.	toastLinkText, toastLinkUrl, toastText
Alert	문장과 확인 버튼으로 구성된 alert입니다.	alertText
Popup(버튼 1개)	제목, 문장, 버튼(link)으로 구성된 popup입니다.	mainText, positiveButtonText, positiveButtonUrl, titleText
Popup(버튼 2개)	제목, 문장, 두 개의 버튼으로 구성된 popup입니다.	negativeButtonText, negativeButtonUrl, mainText, positiveButtonText, positiveButtonUrl, titleText

Note!

Popup 템플릿의 표시 형태는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
alertText	StringObject	Alert에 표시할 주의 문구가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
displayType	string	표시할 화면의 종류. 다음과 같은 값을 가질 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none">• "POPUP"• "ALERT"• "TOAST"
negativeButtonText	StringObject	Popup에서 아니오와 같이 부정의 의미에 해당하는 버튼에 표시할 문구가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
negativeButtonUrl	URLObject	Popup에서 아니오와 같이 부정의 의미에 해당하는 버튼에 연결될 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
mainText	StringObject	Popup에 표시할 문구가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
positiveButtonText	StringObject	Popup에서 예와 같이 긍정에 해당하는 버튼에 표시할 문구가 담긴 객체. 버튼 한 개짜리 popup의 경우 확인과 같은 의미의 버튼에 표시할 문구로 이 객체를 사용합니다. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
positiveButtonUrl	URLObject	Popup에서 예와 같이 긍정에 해당하는 버튼에 연결될 URL 정보가 담긴 객체. 버튼 한 개짜리 popup의 경우 확인과 같은 의미의 버튼에 연결될 URL로 이 객체를 사용합니다. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
title	StringObject	Popup에 표시할 제목이 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
toastLinkText	StringObject	Toast에 표시할 링크의 문구가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
toastLinkUrl	URLObject	Toast에 표시할 링크의 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
toastText	StringObject	Toast에 표시할 문구가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
type	string	Content template 구분자. "Popup" 값을 가집니다.

Template Example

```
// 예제 1. Toast 형태
{
  "type" : "Popup",
  "displayType" : "TOAST",
  "toastText" : {
    "type" : "string",
    "value" : "1분 미리듣기 중입니다. 음악 취향 길들이기에 참여하고 네이버 뮤직 100곡 이용권 받으세요!"
  },
  "toastLinkText" : {
    "type" : "string",
    "value" : "이벤트 참여 >"
  },
  "toastLinkUrl" : {
    "type" : "url",
    "value" : "https://..."
  },
  "alertText" : {
    "type" : "string",
    "value" : ""
  },
  "titleText" : {
    "type" : "string",
    "value" : ""
  },
  "mainText" : {
    "type" : "string",
    "value" : ""
  },
  "negativeButtonText" : {
    "type" : "string",
    "value" : ""
  },
  "negativeButtonUrl" : {
    "type" : "url",
    "value" : ""
  },
  "positiveButtonText" : {
    "type" : "string",
    "value" : ""
  },
  "positiveButtonUrl" : {
    "type" : "url",
    "value" : ""
  }
}

// 예제 2. Alert 형태
{
  "type" : "Popup",
  "displayType" : "ALERT",
  "toastText" : {
    "type" : "string",
    "value" : ""
  },
  "toastLinkText" : {
    "type" : "string",
    "value" : ""
  },
}
```

```
"toastLinkUrl" : {
    "type" : "url",
    "value" : ""
},
"alertText" : {
    "type" : "string",
    "value" : "다른 기기에서 재생을 시작하여 음악이 중지되었습니다."
},
"titleText" : {
    "type" : "string",
    "value" : ""
},
"mainText" : {
    "type" : "string",
    "value" : ""
},
"negativeButtonText" : {
    "type" : "string",
    "value" : ""
},
"negativeButtonUrl" : {
    "type" : "url",
    "value" : ""
},
"positiveButtonText" : {
    "type" : "string",
    "value" : ""
},
"positiveButtonUrl" : {
    "type" : "url",
    "value" : ""
}
}

// 예제 3. 버튼 한 개짜리 popup 형태
{
    "type" : "Popup",
    "displayType" : "POPUP",
    "toastText" : {
        "type" : "string",
        "value" : ""
    },
    "toastLinkText" : {
        "type" : "string",
        "value" : ""
    },
    "toastLinkUrl" : {
        "type" : "url",
        "value" : ""
    },
    "alertText" : {
        "type" : "string",
        "value" : ""
    },
    "titleText" : {
        "type" : "string",
        "value" : "취향파악 완료!"
    },
    "mainText" : {
        "type" : "string",
        "value" : "이제 네이버 뮤직 100곡 무료 이용권으로 클로바의 추천 음악을 즐기세요!"
}
```

```
},
"negativeButtonText" : {
  "type" : "string",
  "value" : ""
},
"negativeButtonUrl" : {
  "type" : "url",
  "value" : ""
},
"positiveButtonText" : {
  "type" : "string",
  "value" : "뮤직 이용권 받기"
},
"positiveButtonUrl" : {
  "type" : "url",
  "value" : "https://..."
}


}


// 예제 4. 버튼 두 개짜리 popup 형태
{
  "type" : "Popup",
  "displayType" : "POPUP",
  "toastText" : {
    "type" : "string",
    "value" : ""
  },
  "toastLinkText" : {
    "type" : "string",
    "value" : ""
  },
  "toastLinkUrl" : {
    "type" : "url",
    "value" : ""
  },
  "alertText" : {
    "type" : "string",
    "value" : ""
  },
  "titleText" : {
    "type" : "string",
    "value" : "취향파악 완료!"
  },
  "mainText" : {
    "type" : "string",
    "value" : "고객님의 음악 취향을 알게되어서 추천을 더 잘할 수 있겠어요."
  },
  "negativeButtonText" : {
    "type" : "string",
    "value" : "계속"
  },
  "negativeButtonUrl" : {
    "type" : "url",
    "value" : "https://..."
  },
  "positiveButtonText" : {
    "type" : "string",
    "value" : "종료"
  },
  "positiveButtonUrl" : {
    "type" : "url",
    "value" : ""
  }
}
```

```
    "value" : "https://..."  
  }  
}
```

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 Popup 템플릿의 내용을 표현한 UI 예제입니다.





See also

- CardList
- ImageList
- ImageText
- Text

Reminder Template

CIC는 사용자가 리마인더를 생성하면 생성한 리마인더의 정보를 Reminder 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 생성한 리마인더 정보를 화면에 표시해야 합니다.

Note!

Reminder 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자는 음성으로 리마인더 등록과 리마인더 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 리마인더를 수정하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
content	StringObject	추가한 리마인더에 사용자가 입력한 내용이 담긴 객체
repeatDay	StringObject array	매주 반복되는 리마인더일 경우 반복할 요일 정보를 가지고 있는 객체 배열
repeatPeriod	StringObject	반복 주기 정보를 가지는 객체입니다. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • 빈 문자열("") : 일회성 리마인더 • "daily" : 매일 반복되는 리마인더 • "weekly" : 매주 반복되는 리마인더
status	StringObject	리마인더의 처리 여부를 나타내는 객체입니다. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • "TODO" : 미완료된 리마인더 • "DONE" : 완료된 리마인더
scheduledTime	DateTimeObject	리마인더가 울릴 날짜와 시간 정보를 가지는 객체
type	string	Content template 구분자. "Reminder" 값을 가집니다.

Template Example

```
// 일회성 리마인더
{
  "type": "Reminder",
  "scheduledTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "2017-10-09T09:00:00Z"
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "repeatDay": [],
  "content": {
    "type": "string",
    "value": "입금하기"
  },
  "status": {
    "type": "string",
    "value": "TODO"
  }
}
```

```
        "value": "DONE"
    }
}

// 매일 반복되는 리마인더
{
    "type": "Reminder",
    "scheduledTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-10-09T09:00:00Z"
    },
    "repeatPeriod": {
        "type": "string",
        "value": "daily"
    },
    "repeatDay": [],
    "content": {
        "type": "string",
        "value": "비타민 먹기"
    },
    "status": {
        "type": "string",
        "value": "TODO"
    }
}

// 매주 반복되는 리마인더
{
    "type": "Reminder",
    "scheduledTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-10-09T09:00:00Z"
    },
    "repeatPeriod": {
        "type": "string",
        "value": "weekly"
    },
    "repeatDay": [
        {
            "type": "string",
            "value": "monday"
        }
    ],
    "content": {
        "type": "string",
        "value": "청소하기"
    },
    "status": {
        "type": "string",
        "value": "TODO"
    }
}
```

Screen UI example

Note!

Reminder 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [Alerts](#) 인터페이스
- [ReminderList](#)

ReminderList Template

CIC는 사용자가 리마인더의 목록을 요청하면 사용자에게 등록된 리마인더의 목록을 ReminderList 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 등록한 리마인더 목록을 화면에 표시해야 합니다.

Note!

ReminderList 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자는 음성으로 리마인더 등록과 리마인더 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 리마인더를 수정하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
reminderList[]	object array	사용자가 등록한 리마인더 목록을 가지는 객체 배열.
reminderList[].content	StringObject	리마인더에 사용자가 입력한 내용이 담긴 객체
reminderList[].repeatDay	StringObject array	매주 반복되는 리마인더일 경우 반복할 요일 정보를 가지고 있는 객체 배열
reminderList[].repeatPeriod	StringObject	반복 주기 정보를 가지는 객체입니다. 이 객체의 value 필드는 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • 빈 문자열("") : 일회성 리마인더 • "daily" : 매일 반복되는 리마인더 • "weekly" : 매주 반복되는 리마인더
reminderList[].status	StringObject	리마인더의 처리 여부를 나타내는 객체입니다. 이 객체의 value 필드는 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • "TODO" : 미완료된 리마인더 • "DONE" : 완료된 리마인더
reminderList[].scheduledTime	DateTimeObject	리마인더가 울릴 날짜와 시간 정보를 가지는 객체
type	string	Content template 구분자. "ReminderList" 값을 가집니다.

Template Example

```
{
  "type": "ReminderList",
  "reminderList": [
    {
      "scheduledTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-10-01T14:00:00Z"
      },
      "content": {
        "type": "string",
        "value": "입금하기"
      }
    },
    {
      "scheduledTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-10-01T14:00:00Z"
      }
    }
  ]
}
```

```
  },
  "content": {
    "type": "string",
    "value": "소개팅 준비"
  }
]
}
```

Screen UI example

Note!

ReminderList 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [Alerts](#) 인터페이스
- [Reminder](#)

Schedule Template

CIC는 사용자가 캘린더에 일정을 생성하면 생성한 일정의 정보를 Schedule 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 생성한 일정 정보를 화면에 표시해야 합니다.

Note!

Schedule 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자가 캘린더 계정을 등록, 수정, 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.
- 사용자는 음성으로 캘린더의 일정 등록과 일정 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 캘린더의 일정을 수정하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
content	StringObject	추가한 일정에 사용자가 입력한 내용이 담긴 객체
end	DateTimeObject 또는 DateObject	추가한 일정의 종료 날짜와 시간. 종일 일정의 경우 DateObject 형태의 자료형을 가지며, 날짜 정보만 가집니다.
start	DateTimeObject 또는 DateObject	추가한 일정의 시작 날짜와 시간. 종일 일정의 경우 DateObject 형태의 자료형을 가지며, 날짜 정보만 가집니다.
repeatDay	StringObject array	매주 반복되는 일정일 경우 반복할 요일 정보를 가지고 있는 객체 배열
repeatPeriod	StringObject	반복 주기 정보를 가지는 객체입니다. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • 빈 문자열("") : 일회성 일정 • "daily" : 매일 반복되는 일정 • "weekly" : 매주 반복되는 일정
type	string	Content template 구분자. "Schedule"로 고정

Template Example

```
// 일회성 일정
{
  "type": "Schedule",
  "start": {
    "type": "datetime",
    "dateTime": "2017-09-30T12:00:00+09:00"
  },
  "end": {
    "type": "datetime",
    "dateTime": "2017-09-30T13:00:00+09:00"
  },
  "content": {
    "type": "string",
    "value": "친구 결혼식"
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "repeatDay": []
}
```

```
}

// 매일 반복되는 일정
{
  "type": "Schedule",
  "start": {
    "type": "datetime",
    "dateTime": "2017-08-02T10:00:00+09:00"
  },
  "end": {
    "type": "datetime",
    "dateTime": "2017-08-02T11:00:00+09:00"
  },
  "content": {
    "type": "string",
    "value": "데일리 스크럼"
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": "daily"
  },
  "repeatDay": []
}

// 매주 반복되는 일정
{
  "type": "Schedule",
  "start": {
    "type": "datetime",
    "dateTime": "2017-08-02T10:00:00+09:00"
  },
  "end": {
    "type": "datetime",
    "dateTime": "2017-08-02T11:00:00+09:00"
  },
  "content": {
    "type": "string",
    "value": "주간 회의"
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": "weekly"
  },
  "repeatDay": [
    {
      "type": "string",
      "value": "monday"
    }
  ]
}

// 종일 일정
{
  "type": "Schedule",
  "start": {
    "type": "date",
    "dateTime": "2017-09-29"
  },
  "end": {
    "type": "datetime",
    "dateTime": "2017-09-29"
  }
}
```

```
},
"content": {
  "type": "string",
  "value": "플레이숍"
},
"repeatPeriod": {
  "type": "string",
  "value": ""
},
"repeatDay": []
}
```

Screen UI example

Note!

Schedule 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [Alerts](#) 인터페이스
- [ScheduleList](#)

ScheduleList Template

CIC는 사용자가 캘린더 일정의 목록을 요청하면 사용자에게 등록된 일정의 목록을 ScheduleList 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 등록한 일정 목록을 화면에 표시해야 합니다.

Note!

ScheduleList 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자가 캘린더 계정을 등록, 수정, 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.
- 사용자는 음성으로 캘린더의 일정 등록과 일정 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 캘린더의 일정을 수정하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
scheduledList[]	object array	사용자가 등록한 일정 목록을 가지는 객체 배열
scheduledList[].content	StringObject	추가한 일정에 사용자가 입력한 내용이 담긴 객체
scheduledList[].end	DateTimeObject 또는 DateObject	추가한 일정의 종료 날짜와 시간. 종일 일정의 경우 DateObject 형태의 자료형을 가지며, 날짜 정보만 가집니다.
scheduledList[].start	DateTimeObject 또는 DateObject	추가한 일정의 시작 날짜와 시간. 종일 일정의 경우 DateObject 형태의 자료형을 가지며, 날짜 정보만 가집니다.
scheduledList[].repeatDay	StringObject array	매주 반복되는 일정일 경우 반복할 요일 정보를 가지고 있는 객체 배열
scheduledList[].repeatPeriod	StringObject	반복 주기 정보를 가지는 객체입니다. 이 객체의 value 필드는 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • 빈 문자열("") : 일회성 일정 • "daily" : 매일 반복되는 일정 • "weekly" : 매주 반복되는 일정
type	string	Content template 구분자. "ScheduleList"로 고정

Template Example

```
{
  "type": "ScheduleList",
  "scheduledList": [
    {
      "type": "Schedule",
      "start": {
        "type": "datetime",
        "dateTime": "2017-09-30T12:00:00+09:00"
      },
      "end": {
        "type": "datetime",
        "dateTime": "2017-09-30T13:00:00+09:00"
      },
      "content": {
        "type": "string",
        "value": "친구 결혼식"
      }
    }
  ]
}
```

```
"repeatPeriod": {  
    "type": "string",  
    "value": ""  
},  
"repeatDay": []  
},  
{  
    "type": "Schedule",  
    "start": {  
        "type": "datetime",  
        "dateTime": "2017-08-02T10:00:00+09:00"  
    },  
    "end": {  
        "type": "datetime",  
        "dateTime": "2017-08-02T11:00:00+09:00"  
    },  
    "content": {  
        "type": "string",  
        "value": "데일리 스크럼"  
    },  
    "repeatPeriod": {  
        "type": "string",  
        "value": "daily"  
    },  
    "repeatDay": []  
},  
{  
    "type": "Schedule",  
    "start": {  
        "type": "datetime",  
        "dateTime": "2017-08-02T10:00:00+09:00"  
    },  
    "end": {  
        "type": "datetime",  
        "dateTime": "2017-08-02T11:00:00+09:00"  
    },  
    "content": {  
        "type": "string",  
        "value": "주간 회의"  
    },  
    "repeatPeriod": {  
        "type": "string",  
        "value": "weekly"  
    },  
    "repeatDay": [  
        {  
            "type": "string",  
            "value": "monday"  
        }  
    ],  
,  
    "type": "Schedule",  
    "start": {  
        "type": "date",  
        "dateTime": "2017-09-29"  
    },  
    "end": {  
        "type": "datetime",  
        "dateTime": "2017-09-29"  
    },  
}
```

```
"content": {  
    "type": "string",  
    "value": "플레이숍"  
},  
"repeatPeriod": {  
    "type": "string",  
    "value": ""  
},  
"repeatDay": []  
}  
]  
}
```

Screen UI example

Note!

ScheduleList 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [Alerts](#) 인터페이스
- [ScheduleListList](#)

Text Template

화면에 표시해야 할 텍스트 데이터를 제공하는 템플릿입니다. 강조하는 형태의 텍스트, 문단 형태의 텍스트, 표 형태의 텍스트를 표시할 때 사용됩니다.

Note!

Text 템플릿의 표시 형태는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
bgUrl	URLObject	백그라운드로 표시할 이미지의 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
highlightText	StringObject 또는 NumberObject	강조할 텍스트 또는 숫자 정보가 담긴 객체. 숫자 정보의 경우 구분 단위 기호를 넣어 표현할 수 있습니다. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("") 또는 null 값을 가질 수도 있습니다.
imageUrl	URLObject	이미지의 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
linkUrl	URLObject	지도 이미지가 포함되었을 때 웹 지도로 이동하는 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
mainText	StringObject	메인 문구가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
paragraphText	StringObject	문단 형태의 문구가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
referenceText	StringObject	출처의 텍스트 정보가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
referenceURL	URLObject	출처의 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
sentenceText	StringObject	문장 형태의 문구가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subText	StringObject	보조 문구가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
tableList[]	object array	표 형태의 문구가 담긴 객체 배열. 행이 두 개 또는 세 개인 표를 구성합니다.
tableList[].item1	StringObject	첫 번째 행에 표시할 텍스트 정보를 담은 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
tableList[].item2	StringObject	두 번째 행에 표시할 텍스트 정보를 담은 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
tableList[].item2Link	URLObject 또는 PhoneNumberObject	두 번째 열에 표시된 텍스트의 링크 URL 또는 전화 번호를 담은 객체
tableList[].item3	StringObject	세 번째 행에 표시할 텍스트 정보를 담은 객체. 이 필드는 생략될 수 있습니다.
type	string	Content template 구분자. "Text" 값을 가집니다.

Template Example

```
// 예제 1.
// 사용자 요청: 1달러 지금 얼마야? (강조하는 형태의 텍스트 표시)
```

```
{  
  "actionList": [  
    {  
      "type": "action",  
      "value": ""  
    }  
  ],  
  "bgUrl": {  
    "type": "url",  
    "value": ""  
  },  
  "highlightText": {  
    "type": "number",  
    "value": "1,119"  
  },  
  "mainText": {  
    "type": "string",  
    "value": "원"  
  },  
  "paragraphText": {  
    "type": "string",  
    "value": ""  
  },  
  "referenceText": {  
    "type": "string",  
    "value": "KEB하나은행"  
  },  
  "referenceUrl": {  
    "type": "url",  
    "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=1%eb%8b%ac%eb%9f%ac+%ed%99%98%ec%9c%a8"  
  },  
  "sentenceText": {  
    "type": "string",  
    "value": ""  
  },  
  "subText": {  
    "type": "string",  
    "value": "-0.13%"  
  },  
  "tableList": [  
    {  
      "item1": {  
        "type": "string",  
        "value": ""  
      },  
      "item2": {  
        "type": "string",  
        "value": ""  
      },  
      "item2Link": {  
        "type": "",  
        "value": ""  
      }  
    }  
  ],  
  "type": "Text"  
}  
  
// 예제 2.  
// 사용자 요청: 토클넘 감독이 누구야? (문단 형태의 텍스트 표시)
```

```
{  
    "actionList": [  
        {  
            "type": "action",  
            "value": ""  
        }  
    ],  
    "bgUrl": {  
        "type": "url",  
        "value": ""  
    },  
    "highlightText": {  
        "type": "string",  
        "value": ""  
    },  
    "mainText": {  
        "type": "string",  
        "value": ""  
    },  
    "paragraphText": {  
        "type": "string",  
        "value": "토트넘 홋스퍼 FC 감독\n 마우리시오 포체티노"  
    },  
    "referenceText": {  
        "type": "string",  
        "value": "네이버 검색결과"  
    },  
    "referenceUrl": {  
        "type": "url",  
        "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=%ed%86%a0%ed%8a%b8%eb%84%98+%ea%b0%90%eb%8f%85%ec%9d%b4+%eb%88%84%ea%b5%ac%ec%95%bc?"  
    },  
    "sentenceText": {  
        "type": "string",  
        "value": ""  
    },  
    "subText": {  
        "type": "string",  
        "value": ""  
    },  
    "tableList": [  
        {  
            "item1": {  
                "type": "string",  
                "value": ""  
            },  
            "item2": {  
                "type": "string",  
                "value": ""  
            },  
            "item2Link": {  
                "type": "",  
                "value": ""  
            }  
        }  
    ],  
    "type": "Text"  
}  
  
// 예제 3.  
// 사용자 요청: 꽃집 전화번호 알려줘 (표 형태의 텍스트 표시)
```

```
{  
  "actionList": [  
    {  
      "type": "action",  
      "value": ""  
    }  
  ],  
  "bgUrl": {  
    "type": "url",  
    "value": ""  
  },  
  "highlightText": {  
    "type": "string",  
    "value": ""  
  },  
  "mainText": {  
    "type": "string",  
    "value": ""  
  },  
  "paragraphText": {  
    "type": "string",  
    "value": ""  
  },  
  "referenceText": {  
    "type": "string",  
    "value": "네이버 검색결과"  
  },  
  "referenceUrl": {  
    "type": "url",  
    "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=%ea%bd%83%ec%a7%91"  
  },  
  "sentenceText": {  
    "type": "string",  
    "value": ""  
  },  
  "subText": {  
    "type": "string",  
    "value": ""  
  },  
  "tableList": [  
    {  
      "item1": {  
        "type": "string",  
        "value": "터지머지플라워 분당 정자점"  
      },  
      "item2": {  
        "type": "string",  
        "value": "031-716-6676"  
      },  
      "item2Link": {  
        "type": "phoneNum",  
        "value": "031-716-6676"  
      }  
    },  
    {  
      "item1": {  
        "type": "string",  
        "value": "서머셋플라워"  
      },  
      "item2": {  
        "type": "string",  
        "value": ""  
      }  
    }  
  ]  
}
```


```

    "value": "031-712-3310"
},
"item2Link": {
  "type": "phoneNum",
  "value": "031-712-3310"
}
},
...
],
"type": "Text"
}

```

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 Text 템플릿의 내용을 표현한 UI 예제입니다.



See also

- [CardList](#)
- [ImageList](#)
- [ImageText](#)
- [Popup](#)

Timer Template

CIC는 사용자가 타이머를 생성하면 생성한 타이머의 정보를 Timer 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 생성한 타이머 정보를 화면에 표시해야 합니다.

Note!

Timer 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자는 음성으로 타이머 등록과 타이머 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 타이머를 수정하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
scheduledTime	DateTimeObject	타이머가 울릴 날짜와 시간 정보를 가지는 객체
type	string	Content template 구분자. "Timer" 값을 가집니다.

Template Example

```
{
  "type": "Timer",
  "scheduledTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "2017-12-24T00:00:00Z"
  }
}
```

Screen UI example

Note!

Timer 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [Alerts](#) 인터페이스
- [TimerList](#)

TimerList Template

CIC는 사용자가 타이머의 목록을 요청하면 사용자에게 등록된 타이머의 목록을 TimerList 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 등록한 타이머 목록을 화면에 표시해야 합니다.

Note!

TimerList 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자는 음성으로 타이머 등록과 타이머 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 타이머를 수정하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
timerListList[]	object array	사용자의 등록한 타이머 목록을 가지는 객체 배열.
timerListList[].scheduledTime	DateTimeObject	타이머가 울릴 날짜와 시간 정보를 가지는 객체
type	string	Content template 구분자. "TimerList" 값을 가집니다.

Template Example

```
{
  "type": "Timer",
  "timerList": [
    {
      "scheduledTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-12-24T00:00:10Z"
      }
    },
    {
      "scheduledTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-12-24T00:00:20Z"
      }
    },
    {
      "scheduledTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-12-24T00:01:00Z"
      }
    }
  ]
}
```

Screen UI example

Note!

TimerList 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [Alerts](#) 인터페이스
- [Timer](#)

TodayWeather Template

오늘 날씨 정보를 제공하는 템플릿입니다. 화면에 오늘 날씨 정보를 표시할 때 사용됩니다.

Note!

오늘 날씨 정보를 표시한 예는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
bgClipUrl	URLObject	<p>배경 영상 파일의 URL 정보가 담긴 객체.</p> <p>Caution!</p> <p>해당 필드의 데이터는 라이센스 문제로 제휴처에서는 사용하실 수 없습니다.</p>
concentrationOfFineDust	StringObject	미세 먼지 상태 지수 정보가 담긴 객체
houlyWeatherList[]	object array	시간대별 날씨 정보를 가지는 객체 배열
houlyWeatherList[].hourlyTemperature	TemperatureCObject	시간대별 온도 정보가 담긴 객체
houlyWeatherList[].hourlyTime	DateTimeObject	시간대 정보가 담긴 객체
houlyWeatherList[].rainfallProbability	PercentageObject	강수 확률 정보가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 null 값을 가질 수도 있습니다.
houlyWeatherList[].temperatureImageCode	StringObject	시간대별 날씨 코드 정보가 담긴 객체
houlyWeatherList[].temperatureImageUrl	URLObject	시간대별 날씨 이미지 파일의 URL 정보가 담긴 객체
linkUrl	URLObject	콘텐츠 링크 경로가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
location	StringObject	지역 정보가 담긴 객체
nowTemperature	TemperatureCObject	현재 온도 정보가 담긴 객체
nowWeather	StringObject	현재 날씨 정보가 담긴 객체
type	string	Content template 구분자. "TodayWeather" 값을 가집니다.

날씨 코드

코드	값	코드	값	코드	값
1	맑음(낮)	11	약한눈	21	비 또는 눈
2	맑음(밤)	12	눈	22	가끔 비
3	구름조금(낮)	13	강한눈	23	가끔 눈
4	구름조금(밤)	14	진눈깨비	24	가끔 비 또는 눈
5	구름많음(낮)	15	소나기	25	흐린 후 캄

6	구름많음(밤)	16	소낙 눈	26	뇌우 후 캡
7	흐림	17	안개	27	비 후 캡
8	약한비	18	번개,뇌우	28	눈 후 캡
9	비	19	우박	29	흐려져 비
10	강한비	20	황사	30	흐려져 눈

Template Example

```
{
  "bgClipUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/bg_clean_daytime.mp4"
  },
  "concentrationOfFineDust": {
    "type": "string",
    "value": "좋음 29μg/m³"
  },
  "hourlyWeatherList": [
    {
      "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature",
        "value": "30"
      },
      "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170726 18:00"
      },
      "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
      },
      "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
      },
      "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
      }
    },
    {
      "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature",
        "value": "27"
      },
      "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170726 21:00"
      },
      "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
      },
      "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
      }
    }
  ]
}
```

```
"temperatureImageUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
},
{
    "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature",
        "value": "25"
    },
    "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 00:00"
    },
    "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
    },
    "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    }
},
{
    "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature",
        "value": "23"
    },
    "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 03:00"
    },
    "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
    },
    "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    }
},
{
    "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature",
        "value": "23"
    },
    "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 06:00"
    },
    "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
```

```
},
"temperatureImageCode": {
  "type": "string",
  "value": "5"
},
"temperatureImageUrl": {
  "type": "url",
  "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
}
},
{
  "hourlyTemperature": {
    "type": "temperature",
    "value": "25"
  },
  "hourlyTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "20170727 09:00"
  },
  "rainfallProbability": {
    "type": "percentage",
    "value": "20%"
  },
  "temperatureImageCode": {
    "type": "string",
    "value": "5"
  },
  "temperatureImageUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
  }
},
{
  "hourlyTemperature": {
    "type": "temperature",
    "value": "27"
  },
  "hourlyTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "20170727 12:00"
  },
  "rainfallProbability": {
    "type": "percentage",
    "value": "20%"
  },
  "temperatureImageCode": {
    "type": "string",
    "value": "5"
  },
  "temperatureImageUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
  }
},
{
  "hourlyTemperature": {
    "type": "temperature",
    "value": "29"
  },
  "hourlyTime": {
    "type": "datetime",
```

```
        "value": "20170727 15:00"
    },
    "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
    },
    "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    }
},
{
    "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature",
        "value": "28"
    },
    "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 18:00"
    },
    "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
    },
    "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    }
},
{
    "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature",
        "value": "26"
    },
    "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 21:00"
    },
    "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
    },
    "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    }
}
],
"location": {
```

```
"type": "string",
"value": "정자1동"
},
"nowTemperature": {
"type": "temperature-c",
"value": "31"
},
"nowWeather": {
"type": "string",
"value": "맑음"
},
"type": "TodayWeather"
}
```

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 TodayWeather 템플릿의 내용을 표현한 UI 예제입니다.



See also

- [Atmosphere](#)

- [TomorrowWeather](#)
- [WeeklyWeather](#)
- [Humidity](#)
- [WindSpeed](#)

TomorrowWeather Template

내일 날씨 정보를 제공하는 템플릿입니다. 화면에 내일 날씨 정보를 표시할 때 사용됩니다.

Note!

내일 날씨 정보를 표시한 예는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
bgClipUrl	URLObject	<p>배경 영상 파일의 URL 정보가 담긴 객체.</p> <p>Caution!</p> <p>해당 필드의 데이터는 라이센스 문제로 제휴처에서는 사용하실 수 없습니다.</p>
highTemperature	TemperatureCObject	내일 오후의 최고 기온 정보가 담긴 객체
highTempWeather	StringObject	기온이 가장 높을 때의 날씨 정보가 담긴 객체
houlyWeatherList[]	object array	시간대별 날씨 정보를 가지는 객체 배열
houlyWeatherList[].hourlyTemperature	TemperatureCObject	시간대별 온도 정보가 담긴 객체
houlyWeatherList[].hourlyTime	DateTimeObject	시간대 정보가 담긴 객체
houlyWeatherList[].rainfallProbability	PercentageObject	강수 확률 정보가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 null 값을 가질 수도 있습니다.
houlyWeatherList[].temperatureImageCode	StringObject	시간대별 날씨 코드 정보가 담긴 객체
houlyWeatherList[].temperatureImageUrl	URLObject	시간대별 날씨 이미지 파일의 URL 정보가 담긴 객체
linkUrl	URLObject	콘텐츠 링크 경로가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
location	StringObject	지역 정보가 담긴 객체
lowTemperature	TemperatureCObject	내일 오전의 최저 기온 정보가 담긴 객체
lowTempWeather	StringObject	기온이 가장 낮을 때의 날씨 정보가 담긴 객체
type	string	Content template 구분자. "TomorrowWeather" 값을 가집니다.

날씨 코드

코드	값	코드	값	코드	값
1	맑음(낮)	11	약한눈	21	비 또는 눈
2	맑음(밤)	12	눈	22	가끔 비
3	구름조금(낮)	13	강한눈	23	가끔 눈
4	구름조금(밤)	14	진눈깨비	24	가끔 비 또는 눈

5	구름많음(낮)	15	소나기	25	흐린 후 갑
6	구름많음(밤)	16	소낙 눈	26	뇌우 후 갑
7	흐림	17	안개	27	비 후 갑
8	약한비	18	번개,뇌우	28	눈 후 갑
9	비	19	우박	29	흐려져 비
10	강한비	20	황사	30	흐려져 눈

Template Example

```
{
  "bgClipUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/bg_cloud_daytime.mp4"
  },
  "highTempWeather": {
    "type": "string",
    "value": "구름많음"
  },
  "highTemperature": {
    "type": "temperature-c",
    "value": "32"
  },
  "hourlyWeatherList": [
    {
      "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "25"
      },
      "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 00:00"
      },
      "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
      },
      "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
      },
      "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
      }
    },
    {
      "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "23"
      },
      "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 03:00"
      },
      "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "10%"
      }
    }
  ]
}
```

```
        "value": "20%"
    },
    "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    }
},
{
    "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "23"
    },
    "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 06:00"
    },
    "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
    },
    "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    }
},
{
    "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "25"
    },
    "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 09:00"
    },
    "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
    },
    "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    }
},
{
    "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "27"
    },
    "hourlyTime": {
```

```
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 12:00"
    },
    "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
    },
    "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    }
},
{
    "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "29"
    },
    "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 15:00"
    },
    "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
    },
    "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    }
},
{
    "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "28"
    },
    "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 18:00"
    },
    "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
    },
    "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    }
},
{


```

```
"hourlyTemperature": {
    "type": "temperature-c",
    "value": "26"
},
"hourlyTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "20170727 21:00"
},
"rainfallProbability": {
    "type": "percentage",
    "value": "20%"
},
"temperatureImageCode": {
    "type": "string",
    "value": "5"
},
"temperatureImageUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
}
},
{
"hourlyTemperature": {
    "type": "temperature-c",
    "value": "26"
},
"hourlyTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "20170728 00:00"
},
"rainfallProbability": {
    "type": "percentage",
    "value": "20%"
},
"temperatureImageCode": {
    "type": "string",
    "value": "5"
},
"temperatureImageUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
}
},
{
"hourlyTemperature": {
    "type": "temperature-c",
    "value": "24"
},
"hourlyTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "20170728 03:00"
},
"rainfallProbability": {
    "type": "percentage",
    "value": "80%"
},
"temperatureImageCode": {
    "type": "string",
    "value": "9"
},
"temperatureImageUrl": {
```

```
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_09.png"
    },
],
"location": {
    "type": "string",
    "value": "정자1동"
},
"lowTempWeather": {
    "type": "string",
    "value": "구름많음"
},
"lowTemperature": {
    "type": "temperature-c",
    "value": "23"
},
"type": "TomorrowWeather"
}
```

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 TomorrowWeather 템플릿의 내용을 표현한 UI 예제입니다.



See also

- [Atmosphere](#)
- [TodayWeather](#)
- [WeeklyWeather](#)
- [Humidity](#)
- [WindSpeed](#)

TransportationRoute Template

대중 교통 길찾기 결과 데이터를 제공하는 템플릿입니다. 화면에 대중 교통 길찾기 결과를 표시할 때 사용됩니다. `TransportationRoute`는 다시 다음과 같은 경로 타입을 가집니다. 각 경로 타입에 따라 `trafficType` 객체의 유효한 필드가 달라질 수 있습니다.

구간 타입	타입 설명	유효 필드(<code>subPath</code> 객체)
지하철 구간 (1)	지하철만 이용하는 경로를 표시하는 타입입니다.	<code>lane</code> , <code>name</code> , <code>endID</code> , <code>endName</code> , <code>endX</code> , <code>endY</code> , <code>startID</code> , <code>startName</code> , <code>startX</code> , <code>startY</code> , <code>subwayCode</code>
버스 구간(2)	버스만 이용하는 경로를 표시하는 타입입니다.	<code>busID</code> , <code>busNo</code> , <code>endID</code> , <code>endName</code> , <code>endX</code> , <code>endY</code> , <code>startID</code> , <code>startName</code> , <code>startX</code> , <code>startY</code> , <code>type</code>
도보 구간(3)	지하철과 버스를 복합 이용하는 경로를 표시하는 타입입니다.	<code>distance</code> , <code>sectionTime</code>

Note!

대중 교통 길찾기 템플릿을 표시하려면 NAVER 지도 API에 대한 이해가 필요하며, 템플릿으로 전달된 데이터와 NAVER 지도 API를 이용하여 길찾기 결과를 지도에 표시해야 합니다. 네이버 지도 API에 대한 자세한 설명은 [NAVER 지도 API 문서](#)를 참고합니다. 길찾기 결과를 표시한 예는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
<code>appLinkUrl</code>	<code>URLObject</code>	지도 앱으로 이동하는 URL 정보가 담긴 객체
<code>boundary</code>	<code>StringObject</code>	전체 보간점을 포함하고 있는 사각의 영역(MBR, Minimum Bounding Rectangle)을 "left,top,right,bottom" 형태의 문자열로 표현한 객체.
<code>busStationCount</code>	<code>StringObject</code>	버스로 이동할 때 지나야하는 총 정류장 수
<code>end</code>	<code>LocationObject</code>	도착지 좌표 정보가 담긴 객체
<code>endName</code>	<code>StringObject</code>	도착지 이름 정보가 담긴 객체
<code>linkUrl</code>	<code>URLObject</code>	웹 지도로 이동하는 URL 정보가 담긴 객체
<code>lanes[]</code>	object array	길찾기 결과의 모든 경로에 대한 보간점 정보를 가지는 객체
<code>lanes[].create</code>	<code>StringObject</code>	해당 객체의 <code>section</code> 필드가 어떤 유형의 정보인지 판단하는 객체. <ul style="list-style-type: none"> • 이 필드가 존재하지 않으면 버스/지하철 구간을 그리는 보간점 정보를 <code>section</code> 필드가 가집니다. • 만약, 이 필드가 존재하고 <code>create.value</code> 값이 "1" 이면, <code>section</code> 필드는 연결선을 그리는 보간점 정보를 가집니다.
<code>lanes[].section[]</code>	<code>LocationObject</code> array	버스/지하철 구간 또는 구간 사이의 연결선을 그리는 보간점 정보를 가지는 객체 배열.
<code>pathType</code>	<code>StringObject</code>	길찾기 결과의 경로 구성 타입을 가지는 객체. <code>pathType.value</code> 필드는 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • "1" : 지하철만 이용하는 경로 • "2" : 버스만 이용하는 경로 • "3" : 지하철과 버스를 복합 이용하는 경로
<code>start</code>	<code>LocationObject</code>	출발지 좌표 정보가 담긴 객체
<code>startName</code>	<code>StringObject</code>	출발지 이름 정보가 담긴 객체
<code>subPath[]</code>	object array	각 경로별 세부 구간 정보를 가지는 객체 배열

subPath[].distance	StringObject	특정 구간의 이동 거리 정보가 담긴 객체. 이 필드는 도보 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "3" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 지하철 또는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 이거나 "2" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].endID	StringObject	특정 구간에서 하차해야 하는 지하철역/버스 정류장의 ID 정보가 담긴 객체. 이 필드는 지하철 또는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 이거나 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 도보 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "3" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].endName	StringObject	특정 구간에서 하차해야 하는 지하철역/버스 정류장의 이름 정보가 담긴 객체. 이 필드는 지하철 또는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 이거나 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 도보 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "3" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].endX	StringObject	특정 구간에서 하차해야 하는 지하철역/버스 정류장의 X축 좌표 정보가 담긴 객체. 이 필드는 지하철 또는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 이거나 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 도보 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "3" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].endY	StringObject	특정 구간에서 하차해야 하는 지하철역/버스 정류장의 Y축 좌표 정보가 담긴 객체. 이 필드는 지하철 또는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 이거나 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 도보 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "3" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].lane	object	특정 구간에서 이용해야 할 노선 정보가 담긴 객체. 이 필드는 지하철 또는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 이거나 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 도보 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "3" 일 때)일 경우 이 필드는 빈 객체일 수도 있습니다.
subPath[].lane.busID	StringObject	버스 ID 정보가 담긴 객체. 이 필드는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 지하철 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].lane.busNo	StringObject	버스 번호 정보가 담긴 객체. 이 필드는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 지하철 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].lane.name	StringObject	지하철 노선 정보가 담긴 객체. 이 필드는 지하철 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "2" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].lane.subwayCode	StringObject	지하철 코드 정보가 담긴 객체. 이 필드는 지하철 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "2" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].lane.type	StringObject	버스 타입 정보가 담긴 객체. 이 필드는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 지하철 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].sectionTime	StringObject	특정 구간의 예상 이동 시간 정보가 담긴 객체. 단위는 분입니다. 이 필드는 도보 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "3" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 지하철 또는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 이거나 "2" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.

		수도 있습니다.
subPath[].startID	StringObject	특정 구간에서 승차해야 하는 지하철역/버스 정류장의 ID 정보가 담긴 객체. 이 필드는 지하철 또는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 이거나 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 도보 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "3" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].startName	StringObject	특정 구간에서 승차해야 하는 지하철역/버스 정류장의 이름 정보가 담긴 객체. 이 필드는 지하철 또는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 이거나 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 도보 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "3" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].startX	StringObject	특정 구간에서 승차해야 하는 지하철역/버스 정류장의 X축 좌표 정보가 담긴 객체. 이 필드는 지하철 또는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 이거나 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 도보 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "3" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].startY	StringObject	특정 구간에서 승차해야 하는 지하철역/버스 정류장의 Y축 좌표 정보가 담긴 객체. 이 필드는 지하철 또는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 이거나 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 도보 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "3" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].trafficType	StringObject	구간 타입. 특정 구간의 이동 수단을 구별하는 식별자입니다. 이 필드 값에 따라 subPath 필드의 하위 객체의 구성이 달라질 수 있습니다. 다음과 같은 값을 가질 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • "1" : 지하철 구간 • "2" : 버스 구간 • "3" : 도보 구간
SubwayStationCount	StringObject	지하철로 이동할 때 지나야하는 총 지하철역 수 정보가 담긴 객체
totalDistance	StringObject	전체 이동 거리 정보가 담긴 객체. 단위는 미터(m)입니다.
totalStationCount	StringObject	버스 및 지하철로 이동할 때 지나야하는 총 버스 정류장과 지하철역 수의 합 정보가 담긴 객체
totalTime	StringObject	전체 예상 이동 시간 정보가 담긴 객체. 단위는 분입니다.
type	string	Content template 구분자. "TransportationRoute" 값을 가집니다.

지하철 노선 코드 및 버스 타입 코드

지하철 노선 코드	설명	버스 타입 코드	설명
1	수도권_1호선	1	일반
2	수도권_2호선	2	좌석
3	수도권_3호선	3	마을
4	수도권_4호선	4	직행좌석
5	수도권_5호선	5	공항
6	수도권_6호선	6	간선급행
7	수도권_7호선	10	외곽
8	수도권_8호선	11	간선
9	수도권_9호선	12	지선
21	인천_1호선	13	순환
31	대전_1호선	14	광역

41	대구_1호선	15	급행
42	대구_2호선	20	농어촌
51	광주_1호선	21	제주시외
71	부산_1호선	22	시외
72	부산_2호선	26	급행간선
73	부산_3호선		
74	부산_4호선		
78	부산_동해선		
79	부산_부산김해경전철		
100	분당선		
101	공항철도		
103	중앙선		
104	경의선		
107	에버라인		
108	경춘선		
109	신분당선		
110	의정부경전철		
111	수인선		

Template Example

```
{
  "type" : "TransportationRoute",
  "pathType" : {
    "type" : "string",
    "value" : "3"
  },
  "subPath" : [
    {
      "trafficType" : {
        "type" : "string",
        "value" : "3"
      },
      "distance" : {
        "type" : "string",
        "value" : "179"
      },
      "sectionTime" : {
        "type" : "string",
        "value" : "3"
      }
    },
    {
      "trafficType" : {
        "type" : "string",
        "value" : "1"
      },
      "lane" : {
        "name" : {

```

```
        "type" : "string",
        "value" : "5호선"
    },
    "subwayCode" : {
        "type" : "string",
        "value" : "5"
    }
},
"startX" : {
    "type" : "string",
    "value" : "126.9764454"
},
"startY" : {
    "type" : "string",
    "value" : "37.5716197"
},
"startID" : {
    "type" : "string",
    "value" : "533"
},
"startName" : {
    "type" : "string",
    "value" : "광화문"
},
"endX" : {
    "type" : "string",
    "value" : "127.0053025"
},
"endY" : {
    "type" : "string",
    "value" : "37.5646938"
},
"endID" : {
    "type" : "string",
    "value" : "536"
},
"endName" : {
    "type" : "string",
    "value" : "동대문역사문화공원"
},
{
    "trafficType" : {
        "type" : "string",
        "value" : "3"
    },
    "distance" : {
        "type" : "string",
        "value" : "26"
    },
    "sectionTime" : {
        "type" : "string",
        "value" : "1"
    }
},
{
    "trafficType" : {
        "type" : "string",
        "value" : "2"
    },
    "lane" : {
```

```
"busNo" : {
    "type" : "string",
    "value" : "301"
},
"type" : {
    "type" : "string",
    "value" : "11"
},
"busID" : {
    "type" : "string",
    "value" : "1006"
}
},
"startX" : {
    "type" : "string",
    "value" : "127.0072774"
},
"startY" : {
    "type" : "string",
    "value" : "37.5651429"
},
"startID" : {
    "type" : "string",
    "value" : "105343"
},
"startName" : {
    "type" : "string",
    "value" : "광희동"
},
"endX" : {
    "type" : "string",
    "value" : "127.0611357"
},
"endY" : {
    "type" : "string",
    "value" : "37.511781"
},
"endID" : {
    "type" : "string",
    "value" : "123460"
},
"endName" : {
    "type" : "string",
    "value" : "무역센타"
}
},
{
    "trafficType" : {
        "type" : "string",
        "value" : "3"
    },
    "distance" : {
        "type" : "string",
        "value" : "373"
    },
    "sectionTime" : {
        "type" : "string",
        "value" : "6"
    }
}
],
]
```

```
"busStationCount" : {
    "type" : "string",
    "value" : "17"
},
"subwayStationCount" : {
    "type" : "string",
    "value" : "3"
},
"totalStationCount" : {
    "type" : "string",
    "value" : "20"
},
"totalTime" : {
    "type" : "string",
    "value" : "55"
},
"totalDistance" : {
    "type" : "string",
    "value" : "13284"
},
"lanes" : [
    {
        "create" : {
            "type" : "string",
            "value" : "1"
        },
        "section" : [
            {
                "type" : "location",
                "value" : "349538037, 149527412"
            },
            {
                "type" : "location",
                "value" : "349543351, 149521660"
            }
        ]
    },
    {
        "section" : [
            {
                "type" : "location",
                "value" : "349543351, 149521660"
            },
            {
                "type" : "location",
                "value" : "349543376, 149522540"
            },
            {
                "type" : "location",
                "value" : "349543354, 149522879"
            },
            {
                "type" : "location",
                "value" : "349543478, 149524090"
            },
            {
                "type" : "location",
                "value" : "349543584, 149524790"
            }
        ]
    },
    {
        "section" : [
            {
                "type" : "location",
                "value" : "349543351, 149521660"
            },
            {
                "type" : "location",
                "value" : "349543376, 149522540"
            },
            {
                "type" : "location",
                "value" : "349543354, 149522879"
            },
            {
                "type" : "location",
                "value" : "349543478, 149524090"
            },
            {
                "type" : "location",
                "value" : "349543584, 149524790"
            }
        ]
    }
],
```

```
{  
  "create" : {  
    "type" : "string",  
    "value" : "1"  
  },  
  "section" : [  
    {  
      "type" : "location",  
      "value" : "349600453, 149466463"  
    },  
    {  
      "type" : "location",  
      "value" : "349610861, 149458583"  
    }  
  ]  
},  
"boundary" : {  
  "type" : "string",  
  "value" : "349532874,149530952,349610861,149451998"  
},  
"start" : {  
  "type" : "location",  
  "value" : "349538036,149527412"  
},  
"startName" : {  
  "type" : "string",  
  "value" : "광화문삼거리"  
},  
"end" : {  
  "type" : "location",  
  "value" : "349610861,149458582"  
},  
"endName" : {  
  "type" : "string",  
  "value" : "코엑스"  
},  
"linkUrl" : {  
  "type" : "url",  
  "value" : "https://..."  
},  
"appLinkUrl" : {  
  "type" : "url",  
  "value" : "https://..."  
}  
}
```


Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 TransportationRoute 템플릿의 내용을 타입별로 표현한 UI 예제입니다.

지하철 이용	버스 이용



정자역에서 서울역까지 지하철로 어떻게 가?



정자역에서 서울역까지 버스로 어떻게 가?



See also

- CarRoute

WeeklyWeather Template

주간 날씨 정보를 제공하는 템플릿입니다. 화면에 주간 날씨 정보를 표시할 때 사용됩니다.

Note!

주간 날씨 정보를 표시한 예는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
bgClipUrl	URLObject	<p>배경 영상 파일의 URL 정보가 담긴 객체.</p> <p>Caution!</p> <p>해당 필드의 데이터는 라이센스 문제로 제휴처에서는 사용하실 수 없습니다.</p>
dailyWeatherList[]	object array	일일 날씨 정보를 가지는 객체 배열
dailyWeatherList[].date	DateObject	해당일 날짜 정보를 가진 객체
dailyWeatherList[].highTemperature	TemperatureCObject	당일 오후의 최고 기온 정보가 담긴 객체
dailyWeatherList[].iconImageCode	StringObject	시간대별 날씨 코드 정보가 담긴 객체
dailyWeatherList[].iconImageUrl	URLObject	해당일 날씨 정보를 표현하는 이미지 아이콘의 URL 정보를 가지는 객체
dailyWeatherList[].lowTemperature	TemperatureCObject	당일 오전의 최저 기온 정보가 담긴 객체
description	StringObject	주간 날씨 정보임을 알리는 설명 문구가 포함된 객체
linkUrl	URLObject	콘텐츠 링크 경로가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
location	StringObject	지역 정보가 담긴 객체
type	string	Content template 구분자. "WeeklyWeather" 값을 가집니다.

날씨 코드

코드	값	코드	값	코드	값
1	맑음(낮)	11	약한눈	21	비 또는 눈
2	맑음(밤)	12	눈	22	가끔 비
3	구름조금(낮)	13	강한눈	23	가끔 눈
4	구름조금(밤)	14	진눈깨비	24	가끔 비 또는 눈
5	구름많음(낮)	15	소나기	25	흐린 후 캄
6	구름많음(밤)	16	소낙 눈	26	뇌우 후 캄
7	흐림	17	안개	27	비 후 캄
8	약한비	18	번개,뇌우	28	눈 후 캄

9	비	19	우박	29	흐려져 비
10	강한비	20	황사	30	흐려져 눈

Template Example

```
{  
  "bgImageUrl": {  
    "type": "url",  
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/bg_cloud_daytime.mp4"  
  },  
  "dailyWeatherList": [  
    {  
      "date": {  
        "type": "date",  
        "value": "20170726"  
      },  
      "highTemperature": {  
        "type": "temperature-c",  
        "value": "33"  
      },  
      "iconImageCode": {  
        "type": "string",  
        "value": "3"  
      },  
      "iconImageUrl": {  
        "type": "url",  
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_03.png"  
      },  
      "lowTemperature": {  
        "type": "temperature-c",  
        "value": "23"  
      }  
    },  
    {  
      "date": {  
        "type": "date",  
        "value": "20170727"  
      },  
      "highTemperature": {  
        "type": "temperature-c",  
        "value": "32"  
      },  
      "iconImageCode": {  
        "type": "string",  
        "value": "5"  
      },  
      "iconImageUrl": {  
        "type": "url",  
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"  
      },  
      "lowTemperature": {  
        "type": "temperature-c",  
        "value": "23"  
      }  
    },  
    {  
      "date": {  
        "type": "date",  
        "value": "20170728"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

```
},
  "highTemperature": {
    "type": "temperature-c",
    "value": "31"
  },
  "iconImageCode": {
    "type": "string",
    "value": "9"
  },
  "iconImageUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_09.png"
  },
  "lowTemperature": {
    "type": "temperature-c",
    "value": "24"
  }
},
{
  "date": {
    "type": "date",
    "value": "20170729"
  },
  "highTemperature": {
    "type": "temperature-c",
    "value": "29"
  },
  "iconImageCode": {
    "type": "string",
    "value": "22"
  },
  "iconImageUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_22.png"
  },
  "lowTemperature": {
    "type": "temperature-c",
    "value": "24"
  }
},
{
  "date": {
    "type": "date",
    "value": "20170730"
  },
  "highTemperature": {
    "type": "temperature-c",
    "value": "29"
  },
  "iconImageCode": {
    "type": "string",
    "value": "5"
  },
  "iconImageUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
  },
  "lowTemperature": {
    "type": "temperature-c",
    "value": "23"
  }
}
```

```
},
{
  "date": {
    "type": "date",
    "value": "20170731"
  },
  "highTemperature": {
    "type": "temperature-c",
    "value": "29"
  },
  "iconImageCode": {
    "type": "string",
    "value": "5"
  },
  "iconImageUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
  },
  "lowTemperature": {
    "type": "temperature-c",
    "value": "23"
  }
},
{
  "date": {
    "type": "date",
    "value": "20170801"
  },
  "highTemperature": {
    "type": "temperature-c",
    "value": "30"
  },
  "iconImageCode": {
    "type": "string",
    "value": "5"
  },
  "iconImageUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
  },
  "lowTemperature": {
    "type": "temperature-c",
    "value": "22"
  }
}
],
"description": {
  "type": "string",
  "value": "주간 날씨예요"
},
"location": {
  "type": "string",
  "value": "정자1동"
},
"type": "WeeklyWeather"
}
```

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 WeeklyWeather 템플릿의 내용을 표현한 UI 예제입니다.



See also

- [Atmosphere](#)
- [TodayWeather](#)
- [TomorrowWeather](#)
- [Humidity](#)
- [WindSpeed](#)

WindSpeed Template

풍속 정보를 제공하는 템플릿입니다. 화면에 풍속 정보를 표시할 때 사용됩니다.

Note!

풍속 정보를 표시한 예는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field


필드 이름	자료형	필드 설명
bgClipUrl	URLObject	<p>배경 영상 파일의 URL 정보가 담긴 객체.</p> <p>Caution!</p> <p>해당 필드의 데이터는 라이센스 문제로 제휴처에서는 사용하실 수 없습니다.</p>
linkUrl	URLObject	콘텐츠 링크 경로가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
location	StringObject	지역 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
type	string	Content template 구분자. "WindSpeed"로 고정
windSpeed	NumberObject	풍속 정보가 담긴 객체.

Template Example

```
{
  "bgImageUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/bg_cloud_night.mp4"
  },
  "location": {
    "type": "string",
    "value": "정자1동"
  },
  "type": "WindSpeed",
  "windSpeed": {
    "type": "number",
    "value": "1m/s"
  }
}
```

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 WindSpeed 템플릿의 내용을 표현한 UI 예제입니다.



See also

- [Atmosphere](#)
- [TodayWeather](#)
- [TomorrowWeather](#)
- [WeeklyWeather](#)
- [Humidity](#)

공통 필드

모든 content template는 다음과 같은 공통 필드를 가질 수 있습니다. 공통 필드는 content template 객체의 최상위에 위치하게 됩니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actionList[]	ActionObject array	UI 터치와 같은 사용자 인터랙션에 대응할 수 있도록 content template을 제공해야 합니다. 이때, 이 필드를 이용하여 사용자 인터랙션에 대응할 동작(Action URL scheme) 목록을 전달합니다. CardList 타입의 content template은 cardList[] 필드 하위에 정의될 수 있습니다.	선택
failureMessage[]	StringObject	UI에 content template를 표시하지 못할 경우 보여줄 메시지 정보를 포함합니다. 예를 들면, 클라이언트가 meta.version에 명시된 content template의 버전을 지원하지 않거나 템플릿 정보를 표시하는데 문제가 생길 경우 보여줄 메시지입니다.	필수
meta	object	Content template과 관련된 메타 정보를 포함합니다.	필수
meta.version	StringObject	Content template의 버전 정보를 포함합니다.	필수

공통 필드 Example

```
{
  "type": "Atmosphere",
  "valueOfAtmosphere": {
    "type": "number",
    "value": "23µg/m³"
  },
  ...
  "failureMessage": {
    "type": "string",
    "value": "경기도 성남시 분당구 정자동 오늘 미세먼지 지수는 좋음 입니다"
  },
  "meta": {
    "version": {
      "type": "string",
      "value": "v0.1"
    }
  }
}
```

Action URL scheme

공통 필드 중 actionList 필드에 다음과 같은 action URL scheme를 사용하여 동작을 정의하고 있습니다.

Action URL scheme	클라이언트가 수행할 동작
clova://app-launch/default-addressbook	기본 주소록 앱을 실행하는 동작
clova://app-launch/default-browser	기본 웹 브라우저를 실행하는 동작
clova://app-launch/default-camera	기본 카메라 앱을 실행하는 동작
clova://app-launch/default-email	기본 메일 앱을 실행하는 동작
clova://app-launch/default-gallery	기본 갤러리 앱을 실행하는 동작
clova://audio-repeat	오디오 출력을 수행하는 동작

clova://device-control	기기 제어를 수행하는 동작
clova://guide/talking	명령 도우미를 제공하는 동작
clova://naverSearch	네이버 앱에서 특정 키워드를 검색하는 동작
clova://naver-maps	네이버 지도 앱을 실행하는 동작
clova://ttsRepeat	Text to speech 발화를 수행하는 동작
clova://webview	WebView로 웹 페이지를 여는 동작

clova://app-launch/default-addressbook

클라이언트가 기본 주소록 앱을 실행하도록 정의한 스키마입니다. 이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://app-launch/default-addressbook
```

clova://app-launch/default-browser

클라이언트가 기본 웹 브라우저를 실행하도록 정의한 스키마입니다. 이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://app-launch/default-browser
```

clova://app-launch/default-camera

클라이언트가 기본 카메라 앱을 실행하도록 정의한 스키마입니다. 이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://app-launch/default-camera
```

clova://app-launch/default-email

클라이언트가 기본 메일 앱을 실행하도록 정의한 스키마입니다. 이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://app-launch/default-email
```

clova://app-launch/default-gallery

클라이언트가 기본 갤러리 앱을 실행하도록 정의한 스키마입니다. 이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://app-launch/default-gallery
```

clova://audio-repeat

클라이언트가 오디오 파일 재생을 실행하도록 정의한 스키마입니다.

파라미터 이름	설명	필수 여부
url	오디오 파일 URL	필수

이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://audio-repeat?url=http://target.audioFile.url
```

clova://device-control

클라이언트가 클라이언트의 특정 기능을 제어하도록 정의한 스키마입니다.

파라미터 이름	설명	필수 여부
command	제어 명령. <ul style="list-style-type: none"> • BtConnect • BtDisconnect • BtStartPairing • BtStopPairing • Decrease • Increase • LaunchApp • OpenScreen • SetValue • TurnOn • TurnOff 	필수
target	제어 대상. <ul style="list-style-type: none"> • "airplane" : 비행기 모드 • "app" : 앱 • "bluetooth" : 블루투스 • "cellular" : 모바일 통신 • "channel" : TV 채널 • "flashlight" : 플래시 조명 • "gps" : GPS • "powersave" : 절전 모드 • "screenbrightness" : 화면 밝기 • "soundmode" : 사운드 모드 • "volume" : 스피커 볼륨 • "wifi" : 무선랜 	필수
value	설정 값. command 파라미터가 setValue 일 때 스피커 볼륨("volume") 또는 화면 밝기("screenbrightness")를 설정하거나 TV 채널("channel")을 설정할 때 지정되는 값입니다.	선택

이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://device-control?command=SetValue&target=volume&value=5
clova://device-control?command=TurnOn&target=flashlight
```

clova://guide/talking

클라이언트가 명령 도우미를 제공하도록 정의한 스키마입니다. 이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://guide/talking
```

clova://naverSearch

클라이언트가 네이버 앱을 실행하여 검색 기능을 수행하도록 정의한 스키마입니다.

파라미터 이름	설명	필수 여부
url	네이버 앱을 통해 열리는 페이지의 URL	필수

이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://naverSearch?url=http://target.page.url
```

clova://naver-maps

클라이언트가 네이버 지도 앱을 실행하여 길찾기 기능을 수행하도록 정의한 스키마입니다.

파라미터 이름	설명	필수 여부
url	네이버 지도 앱을 통해 열려는 URL	필수

이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://naver-maps?url=http://target.map.url
```

clova://ttsRepeat

클라이언트가 특정 텍스트를 발화하도록 정의한 스키마입니다.

파라미터 이름	설명	필수 여부
lang	TTS(Text to Speech) 대상 언어. • "ko" : 한국어 • "en" : 영어	필수
text	발화할 텍스트	선택

이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://ttsRepeat?lang=en&text=hello
```

clova://webview

클라이언트가 WebView를 이용하여 특정 페이지를 여는 동작을 수행하도록 정의한 스키마입니다.

파라미터 이름	설명	필수 여부
url	대상 페이지의 URL	필수
auth_required	인증 필요 여부. 이 파라미터가 <code>true</code> 이면, 대상 페이지를 열 때 인증 API를 사용해야 하며, <code>false</code> 이거나 명시가 안된 경우 인증이 필요하지 않습니다.	선택

이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://webview?url=http://target.page.url&auth_required=true
```

Shared Objects

Content template은 일부 반복되는 데이터 타입을 표현하기 위해 다음과 같은 객체(Shared Objects)를 공유하여 사용합니다.

객체 이름	객체 설명
ActionObject	클라이언트가 수행할 수 있는 동작 정보를 가지는 객체
CurrencyObject	통화와 금액 정보를 가지는 객체
DateObject	날짜 정보를 가지는 객체
DateTimeObject	날짜와 시간 정보를 가지는 객체
LocationObject	지도 상의 좌표 정보(UTMK)를 가지는 객체
NumberObject	단위 구분자(1천 단위)가 처리된 숫자 정보를 가지는 객체
PercentageObject	백분율 정보를 가지는 객체
PhoneNumberObject	전화 번호 정보를 가지는 객체
StringObject	텍스트 정보를 가지는 객체
TemperatureCObject	온도 정보(섭씨)를 가지는 객체
TemperatureFObject	온도 정보(화씨)를 가지는 객체
URLObject	URL 정보를 가지는 객체

ActionObject

클라이언트가 수행할 수 있는 동작 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"action" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	string	Action URL scheme 형태의 동작 정보	필수

Object Example

```
{
  "type": "action",
  "value": "clova://naverSearch?query=이태원맛집"
}
```

CurrencyObject

통화와 금액 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"currency" 값으로 고정되어 있습니다.	필수

value	string	통화와 금액이 조합된 정보	필수
-------	--------	----------------	----

Object Example

```
{
  "type": "currency",
  "value": "KRW500000"
}
```

DateObject

날짜 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"date" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	string	날짜 정보(YYYY-MM-DD 포맷)	필수

Object Example

```
{
  "type": "date",
  "value": "2017-05-29"
}
```

DateTimeObject

날짜와 시간 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"datetime" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	string	날짜와 시간 정보(YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 포맷)	필수

Object Example

```
{
  "type": "datetime",
  "value": "2017-07-26T18:00:00Z"
}
```

LocationObject

지도 상의 좌표 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"location" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	string	지도 상의 좌표 정보(NAVER UTMK). 위도와 경도 값의 쌍으로 구성됩니다.	필수

Object Example

```
{
  "type": "location",
  "value": "349652984,149297371"
}
```

NumberObject

단위 구분자(1천 단위)가 처리된 숫자 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"number" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	string	단위 구분자(1천 단위)가 처리된 숫자 정보	필수

Object Example

```
{
  "type": "number",
  "value": "19,304,213"
}
```

PercentageObject

백분율 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"percentage" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	number	백분율 정보	필수

Object Example

```
{
  "type": "percentage",
  "value": 20.2341
}
```

PhoneNumberObject

전화 번호 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"phoneNum" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	string	전화 번호 정보	필수

Object Example

```
{
  "type": "phoneNum",
  "value": "031-784-1000"
}
```

StringObject

텍스트 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"string" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	string	텍스트 정보	필수

Object Example

```
// 예제 1
{
  "type": "string",
  "value": "토트넘 입단 손흥민 “EPL 항상 꿈꿔왔던 무대”"
}

// 예제 2
{
  "type": "string",
  "value": "네이버 검색결과"
}
```

TemperatureCObject

섭씨 단위의 온도 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"temperature-c" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	number	섭씨 단위의 온도 정보	필수

Object Example

```
{
  "type": "temperature-c",
  "value": 31
}
```

TemperatureObject

화씨 단위의 온도 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"temperature-f" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	number	화씨 단위의 온도 정보	필수

Object Example

```
{
  "type": "temperature-f",
  "value": 75
}
```

URLObject

URL 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"url" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	string	URL 정보	필수

Object Example

```
// 예제 1
{
  "type": "url",
  "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m_image&mode=default&query=%EC%86%90%ED%9D%A5%EB%AF%BC%20%EC%9D%B4%EB%AF%B8%EC%A7%80#imgId=news4100000269062_1"
}

// 예제 2
{
  "type": "url",
  "value": "https://search.pstatic.net/common/?src=http%3A%2F%2Fimgnews.naver.com%2Fimage%2F410%2F2015%2F08%2F31%2F20150831_1441012614_99_20150831181804.jpg&type=b360"
}
```


Clova 인증 API 레퍼런스

클라이언트가 CIC에 연결하려면 [Clova access token을 생성](#)해야 합니다. Clova 인증 서버는 Clova access token 생성 및 관리에 필요한 Clova 인증 API를 제공하고 있으며, 여기에서는 Clova 인증 API에 대해 설명합니다.

Base URL

Clova 인증 서버의 base URL은 다음과 같습니다.

```
https://auth.clova.ai/
```

Authorization code 요청

NAVER 계정 access token 및 [클라이언트 인증 정보](#) 등을 파라미터로 전달해 authorization code를 요청합니다. Authorization code는 Clova access token을 발급받을 때 사용됩니다.

일반적으로 사용자 인증을 받기 위해 클라이언트 기기와 페어링(Pairing)된 앱에서 인증을 처리합니다. 다만, 페어링된 앱에서 클라이언트 쪽으로 Clova access token을 전송하는 것은 보안상 이슈가 있기 때문에 이 코드를 대신 클라이언트로 보냅니다. 클라이언트는 전달받은 authorization code를 다시 Clova 인증 서버로 전달하여 [Clova access token을 요청](#)해야 합니다.

```
GET | POST /authorize
```

Request header

- Accept
 - application/json
- Authorization : [획득한 NAVER access token](#)을 입력합니다.
 - Bearer [NAVER access token]

Query parameter

필드 이름	자료 형	필드 설명	필수 여부
client_id	string	클라이언트 ID (클라이언트 인증 정보 참조)	필수
device_id	string	생성한 클라이언트 기기의 UUID. MAC 주소를 사용하거나 UUID 해쉬 값을 생성하면 됩니다.	필수
model_id	string	클라이언트 기기의 모델 ID	선택
response_type	string	응답 유형. 현재는 "code" 만 지원합니다.	필수
state	string	요청 위치(cross-site request forgery) 공격을 방지하기 위해 클라이언트에서 사용하는 상태 토큰 값(URL 인코딩 적용)	필수

Request example

```
$ curl -H 'Authorization: Bearer QHDAKLFJAS1k12j1kf+as1dkjasdf=sldkjf123dsalsdf1kvpasdFMrjvi23scjaf123klv'
https://auth.clova.ai/authorize \
--data-urlencode 'client_id=c2Rmc2Rmc2FkZ2Fasdkjh234zZnNhZGZ' \
--data-urlencode 'device_id=aa123123d6-d900-48a1-b73b-aa6c156353206' \
--data-urlencode 'model_id=test_model' \
--data-urlencode 'response_type=code' \
```

```
--data-urlencode 'state=FKjaJfMlakjdfTVbES5ccZ'
```

Response header

- Content-Type
 - application/json

Response JSON object field

필드 이름	자료 형	필드 설명
code	string	인증 서버로부터 발급받은 authorization code. HTTP 응답 메시지가 200 이나 451 의 상태 코드를 가질 때 HTTP 응답 메시지 본문에 포함되는 필드입니다.
redirect_uri	string	서비스 이용 약관과 관련된 내용을 제공하는 페이지 URI. HTTP 응답 메시지가 451 Unavailable For Legal Reasons 의 상태 코드를 가질 때 HTTP 응답 메시지 본문에 포함되는 필드입니다. 클라이언트는 이 필드에 포함된 URI로 이동하여 페이지를 표시해야 합니다. 사용자가 이용 약관에 동의하면 클라이언트는 302 Found (URL redirection) 상태 코드를 가진 응답을 다음 URL과 함께 수신하게 됩니다. <ul style="list-style-type: none"> clova://agreement-success : 사용자가 이용 약관 동의를 완료함. 클라이언트는 Clova access token 발급을 위해 다음 단계를 계속 진행할 수 있습니다. clova://agreement-failure : 서버 오류로 이용 약관 동의에 실패함. 클라이언트는 적절한 예외 처리를 해야 합니다.
state	string	요청 위조(cross-site request forgery) 공격을 방지하기 위해 클라이언트에서 전달받은 상태 토큰을 복호화한 값(URL 디코딩 적용). HTTP 응답 메시지가 200 이나 451 의 상태 코드를 가질 때 HTTP 응답 메시지 본문에 포함되는 필드입니다.

Status codes

상태 코드	설명
200 OK	요청 처리 성공 시 받는 응답
400 Bad Request	client_id 필드와 같이 필수 파라미터를 입력하지 않거나 유효하지 않은 데이터를 파라미터로 입력한 경우 받는 응답
451 Unavailable For Legal Reasons	사용자가 이용 약관을 동의하지 않은 경우 받는 응답. 클라이언트는 이 응답을 받으면 redirect_uri 필드에 있는 주소로 이동하여 웹 페이지를 표시해야 합니다. 해당 URI는 사용자에게 서비스 이용 약관에 대해 동의를 받는 페이지입니다.
403 Forbidden	헤더에 포함된 NAVER access token이 유효하지 않은 경우 받는 응답
500 Server Internal Error	서버 내부 오류로 인한 authorization code 발급 실패 시 받는 응답

Response example

```
// 예제 1 : HTTP 응답 메시지가 200 OK 상태 코드를 가지는 경우
{
  "code": "cn1__eCSTdsdlkjfweyuxXvn1A",
  "state": "FKjaJfMlakjdfTVbES5ccZ"
}

// 예제 2 : HTTP 응답 메시지가 451 Unavailable For Legal Reasons 상태 코드를 가지는 경우
{
  "code": "4mrklvwoC_KNgDlvmslka",
  "redirect_uri": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/terms/place/terms_3rd.html?code=4mrklvwoC_KNgDlvmslka&grant_type=code&state=FKjaJfMlakjdfTVbES5ccZ",
  "state": "FKjaJfMlakjdfTVbES5ccZ"
```

}

Remarks

사용자에게 NAVER 계정 인증 없이 guest 모드 형태의 서비스를 제공하려면 다음 내용을 따릅니다.

1. [Clova access token 생성하기](#)에서 설명하고 있는 절차 설명 중 1번과 2번 단계 설명을 생략합니다.
2. 3번 단계에서 [authorization code](#)를 요청할 때 다음 내용을 적용합니다.
 - 요청 헤더 중 `Authorization` 필드를 입력하지 않습니다.
 - `request_vu` 를 Query parameter로 추가하고 `Y` 로 설정합니다.

Note!

`request_vu` 의 기본 값은 `N`이며, NAVER 계정을 인증하여 쓰는 것이 기본 방침입니다.

위 내용을 수행하면 guest 모드 용 authorization code를 받게 됩니다. 이를 이용하여 [Clova access token 생성하기](#)에서 설명하고 있는 나머지 절차를 수행하면 guest용 Clova access token을 획득할 수 있습니다.

다음은 guest 모드 용 authorization code를 요청하는 예제입니다.

```
$ curl https://auth.clova.ai/authorize \
--data-urlencode 'request_vu=Y' \
--data-urlencode 'client_id=c2Rmc2Rmc2FkZ2Fasdkjh234zZnNhZGZ' \
--data-urlencode 'device_id=aa123123d6-d900-48a1-b73b-aa6c156353206' \
--data-urlencode 'model_id=test_model' \
--data-urlencode 'response_type=code' \
--data-urlencode 'state=FKjaJfMlakjdfTVbES5ccZ'
```

See also

- [클라이언트 인증 정보](#)
- [Clova access token 생성하기](#)
- [Clova access token 요청](#)

Clova access token 요청

발급받은 [authorization code](#)를 사용하여 Clova 인증 서버에 Clova access token을 요청합니다.

```
GET | POST /token?grant_type=authorization_code
```

Request header

- Accept
 - `application/json`

Query parameter

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>client_id</code>	string	클라이언트 ID(클라이언트 인증 정보 참조)	필수
<code>client_secret</code>	string	클라이언트 Secret(클라이언트 인증 정보 참조)	필수

code	string	발급받은 authorization code.	필수
device_id	string	생성한 클라이언트 기기의 UUID	필수
model_id	string	클라이언트 기기의 모델 ID	선택

Request example

```
$ curl https://auth.clova.ai/token?grant_type=authorization_code \
--data-urlencode 'client_id=c2Rmc2Rmc2FkZ2Fasdkjh234zZnNhZGZ' \
--data-urlencode 'client_secret=66qo65asdfasdfaA7Jasdfasf0qwn0q1r0yfgeydtCDrvYasfasf%3D' \
--data-urlencode 'code=cnl__eCSTdsdlkjfweyuxXvn1A' \
--data-urlencode 'device_id=aa123123d6-d900-48a1-b73b-aa6c156353206' \
--data-urlencode 'model_id=test_model'
```

Response header

- Content-Type
 - application/json

Response JSON object field

필드 이름	자료형	필드 설명
access_token	string	Clova access token
expires_in	number	Clova access token의 유효 기간(초 단위)
refresh_token	string	Clova access token을 갱신하기 위한 refresh token.
token_type	string	Clova access token의 타입. "Bearer"로 고정 반환됩니다.

Status codes

상태 코드	설명
200 OK	요청 처리 성공
400 Bad Request	client_id 필드와 같이 필수 파라미터를 입력하지 않거나 유효하지 않은 데이터를 파라미터로 입력한 경우 발생하는 실패
500 Internal Server Error	서버 내부 오류로 인한 access token 발급 실패

Response example

```
{
  "access_token": "XHapQasdFsdfFsdfasdf1QQ7w",
  "expires_in": 332000,
  "refresh_token": "GW-Ipsdfasfdf3IbHFBA",
  "token_type": "Bearer"
}
```

See also

- 클라이언트 인증 정보
- Clova access token 생성하기
- Authorization code 요청하기

Clova access token 갱신

발급받은 refresh token을 사용하여 Clova access token을 갱신합니다.

```
GET | POST /token?grant_type=refresh_token
```

Request header

- Accept
 - application/json

Query parameter

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
client_id	string	클라이언트 ID(클라이언트 인증 정보 참조)	필수
client_secret	string	클라이언트 Secret(클라이언트 인증 정보 참조)	필수
device_id	string	생성한 클라이언트 기기의 UUID	필수
model_id	string	클라이언트 기기의 모델	선택
refresh_token	string	인증 성공 후 발급받은 refresh token.	필수

Request example

```
$ curl https://auth.clova.ai/token?grant_type=refresh_token \
--data-urlencode 'client_id=c2Rmc2Rmc2FkZ2FzZnNhZGZ' \
--data-urlencode 'client_secret=66qo65asdfasdfaA7Jasdfasf0qwn0q1r0yfgeydtCDrvYasfasf%3D' \
--data-urlencode 'refresh_token=GW-Ipsdfasfdf3IbHFBA' \
--data-urlencode 'device_id=aa123123d6-d900-48a1-b73b-aa6c156353206' \
--data-urlencode 'model_id=test_model'
```

Response header

- Content-Type
 - application/json

Response JSON object field

필드 이름	자료형	필드 설명
access_token	string	Clova access token
expires_in	number	Clova access token의 유효 기간(초 단위)
refresh_token	string	Clova access token을 갱신하기 위한 refresh token.
token_type	string	Clova access token의 타입. "Bearer"로 고정 반환됩니다.

Status codes

상태 코드	설명
200 OK	요청 처리 성공
400 Bad Request	client_id 필드와 같이 필수 파라미터를 입력하지 않거나 유효하지 않은 데이터를 파라미터로 입력한 경우 발생하는 실패

500 Internal Server Error

서버 내부 오류로 인한 access token 갱신 실패

Response example

```
{
  "access_token": "xFcH08vYQcahQWouqIzW0w",
  "expires_in": 12960000,
  "refresh_token": "drJK-soIQI6vqEukqsLU2g",
  "token_type": "Bearer"
}
```

See also

- [클라이언트 인증 정보](#)
- [Clova access token 요청](#)

Clova access token 삭제

발급받은 Clova access token을 삭제합니다.

GET | POST /token?grant_type=delete

Request header

- Accept
 - application/json

Query parameter

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
access_token	string	인증 성공 후 발급받은 Clova access token.	필수
client_id	string	클라이언트 ID(클라이언트 인증 정보 참조)	필수
client_secret	string	클라이언트 Secret(클라이언트 인증 정보 참조)	필수
device_id	string	생성한 클라이언트 기기의 UUID	필수
model_id	string	클라이언트 기기의 모델	선택

Request example

```
$ curl https://auth.clova.ai/token?grant_type=delete \
--data-urlencode 'access_token=xFcH08vYQcahQWouqIzW0w' \
--data-urlencode 'client_id=c2Rmc2Rmc2FkZ2Fasdkjh234zZnNhZGZ' \
--data-urlencode 'client_secret=66qo65asdfasdfaA7Jasdfasf0qwn0q1r0yfgeydtCDrvYasfasf%3D' \
--data-urlencode 'device_id=aa123123d6-d900-48a1-b73b-aa6c156353206' \
--data-urlencode 'model_id=test_model'
```

Response header

- Content-Type
 - application/json

Response JSON object field

필드 이름	자료형	필드 설명
access_token	string	Clova access token
client_id	string	클라이언트 ID.
expires_in	number	Clova access token의 유효 기간(초 단위)

Status codes

상태 코드	설명
200 OK	요청 처리 성공
400 Bad Request	client_id 필드와 같이 필수 파라미터를 입력하지 않거나 유효하지 않은 데이터를 파라미터로 입력한 경우 발생하는 실패
401 Unauthorized	유효하지 않은 클라이언트 인증 정보(client_id 또는 client_secret) 또는 사용자 정보(device_id 또는 model_id)를 파라미터로 전달한 경우 발생하는 실패
500 Internal Server Error	서버 내부 오류로 인한 access token 삭제 실패

Response example

```
{
  "access_token": "xFcH08vYQcahQWouqIzW0w",
  "expires_in": 12960000,
  "client_id": "c2Rmc2Rmc2FkZ2FzzNnhZGZ"
}
```

See also


- [클라이언트 인증 정보](#)
- [Clova access token 요청](#)

CEK 개요

이 문서는 Clova Extensions Kit(이하 CEK)에 대해 자세히 설명합니다. 이 문서를 통해 CEK가 무엇이고 어떻게 동작하는지 파악할 수 있으며, CEK와 관련된 가이드나 레퍼런스를 제공합니다.

CEK란?

CEK는 Clova extension(이하 extension)을 개발 및 배포할 때 필요한 도구와 인터페이스를 제공하는 플랫폼으로 Clova와 extension 사이의 커뮤니케이션을 지원합니다. Extension은 음악, 쇼핑, 금융 등과 같은 외부 서비스(3rd party service)나 집안의 IoT 기기 제어 등 사용자가 Clova를 통해 다양한 경험을 제공받을 수 있도록 Clova에게 확장된 기능을 제공하는 웹 애플리케이션입니다.



CEK는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- Interaction 모델 관리(Clova Developer Console 제공)
- Clova와 extension 간 인터페이스 제공


Note!

현재 Clova Developer Console을 개발하는 중입니다. 따라서, Interaction 모델을 정의하려면 제휴 담당자와 협의하기 바랍니다.

CEK 동작 구조

Clova는 CIC로부터 입력된 사용자의 발화를 인식하며, CEK를 통해 미리 등록된 [Interaction 모델](#)을 참조하여 사용자의 발화를 분석합니다. CEK는 분석된 사용자의 발화 정보를 extension에게 전달하며, extension은 사용자 요청에 대한 처리 결과를 응답으로 돌려줘야 합니다. 이때 미리 정의된 메시지 포맷에 맞게 메시지를 주고 받게 됩니다.

다음은 Clova 플랫폼과 extension 사이의 동작 구조를 나타내는 다이어그램입니다.



Extension 종류

Clova 플랫폼은 현재 다음과 같은 두 종류의 extension을 지원 및 제공하고 있습니다.

- [Custom extension](#) : 임의의 확장된 기능을 제공하는 extension입니다. Custom extension을 사용하면 음악, 쇼핑, 금융과 같은 외부 서비스의 기능을 제공할 수 있습니다.
- [Clova Home extension](#) : IoT 기기 제어 서비스를 제공하기 위한 extension입니다.

Custom extension 만들기

Custom extension이란 Clova가 기본으로 제공하고 있는 기능이나 서비스가 아닌 개발자가 임의로 확장한 기능이나 외부 서비스를 제공해주는 extension입니다. 예를 들면, 웹 검색, 뉴스 클리핑과 같은 서비스 뿐만 사용자 계정의 인증이 필요한 음악, 쇼핑, 금융 서비스와 같은 외부 서비스를 제공하는 extension입니다. Custom extension은 CEK로부터 분석된 사용자의 발화 정보를 전달받게 되며, 이에 상응하는 내용을 처리하고 그 서비스 처리 결과를 반환해야 합니다. Custom extension을 만들기 위해 사전에 준비해야 할 것이 무엇이 있고 CEK와 어떤 메시지를 주고 받으면서 어떻게 동작을 수행해야 하는지 설명합니다.

다음과 같은 순서로 custom extension 개발자가 알아야 할 내용을 전달하고 있습니다.

1. 사전 준비사항
2. Custom extension 요청 처리하기
 - `LaunchRequest` 요청 처리
 - `IntentRequest` 요청 처리
 - `SessionEndedRequest` 요청 처리
3. Custom extension 응답 반환하기
4. Multi-turn 대화 수행하기

사전 준비사항

Custom extension 개발자는 다음을 미리 준비해야 합니다.


- **Interaction 모델**
- (선택) **인증 서버**

Interaction 모델

Custom extension을 만들 때 사용자로부터 어떤 요청을 어떻게 받을지 Interaction 모델을 미리 정의해야 합니다. Interaction 모델은 custom extension이 받게 될 요청을 정형화한 스키마로서 다음과 같은 내용을 Clova Developer Console에 등록해야 합니다.

구분	설명
Intent	사용자의 요청을 구별하여 정의한 명세입니다. Custom extension은 <code>intent</code> 의 집합으로 구성된 Interaction 모델이 있어야 합니다. CEK는 분석된 사용자의 발화 정보를 <code>IntentRequest</code> 타입의 요청 메시지로 extension에 전달합니다. 이때, Interaction 모델에 정의된 <code>intent</code> 를 참조하여 메시지를 구성합니다.
slot	Slot은 <code>intent</code> 에 선언된 요청을 처리할 때 필요한 정보이며, <code>intent</code> 를 정의할 때 함께 정의해야 합니다. Clova는 사용자 요청을 분석한 후 slot에 해당하는 정보를 추출하게 되며, CEK가 extension으로 <code>IntentRequest</code> 메시지를 보낼 때 <code>key, value</code> 쌍의 slot 정보를 함께 전달합니다.
사용자 발화 예시	사용자의 요청 발화가 어떤 식으로 입력될 수 있는지 예문을 표현한 목록입니다. Intent 별로 복수의 사례를 정의할 수 있으며, 예문에는 slot이 표시됩니다. Clova는 사용자 요청을 분석하는 데 이 정보를 사용합니다.

예를 들어, custom extension이 피자 주문 서비스를 제공한다고 가정할 때 사용자로부터 "페퍼로니 피자 2판 주문해줘"와 같은 요청이 들어온다고 가정할 수 있습니다. 이런 사용자 요청을 Intent로 정의하면 다음과 같이 정의할 수 있습니다.



다음은 JSON 포맷으로 정의한 Interaction 모델입니다.

```
{
  "intents": [
    {
      "intent": "OrderPizza",
      "slots": [
        {
          "name": "PizzaAmount",
          "type": "CLOVA.NUMBER"
        },
        {
          "name": "PizzaType",
          "type": "CUSTOM.PIZZA_TYPE"
        }
      ]
    },
    {
      "intent": "OrderSideDish",
      ...
    }
  ]
}
```

사용자 발화 예시는 사용자의 요청이 정의해 둔 intent 와 slot 으로 연결(mapping)되는지 나타냅니다. 또한, 이 정보는 같은 의도를 가지지만 표현이 다를 수 있는 사용자의 요청을 처리할 때에도 사용됩니다.

```
OrderPizza {CUSTOM.PIZZA_TYPE} 주문해줘  
OrderItem {CUSTOM.PIZZA_TYPE} 주문해줄래?  
OrderItem {CUSTOM.PIZZA_TYPE} {CLOVA.NUMBER}판 주문해줘  
...  
OrderSideDish {CUSTOM.SIDE_DISH} 주문해줘
```

위와 같이 정의된 Interaction 모델에 의해 custom extension은 다음과 같은 메시지를 수신합니다.

```
{  
  "version": "0.1.0",  
  "session": {  
    "new": false,  
    "sessionAttributes": {},  
    "sessionId": "a29cfead-c5ba-474d-8745-6c1a6625f0c5",  
    "user": {  
      "userId": "V0qe",  
      "accessToken": "XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7"  
    }  
  },  
  "context": {  
    "System": {  
      "user": {  
        "userId": "V0qe",  
        "accessToken": "XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7"  
      },  
      "device": {  
        "deviceId": "096e6b27-1717-33e9-b0a7-510a48658a9b"  
      }  
    },  
    "request": {  
      "type": "IntentRequest",  
      "intent": {  
        "name": "OrderPizza",  
        "slots": {  
          "PizzaAmount": {  
            "name": "PizzaAmount",  
            "value": "2"  
          },  
          "PizzaType": {  
            "name": "PizzaType",  
            "value": "페퍼로니"  
          }  
        }  
      }  
    }  
  }  
}
```

Note!


현재 Clova Developer Console을 개발하는 중입니다. 따라서, Interaction 모델을 정의하려면 제휴 담당자와 협의하기 바랍니다.

인증 서버


음악, 쇼핑, 금융 서비스 등과 같이 사용자 계정 인증이 필요한 외부 서비스를 제공하는 custom extension의 경우 사용자 계정을 연결해야 합니다. 이를 위해 인증 서버 등을 구축해야 합니다. 자세한 내용은 [사용자 계정 연결하기](#)를 참조합니다.

Custom extension 요청 처리하기

Custom extension은 CEC로부터 [custom extension 메시지](#) 형태의 사용자 요청을 수신합니다(HTTPS Request). Custom extension은 일반적으로 다음과 같이 요청을 처리하고 응답해야 합니다.



이런 사용자의 요청은 단번에 끝나는 요청일 수도 있지만 대화 모드(Freetalk mode)와 같이 계속 맥락이 유지되어야 하는 multi-turn 대화일 수도 있습니다.



이를 위해 사용자의 요청을 다음과 같이 세 가지 타입의 요청으로 구분하고 있습니다. Custom extension 개발자는 각 메시지에 따라 그에 상응하는 작업을 처리해야 합니다.

- LaunchRequest 요청을 받은 경우
- IntentRequest 요청을 받은 경우
- SessionEndedRequest 요청을 받은 경우

LaunchRequest 요청 처리

LaunchRequest 타입 요청은 사용자가 특정 모드나 특정 custom extension을 사용하기로 선언한 것을 알릴 때 사용됩니다. 예를 들면, "영어 대화하자"와 같은 명령을 사용자가 내린 경우 클라이언트는 대화 모드(Freetalk mode)를 수행하며, CEK는 영어 대화 서비스를 제공하는 extension에게 **LaunchRequest** 타입 요청을 전달합니다.

LaunchRequest 타입 메시지는 `request.type` 필드에 "LaunchRequest"라는 값을 가지며 `request` 필드에 사용자의 발화가 분석된 정보를 포함하고 있지 않습니다. Extension 개발자는 이 메시지를 받은 경우 사전 준비 사항을 처리하거나 사용자에게 서비스를 제공할 준비가 되었다는 응답 메시지를 보내면 됩니다.

이 메시지를 받은 후부터 **SessionEndedRequest** 타입 요청 메시지를 받기 전까지 **IntentRequest** 타입의 요청 메시지를 받게 되며, `session.sessionId` 필드는 이전 메시지와 같은 값을 가지게 됩니다.

다음은 **LaunchRequest** 타입의 요청 메시지 예입니다.

```
{
  "version": "0.1.0",
  "session": {
    "new": true,
    "sessionAttributes": {},
    "sessionId": "a29cfead-c5ba-474d-8745-6c1a6625f0c5",
    "user": {
      "userId": "V0qe",
      "accessToken": "XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7"
    }
  },
  "context": {
    "System": {
      "user": {
        "userId": "V0qe",
        "accessToken": "XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7"
      },
      "device": {
        "deviceId": "096e6b27-1717-33e9-b0a7-510a48658a9b"
      }
    }
  },
  "request": {
    "type": "LaunchRequest"
  }
}
```

위 예제에서 각 필드의 의미는 다음과 같습니다.

- `version` : 현재 사용하는 custom extension 메시지 포맷의 버전이 v0.1.0입니다.
- `session` : 새로운 세션이며, 새로운 세션에 사용될 세션의 ID와 사용자의 정보(ID, accessToken)가 담겨 있습니다.
- `context` : 클라이언트 기기에 대한 정보이며, 기기 ID와 기기의 기본 사용자 정보가 담겨 있습니다.
- `request` : **LaunchRequest** 타입 요청으로 현재 extension의 사용 시작을 알립니다. 사용자의 발화가 분석된 정보는 없습니다.

IntentRequest 요청 처리

IntentRequest 타입 요청은 미리 정의해 둔 **Interaction 모델**에 따라 CEK로부터 요청 메시지를 받습니다. **IntentRequest** 타입 요청은 일회적인 요청 뿐만 아니라 연속되는 사용자 요청(Multi-turn request)을 처리할 때 사용됩니다.

IntentRequest 타입 메시지는 `request.type` 필드에 "IntentRequest"라는 값을 가집니다. 호출된 intent의 이름과 분석된 사용자의 발화 정보는 `request.intent` 필드를 통해 확인할 수 있습니다. 이 필드를 분석하여 사용자의 요청을 처리한 후 응답 메시지를 보내면 됩니다.

다음은 **IntentRequest** 타입의 요청 메시지 예입니다.

```
{
  "version": "0.1.0",
  "session": {
```

```

    "new": false,
    "sessionAttributes": {},
    "sessionId": "a29cfead-c5ba-474d-8745-6c1a6625f0c5",
    "user": {
        "userId": "V0qe",
        "accessToken": "XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7"
    },
    "context": {
        "System": {
            "user": {
                "userId": "V0qe",
                "accessToken": "XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7"
            },
            "device": {
                "deviceId": "096e6b27-1717-33e9-b0a7-510a48658a9b"
            }
        }
    },
    "request": {
        "type": "IntentRequest",
        "intent": {
            "name": "FreeTalk",
            "slots": {
                "q": {
                    "name": "q",
                    "value": "How are you"
                }
            }
        }
    }
}

```

위 예제에서 각 필드의 의미는 다음과 같습니다.

- `version` : 현재 사용하는 custom extension 메시지 포맷의 버전이 v0.1.0입니다.
- `session` : 기존 세션에 이어지는 사용자의 요청이며, 기존 세션의 ID와 사용자의 정보(ID, accessToken)가 담겨 있습니다.
- `context` : 클라이언트 기기에 대한 정보이며, 기기 ID와 기기의 기본 사용자 정보가 담겨 있습니다.
- `request` : IntentRequest 타입 요청이며, "FreeTalk"라는 이름으로 등록된 intent를 호출했습니다. 해당 intent의 필요 정보로 "q"라는 slot이 함께 전달되었고 해당 slot은 "How are you"라는 값을 가지고 있습니다.

Note!

IntentRequest 타입 요청은 LaunchRequest 타입 요청과 상관없이 없이 새로운 세션을 시작하여 요청을 처리할 수 있습니다.

SessionEndedRequest 요청 처리

SessionEndedRequest 타입 요청은 사용자가 특정 모드나 특정 custom extension의 사용을 중지하기로 선언한 것을 알릴 때 사용됩니다. "See you later"와 같은 명령을 사용자가 내린 경우 클라이언트는 대화 모드(Freetalk mode)를 중지하며, CEK는 대화 서비스를 제공하는 extension에게 SessionEndedRequest 타입 요청을 전달합니다.

SessionEndedRequest 타입 메시지는 `request.type` 필드에 "EndRequest"라는 값을 가지며 LaunchRequest 타입과 마찬가지로 `request` 필드에 사용자의 발화가 분석된 정보를 포함하고 있지 않습니다. Extension 개발자는 이 메시지를 받은 경우 서비스 제공을 종료하고 사용자에게 사용 종료 상황의 인사 정도를 응답 메시지로 보내면 됩니다.

다음은 SessionEndedRequest 타입의 요청 메시지 예입니다.

```
{
  "version": "0.1.0",
  "session": {
    "new": false,
    "sessionAttributes": {},
    "sessionId": "a29cfead-c5ba-474d-8745-6c1a6625f0c5",
    "user": {
      "userId": "V0qe",
      "accessToken": "XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7"
    }
  },
  "context": {
    "System": {
      "user": {
        "userId": "V0qe",
        "accessToken": "XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7"
      },
      "device": {
        "deviceId": "096e6b27-1717-33e9-b0a7-510a48658a9b"
      }
    }
  },
  "request": {
    "type": "EndRequest"
  }
}
```

위 예제에서 각 필드의 의미는 다음과 같습니다.

- **version** : 현재 사용하는 custom extension 메시지 포맷의 버전이 v0.1.0입니다.
- **session** : 기존 세션에 이어지는 사용자의 요청이며, 기존 세션의 ID와 사용자의 정보(ID, accessToken)가 담겨 있습니다.
- **context** : 클라이언트 기기에 대한 정보이며, 기기 ID와 기기의 기본 사용자 정보가 담겨 있습니다.
- **request** : SessionEndedRequest 타입 요청으로 현재 extension의 사용을 중지했음을 알립니다. 사용자의 발화가 분석된 정보는 없습니다.

Custom extension 응답 반환하기

요청 메시지를 처리하고 나면 다시 CEK로 응답 메시지를 돌려줘야 합니다(HTTPS Response). 요청 메시지의 타입에 따라 응답해야 하는 내용이 달라질 수 있지만 응답 메시지의 구조는 크게 차이가 없습니다. 다음은 LaunchRequest 타입 요청("영어 대화하자"라는 사용자 요청)을 처리하고 보낸 응답 메시지입니다.

```
{
  "version": "0.1.0",
  "sessionAttributes": {},
  "response": {
    "outputSpeech": {
      "type": "SimpleSpeech",
      "values": {
        "type": "PlainText",
        "lang": "en",
        "value": "Hi, nice to meet you"
      }
    },
    "card": {},
    "directives": [],
    "shouldEndSession": false
  }
}
```

각 필드는 다음과 같은 의미를 가집니다.

- `version` : 현재 사용하는 custom extension 메시지 포맷의 버전이 v0.1.0입니다.
- `response.outputSpeech` : 사용자에게 영어로 "Hi, nice to meet you"의 문장을 말하도록 설정합니다.
- `response.card` : 클라이언트 화면에 표시할 데이터가 없습니다. [Content template](#) 형태의 데이터이며, 클라이언트 화면에 표시할 콘텐트를 이 필드를 통해 전달할 수 있습니다.
- `response.shouldEndSession` : 현재 세션을 종료하지 않고 계속 사용자의 입력을 받습니다. 만약 이 필드 값이 `true`이면 [SessionEndedRequest](#) 요청을 받기 전에 extension이 주도하여 세션을 종료할 수 있습니다.

Note!

`sessionAttributes` 필드는 확장을 위해 예약해 둔 필드이며, `response.directives` 필드는 extension이 CEK로 전달하는 지시 메시지입니다. `response.directives` 필드에서 사용할 지시 메시지는 추후 API를 제공할 예정입니다.

다음과 같이 경우에 따라서 여러 문장을 출력하도록 응답 메시지를 작성할 수도 있고, 인터넷 상에 있는 음성 파일이나 음악 파일을 재생하도록 응답 메시지를 작성할 수도 있습니다.

```
{
  "version": "0.1.0",
  "sessionAttributes": {},
  "response": {
    "outputSpeech": {
      "type": "SpeechList",
      "values": [
        {
          "type": "PlainText",
          "lang": "ko",
          "value": "노래를 불러볼게요."
        },
        {
          "type": "URL",
          "lang": "",
          "value": "https://tts.com/song.mp3"
        }
      ]
    },
    "card": {},
    "directives": [],
    "shouldEndSession": true
  }
}
```

각 `response.outputSpeech` 필드를 설명하면 다음과 같습니다.

- `response.outputSpeech.type` : 복문 타입(SpeechList)의 음성 정보입니다.
- `response.outputSpeech.values[0]` : 일반 텍스트 형태의 음성 정보이며, 한국어로 "노래를 불러볼게요"라고 발화하도록 설정했습니다.
- `response.outputSpeech.values[1]` : URL 형태의 음성 정보이며, `value` 필드에 입력된 URL의 파일을 재생하도록 설정했습니다.

Note!

단문이나 복문 형태의 음성 정보 외에도 스크린 없는 기기와 같이 상세 내용을 GUI로 표현하기 힘든 클라이언트를 위해 복합 형태(SpeechSet)의 음성 정보도 지원하고 있습니다. 자세한 사항은 custom extension 메시지 포맷의 [응답 메시지](#)를 참조합니다.

음성 출력뿐만 아니라 클라이언트 기기의 화면이나 클라이언트 앱 화면에 원하는 데이터를 출력해야 한다면 다음과 같이 `response.card` 필드에 `content template`에 맞춰 표시할 콘텐츠를 채우면 됩니다.

```
{  
    "version": "0.1.0",  
    "sessionAttributes": {},  
    "response": {  
        "outputSpeech": {  
            "type": "SimpleSpeech",  
            "values" : {  
                "type": "PlainText",  
                "lang": "ko",  
                "value": "공포 영화 추천해 드려요."  
            }  
        },  
        "card": {  
            "subType": "",  
            "type": "CardList",  
            "cardList": [  
                {  
                    "description": [  
                        {  
                            "type": "string",  
                            "value": "공포, 스릴러"  
                        },  
                        {  
                            "type": "string",  
                            "value": "아론 에크하트, 데이비드 매주즈, 캐리스 밴 허슨, 카타리나 산디노 모레노, 키어 오도넬, 매트 네이블, 존  
피루첼로, 엠제이 안소니, 카롤리나 위드라, 마크 스테거, 토마스 아라나, 페트라 스프레처, 마크 헨리, 애슐리 그린 엘리자베스"  
                        },  
                        {  
                            "type": "string",  
                            "value": ""  
                        }  
                    ],  
                    "imageUrl": {  
                        "type": "url",  
                        "value": "http://movie.phinf.naver.net/20170410_12/1491786049305s4W0n_JPEG/movie_image.jpg  
?type=w640_2"  
                    },  
                    "linkUrl": {  
                        "type": "url",  
                        "value": "http://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=118965"  
                    },  
                    "press": {  
                        "type": "string",  
                        "value": ""  
                    },  
                    "publishDate": {  
                        "type": "date",  
                        "value": ""  
                    },  
                    "referenceText": {  
                        "type": "string",  
                        "value": "네이버 검색결과"  
                    },  
                    "referenceUrl": {  
                        "type": "url",  
                        "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_llic&query=%ec%98%81%ed%9  
9%94"  
                    },  
                }  
            ]  
        }  
    }  
}
```

```
"title": {
    "type": "string",
    "value": "인카네이트"
},
"videoUrl": {
    "type": "url",
    "value": ""
}
},
{
    "description": [
        {
            "type": "string",
            "value": "공포"
        },
        {
            "type": "string",
            "value": "마틸다 안나 잉그리드 루츠, 알렉스 로, 자니 갈렉키, 빈센트 도노프리오, 에이미 티가든, 보니 모건, 로라 위긴스, 잭 로어리그, 리지 브로체르"
        },
        {
            "type": "string",
            "value": ""
        }
    ],
    "imageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "http://movie.phinf.naver.net/20170317_53/1489741954272MquSw_JPEG/movie_image.jpg?type=w640_2"
    },
    "linkUrl": {
        "type": "url",
        "value": "http://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=137909"
    },
    "press": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "publishDate": {
        "type": "date",
        "value": ""
    },
    "referenceText": {
        "type": "string",
        "value": "네이버 검색결과"
    },
    "referenceUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=%ec%98%81%ed%99%94"
    },
    "title": {
        "type": "string",
        "value": "링스"
    },
    "videoUrl": {
        "type": "url",
        "value": ""
    }
},
...

```

```

        ],
      },
      "directives": [],
      "shouldEndSession": true
    }
}

```

Multi-turn 대화 수행하기

CEK로부터 전달받은 사용자 요청 정보(`IntentRequest`)가 custom extension이 서비스를 제공하거나 동작을 수행하기에 부족할 수도 있습니다. 이 경우 custom extension은 사용자에게 부족한 정보를 추가로 받기 위해 multi-turn 대화를 수행할 수 있습니다.

예를 들면, 사용자가 "페퍼로니 피자 주문해줘"라고 했고 CEC에서 아래와 같은 요청 메시지를 보냈다고 가정해 봅니다.

```

{
  "version": "0.1.0",
  "session": {
    "new": true,
    "sessionAttributes": {},
    "sessionId": "a29cfead-c5ba-474d-8745-6c1a6625f0c5",
    "user": {
      "userId": "V0qe",
      "accessToken": "XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7"
    }
  },
  "context": {
    ...
  },
  "request": {
    "type": "IntentRequest",
    "intent": {
      "name": "OrderPizza",
      "slots": {
        "PizzaType": {
          "name": "PizzaType",
          "value": "페퍼로니"
        }
      }
    }
  }
}

```

Custom extension에서 피자 종류뿐만 아니라 주문 수량 정보가 추가로 필요할 수도 있습니다. 이때, [응답 메시지](#)의 `response.shouldEndSession` 필드를 `false`로 설정하면, 부족한 정보를 추가로 확인하기 위해 multi-turn 대화를 시도할 수 있습니다. 또한, 기존에 사용자가 먼저 보냈던 정보를 `sessionAttributes` 필드에 키(key)-값(value) 형태로 저장해둘 수 있습니다.

아래와 같이 응답하면 사용자가 이미 요청했던 `intent` 와 `PizzaType` 의 정보를 보관해두도록 Clova에 요청할 수 있으며, 사용자에게 수량과 관련된 추가 정보를 요청할 수 있습니다.

```

{
  "version": "0.1.0",
  "sessionAttributes": {
    "intent": "OrderPizza",
    "PizzaType": "페퍼로니 피자"
  },
  "response": {
    "outputSpeech": {
      "type": "SimpleSpeech",
      "values": {
        ...
      }
    }
  }
}

```


```
        "type": "PlainText",
        "lang": "ko",
        "value": "몇 판 주문할까요?"
    }
},
"card": {},
"directives": [],
"shouldEndSession": false
}
}
```

추후 사용자가 필요한 수량 정보까지 응답하면 다음과 같이 분석된 수량 정보와 함께 Clova 플랫폼은 저장해둔 `sessionAttributes` 객체 정보를 [요청 메시지](#)의 `session.sessionAttributes` 필드에 포함하여 다시 전달합니다. 이때, 추가로 전달된 메시지는 이전 메시지와 같은 `session.sessionId` 값을 가지게 되며, custom extension은 받은 추가 정보를 이용하여 다음 동작을 수행하면 됩니다.

```
{
  "version": "0.1.0",
  "session": {
    "new": false,
    "sessionAttributes": {
      "intent": "OrderPizza",
      "PizzaType": "페퍼로니 피자"
    },
    "sessionId": "a29cfead-c5ba-474d-8745-6c1a6625f0c5",
    "user": {
      "userId": "V0qe",
      "accessToken": "XHapQasdffsdfFsdfasdf1QQ7"
    }
  },
  "context": {
    ...
  },
  "request": {
    "type": "IntentRequest",
    "intent": {
      "name": "AddInfo",
      "slots": {
        "PizzaAmount": {
          "name": "PizzaAmount",
          "value": "2"
        }
      }
    }
  }
}
```

Clova Home extension 만들기

Clova Home extension이란 외부 IoT 서비스를 통해 가정 내 IoT 기기에 원격 제어 기능을 제공하는 extension입니다. Clova Home extension은 CEK에게 사용자가 제어할 수 있는 IoT 기기가 어떤 것이 있는지 정보를 제공해야 합니다. 또한, CEK로부터 전달된 IoT 기기의 제어 요청을 전달받게 되며, 이에 상응하는 내용을 처리하고 그 결과를 반환해야 합니다. 다음은 Clova Home extension이 동작하는 구조를 나타낸 그림입니다.



Clova Home extension을 만들기 위해 사전에 준비해야 할 것이 무엇이 있고 CEK와 어떤 메시지를 주고 받으면서 어떻게 동작을 수행해야 하는지 설명합니다.

다음과 같은 순서로 Clova Home extension 개발자가 알아야 할 내용을 전달합니다.

1. 사전 준비사항
2. Discovery 기능 제공하기
3. Clova Home extension 요청 처리하기
4. Clova Home extension 응답 반환하기


사전 준비사항

Clova Home extension을 통해 외부 IoT 서비스를 제공하려면 외부 IoT 서비스의 사용자 계정을 연결해야 합니다. 이를 위해 인증 서버 등을 구축해야 합니다. 자세한 내용은 [사용자 계정 연결하기](#)를 참조합니다.

Discovery 기능 제공하기

사용자가 IoT 서비스를 사용하도록 설정하면 클라이언트 앱이나 클라이언트 기기와 페어링하는 앱에서 사용자 계정에 등록된 IoT 기기 목록을 제공해야 합니다. Clova Home extension은 CEK로부터 `DiscoverAppliancesRequest` 메시지를 받게 됩니다(HTTPS Request). Clova Home extension은 전달받은 사용자 계정의 access token을 이용하여 IoT 서비스로부터 사용자 계정에 등록된 기기 목록을 가져와야 하며, 이를

[DiscoverAppliancesResponse](#) 메시지를 사용해서 응답해야 합니다(HTTPS Response). CEK와 Clova Home extension 사이에 주고 받는 메시지에 대한 자세한 설명은 [Clova Home extension 메시지](#)를 참조합니다.



다음은 Clova Home extension이 전달받는 [DiscoverAppliancesRequest](#) 메시지 예입니다.

```
{
  "header": {
    "messageId": "8ddd7f05-7703-4cb4-a6dd-93c209c6647b",
    "name": "DiscoverAppliancesRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33"
  }
}
```

위 메시지를 받으면 Clova Home extension은 전달받은 access token을 이용하여 사용자 계정을 찾고, 사용자 계정에 등록된 기기 목록을 [DiscoverAppliancesResponse](#) 메시지로 돌려줘야 합니다. 각 기기별로 기기의 식별자 및 이름, 기기의 타입, 사용 가능 여부(Online 여부) 그리고 지원되는 동작(actions)과 같은 정보를 포함하고 있습니다.

다음은 Clova Home extension이 [DiscoverAppliancesResponse](#) 메시지로 CEK에게 응답한 예입니다.

```
{
  "header": {
    "messageId": "99f9d8ff-9366-4cab-a90c-b4c7eca0abbe",
    "name": "DiscoverAppliancesResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "discoveredAppliances": [
      {
        "applianceId": "device-001",
        "manufacturerName": "device-manufacturer-name",
        "modelName": "스마트 전등",
        "version": "v1.0",
        "friendlyName": "거실 전등",
        "friendlyDescription": "스마트폰으로 제어할 수 있는 전등",
        "isReachable": true,
        "actions": [
          "DecrementBrightness",
          "HealthCheck",
          "IncrementBrightness",
          "SetBrightness",
          "TurnOn",
          "TurnOff"
        ],
        "applianceTypes": ["LIGHT"],
        "additionalApplianceDetails": {},
        "location": ""
      },
      {
        "applianceId": "device-002",
        "manufacturerName": "device-manufacturer-name",
        "modelName": "스마트 플러그",
        "version": "v1.0",
        "friendlyName": "부엌 플러그",
        "friendlyDescription": "에너지를 절약하는 플러그",
        "isReachable": true,
        "actions": [
          "HealthCheck",
          "TurnOn",
          "TurnOff"
        ],
        "applianceTypes": ["SMARTPLUG"],
        "additionalApplianceDetails": {},
        "location": "LIVING_ROOM"
      }
    ]
  }
}
```

Clova Home extension 요청 처리하기

사용자는 "전등 켜줘"와 같이 IoT 기기를 제어하도록 Clova에게 요청합니다(HTTPS Request). 클라이언트는 [Discovery 기능](#)을 통해 확보된 기기 목록과 각 기기별 허용 동작을 보고 사용자의 IoT 기기 제어 요청이 수행 가능한 요청인지 검증합니다. 검증된 사용자 요청은 CEK를 통해 Clova Home extension으로 전달되며 이때, [Clova Home extension 메시지](#)를 이용합니다.

"전등 켜줘"와 같은 요청은 다음과 같이 [TurnOnRequest](#) 메시지로 전달됩니다.

```
{
```

```

"header": {
  "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
  "name": "TurnOnRequest",
  "namespace": "ClovaHome",
  "payloadVersion": "1.0"
},
"payload": {
  "accessToken": "92ebcb67fe33",
  "appliance": {
    "applianceId": "device-001"
  }
}
}

```

요청 받은 메시지를 분석하여 IoT 서비스가 제공하는 URI로 사용자의 IoT 기기 제어 요청을 전달하면 됩니다. 이때 함께 전달받은 access token을 사용하여 요청합니다. 필드를 분석하여 사용자의 요청을 처리한 후 [응답 메시지](#)를 보내면 됩니다.

Clova Home extension 응답 반환하기

Clova Home extension 개발자는 처리 결과를 CEK에게 돌려줘야 합니다(HTTPS Response). Clova Home extension 응답은 다음과 같은 특징이 있습니다.

- 기기의 상태 정보를 요청한 경우 IoT 서비스에서 기기의 상태 정보를 가져오기 때문에 기기의 실제 현재 상태와 차이가 있을 수 있습니다.
- 기기 제어를 요청한 경우 기기의 최종 상태 변화를 결과로 전달하지 않으며, IoT 서비스에 사용자의 요청이 제대로 전달되었는지 확인하는 정도의 응답을 전달합니다.
- 요청이 정상적으로 처리된 경우 다음과 같이 항상 [Clova Home extension 요청](#)에 대응되는 [인터페이스](#)를 사용하여 응답해야 합니다.

"전등 켜줘"와 같은 제어 요청([TurnOnRequest](#))을 IoT 서비스에게 전달했고 IoT 서비스가 해당 요청이 정상적으로 처리되었다고 응답한 경우 다음과 같이 [TurnOnConfirmation](#) 메시지를 이용하여 결과를 CEK에게 전달해야 합니다.

```

{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "TurnOnConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {}
}

```

만약, 사용자 요청을 수행하는데 오류가 발생한 경우 [Error API](#)를 이용하여 오류를 CEK에게 전달해야 합니다. Clova는 수신된 API에 따라 그에 상응하는 오류 처리를 수행합니다.

다음은 기기에 접속할 수 없어 [TargetOfflineError](#) 오류 메시지를 전달한 예제입니다.

```

{
  "header": {
    "messageId": "fef949b7-eb94-4bda-a417-2cfb604194c3",
    "namespace": "ClovaHome",
    "name": "TargetOfflineError",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {}
}

```

Note!

오류 메시지를 전달할 때도 응답은 HTTP 200 OK를 사용해야 합니다.

사용자 계정 연결하기

Clova는 [custom extension](#)이나 [Clova Home extension](#)을 통해 사용자 계정 권한이 필요한 외부 서비스를 제공할 수 있습니다. 예를 들면, 유료 콘텐츠 서비스인 음악 스트리밍 서비스나 쇼핑, 금융, 메신저, 홈 IoT 등과 같은 서비스가 Clova에 연동될 수 있습니다. 이를 위해, Clova는 외부 서비스의 사용자 계정과 Clova 사용자 계정을 연결하는 계정 연결(account linking)을 지원하며, 이 기술은 [OAuth 2.0](#)을 이용합니다.

계정 연결은 사용자의 계정 인증(authentication)이 필요한 외부 서비스를 custom extension이 제공해야 할 때 사용됩니다. 계정 인증이 필요 없는 외부 서비스는 계정 연결을 하지 않아도 되며, 사용자 식별이 가능한 수준의 정보가 요구되는 서비스는 일반적으로 [custom extension 메시지](#)가 제공하는 기기 식별자(`context.System.device.deviceId`)와 사용자 계정 식별자(`context.System.user.userId` 또는 `session.user.userId`)를 조합한 값을 이용합니다.

Note!

Clova Home extension은 반드시 계정 연결을 해야 합니다.

이 문서는 다음과 같은 내용을 다룹니다.

- 계정 연결 동작 이해하기
- 계정 연결 적용하기


계정 연결 동작 이해하기

계정 연결을 extension에 적용하기 전에 우선 계정 연결 동작에 대해 이해할 필요가 있습니다. 여기에서는 다음과 같은 내용을 설명합니다.

- 계정 연결 설정
- 계정 연결 후 extension 호출

계정 연결 설정

사용자가 계정 인증이 필요한 custom extension이나 Clova Home extension을 활성화하면 다음과 같이 계정 연결 설정을 시도합니다.



1. 사용자가 특정 custom extension이나 Clova Home extension을 활성화합니다.
2. 클라이언트 앱 또는 클라이언트 기기와 페어링하는 앱에서 외부 서비스의 로그인 페이지를 표시합니다. 이때, extension 개발자가 미리 등록해 둔 인증 서버의 **Authorization URL**을 이용합니다.
3. 사용자가 계정 인증을 완료하면 authorization code 혹은 access token이 반환됩니다.
4. 전달받은 authorization code 혹은 access token은 redirect URL을 통해 Clova로 전달됩니다.
5. (3번 단계에서 **authorization code**를 받은 경우) Clova는 **Access Token URI**로 access token과 refresh token을 요청합니다. 이때 authorization code를 전달하며, 사용자의 Clova 계정 정보에 획득한 access token과 refresh token을 저장합니다.

6. 이제 사용자는 계정 인증이 필요한 서비스를 사용할 수 있습니다.

Note!

사용자가 특정 custom extension이나 Clova Home extension을 비활성화한 경우 사용자의 Clova 계정에 저장된 access token을 제거합니다. 따라서, 사용자가 해당 extension을 재활성화하면, 계정 연결을 다시 수행해야 합니다.

계정 연결 후 extension 호출

계정 연결이 완료된 상태에서 CEK는 다음과 같은 순서로 extension을 호출하게 됩니다.

1. 사용자의 요청을 처리하기 위해 평상시처럼 extension을 호출합니다.
2. (만약 access token이 만료된 경우) refresh token을 이용하여 [Access Token URI](#)에 새로운 access token을 요청합니다.
3. Extension에 전달하는 메시지에 access token을 포함시켜 사용자의 요청을 전달합니다.
 - o Custom extension의 경우 `context.System.user.accessToken` 와 `session.user.accessToken` 필드에 access token이 전달됩니다.
 - o Clova Home extension의 경우 `payload.accessToken` 필드에 access token이 전달됩니다.
4. Extension은 상황에 따라 다음과 같이 응답해야 합니다.
 - o Access token이 유효한 경우, 사용자의 요청을 처리하고 그 결과를 반환해야 합니다.
 - o Access token이 유효하지 않은 경우, [계정 연결 설정](#)이 진행될 수 있도록 결과를 반환해야 합니다.

계정 연결 적용하기

개발하는 extension에 계정 연결을 적용하려면 다음을 수행해야 합니다.

1. [인증 서버 구축](#)
2. [계정 권한 검증 구현](#)
3. [계정 연결 정보 등록](#)

인증 서버 구축

Extension에 계정 연결을 적용하려면 우선 사용자가 계정 인증을 수행할 수 있는 로그인 페이지를 제공해야 하며, 인증 처리 후 access token을 발급하는 서버를 구축해야 합니다.

사용자 인증을 위해 제공할 로그인 페이지는 다음과 같은 사항을 만족하거나 수행해야 합니다.

- HTTPS 프로토콜로 페이지를 제공해야 합니다.
- 모바일용 페이지를 지원해야 합니다.
- 팝업 형태의 창을 제공하면 안됩니다.
- 인증이 완료되면 redirect URL(`redirect_uri`)로 이동해야 합니다. 이때, authorization code 또는 access token을 파라미터로 전송해야 합니다.
- `state` 파라미터를 redirect URL(`redirect_uri`)로 계속 전달해야 합니다.

사용자가 계정을 인증할 수 있도록 로그인 UI를 제공하는 페이지의 주소를 **Authorization URL**이라 부르며, Clova Developer Console에 미리 등록해야 합니다. 사용자가 extension의 계정 연결을 사용하도록 설정할 때 이 URL이 다음 파라미터와 함께 호출됩니다.

파라미터 이름	설명
<code>state</code>	인증 세션의 시간 만료 여부를 확인하는 상태 값. 이 값은 5분 뒤에 만료되므로 사용자가 인증을 5분 안에 마치지 않으면 인증을 다시 시도해야 합니다.
<code>client_id</code>	Clova가 외부 서비스의 access token을 발급 받기 위해 사용할 ID. 개발자는 Clova Developer Console을 통해 미리 <code>client_id</code> 를 등록해둬야 합니다.
	OAuth 2.0 인가 타입("code" 또는 "token")을 정의해 둔 파라미터. 높은 보안이 필요한 경우 "code" 타입을 사용하는 것을 권장합니다.

response_type	입을 사용합니다. Clova Home extension은 항상 "code" 타입을 사용합니다. Clova Developer Console를 통해 미리 response_type 을 등록해둬야 합니다.
scope	OAuth의 scope 필드. 접근 수준을 정의할 수 있습니다. Clova Developer Console를 통해 미리 scope 를 등록해둬야 합니다.
redirect_uri	계정 인증 후 이동할 URL(redirect URL)이며, redirect_uri 의 값은 Clova Developer Console에서 통해 미리 확인할 수 있습니다.

Note!

파라미터에 대한 자세한 설명은 OAuth 2.0 Authorization Framework의 [Obtaining Authorization](#)을 참고합니다.

다음은 클라이언트 앱 또는 클라이언트 기기와 페어링하는 앱이 로그인 페이지를 요청하는 URL 예입니다.

```
https://yourdomain.com/login?state=qwer123
    &client_id=clova-extension
    &scope=listen_music%20basic_profile
    &response_type=code
    &redirect_uri=ToBeDetermined
```

Note!

redirect_uri 는 추후 Clova Developer Console를 통해 제공될 예정입니다. 따라서, redirect_uri 에 대한 정보는 제휴 담당자에게 문의하기 바랍니다.

계정 인증 후 이동할 URL(redirect_uri)에는 다음과 같은 파라미터를 전달해야 합니다.

파라미터 이름	설명
vendorId	Extension 개발자에게 부여된 ID. 외부 서비스 또는 기업을 구분하기 위해 Clova Developer Console에 등록된 ID입니다. redirect_uri 에 미리 포함되어 있습니다.
state	인증 세션의 시간 만료 여부를 확인하는 상태 값. Authorization URL 을 통해 전달받은 state 파라미터를 그대로 입력합니다.
code	Authorization code. response_type 값이 "code" 이면, 이 파라미터에 authorization code를 입력합니다.
access_token	Access token. response_type 값이 "token" 이면, 이 파라미터에 access token을 입력합니다.
token_type	Access token의 타입. access_token 과 함께 전달해야 하며, "Bearer" 로 고정됩니다.

다음은 사용자의 계정 인증이 완료된 후 이동할 redirect URL 예입니다.

```
// 예제 1: Authorization code grant 방식을 사용할 경우
https://ToBeDetermined/?vendorId=YourServiceOrCompanyID
    &state=qwer123
    &code=n1__eCSTdsdlkjfwexXvn1

// 예제 2: Implicit grant 방식을 사용할 경우
https://ToBeDetermined/?vendorId=YourServiceOrCompanyID
    &state=qwer123
    &access_token=sdf1jnFZFEjr1zCsicM
    &token_type=Bearer
```

Clova가 사용자 계정 연결을 위해 Authorization code를 획득한 경우(authorization code grant 방식), Clova는 다시 extension 개발자가 Clova Developer Console에 미리 등록해 둔 **Access Token URI**로 access token을 요청하게 됩니다. 이때, Clova는 획득한 authorization code를 파라미터로 전송하게 되며, 인증 서버는 외부 서비스의 계정 권한이 부여된 access token과 access token을 갱신할 수 있는 refresh token을 발급해야 합니다.

Clova가 사용자 계정 연결을 위해 access token을 바로 획득한 경우(implicit grant 방식), refresh token을 발급받지 않으며 access token이 만료되면 사용자 계정 연결을 다시 시도해야 합니다.

Note!

현재 Clova Developer Console을 개발하는 중입니다. 따라서, Clova Developer Console을 통해 미리 등록해야 하는 **Authorization URL**, **Access Token URI**나 파라미터 같은 제휴 담당자를 통해 전달하면 됩니다.

계정 권한 검증 구현

계정 연결을 적용하려면 extension 개발자는 access token이 유효한지 검증하는 코드를 작성해야 합니다. Custom extension과 Clova Home extension으로 전달되는 extension 메시지는 각각 다음과 같은 `accessToken` 필드를 가지고 있습니다. 아래 필드에서 access token을 확인한 후 해당 access token이 존재하며 유효한 값인지 확인해야 합니다.

- Custom extension : `context.System.user.accessToken`, `session.user.accessToken`
- Clova Home extension : `payload.accessToken`

```
// 예제 1: Custom extension 메시지 예
{
  "version": "0.1.0",
  "session": {
    "new": false,
    "sessionAttributes": {},
    "sessionId": "a29cfead-c5ba-474d-8745-6c1a6625f0c5",
    "user": {
      "userId": "V0qe",
      "accessToken": "XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7"
    }
  },
  "context": {
    "System": {
      "user": {
        "userId": "V0qe",
        "accessToken": "XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7"
      },
      "device": {
        "deviceId": "096e6b27-1717-33e9-b0a7-510a48658a9b"
      }
    }
  },
  "request": {
    "type": "IntentRequest",
    "intent": {
      "name": "FreeTalk",
      "slots": {
        "q": {
          "name": "q",
          "value": "How are you"
        }
      }
    }
  }
}
```

```

}

// 예제 2: Clova Home extension 메시지 예
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "HealthCheckRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33"
  }
}

```

Note!

만약, access token이 존재하지 않거나 유효하지 않다면 클라이언트가 사용자 계정을 다시 연결하도록 CEK에게 응답을 보내야 합니다.

계정 연결 정보 등록

인증 서버 구축과 extension에 계정 연결을 적용하는 것이 완료되면 Clova Developer Console에 [인증 서버 구축](#)에서 언급했던 정보를 등록해야 합니다. Clova Developer Console에 등록된 extension에서 다음과 같은 계정 연결 정보를 입력합니다.

필드 이름	설명
Authorization URL	사용자가 계정 인증 을 위해 접속할 URL
Client ID	사용자 계정 인증 페이지를 요청할 때 서비스를 식별하기 위해 부여한 ID
Authorization Grant Type	OAuth 2.0의 인가 방식. <ul style="list-style-type: none"> Implicit grant 방식(custom extension 적용 가능) Authorization code grant 방식(custom extension, Clova Home extension 적용 가능)
Access Token URI	Authorization code로 access token을 획득하기 위한 주소. Authorization code grant 방식을 설정한 경우 입력합니다.
Client Secret	Authorization code로 access token을 획득할 때 Client ID 와 함께 전달되어야 하는 Secret. Authorization code grant 방식을 설정한 경우 입력합니다.
Client Authentication Scheme	Access Token URI로 access token을 요청할 때 사용하는 scheme
Privacy Policy URL	서비스와 관련하여 개인 정보 보호 정책과 관련된 내용이 제공되는 페이지. Clova App이나 페어링 앱에 표시됩니다.

Note!

현재 Clova Developer Console을 개발하는 중입니다. 따라서, Clova Developer Console을 통해 미리 등록해야 하는 정보는 제휴 담당자를 통해 등록하시기 바랍니다.

CEK API 레퍼런스

CEK API는 CEK와 extension 사이에 정보를 교환하기 위해 사용되는 메시지 스펙입니다. CEK API에 대해 다음과 같은 내용을 다룹니다.

- [HTTP 메시지](#)
- [Custom extension 메시지](#)
- [Clova Home extension 메시지](#)

HTTP 메시지

CEK와 extension이 통신할 때 HTTP/1.1 프로토콜을 사용하며, 기본적인 HTTPS 요청과 HTTPS 응답을 주고 받습니다. CEK와 extension이 서로 통신할 때 HTTP 메시지 본문(body)에는 JSON 포맷의 메시지가 포함되어 있습니다. 여기에서는 CEK와 extension 사이에서 주고 받는 HTTP 메시지가 어떻게 구성되는지 설명합니다.

HTTP 헤더

CEK가 extension으로 분석된 사용자의 발화 정보를 보낼 때 HTTPS 요청을 사용합니다. 이때 HTTPS 요청 헤더는 다음과 같이 구성됩니다.

```
POST /APIpath HTTP/1.1
Host: your.extension.endpoint
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: application/json
Accept-Charset : utf-8
```

- HTTP/1.1 버전으로 HTTPS 통신을 수행하며, method로 POST 방식을 사용합니다.
- Host와 요청 대상 path는 extension 개발자가 미리 정의해 둔 URI로 채워집니다.
- 본문의 데이터 형식은 JSON 포맷으로 되어 있으며, UTF-8 인코딩을 사용합니다.

이와 반대로 extension이 CEK로 처리 결과를 보낼 때 HTTPS 응답을 사용합니다. 이때 HTTPS 응답 헤더는 다음과 같이 기본적인 것만 구성하면 됩니다.

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
```

- CEK가 보낸 HTTPS 요청에 대한 응답으로 처리 결과를 전달합니다.
- 본문의 데이터 형식은 JSON 포맷으로 되어 있으며, UTF-8 인코딩을 사용합니다.

HTTP 본문

HTTPS 요청 메시지와 응답 메시지의 본문은 JSON 포맷이며, 분석된 사용자의 발화 정보나 extension의 처리 결과가 담긴 정보입니다. 각 메시지의 구성은 어떤 종류의 extension을 사용하느냐에 따라 달라집니다. 메시지의 구성에 대한 자세한 정보는 [custom extension 메시지](#)와 [Clova Home extension 메시지](#)를 참조합니다.

Custom extension 메시지

Custom extension 메시지는 CEK와 custom extension 사이에서 정보를 주고 받을 때 사용하는 메시지입니다. Custom extension 메시지는 [요청 메시지](#)와 [응답 메시지](#)로 나뉩니다. 요청 메시지는 다시 [요청 타입](#)에 따라 `LaunchRequest`, `IntentRequest`, `SessionEndedRequest` 과 같이 3가지 타입으로 구분됩니다.

요청 메시지

CEK는 Clova가 분석한 사용자의 요구 사항을 custom extension으로 전달할 때 요청 메시지를 전달합니다(HTTPS Request). 여기에서는 요청 메시지의 구조, 각 필드의 설명, 그리고 요청 타입과 각 타입에 따라 달라지는 `request` 필드에 대해 설명합니다.

Message structure

```
{
  "context": {
    "AudioPlayer": {
      "offsetInMilliseconds": {{number}},
      "playerActivity": {{string}},
      "stream": {{AudioStreamObject}},
      "totalInMilliseconds": {{number}}
    },
    "System": {
      "device": {
        "deviceId": {{string}}
      },
      "user": {
        "userId": {{string}},
        "accessToken": {{string}}
      }
    }
  },
  "request": {{object}},
  "session": {
    "new": {{boolean}},
    "sessionAttributes": {{object}},
    "sessionId": {{string}},
    "user": {
      "userId": {{string}},
      "accessToken": {{string}}
    }
  },
  "version": {{string}}
}
```

Message field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
context	object	클라이언트의 맥락 정보를 가지고 있는 객체	필수
context.AudioPlayer	object	클라이언트가 현재 재생하고 있거나 마지막으로 재생한 미디어 정보를 가지고 있는 객체	선택
context.AudioPlayer.offsetInMilliseconds	number	최근 재생 미디어의 마지막 재생 지점 (offset). 단위는 밀리초이며, playerActivity 값이 "IDLE"이면 이 필드 값이 비어 있을 수도 있습니다.	선택
context.AudioPlayer.playerActivity	string	플레이어의 상태를 나타내는 값이며 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • "IDLE" : 비활성 상태 • "PLAYING" : 재생 중인 상태 • "PAUSED" : 일시 정지 상태 • "STOPPED" : 중지 상태 	필수
context.AudioPlayer.stream	AudioStreamObject	재생 중인 미디어의 상세 정보를 보관한 객체. playerActivity 값이 "IDLE" 이면 이 필드 값이 비어 있을 수도 있습니다.	선택
		최근 재생 미디어의 전체 길이. 단위는 밀	

<code>context.AudioPlayer.totalInMilliseconds</code>	number	리조이이며, <code>playerActivity</code> 값이 "IDLE"이면 이 필드 값이 비어 있을 수도 있습니다.	선택
<code>context.System</code>	object	클라이언트 시스템의 맥락 정보를 가지고 있는 객체	필수
<code>context.System.device</code>	object	클라이언트 기기의 정보를 가지고 있는 객체	필수
<code>context.System.device.deviceId</code>	string	클라이언트 기기 ID. 모델명과 기기シリ얼 번호가 조합된 정보와 같이 사용자 기기를 식별할 수 있는 정보가 전달됩니다.	필수
<code>context.System.user</code>	object	클라이언트 기기에 인증된 기본 사용자 정보를 가지고 있는 객체	필수
<code>context.System.user.userId</code>	string	기기 기본 사용자의 Clova ID	필수
<code>context.System.user.accessToken</code>	string	특정 서비스의 사용자 계정의 access token. 기기 기본 사용자와 연결된 사용자 계정의 access token이 전달됩니다. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
<code>request</code>	object	분석된 사용자의 발화 정보를 가지고 있는 객체. 요청 타입 에 따라 구성되는 필드가 달라집니다.	필수
<code>session</code>	object	세션 정보를 가지고 있는 객체. 여기서 세션은 사용자의 요청을 구분하는 논리적 단위입니다.	필수
<code>session.new</code>	boolean	요청 메시지가 새로운 세션에 대한 것인지 아니면 기존 세션에 대한 것인지 구분합니다. • true: 새로운 세션 • false: 기존 세션	필수
<code>session.sessionAttributes</code>	object	사용자와의 multi-turn 대화를 위해 필요한 정보를 저장해둔 객체. Custom extension은 응답 메시지 의 <code>response.sessionAttributes</code> 필드를 이용해 중간 정보를 CEK에 전달하게 되며, 사용자의 추가 요청을 수신할 때 다시 해당 정보를 요청 메시지의 <code>session.sessionAttributes</code> 필드로 받게 됩니다. 객체는 키(key)-값(value)의 쌍으로 구성되며, custom extension을 구현할 때 임의로 정의할 수 있습니다. 저장된 값이 없으면 빈 객체가 전달됩니다.	필수
<code>session.sessionId</code>	string	세션 ID	필수
<code>session.user</code>	object	현재 사용자의 정보를 가지고 있는 객체.	필수
<code>session.user.userId</code>	string	현재 사용자의 Clova ID. <code>context.System.user.userId</code> 값과 다를 수 있습니다.	필수
<code>session.user.accessToken</code>	string	특정 서비스의 사용자 계정의 access token. 현재 사용자와 연결된 사용자 계정의 access token이 전달됩니다. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	선택
			필

Message example

```
// 예제 1: LaunchRequest 타입
{
  "version": "0.1.0",
  "session": {
    "new": true,
    "sessionAttributes": {},
    "sessionId": "a29cfead-c5ba-474d-8745-6c1a6625f0c5",
    "user": {
      "userId": "V0qe",
      "accessToken": "XHapQasdFsdfFsdfasdf1QQ7"
    }
  },
  "context": {
    "System": {
      "user": {
        "userId": "V0qe",
        "accessToken": "XHapQasdFsdfFsdfasdf1QQ7"
      },
      "device": {
        "deviceId": "096e6b27-1717-33e9-b0a7-510a48658a9b"
      }
    }
  },
  "request": {
    "type": "LaunchRequest"
  }
}

// 예제 2: IntentRequest 타입
{
  "version": "0.1.0",
  "session": {
    "new": false,
    "sessionAttributes": {},
    "sessionId": "a29cfead-c5ba-474d-8745-6c1a6625f0c5",
    "user": {
      "userId": "V0qe",
      "accessToken": "XHapQasdFsdfFsdfasdf1QQ7"
    }
  },
  "context": {
    "System": {
      "user": {
        "userId": "V0qe",
        "accessToken": "XHapQasdFsdfFsdfasdf1QQ7"
      },
      "device": {
        "deviceId": "096e6b27-1717-33e9-b0a7-510a48658a9b"
      }
    }
  },
  "request": {
    "type": "IntentRequest",
    "intent": {
      "name": "FreeTalk",
      "slots": {
        "slot": [
          {
            "name": "slot1",
            "value": "value1"
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

```

        "q": {
            "name": "q",
            "value": "How are you"
        }
    }
}
}

// 예제 3: SessionEndedRequest 타입
{
    "version": "0.1.0",
    "session": {
        "new": false,
        "sessionAttributes": {},
        "sessionId": "a29cfead-c5ba-474d-8745-6c1a6625f0c5",
        "user": {
            "userId": "V0qe",
            "accessToken": "XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7"
        }
    },
    "context": {
        "System": {
            "user": {
                "userId": "V0qe",
                "accessToken": "XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7"
            },
            "device": {
                "deviceId": "096e6b27-1717-33e9-b0a7-510a48658a9b"
            }
        }
    },
    "request": {
        "type": "EndRequest"
    }
}

```

See also

- [Custom extension](#) 요청 처리하기
- [AudioStreamObject](#)

요청 타입

요청 메시지는 다음과 같이 3가지 요청 타입으로 나누며, 각 요청 타입마다 요청 메시지의 `request` 객체의 필드 구성이 달라집니다.

- [LaunchRequest](#)
- [IntentRequest](#)
- [SessionEndedRequest](#)

LaunchRequest

`LaunchRequest` 타입은 사용자의 특정 `extension` 사용 시작을 알리는 요청 타입입니다. 예를 들면, 사용자가 "영어 대화 시작하자"라고 말한 것과 같이 특정 모드로 진입하겠다고 선언한 상황입니다. 주로 특정 모드로 진입해야 되는 서비스를 제공하는 `extension`이 이 타입의 메시지를 받게 됩니다.

`LaunchRequest` 타입 메시지의 `request` 객체 필드 구성은 다음과 같습니다.

```
{
    "type": "LaunchRequest"
```

}

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	요청 메시지의 타입. "LaunchRequest" 값으로 고정됩니다.	필수

다음은 LaunchRequest 타입의 요청 메시지 예제입니다.

IntentRequest

IntentRequest 타입은 분석한 사용자의 요청을 전달하여 그 내용을 수행하도록 하는 요청 타입입니다. Extension 개발자는 서비스를 만들 때 사용자의 요청을 어떻게 받고 처리할지 Clova Developer Console을 이용하여 Interaction 모델을 등록해야 합니다. 이때, 구별되는 사용자의 요청을 Intent라는 정보 형태로 정의합니다. 분석된 사용자의 발화 정보는 Intent로 변환되며, intent 필드를 통해 extension에게 전달됩니다.

Note!

현재 Clova Developer Console을 개발하는 중입니다. 따라서, Interaction 모델을 정의하려면 제휴 담당자와 협의하기 바랍니다.

IntentRequest 타입 메시지의 request 객체 필드 구성은 다음과 같습니다.

```
{
  "type": "IntentRequest",
  "intent": {
    "name": "{{string}}",
    "slots": "{{object}}"
  }
}
```

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	요청 메시지의 타입. "IntentRequest" 값으로 고정됩니다.	필수
intent	object	사용자의 요청을 분석한 정보가 저장된 객체 (intent)	필수
intent.name	string	Intent 이름. Interaction 모델에 정의한 intent를 이 필드로 식별할 수 있다.	필수
intent.slots	object	Extension이 intent를 처리할 때 요구되는 정보(slot)가 저장된 객체. 이 필드는 intent.name 필드에 따라 구성이 달라질 수 있다.	필수

SessionEndedRequest

SessionEndedRequest 타입은 사용자의 특정 extension 사용이 종료되었음을 알리는 요청입니다. 다음과 같은 상황에서 이 메시지를 받게 됩니다.

- 사용자가 extension 종료를 요청한 경우
- 특정 시간 동안 사용자의 입력이 없을 경우(Timeout)
- 오류가 발생한 경우

Note!

응답 메시지의 shouldEndSession 필드를 사용하여 extension 쪽에서 먼저 종료를 선언한 경우 이 메시지를 수신하지 않습니다.

SessionEndedRequest 타입 메시지의 request 객체 필드 구성은 다음과 같습니다.

```
{
  "type": "EndRequest"
}
```

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	요청 메시지의 타입. "EndRequest" 값으로 고정됩니다.	필수

응답 메시지

Extension은 요청 메시지를 처리한 후 응답 메시지를 전달해야 합니다(HTTPS Response). 여기에서는 응답 메시지의 구조와 각 필드에 대해 설명합니다.

Message structure

```
{
  "response": {
    "card": {{object}},
    "directives": [
      {
        "header": {
          "messageId": {{string}},
          "name": {{string}},
          "namespace": {{string}}
        },
        "payload": {{object}}
      }
    ],
    "outputSpeech": {
      "type": {{string}},
      "values": {{SpeechObject|SpeechObject array}},
      "brief": {{SpeechObject}},
      "verbose": {
        "type" : {{string}},
        "values": {{SpeechObject|SpeechObject array}},
      }
    },
    "shouldEndSession": {{boolean}},
  },
  "sessionAttributes": {{object}},
  "version": {{string}}
}
```

Message field

필드 이름	자료형	필드 설명
response	object	Extension의 응답 정보가 담긴 객체
response.card	object	Content template 형태의 데이터이며, 클라이언트 화면에 표시할 콘텐트를 이 필드를 통해 전달할 수 있습니다.
response.directives[]	object array	Extension이 CEK로 전달하는 지시 메시지입니다. response.directives 필드에서 사용할 지시 메시지는 추후 API를 제공할 예정입니다.
response.directives[].header	object	지시 메시지의 헤더

<code>response.directives[].header</code>	<code>object</code>	지시 메시지의 헤더
<code>response.directives[].header.messageId</code>	<code>string</code>	메시지 ID. 개별 메시지를 구분하기 위해 사용하는 식별자입니다(UUID).
<code>response.directives[].header.name</code>	<code>string</code>	지시 메시지의 API 이름
<code>response.directives[].header.namespace</code>	<code>string</code>	지시 메시지의 API 네임스페이스
<code>response.directives[].payload</code>	<code>object</code>	지시 메시지와 관련된 정보를 담고 있는 객체. 지시 메시지에 따라 payload 객체의 구성과 필드 값을 달리 작성할 수 있습니다.
<code>response.outputSpeech</code>	<code>object</code>	음성으로 합성할 정보를 담고 있는 객체. 합성된 음성 정보는 CIC를 거쳐 클라이언트로 전달됩니다.
<code>response.outputSpeech.brief</code>	<code>SpeechObject</code>	출력할 요약 음성 정보.
<code>response.outputSpeech.type</code>	<code>string</code>	<p>출력할 음성 정보의 타입.</p> <ul style="list-style-type: none"> "SimpleSpeech" : 단문 형태의 음성 정보입니다. 가장 기본적인 타입이며, 이 값을 지정한 경우 <code>response.outputSpeech.values</code> 필드가 <code>SpeechObject</code> 객체를 가져야 합니다. "SpeechList" : 복문 형태의 음성 정보입니다. 여러 문장을 출력할 때 사용되며, 이 값을 지정한 경우 <code>response.outputSpeech.values</code> 필드가 <code>SpeechObject</code> 객체 배열을 가져야 합니다. "SpeechSet" : 복합 형태의 음성 정보입니다. 스크린이 없는 클라이언트 기기에 요약 음성 정보와 상세 음성 정보를 전달할 때 사용합니다. 이 값을 지정한 경우 <code>response.outputSpeech.values</code> 필드 대신 <code>response.outputSpeech.brief</code> 와 <code>response.outputSpeech.verbose</code> 필드를 가져야 합니다.
<code>response.outputSpeech.values</code>	<code>SpeechObject</code> or <code>SpeechObject array</code>	클라이언트 기기에서 출력할 음성 정보를 담고 있는 객체 또는 객체 배열
<code>response.outputSpeech.verbose</code>	<code>object</code>	스크린이 없는 클라이언트 기기에 전달할 때 사용되며, 상세 음성 정보를 가집니다.
<code>response.outputSpeech.verbose.type</code>	<code>string</code>	<p>출력할 음성 정보의 타입. 단문과 복문 형태의 음성 정보만 입력할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> "SimpleSpeech" : 단문 형태의 음성 정보입니다. 가장 기본적인 음성 정보를 전달할 때 사용되며, 이 값을 지정한 경우 <code>response.outputSpeech.verbose.values</code> 필드가 <code>SpeechObject</code> 객체를 가져야 합니다. "SpeechList" : 복문 형태의 음성 정보입니다. 여러 문장을 출력할 때 사용되며, 이 값을 지정한 경우 <code>response.outputSpeech.verbose.values</code> 필드가 <code>SpeechObject</code> 객체 배열을 가져야 합니다.
<code>response.outputSpeech.verbose.values</code>	<code>SpeechObject</code> or <code>SpeechObject array</code>	클라이언트 기기에서 출력할 상세 음성 정보를 담고 있는 객체 또는 객체 배열
<code>response.shouldEndSession</code>	<code>boolean</code>	세션 종료 플래그. 클라이언트에게 특정 extension 사용이 종료됨을 알리는 필드입니다. <code>SessionEndedRequest</code> 타입의 요청 메시지를 받기 전에 extension이 먼저 사용 종료를 알릴 때 사용합니다. <ul style="list-style-type: none"> true : 사용 종료 false : 계속 사용
		사용자와의 multi-turn 대화를 위해 필요한 정보를 저장할

sessionAttributes	object	sessionAttributes 필드를 이용해 중간 정보를 CEK에 전달하게 되며, 사용자의 추가 요청을 수신할 때 다시 해당 정보를 요청 메시지의 session.sessionAttributes 필드로 받게 됩니다. 객체는 키(key)-값(value)의 쌍으로 구성해야 하며, custom extension을 구현할 때 임의로 정의할 수 있습니다. 저장할 값이 없으면 빈 객체를 입력하면 됩니다.
version	string	메시지 포맷의 버전 (CEK 버전)

Note!

`response.directives` 필드를 통해 extension 임의의 지시 메시지를 전달해야 하는 경우 사용하려면 사전 협의가 필요합니다. 제휴 담당자와 협의하기 바랍니다.

SpeechObject

SpeechObject 객체는 응답 메시지의 `response.outputSpeech`에서 재사용되는 객체이며, 사용자에게 출력하려는 음성 정보의 가장 작은 단위인 단문 수준의 발화 정보입니다. 이 객체는 다음과 같은 필드를 가집니다.

필드 이름	자료 형	설명	필수
lang	string	음성 합성을 할 때 사용할 언어의 코드. 현재 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • "ko" : 한국어 • "en" : 영어 • "" : type 필드의 값이 "URL" 이면 이 필드는 빈 문자열(empty string)을 가집니다. 	필수
type	string	재생할 음성의 타입. 이 필드의 값에 따라 value 필드 값의 형태가 달라집니다. 현재는 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • "PlainText" : 일반 텍스트 • "URL" : 음성 및 음악을 재생할 수 있는 파일의 URI 	필수
value	string	음성 합성할 내용	필수

Message example

```
// 예제 1 : 단문 형태(SimpleSpeech) 음성 정보 반환 - 일반 텍스트
{
  "version": "0.1.0",
  "sessionAttributes": {},
  "response": {
    "outputSpeech": {
      "type": "SimpleSpeech",
      "values": {
        "type": "PlainText",
        "lang": "en",
        "value": "Hi, nice to meet you"
      }
    },
    "card": {},
    "directives": [],
    "shouldEndSession": false
  }
}

// 예제 2 : 복문 형태(SpeechList) 음성 정보 반환 - 일반 텍스트, URL 타입 사용
{
```

```
{  
    "version": "0.1.0",  
    "sessionAttributes": {},  
    "response": {  
        "outputSpeech": {  
            "type": "SpeechList",  
            "values": [  
                {  
                    "type": "PlainText",  
                    "lang": "ko",  
                    "value": "노래를 불러볼게요."  
                },  
                {  
                    "type": "URL",  
                    "lang": "",  
                    "value": "https://tts.com/song.mp3"  
                }  
            ]  
        },  
        "card": {},  
        "directives": [],  
        "shouldEndSession": true  
    }  
}  
  
// 예제 3 : 복합 형태(SpeechSet) 음성 정보 반환 - 요약, 상세 음성 정보  
{  
    "version": "0.1.0",  
    "sessionAttributes": {},  
    "response": {  
        "outputSpeech": {  
            "type": "SpeechSet",  
            "brief": {  
                "type": "PlainText",  
                "lang": "ko",  
                "value": "날씨 뉴스입니다."  
            },  
            "verbose": {  
                "type": "SpeechList",  
                "values": [  
                    {  
                        "type": "PlainText",  
                        "lang": "ko",  
                        "value": "주말까지 전국 장맛비...폭염 누그러져."  
                    },  
                    {  
                        "type": "PlainText",  
                        "lang": "ko",  
                        "value": "내일 전국 장맛비...곳곳 국지성 호우 주의."  
                    }  
                ...  
            ]  
        },  
        "card": {},  
        "directives": [],  
        "shouldEndSession": true  
    }  
}  
  
// 예제 4 : multi-turn 대화에서 대화 중간 정보 저장 - sessionAttributes 사용
```

```

"version": "0.1.0",
"sessionAttributes": {
  "RequestedIntent": "OrderPizza",
  "PizzaType": "페퍼로니 피자"
},
"response": {
  "outputSpeech": {
    "type": "SimpleSpeech",
    "values" : {
      "type": "PlainText",
      "lang": "ko",
      "value": "몇 판 주문할까요?"
    }
  },
  "card": {},
  "directives": [],
  "shouldEndSession": false
}
}

```

See also

- [Custom extension 응답 반환하기](#)
- [Content template](#)

Clova Home extension 메시지

Clova Home extension 메시지는 IoT 기기를 제어하는 extension이 CEK와 정보를 주고 받을 때 전용으로 사용하는 메시지 스펙입니다. 여기에서는 Clova Home extension 메시지의 [메시지 포맷](#)과 [인터페이스](#)에 대해 설명합니다.

메시지 포맷

Clova Home extension 메시지는 `header` 필드와 `payload` 필드로 구성되어 있으며, 이는 요청 메시지와 응답 메시지 모두 동일합니다. 이 중에서 `payload` 필드는 사용된 [인터페이스](#)에 따라 그 구성이 달라질 수 있습니다. 여기에서는 Clova Home extension 메시지의 공통된 포맷에 대해 설명합니다.

Note!

Clova Home extension 메시지는 요청 메시지와 응답 메시지로 구분됩니다. CEK가 extension으로 보내는 요청 메시지는 `XxxxRequest`와 같은 이름을 가지며, extension이 CEK로 보내는 응답 메시지는 `XxxxConfirmation`이나 `XxxxResponse` 형태의 이름을 가집니다. 또한, 오류 상황에도 정상적인 HTTPS 응답(200 OK)을 보내야 하며, 이때 `XxxxError`와 같은 이름의 응답 메시지를 보내야 합니다.

Message structure

```
{
  "header": {
    "messageId": "{{string}}",
    "namespace": "{{string}}",
    "name": "{{string}}",
    "payloadVersion": "{{string}}"
  },
  "payload": {{object}}
}
```

Message field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수여부
header	object	메시지의 헤더	필수
header.messageId	string	메시지 ID. 개별 메시지를 구분하기 위해 Clova에서 생성한 식별자입니다(UUID).	필수
header.name	string	메시지의 API 이름	필수
header.namespace	string	이 필드는 "ClovaHome"으로 고정됩니다.	필수
header.payloadVersion	string	header.name에 명시된 Clova Home extension 메시지의 버전. 이 버전에 따라 payload 필드의 구성이 달라질 수 있습니다.	필수
payload	object	header.name에 지정된 인터페이스 에 따라 payload 객체의 구성과 필드 값이 달라집니다.	필수

Message example

예제 1: DiscoverAppliancesRequest - 요청 메시지

```
{
  "header": {
    "messageId": "8ddd7f05-7703-4cb4-a6dd-93c209c6647b",
    "name": "DiscoverAppliancesRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33"
  }
}
```

예제 2: DiscoverAppliancesResponse - 응답 메시지

```
{
  "header": {
    "messageId": "99f9d8ff-9366-4cab-a90c-b4c7eca0abbe",
    "name": "DiscoverAppliancesResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "discoveredAppliances": [
      {
        "applianceId": "device-001",
        "manufacturerName": "device-manufacturer-name",
        "modelName": "스마트 전등",
        "version": "v1.0",
        "friendlyName": "거실 전등",
        "friendlyDescription": "스마트폰으로 제어할 수 있는 전등",
        "isReachable": true,
        "actions": [
          "DecrementBrightness",
          "HealthCheck",
          "IncrementBrightness",
          "SetBrightness",
          "TurnOn",
          "TurnOff"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

        "TurnOff"
    ],
    "applianceTypes": ["LIGHT"],
    "additionalApplianceDetails": {
    },
},
{
    "applianceId": "device-002",
    "manufacturerName": "device-manufacturer-name",
    "modelName": "스마트 플러그",
    "version": "v1.0",
    "friendlyName": "부엌 플러그",
    "friendlyDescription": "에너지를 절약하는 플러그",
    "isReachable": true,
    "actions": [
        "HealthCheck",
        "TurnOn",
        "TurnOff"
    ],
    "applianceTypes": ["SMARTPLUG"],
    "additionalApplianceDetails": {
    }
}
]
}
}

```

예제 3: IncrementTargetTemperatureConfirmation - 응답 메시지

```
{
    "header": {
        "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
        "name": "IncrementTargetTemperatureConfirmation",
        "namespace": "ClovaHome",
        "payloadVersion": "1.0"
    },
    "payload": {
        "targetTemperature": {
            "value": 25.0
        },
        "previousState": {
            "targetTemperature": {
                "value": 22.0
            }
        }
    }
}
```

예제 4: TargetOfflineError - 오류 응답 메시지

```
{
    "header": {
        "messageId": "fef949b7-eb94-4bda-a417-2cfb604194c3",
        "namespace": "ClovaHome",
        "name": "TargetOfflineError",
        "payloadVersion": "1.0"
    },
    "payload": {}
}
```

See also

- Clova Home extension 만들기
- 인터페이스

인터페이스

Clova Home extension 메시지의 인터페이스는 다음과 같이 분류됩니다.

- 인터페이스
 - Discovery 인터페이스
 - Control 인터페이스
 - Error 인터페이스
- 공유 객체
 - 공유 객체

Control API

IoT 기기 정보 확인 및 기기 제어와 관련된 요청 및 응답을 수행할 때 사용되는 API입니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
ChargeConfirmation	Response	ChargeRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 스스로 충전하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
ChargeRequest	Request	대상 기기가 스스로를 충전하도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
DecrementBrightnessConfirmation	Response	DecrementBrightnessRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 조명 밝기를 낮추도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
DecrementBrightnessRequest	Request	대상 기기가 지정한 수준만큼 조명의 밝기를 낮추도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
DecrementChannelConfirmation	Response	DecrementChannelRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 TV 채널을 낮추도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
DecrementChannelRequest	Request	대상 기기가 지정한 수준만큼 TV 채널을 낮추도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
DecrementFanSpeedConfirmation	Response	DecrementFanSpeedRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 팬 속도를 낮추도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
DecrementFanSpeedRequest	Request	대상 기기가 지정한 값만큼 팬 속도를 낮추도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
DecrementTargetTemperatureConfirmation	Response	DecrementTargetTemperatureRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 온도를 낮추도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
DecrementTargetTemperatureRequest	Request	대상 기기가 지정한 값만큼 온도를 낮추도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
DecrementVolumeConfirmation	Response	DecrementVolumeRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 스피커 볼륨 크기를 낮추도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
DecrementVolumeRequest	Request	대상 기기가 지정한 값만큼 볼륨 크기를 낮추도록 Clova home extension에게 요청합니다.
GetAirQualityRequest	Request	대상 기기가 측정한 공기질 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다.
GetAirQualityResponse	Response	GetAirQualityRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 측정한 공기질 정보를 CEK에게 전달합니다.
GetBatteryInfoRequest	Request	대상 기기의 배터리 정보를 Clova Home extension에게 전달합니다.
GetBatteryInfoResponse	Response	GetBatteryInfoRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기의 배터리 정보를 CEK에게 전달합니다.
GetFineDustRequest	Request	대상 기기가 측정한 미세 먼지(PM10) 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다.
GetFineDustResponse	Response	GetFineDustRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 측정한 미세 먼지(PM10) 정보를 CEK에게 전달합니다.
GetHumidityRequest	Request	대상 기기가 측정한 습도 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다.
GetHumidityResponse	Response	GetHumidityRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 측정한 습도 정보를 CEK에게 전달합니다.

GetLockStateRequest	Request	대상 기기의 현재 잠금 상태 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다.
GetLockStateResponse	Response	GetLockStateRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기의 현재 잠금 상태를 CEK에게 전달합니다.
GetTargetTemperatureRequest	Request	대상 기기가 설정한 희망 온도 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다.
GetTargetTemperatureResponse	Response	GetTargetTemperatureRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 설정한 희망 온도 정보를 CEK에게 전달합니다.
GetUltraFineDustRequest	Request	대상 기기가 측정한 초미세 먼지(PM2.5) 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다.
GetUltraFineDustResponse	Response	GetUltraFineDustRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 측정한 초미세 먼지(PM2.5) 정보를 CEK에게 전달합니다.
HealthCheckRequest	Request	지정한 기기의 상태를 파악할 때 사용되며, 대상 기기의 상태 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다.
HealthCheckResponse	Response	HealthCheckRequest 메시지에 대한 응답으로 지정한 기기의 상태 정보를 CEK에게 전달합니다.
IncrementBrightnessConfirmation	Response	IncrementBrightnessRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 조명 밝기를 높이도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
IncrementBrightnessRequest	Request	대상 기기가 지정한 수준만큼 조명의 밝기를 높이도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
IncrementChannelConfirmation	Response	IncrementChannelRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 TV 채널을 높이도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
IncrementChannelRequest	Request	대상 기기가 지정한 수준만큼 TV 채널을 높이도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
IncrementFanSpeedConfirmation	Response	IncrementFanSpeedRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 팬의 속도를 높이도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
IncrementFanSpeedRequest	Request	대상 기기가 지정한 값만큼 팬 속도를 높이도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
IncrementTargetTemperatureConfirmation	Response	IncrementTargetTemperatureRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 온도를 높이도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
IncrementTargetTemperatureRequest	Request	대상 기기가 지정한 값만큼 온도를 높이도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
IncrementVolumeConfirmation	Response	IncrementVolumeRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 스피커 볼륨을 높이도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
IncrementVolumeRequest	Request	대상 기기가 지정한 값만큼 볼륨 크기를 높이도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
MuteConfirmation	Response	MuteRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기의 소리를 끄도록 설정(음소거)한 결과를 CEK에게 전달합니다.
MuteRequest	Request	대상 기기의 소리를 끄도록(음소거) Clova Home extension에게 요청합니다.
SetBrightnessConfirmation	Response	SetBrightnessRequest 메시지에 대한 응답으로 조명 밝기를 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
SetBrightnessRequest	Request	대상 기기가 조명 밝기를 지정한 값으로 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
SetChannelByNameConfirmation	Response	SetChannelByNameRequest 메시지에 대한 응답으로 채널 이름으로 TV 채널을 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

SetChannelByNameRequest	Request	대상 기기가 지정한 채널 이름으로 채널을 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
SetChannelConfirmation	Request	SetChannelRequest 메시지에 대한 응답으로 채널 번호로 TV 채널을 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
SetChannelRequest	Request	대상 기기가 지정한 채널 번호로 TV 채널을 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
SetFanSpeedConfirmation	Response	SetFanSpeedRequest 메시지에 대한 응답으로 팬 속도를 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
SetFanSpeedRequest	Request	대상 기기가 지정한 값으로 팬 속도를 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
SetLockStateConfirmation	Response	SetLockStateRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 잠기거나 열리도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
SetLockStateRequest	Request	대상 기기를 잠그거나 열도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
SetModeConfirmation	Request	SetModeRequest 메시지에 대한 응답으로 난방 모드를 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
SetModeRequest	Request	대상 기기가 지정한 모드로 난방 모드를 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
SetTargetTemperatureConfirmation	Response	SetTargetTemperatureRequest 메시지에 대한 응답으로 희망 온도를 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
SetTargetTemperatureRequest	Request	대상 기기가 희망 온도를 지정한 값으로 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
TurnOffConfirmation	Response	TurnOffRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기를 끄도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
TurnOffRequest	Request	대상 기기를 끄도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
TurnOnConfirmation	Response	TurnOnRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기를 켜도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
TurnOnRequest	Request	대상 기기를 켜도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
UnmuteConfirmation	Response	UnmuteRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기의 소리를 켜도록 설정(음소거 해제)한 결과를 CEK에게 전달합니다.
UnmuteRequest	Request	대상 기기의 소리를 켜도록(음소거 해제) Clova Home extension에게 요청합니다.

ChargeConfirmation

[ChargeRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 스스로 충전하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "ChargeConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {}
}
```

```
}
```

See also

- [ChargeRequest](#)

ChargeRequest

주로 로봇 청소기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 스스로를 충전하도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [ChargeConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "ChargeRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-009"
    }
  }
}
```

See also

- [ChargeConfirmation](#)

DecrementBrightnessConfirmation

[DecrementBrightnessRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 조명 밝기를 낮추도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
brightness	BrightnessObject	현재 밝기 정보를 담고 있는 객체	필수
previousState	object	기기의 이전 상황 정보를 담고 있는 객체	필수

previousState.brightness	BrightnessObject	이전 밝기 정보를 담고 있는 객체	필수
--------------------------	------------------	--------------------	----

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "DecrementBrightnessConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "brightness": {
      "value": 20
    },
    "previousState": {
      "brightness": {
        "value": 40
      }
    }
  }
}
```

See also

- [DecrementBrightnessRequest](#)

DecrementBrightnessRequest

주로 조명 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 수준만큼 조명의 밝기를 낮추도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [DecrementBrightnessConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
deltaBrightness	BrightnessObject	변경할 밝기의 크기 정보를 담고 있는 객체.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "DecrementBrightnessRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
}
```

```

"payload": {
  "accessToken": "92ebcb67fe33",
  "appliance": {
    "applianceId": "device-010"
  },
  "deltaBrightness": {
    "value": 20
  }
}

```

See also

- [DecrementBrightnessConfirmation](#)

DecrementChannelConfirmation

[DecrementChannelRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 TV 채널을 낮추도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
channel	TVChannelObject	현재 TV 채널 정보를 담고 있는 객체	필수
previousState	object	기기의 이전 상황 정보를 담고 있는 객체	필수
previousState.channel	TVChannelObject	이전 TV 채널 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```

{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "DecrementChannelConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "brightness": {
      "value": 12
    },
    "previousState": {
      "brightness": {
        "value": 13
      }
    }
  }
}

```

See also

- [DecrementChannelRequest](#)

DecrementChannelRequest

주로 TV나 셋톱박스를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 수준만큼 TV 채널을 낮추도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [DecrementChannelConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
deltaChannel	TVChannelObject	변경할 TV 채널의 크기 정보를 담고 있는 객체.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "DecrementChannelRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-011"
    },
    "deltaChannel": {
      "value": 1
    }
  }
}
```

See also

- [DecrementChannelConfirmation](#)

DecrementFanSpeedConfirmation

[DecrementFanSpeedRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 팬 속도를 낮추도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
fanSpeed	SpeedObject	현재 팬의 속도 정보를 담고 있는 객체	필수
previousState	object	기기의 이전 상황 정보를 담고 있는 객체	필수
previousState.fanSpeed	SpeedObject	이전 팬의 속도 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "DecrementFanSpeedConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "fanSpeed": {
      "value": 2
    },
    "previousState": {
      "fanSpeed": {
        "value": 4
      }
    }
  }
}
```

See also

- [DecrementFanSpeedRequest](#)

DecrementFanSpeedRequest

주로 공기청정기와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 수준만큼 팬의 속도를 낮추도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [DecrementFanSpeedConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
deltaFanSpeed	SpeedObject	변경할 팬 속도의 크기 정보를 담고 있는 객체.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "DecrementFanSpeedRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-004"
    }
  }
}
```

```

    "deltaFanSpeed": {
        "value": 2
    }
}
}

```

See also

- [DecrementFanSpeedConfirmation](#)

DecrementTargetTemperatureConfirmation

[DecrementTargetTemperatureRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 온도를 낮추도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
targetTemperature	TemperatureObject	현재 희망 온도 정보를 담고 있는 객체	필수
previousState	object	기기의 이전 상황 정보를 담고 있는 객체	필수
previousState.targetTemperature	TemperatureObject	이전 희망 온도 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```

{
    "header": {
        "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
        "name": "DecrementTargetTemperatureConfirmation",
        "namespace": "ClovaHome",
        "payloadVersion": "1.0"
    },
    "payload": {
        "targetTemperature": {
            "value": 23.0
        },
        "previousState": {
            "targetTemperature": {
                "value": 25.0
            }
        }
    }
}

```

See also

- [DecrementTargetTemperatureRequest](#)

DecrementTargetTemperatureRequest

주로 에어컨이나 온도 조절 장치와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 값만큼 온도를 낮추도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [DecrementTargetTemperatureConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
deltaTemperature	TemperatureObject	변경할 온도의 크기 정보를 담고 있는 객체.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "DecrementTargetTemperatureRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-001"
    },
    "deltaTemperature": {
      "value": 2.0
    }
  }
}
```

See also

- [DecrementTargetTemperatureConfirmation](#)

DecrementVolumeConfirmation

[DecrementVolumeRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 스피커 볼륨 크기를 낮추도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
targetVolume	VolumeObject	현재 볼륨 정보를 담고 있는 객체	필수
previousState	object	기기의 이전 상황 정보를 담고 있는 객체	필수
previousState.targetVolume	VolumeObject	이전 볼륨 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "DecrementVolumeConfirmation",
```

```

    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
},
"payload": {
    "targetVolume": {
        "value": 10
    },
    "previousState": {
        "targetVolume": {
            "value": 20
        }
    }
}
}

```

See also

- [DecrementVolumeRequest](#)

DecrementVolumeRequest

주로 TV 셋톱 박스와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 수준만큼 스피커 볼륨을 낮추도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [DecrementVolumeConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
deltaVolume	VolumeObject	변경할 볼륨의 크기 정보를 담고 있는 객체.	필수

Message example

```

{
    "header": {
        "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
        "name": "DecrementVolumeRequest",
        "namespace": "ClovaHome",
        "payloadVersion": "1.0"
    },
    "payload": {
        "accessToken": "92ebcb67fe33",
        "appliance": {
            "applianceId": "device-005"
        },
        "deltaVolume": {
            "value": 10
        }
    }
}

```

}

See also

- [DecrementVolumeConfirmation](#)

GetAirQualityRequest

주로 공기청정기와 같은 기기에서 측정된 공기질 정보를 확인할 때 사용되며, 대상 기기가 측정한 공기질 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [GetAirQualityResponse](#) 메시지를 사용해야 합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "GetAirQualityRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-011"
    }
  }
}
```

See also

- [GetAirQualityResponse](#)

GetAirQualityResponse

[GetAirQualityRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 측정한 공기질 정보를 CEK에게 전달합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
airQuality	AirQualityObject	현재 기기가 측정한 공기질 정보를 담고 있는 객체.	필수
applianceResponseTimestamp	string	기기에서 요청한 정보를 확인한 시간(Timestamp, ISO 8601)	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "GetAirQualityResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "airQuality": {
      "index": "보통"
    }
  }
}
```

See also

- [GetAirQualityRequest](#)

GetBatteryInfoRequest

주로 로봇청소기와 같이 무선 동작하는 기기의 내장 배터리 정보를 확인할 때 사용되며, 대상 기기의 현재 배터리 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [GetBatteryInfoResponse](#) 메시지를 사용해야 합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "GetBatteryInfoRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-011"
    }
  }
}
```

See also

- [GetBatteryInfoResponse](#)

GetBatteryInfoResponse

[GetBatteryInfoRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기의 배터리 정보를 CEK에게 전달합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
batteryInfo	BatteryInfoObject	현재 기기의 배터리 정보를 담고 있는 객체.	필수
applianceResponseTimestamp	string	기기에서 요청한 정보를 확인한 시간(Timestamp, ISO 8601)	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "GetBatteryInfoResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "batteryInfo": {
      "value": 50
    }
  }
}
```

See also

- [GetBatteryInfoRequest](#)

GetFineDustRequest

주로 공기청정기와 같은 기기에서 측정된 미세 먼지(PM10) 정보를 확인할 때 사용되며, 대상 기기가 측정한 미세 먼지 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [GetFineDustResponse](#) 메시지를 사용해야 합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "GetFineDustRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {

```

```

        "applianceId": "device-011"
    }
}
}

```

See also

- [GetFineDustResponse](#)

GetFineDustResponse

[GetFineDustRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 측정한 미세 먼지(PM10) 정보를 CEK에게 전달합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
fineDust	FineDustObject	현재 기기가 측정한 미세 먼지 정보를 담고 있는 객체.	필수
applianceResponseTimestamp	string	기기에서 요청한 정보를 확인한 시간(Timestamp, ISO 8601)	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "GetFineDustResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "fineDust": {
      "value": 77
    }
  }
}
```

See also

- [GetFineDustRequest](#)

GetHumidityRequest

주로 가습기와 같은 기기에서 측정된 습도 정보를 확인할 때 사용되며, 대상 기기가 측정한 습도 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [GetHumidityResponse](#) 메시지를 사용해야 합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "GetHumidityRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-012"
    }
  }
}
```

See also

- [GetHumidityResponse](#)

GetHumidityResponse

[GetHumidityRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 측정한 습도 정보를 CEK에게 전달합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
humidity	HumidityObject	현재 기기가 측정한 습도 정보를 담고 있는 객체.	필수
applianceResponseTimestamp	string	기기에서 요청한 정보를 확인한 시간(Timestamp, ISO 8601)	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "GetHumidityResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "humidity": {
      "value": 40
    }
  }
}
```

See also

- [GetHumidityRequest](#)

GetLockStateRequest

주로 스마트 뱌브와 같은 기기의 상태를 확인할 때 사용되며, 대상 기기의 현재 잠금 상태 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [GetLockStateResponse](#) 메시지를 사용해야 합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "GetLockStateRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-012"
    }
  }
}
```

See also

- [GetLockStateResponse](#)

GetLockStateResponse

[GetLockStateRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기의 현재 잠금 상태를 CEK에게 전달합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
lockState	string	기기의 잠금 상태. 다음과 같은 값을 가집니다. • "LOCKED" • "UNLOCKED"	필수
applianceResponseTimestamp	string	기기에서 요청한 정보를 확인한 시간(Timestamp, ISO 8601)	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "GetLockStateResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "airQuality": "LOCKED"
  }
}
```

```

    }
}
```

See also

- [GetLockStateRequest](#)

GetTargetTemperatureRequest

주로 에어컨이나 온도 조절 장치와 같은 기기에서 설정된 희망 온도를 확인할 때 사용되며, 대상 기기가 설정한 희망 온도 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [GetTargetTemperatureResponse](#) 메시지를 사용해야 합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "GetTargetTemperatureRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-001"
    }
  }
}
```

See also

- [GetTargetTemperatureResponse](#)

GetTargetTemperatureResponse

[GetTargetTemperatureRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 설정한 희망 온도 정보를 CEK에게 전달합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
targetTemperature	TemperatureObject	대상 기기에 설정된 희망 온도 정보를 담고 있는 객체.	필수
applianceResponseTimestamp	string	기기에서 요청한 정보를 확인한 시간(Timestamp, ISO 8601)	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "GetTargetTemperatureResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "targetTemperature": {
      "value": 24.0
    }
  }
}
```

See also

- [GetTargetTemperatureRequest](#)

GetUltraFineDustRequest

주로 공기청정기와 같은 기기에서 측정된 초미세 먼지(PM2.5) 정보를 확인할 때 사용되며, 대상 기기가 측정한 초미세 먼지 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [GetUltraFineDustResponse](#) 메시지를 사용해야 합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEC는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "GetUltraFineDustRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-011"
    }
  }
}
```

See also

- [GetUltraFineDustResponse](#)

GetUltraFineDustResponse

[GetUltraFineDustRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 측정한 초미세 먼지(PM2.5) 정보를 CEK에게 전달합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
fineDust	UltraFineDustObject	현재 기기가 측정한 초미세 먼지 정보를 담고 있는 객체.	필수
applianceResponseTimestamp	string	기기에서 요청한 정보를 확인한 시간(Timestamp, ISO 8601)	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "GetUltraFineDustResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "fineDust": {
      "value": 44
    }
  }
}
```

See also

- [GetUltraFineDustRequest](#)

HealthCheckRequest

지정한 기기의 상태를 파악할 때 사용되며, 대상 기기의 상태 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [HealthCheckResponse](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	Clova Home extension의 access token	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "HealthCheckRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-001"
    }
  }
}
```

```

    }
}
```

See also

- [HealthCheckResponse](#)

HealthCheckResponse

[HealthCheckRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 지정된 기기의 상태를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
isReachable	boolean	네트워크를 통해 대상 기기에 접근 가능한지 나타내는 값. • true : 접근 가능(online) • false : 접근 불가(offline)	필수
isTurnOn	boolean	대상 기기의 동작 상태를 나타내는 값. • true : 대기 상태(idle) • false : 동작 상태(working)	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "HealthCheckResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "isReachable": true,
    "isTurnOn": false
  }
}
```

See also

- [HealthCheckRequest](#)

IncrementBrightnessConfirmation

[IncrementBrightnessRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 조명 밝기를 높이도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
brightness	BrightnessObject	현재 밝기 정보를 담고 있는 객체	필수
previousState	object	기기의 이전 상황 정보를 담고 있는 객체	필수
previousState.brightness	BrightnessObject	이전 밝기 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "IncrementBrightnessConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "brightness": {
      "value": 40
    },
    "previousState": {
      "brightness": {
        "value": 20
      }
    }
  }
}
```

See also

- [IncrementBrightnessRequest](#)

IncrementBrightnessRequest

주로 조명 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 수준만큼 조명의 밝기를 높이도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [IncrementBrightnessConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
deltaBrightness	BrightnessObject	변경할 밝기의 크기 정보를 담고 있는 객체.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "IncrementBrightnessRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {

```

```

    "applianceId": "device-010"
  },
  "deltaBrightness": {
    "value": 20
  }
}
}

```

See also

- [IncrementBrightnessConfirmation](#)

IncrementChannelConfirmation

[IncrementChannelRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 TV 채널을 높이도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
channel	TVChannelObject	현재 TV 채널 정보를 담고 있는 객체	필수
previousState	object	기기의 이전 상황 정보를 담고 있는 객체	필수
previousState.channel	TVChannelObject	이전 TV 채널 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "IncrementChannelConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "brightness": {
      "value": 14
    },
    "previousState": {
      "brightness": {
        "value": 13
      }
    }
  }
}
```

See also

- [IncrementChannelRequest](#)

IncrementChannelRequest

주로 TV나 셋톱박스를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 수준만큼 TV 채널을 높이도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [IncrementChannelConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
deltaChannel	TVChannelObject	변경할 TV 채널의 크기 정보를 담고 있는 객체.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "IncrementChannelRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-011"
    },
    "deltaChannel": {
      "value": 1
    }
  }
}
```

See also

- [IncrementChannelConfirmation](#)

IncrementFanSpeedConfirmation

[IncrementFanSpeedRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 팬의 속도를 높이도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
fanSpeed	SpeedObject	현재 팬의 속도 정보를 담고 있는 객체	필수
previousState	object	기기의 이전 상황 정보를 담고 있는 객체	필수
previousState.FanSpeed	SpeedObject	이전 팬의 속도 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
```

```

    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "IncrementFanSpeedConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
},
"payload": {
    "fanSpeed": {
        "value": 3
    },
    "previousState": {
        "fanSpeed": {
            "value": 2
        }
    }
}
}

```

See also

- [IncrementFanSpeedRequest](#)

IncrementFanSpeedRequest

주로 공기청정기와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 값만큼 팬의 속도를 높이도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [IncrementFanSpeedConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
deltaFanSpeed	SpeedObject	변경할 속도의 크기 정보를 담고 있는 객체.	필수

Message example

```

{
    "header": {
        "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
        "name": "IncrementFanSpeedRequest",
        "namespace": "ClovaHome",
        "payloadVersion": "1.0"
},
    "payload": {
        "accessToken": "92ebcb67fe33",
        "appliance": {
            "applianceId": "device-004"
        },
        "deltaFanSpeed": {
            "value": 1
        }
}
}

```

```

        }
    }
}
```

See also

- [IncrementFanSpeedConfirmation](#)

IncrementTargetTemperatureConfirmation

[IncrementTargetTemperatureRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 온도를 높이도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
targetTemperature	TemperatureObject	현재 희망 온도 정보를 담고 있는 객체	필수
previousState	object	기기의 이전 상황 정보를 담고 있는 객체	필수
previousState.targetTemperature	TemperatureObject	이전 희망 온도 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "IncrementTargetTemperatureConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "targetTemperature": {
      "value": 25.0
    },
    "previousState": {
      "targetTemperature": {
        "value": 22.0
      }
    }
  }
}
```

See also

- [IncrementTargetTemperatureRequest](#)

IncrementTargetTemperatureRequest

주로 에어컨이나 온도 조절 장치와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 값만큼 온도를 높이도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [IncrementTargetTemperatureConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

			필수
--	--	--	----

필드 이름	자료형	필드 설명	여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
deltaTemperature	TemperatureObject	변경할 온도의 크기 정보를 담고 있는 객체.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "IncrementTargetTemperatureRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-001"
    },
    "deltaTemperature": {
      "value": 3.0
    }
  }
}
```

See also

- [IncrementTargetTemperatureConfirmation](#)

IncrementVolumeConfirmation

[IncrementVolumeRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 스피커 볼륨을 높이도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
targetVolume	VolumeObject	현재 볼륨 정보를 담고 있는 객체	필수
previousState	object	기기의 이전 상황 정보를 담고 있는 객체	필수
previousState.targetVolume	VolumeObject	이전 볼륨 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "IncrementVolumeConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  }
}
```

```

},
"payload": {
  "targetVolume": {
    "value": 20
  },
  "previousState": {
    "targetVolume": {
      "value": 10
    }
  }
}
}

```

See also

- [IncrementVolumeRequest](#)

IncrementVolumeRequest

주로 TV 셋톱 박스와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 값만큼 스피커 볼륨을 높이도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
이 요청에 대한 응답으로 [IncrementVolumeConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
deltaVolume	VolumeObject	변경할 볼륨의 크기 정보를 담고 있는 객체.	필수

Message example

```

{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "IncrementVolumeRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-005"
    },
    "deltaVolume": {
      "value": 10
    }
  }
}

```

See also

- [IncrementVolumeConfirmation](#)

MuteConfirmation

[MuteRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기의 소리를 끄도록 설정(음소거)한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "MuteConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {}
}
```

See also

- [MuteRequest](#)

MuteRequest

주로 TV나 셋톱박스와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기의 소리를 끄도록(음소거) Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [MuteConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "MuteRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
}
```

```

"payload": {
  "accessToken": "92ebcb67fe33",
  "appliance": {
    "applianceId": "device-005"
  }
}

```

See also

- [MuteConfirmation](#)

SetBrightnessConfirmation

[SetBrightnessRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 조명 밝기를 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
brightness	BrightnessObject	현재 밝기 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "SetBrightnessConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "brightness": {
      "value": 80
    }
  }
}
```

See also

- [SetBrightnessRequest](#)

SetBrightnessRequest

주로 조명 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 조명 밝기를 지정한 값으로 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [SetBrightnessConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결	필수

		하기를 참조합니다.	수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
brightness	BrightnessObject	대상 기기에 설정할 조명 밝기 정보를 담고 있는 객체.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "SetBrightnessRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-006"
    },
    "brightness": {
      "value": 80
    }
  }
}
```

See also

- [SetBrightnessConfirmation](#)

SetChannelByNameConfirmation

[SetChannelByNameRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 채널 이름으로 TV 채널을 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
channelName	TVChannelNameObject	현재 TV 채널의 이름 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "SetChannelByNameConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "channelName": {
      "value": "sbs"
    }
  }
}
```

See also

- [SetChannelByNameRequest](#)

SetChannelByNameRequest

주로 TV 셋톱 박스와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 채널 이름으로 채널을 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [SetChannelByNameConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
channelName	TVChannelNameObject	대상 기기에 설정할 TV 채널의 이름 정보를 담고 있는 객체.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "SetChannelByNameRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-006"
    },
    "channel": {
      "value": "sbs"
    }
  }
}
```

See also

- [SetChannelByNameConfirmation](#)

SetChannelConfirmation

[SetChannelRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 채널 번호로 TV 채널을 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
channel	TVChannelObject	대상 기기에서 설정된 TV 채널 번호를 담고 있는 객체	필수

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
channel1	TVChannelObject	대상 기기에 설정된 TV 채널 정보를 담고 있는 객체.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "SetChannelConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "channel": {
      "value": 15
    }
  }
}
```

See also

- [SetChannelRequest](#)

SetChannelRequest

주로 TV 셋톱 박스와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 채널 번호로 채널을 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [SetChannelConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
channel1	TVChannelObject	대상 기기에 설정할 TV 채널 정보를 담고 있는 객체.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "SetChannelRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-006"
    }
  }
}
```

```

    "channel": {
        "value": 15
    }
}
}

```

See also

- [SetChannelConfirmation](#)

SetFanSpeedConfirmation

[SetFanSpeedRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 팬 속도를 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
fanSpeed	SpeedObject	현재 팬의 속도 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```

{
    "header": {
        "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
        "name": "SetFanSpeedConfirmation",
        "namespace": "ClovaHome",
        "payloadVersion": "1.0"
    },
    "payload": {
        "fanSpeed": {
            "value": 2
        }
    }
}

```

See also

- [SetFanSpeedRequest](#)

SetFanSpeedRequest

주로 공기청정기와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 값으로 팬 속도를 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [SetFanSpeedConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수

appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
fanSpeed	SpeedObject	대상 기기에 설정할 팬의 속도 정보를 담고 있는 객체.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "SetFanSpeedRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-004"
    },
    "fanSpeed": {
      "value": 2
    }
  }
}
```

See also

- [SetFanSpeedConfirmation](#)

SetLockStateConfirmation

[SetLockStateRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 잠기거나 열리도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
lockState	string	기기의 잠금 상태. 다음과 같은 값을 가집니다. • "LOCKED" • "UNLOCKED"	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "SetLockStateConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "lockState": "LOCKED"
  }
}
```

See also

- [SetLockStateRequest](#)

SetLockStateRequest

주로 스마트 램프와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기를 잠그거나 열도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [SetLockStateConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
lockState	string	설정할 기기의 잠금 상태. 다음과 같은 값을 가집니다. • "LOCKED" • "UNLOCKED"	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "SetLockStateRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-012"
    },
    "lockState": "LOCKED"
  }
}
```

See also

- [SetLockStateConfirmation](#)

SetModeConfirmation

[SetModeRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 난방 모드를 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
mode	HeatingModeObject	대상 기기에 설정된 난방 모드 정보를 담고 있는 객체.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "SetModeConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "mode": {
      "value": "hotwater"
    }
  }
}
```

See also

- [SetModeRequest](#)

SetModeRequest

주로 난방 조절 장치와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 난방 모드를 지정한 값으로 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [SetModeConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
mode	HeatingModeObject	대상 기기에 설정할 난방 모드 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "SetModeRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-006"
    },
    "mode": {

```

```

        "value": "hotwater"
    }
}
}

```

See also

- [SetModeConfirmation](#)

SetTargetTemperatureConfirmation

[SetTargetTemperatureRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 희망 온도를 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
targetTemperature	TemperatureObject	현재 희망 온도 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "SetTargetTemperatureConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "targetTemperature": {
      "value": 22.0
    }
  }
}
```

See also

- [SetTargetTemperatureRequest](#)

SetTargetTemperatureRequest

주로 에어컨이나 온도 조절 장치와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 희망 온도를 지정한 값으로 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [SetTargetTemperatureConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

targetTemperature	TemperatureObject	대상 기기에 설정할 희망 온도 정보를 담고 있는 객체.	필수
-------------------	-------------------	--------------------------------	----

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "SetTargetTemperatureRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-001"
    },
    "targetTemperature": {
      "value": 22.0
    }
  }
}
```

See also

- [SetTargetTemperatureConfirmation](#)

TurnOffConfirmation

[TurnOffRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기를 끄도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "TurnOffConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {}
}
```

See also

- [TurnOffRequest](#)

TurnOffRequest

대상 기기를 끄도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [TurnOffConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "TurnOffRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-001"
    }
  }
}
```

See also

- [TurnOffConfirmation](#)

TurnOnConfirmation

[TurnOnRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기를 켜도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "TurnOnConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {}
}
```

See also

- [TurnOnRequest](#)

TurnOnRequest

대상 기기를 켜도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [TurnOnConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "TurnOnRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-001"
    }
  }
}
```

See also

- [TurnOnConfirmation](#)

UnmuteConfirmation

[UnmuteRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기의 소리를 켜도록 설정(음소거 해제)한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "UnmuteConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
```

```

    "payloadVersion": "1.0"
},
"payload": {}
}

```

See also

- [UnmuteRequest](#)

UnmuteRequest

주로 TV나 셋톱박스와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기의 소리를 켜도록(음소거 해제) Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [UnmuteConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "UnmuteRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-005"
    }
  }
}
```

See also

- [UnmuteConfirmation](#)

Discovery API

사용자 계정에 등록된 IoT 기기 목록을 확인할 때 사용되는 API입니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
DiscoverAppliancesRequest	Request	사용자가 등록한 IoT 기기 목록을 Clova Home extension에게 요청합니다.
DiscoverAppliancesResponse	Response	DiscoverAppliancesRequest 메시지에 대한 응답으로 사용자가 등록한 IoT 기기 목록을 CEK에게 전달합니다.

DiscoverAppliancesRequest

사용자가 등록한 기기 목록을 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [DiscoverAppliancesResponse](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	Clova Home extension의 access token	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "8ddd7f05-7703-4cb4-a6dd-93c209c6647b",
    "name": "DiscoverAppliancesRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33"
  }
}
```

See also

- [DiscoverAppliancesResponse](#)

DiscoverAppliancesResponse

사용자가 등록한 기기 목록을 CEK에게 전달합니다. 이 메시지는 [DiscoverAppliancesRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 사용됩니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
discoveredAppliances[]	ApplianceObject array	사용자 계정에 등록된 기기 목록을 표현하는 객체 배열	필수

Remarks

IoT 서비스를 제공할 때 각 사용자 계정에 등록된 기기 목록을 제공해야 합니다.

Message example

```
{  
    "header": {  
        "messageId": "99f9d8ff-9366-4cab-a90c-b4c7eca0abbe",  
        "name": "DiscoverAppliancesResponse",  
        "namespace": "ClovaHome",  
        "payloadVersion": "1.0"  
    },  
    "payload": {  
        "discoveredAppliances": [  
            {  
                "applianceId": "device-001",  
                "manufacturerName": "device-manufacturer-name",  
                "modelName": "스마트 전등",  
                "version": "v1.0",  
                "friendlyName": "거실 전등",  
                "friendlyDescription": "스마트폰으로 제어할 수 있는 전등",  
                "isReachable": true,  
                "actions": [  
                    "DecrementBrightness",  
                    "HealthCheck",  
                    "IncrementBrightness",  
                    "SetBrightness",  
                    "TurnOn",  
                    "TurnOff"  
                ],  
                "applianceTypes": ["LIGHT"],  
                "additionalApplianceDetails": {}  
            },  
            {  
                "applianceId": "device-002",  
                "manufacturerName": "device-manufacturer-name",  
                "modelName": "스마트 플러그",  
                "version": "v1.0",  
                "friendlyName": "부엌 플러그",  
                "friendlyDescription": "에너지를 절약하는 플러그",  
                "isReachable": true,  
                "actions": [  
                    "HealthCheck",  
                    "TurnOn",  
                    "TurnOff"  
                ],  
                "applianceTypes": ["SMARTPLUG"],  
                "additionalApplianceDetails": {}  
            }  
        ]  
    }  
}
```

See also

- [DiscoverAppliancesRequest](#)

Error API

Clova Home extension이 CEK에게 오류를 반환할 때 사용되는 API입니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
DriverInternalError	Error Response	내부적인 오류가 발생하면 CEK에게 이 메시지를 응답으로 보냅니다.
TargetOfflineError	Error Response	대상 기기에 접속할 수 없으면(offline) CEK에게 이 메시지를 응답으로 보냅니다.
ValueOutOfRangeError	Error Response	사용자가 대상 기기가 처리할 수 없는 범위의 동작을 요청한 경우 CEK에게 이 메시지를 응답으로 보냅니다.

Note!

오류 메시지 종류를 계속 추가할 예정입니다.

DriverInternalError

내부적인 오류가 발생하면 CEK에게 이 메시지를 응답으로 보냅니다. CEK가 이 메시지를 전달받으면 미리 준비된 오류 메시지를 클라이언트에 전달합니다.

Payload field

없음

Remarks

- 오류 메시지도 정상적인 HTTPS 응답(200 OK)으로 CEK에게 메시지를 전달해야 합니다.
- 오류 메시지의 이름으로 상황을 판단하기 때문에 별도의 본문(payload)이 필요하지 않습니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "fef949b7-eb94-4bda-a417-2cfb604194c3",
    "namespace": "ClovaHome",
    "name": "DriverInternalError",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {}
}
```

See also

- [TargetOfflineError](#)

TargetOfflineError

대상 기기에 접속할 수 없으면(offline) CEK에게 이 메시지를 응답으로 보냅니다. CEK가 이 메시지를 전달받으면 미리 준비된 오류 메시지를 클라이언트에 전달합니다.

Payload field

없음

Remarks

- 오류 메시지도 정상적인 HTTPS 응답(200 OK)으로 CEK에게 메시지를 전달해야 합니다.
- 오류 메시지의 이름으로 상황을 판단하기 때문에 별도의 본문(payload)이 필요하지 않습니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "fef949b7-eb94-4bda-a417-2cfb604194c3",
    "namespace": "ClovaHome",
    "name": "TargetOfflineError",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {}
}
```

See also

- [DriverInternalError](#)

ValueOutOfRangeError

사용자가 대상 기기가 처리할 수 없는 범위의 동작을 요청한 경우 CEK에게 이 메시지를 응답으로 보냅니다. 예를 들면, 에어컨에 설정할 수 있는 희망 온도 값이 18에서 28 사이인데 사용자가 16이나 30과 같은 값을 설정하도록 요청한 상황에 이 메시지가 사용될 수 있습니다. `payload` 필드에 대상 기기가 처리할 수 있는 최대치와 최소치를 전달해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
maximumValue	number	대상 기기가 허용하는 설정 값의 최대치	필수
minimumValue	number	대상 기기가 허용하는 설정 값의 최소치	필수

Remarks

`payload`에 입력한 값은 사용자 안내에 사용될 수 있습니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "fef949b7-eb94-4bda-a417-2cfb604194c3",
    "namespace": "ClovaHome",
    "name": "ValueOutOfRangeError",
    "payloadVersion": "1.0"
  }
}
```

```
},
  "payload": {
    "minimumValue":18.0,
    "maximumValue":30.0
  }
}
```

See also

- [DriverInternalError](#)

Shared objects

Clova Home extension 메시지를 보낼 때 메시지 본문(payload)에 다음과 같은 공유 객체(shared objects)가 사용됩니다.

객체 이름	객체 설명
AirQualityObject	공기질 정보가 담긴 객체
ApplianceObject	IoT 기기의 정보가 담긴 객체
BatteryInfoObject	배터리 정보가 담긴 객체
BrightnessObject	조명의 밝기 정보가 담긴 객체
FineDustObject	미세 먼지 지수 정보가 담긴 객체
HeatingModeObject	난방 모드 정보가 담긴 객체
HumidityObject	습도 정보가 담긴 객체
SpeedObject	속도 정보가 담긴 객체
TemperatureObject	온도 정보를 담고 있는 객체
TVChannelNameObject	TV 채널의 이름 정보가 담긴 객체
TVChannelObject	TV 채널 정보가 담긴 객체
UltraFineDustObject	초미세 먼지 지수 정보가 담긴 객체
VolumeObject	볼륨 정보를 담고 있는 객체

AirQualityObject

공기질 정보를 담고 있는 객체입니다. 기기가 측정한 공기질 상태를 나타낼 때 사용되며 문자열로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
index	string	공기질 지수	필수

Object Example

```
// 예제 : GetAirQualityResponse 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "GetAirQualityResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "airQuality": {
      "index": "보통"
    }
  }
}
```

See also

- [GetAirQualityRequest](#)

- [GetAirQualityResponse](#)

ApplianceObject

IoT 기기의 정보를 담고 있는 객체입니다. 사용자 계정에 등록된 기기 목록을 CEK에게 전달하거나 특정 기기를 대상으로 지정하여 Clova Home extension에 기기 제어를 요청할 때 이 객체를 사용합니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	기기가 지원하는 동작 목록. 클라이언트는 기기가 지원하는 동작 내에서 사용자가 IoT 기기를 제어하도록 제한해야 합니다.	선택
additionalApplianceDetails	object	제조사나 IoT 서비스에서 제공하는 추가 정보를 담고 있는 필드	선택
applianceId	string	기기 ID	필수
applianceTypes[]	string array	기기 타입. applicationType에 따라 해당 기기가 수행할 수 있는 동작인 actions 필드의 값이 달라집니다. IoT 서비스에서 사용자 계정에 등록된 기기의 타입을 다음 값 중 하나로 지정해야 합니다. <ul style="list-style-type: none"> • AIRCONDITIONER : 냉난방기 타입 • AIRPURIFIER : 공기청정기 타입 • HUMIDIFIER :加湿기 타입 • LIGHT : 조명 기기 타입 • SETTOPBOX : TV 셋톱 박스 타입 • SMARTPLUG : 기기 전원을 제어하는 플러그 • SWITCH : 가정 내 콘센트 전원을 제어하는 스위치 • THERMOSTAT : 온도 조절 기기 타입 	필수
friendlyName	string	사용자가 붙여준 기기의 이름	선택
friendlyDescription	string	기기에 대한 설명	선택
isReachable	boolean	원격 제어 가능 여부 <ul style="list-style-type: none"> • true: 원격 제어 가능 • false: 원격 제어 불가 	선택
manufacturerName	string	기기 제조사 이름	선택
modelName	string	기기 모델 이름	선택
version	string	제조사의 소프트웨어 버전	선택
location	string	기기가 설치된 장소	선택

Remarks

[DiscoverAppliancesRequest](#) 메시지를 통해 사용자 기기 목록을 요청하면 Clova Home extension은 additionalApplianceDetails 필드를 제외한 모든 필드의 정보를 채워서 전달해야 합니다. 이때, actions 필드의 값은 보통 applianceTypes 필드에 의해 결정되며, applianceTypes 필드 값에 따라 다음과 같은 값을 가질 수 있습니다.

applianceTypes	허용되는 actions
AIRCONDITIONER	DecrementTargetTemperature, GetTargetTemperature, HealthCheck, IncrementTargetTemperature, SetTargetTemperature, TurnOff, TurnOn

AIRPURIFIER	DecrementFanSpeed, GetAirQuality, GetFineDust, GetUltraFineDust, HealthCheck, IncrementFanSpeed, SetFanSpeed, TurnOff, TurnOn
AIRSENSOR	GetAirQuality, GetFineDust, GetHumidity, GetUltraFineDust, GetTargetTemperature, HealthCheck
DEHUMIDIFIER	GetHumidity, HealthCheck, SetFanSpeed, TurnOff, TurnOn
HUMIDIFIER	GetHumidity, HealthCheck, TurnOff, TurnOn
LIGHT	DecrementBrightness, HealthCheck, IncrementBrightness, SetBrightness, TurnOff, TurnOn
ROBOTVACUUM	Charge, GetBatteryInfo, HealthCheck, TurnOff, TurnOn
SETTOPBOX	DecrementChannel, DecrementVolume, HealthCheck, IncrementChannel, IncrementVolume, Mute, SetChannel, SetChannelByName, TurnOff, TurnOn, Unmute
SMARTHUB	GetHumidity, GetTargetTemperature, HealthCheck, SetMode
SMARTPLUG	HealthCheck, TurnOff, TurnOn
SMARTTV	DecrementChannel, DecrementVolume, HealthCheck, IncrementChannel, IncrementVolume, Mute, SetChannel, SetChannelByName, TurnOff, TurnOn, Unmute
SMARTVALVE	GetLockState, SetLockState
SWITCH	HealthCheck, TurnOff, TurnOn
THERMOSTAT	HealthCheck, SetMode, TurnOff, TurnOn

Note!

실제 기기의 기능 제약에 따라 기기의 applianceTypes가 허용하는 actions보다 적은 actions을 사용하도록 제한할 수 있다. 예를 들면, 사용자가 등록한 공기청정기(AIRPURIFIER 타입)에 팬 속도를 조절할 수 있는 기능이 없을 경우 해당 기기에 허용되는 actions에서 IncrementFanSpeed와 DecrementFanSpeed를 제외하고 DiscoverAppliancesResponse 메시지를 보내야 합니다.

다음 표는 각 actions 항목과 관련이 있는 인터페이스를 나열하고 있습니다.

actions	관련된 인터페이스
Charge	ChargeConfirmation , ChargeRequest
DecrementBrightness	DecrementBrightnessConfirmation , DecrementBrightnessRequest
DecrementChannel	DecrementChannelConfirmation , DecrementChannelRequest
DecrementFanSpeed	DecrementFanSpeedConfirmation , DecrementFanSpeedRequest
DecrementTargetTemperature	DecrementTargetTemperatureConfirmation , DecrementTargetTemperatureRequest
DecrementVolume	DecrementVolumeConfirmation , DecrementVolumeRequest
GetAirQuality	GetAirQualityRequest , GetAirQualityResponse
GetBatteryInfo	GetBatteryInfoRequest , GetBatteryInfoResponse
GetFineDust	GetFineDustRequest , GetFineDustResponse
GetHumidity	GetHumidityRequest , GetHumidityResponse
GetLockState	GetLockStateRequest , GetLockStateResponse
GetTargetTemperature	GetTargetTemperatureRequest , GetTargetTemperatureResponse
GetUltraFineDust	GetUltraFineDustRequest , GetUltraFineDustResponse
HealthCheck	HealthCheckRequest , HealthCheckResponse
IncrementBrightness	IncrementBrightnessConfirmation , IncrementBrightnessRequest

IncrementChannel	IncrementChannelConfirmation , IncrementChannelRequest
IncrementFanSpeed	IncrementFanSpeedConfirmation , IncrementFanSpeedRequest
IncrementTargetTemperature	IncrementTargetTemperatureConfirmation , IncrementTargetTemperatureRequest
IncrementVolume	IncrementVolumeConfirmation , IncrementVolumeRequest
Mute	MuteConfirmation , MuteRequest
SetBrightness	SetBrightnessConfirmation , SetBrightnessRequest
SetChannel	SetChannelConfirmation , SetChannelRequest
SetChannelByName	SetChannelByNameConfirmation , SetChannelByNameRequest
SetMode	SetModeConfirmation , SetModeRequest
SetFanSpeed	SetFanSpeedConfirmation , SetFanSpeedRequest
SetLockState	SetLockStateConfirmation , SetLockStateRequest
SetTargetTemperature	SetTargetTemperatureConfirmation , SetTargetTemperatureRequest
TurnOff	TurnOffConfirmation , TurnOffRequest
TurnOn	TurnOnConfirmation , TurnOnRequest
Unmute	UnmuteConfirmation , UnmuteRequest

Note!

['DiscoveryAppAppliancesResponse']

(/CEK/References/ClovaHomeInterface/Discovery_Interfaces.md#DiscoverAppliancesResponse) 메시지를 통해 사용자가 등록한 IoT 기기 목록을 전달할 때 각 기기의 위치를 `location` 필드를 이용하여 CEK로 전달하면 사용자 IoT 기기의 위치가 자동으로 설정됩니다.

다음 표는 `location` 필드에서 지원하는 위치 정보입니다. 이 정보는 사용자의 발화를 분석하거나 사용자에게 기기를 보여줄 때 사용됩니다.

location 필드 값	위치 정보
ATTIC	다락방
BALCONY	베란다
BALCONY_IN_LIVING_ROOM	거실베란다
BALCONY_IN_MAIN_ROOM	안방베란다
BALCONY_KITCHEN	주방베란다
BATH_ROOM	화장실
BATH_ROOM_IN_LIVING_ROOM	거실 화장실
BATH_ROOM_IN_MAIN_ROOM	안방 화장실
BED_ROOM	침실
BIG_BATH_ROOM	큰 화장실
BIG_CHILD_ROOM	큰아이 방
BIG_ROOM	큰 방
BOILER_ROOM	보일러실
DINING_ROOM	식당
DRESS_ROOM	드레스룸

ENTERANCE	현관
FAMILY_ROOM	가족룸
FATHER_ROOM	아버님방
FIFTH_ROOM	다섯째 방
FIRST_ROOM	첫째 방
FOURTH_ROOM	넷째 방
HALLWAY	복도
KITCHEN	주방
LIBRARY	서재
LIVING_ROOM	거실
MAIN_GATE	대문
MAIN_ROOM	안방
MOTHER_ROOM	어머님방
MY_ROOM	내 방
PARENTS_ROOM	부모님 방
PLAY_ROOM	놀이방
POWDER_ROOM	파우더룸
ROOM	방
SECOND_ROOM	둘째 방
SMALL_CHILD_ROOM	작은아이 방
SMALL_LIVING_ROOM	작은 거실
SMALL_ROOM	작은 방
SMALL_KITCHEN	작은 주방
SMALL_BATH_ROOM	작은 화장실
STAIRS	계단
THIRD_ROOM	셋째 방
UPSTAIRS_ROOM	윗층 방
UTILITY_ROOM	다용도실
WAREHOUSE	창고
YARD	마당

Object Example

```
// 예제 1 : DiscoverAppliancesResponse 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "99f9d8ff-9366-4cab-a90c-b4c7eca0abbe",
    "name": "DiscoverAppliancesResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "discoveredAppliances": [

```

```

{
    "applianceId": "device-001",
    "manufacturerName": "device-manufacturer-name",
    "modelName": "스마트 전등",
    "version": "v1.0",
    "friendlyName": "거실 전등",
    "friendlyDescription": "스마트폰으로 제어할 수 있는 전등",
    "isReachable": true,
    "actions": [
        "HealthCheckt",
        "TurnOn",
        "TurnOff"
    ],
    "applianceTypes": ["LIGHT"],
    "additionalApplianceDetails": {},
    "location": "LIVING_ROOM"
},
{
    "applianceId": "device-002",
    "manufacturerName": "device-manufacturer-name",
    "modelName": "스마트 플러그",
    "version": "v1.0",
    "friendlyName": "부엌 플러그",
    "friendlyDescription": "에너지를 절약하는 플러그",
    "isReachable": true,
    "actions": [
        "HealthCheckt",
        "TurnOn",
        "TurnOff"
    ],
    "applianceTypes": ["SMARTPLUG"],
    "additionalApplianceDetails": {},
    "location": ""
}
]
}

// 예제 2 : TurnOnRequest 메시지에서 사용된 예
{
    "header": {
        "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
        "name": "TurnOnRequest",
        "namespace": "ClovaHome",
        "payloadVersion": "1.0"
    },
    "payload": {
        "accessToken": "92ebcb67fe33",
        "appliance": {
            "applianceId": "device-001"
        }
    }
}

```

See also

- [DiscoverAppliancesResponse](#)
- [DiscoverAppliancesRequest](#)

BrightnessObject

조명의 밝기 정보를 담고 있는 객체입니다. 변경할 조명의 밝기나 변경 전후의 밝기를 나타낼 때 사용되며 백분율을 의미하는 정수(0~100)로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
value	number	밝기(%)	필수

Object Example

```
// 예제 1 : IncrementBrightnessRequest 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "IncrementBrightnessRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-010"
    },
    "deltaBrightness": {
      "value": 40
    }
  }
}

// 예제 2 : IncrementBrightnessConfirmation 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "DecrementBrightnessConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "targetBrightness": {
      "value": 40
    },
    "previousState": {
      "targetBrightness": {
        "value": 20
      }
    }
  }
}
```

See also

- [DecrementBrightnessConfirmation](#)
- [DecrementBrightnessRequest](#)
- [IncrementBrightnessConfirmation](#)
- [IncrementBrightnessRequest](#)
- [SetBrightnessConfirmation](#)
- [SetBrightnessRequest](#)

BatteryInfoObject

기기의 배터리 정보를 담고 있는 객체입니다. 배터리 정보를 요청했을 때 사용되며 백분율을 의미하는 정수(0~100)로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
value	number	배터리 잔량(%)	필수

Object Example

```
// 예제 1 : GetBatteryInfoRequest 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "GetBatteryInfoRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-010"
    }
  }
}

// 예제 2 : GetBatteryInfoResponse 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "GetBatteryInfoResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "batteryInfo": {
      "value": 40
    }
  }
}
```

See also

- [GetBatteryInfoRequest](#)
- [GetBatteryInfoResponse](#)

FineDustObject

미세 먼지 정보를 담고 있는 객체입니다. 기기가 측정한 미세 먼지 지수를 나타낼 때 사용되며 숫자로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
value	number	미세 먼지 수치	필수
index	string	미세 먼지 지수	필수

Object Example

```
// 예제 : GetFineDustResponse 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "GetFineDustResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "fineDust": {
      "value": 77,
      "index": "보통"
    }
  }
}
```

See also

- [GetFineDustRequest](#)
- [GetFineDustResponse](#)

HeatingModeObject

난방 모드 정보를 담고 있는 객체입니다. 변경할 난방 모드의 이름이나 변경 전후의 난방 모드를 나타낼 때 사용되며 문자열로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
value	string	난방 모드. <ul style="list-style-type: none"> • "hotwater" : 온수 모드 • "away" : 외출 모드 	필수

Object Example

```
// 예제 1 : SetModeRequest 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "SetModeRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-006"
    },
    "mode": {
      "value": "hotwater"
    }
  }
}

// 예제 2 : SetModeConfirmation 메시지에서 사용된 예
{
```

```

"header": {
  "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
  "name": "SetModeConfirmation",
  "namespace": "ClovaHome",
  "payloadVersion": "1.0"
},
"payload": {
  "mode": {
    "value": "hotwater"
  }
}
}

```

See also

- [SetModeConfirmation](#)
- [SetModeRequest](#)

HumidityObject

습도 정보를 담고 있는 객체입니다. 기기가 측정한 습도 상태를 나타낼 때 사용되며 문자열로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
value	number	습도(%)	필수

Object Example

```

// 예제 : GetHumidityResponse 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "GetHumidityResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "fineDust": {
      "value": 40
    }
  }
}

```

See also

- [GetHumidityRequest](#)
- [GetHumidityResponse](#)

SpeedObject

속도 정보를 담고 있는 객체입니다. 변경할 속도의 크기나 변경 전후의 희망 속도를 나타낼 때 사용되며 정수로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부

value

number

속도 값

필수

Object Example

```
// 예제 1 : IncrementFanSpeedRequest 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "IncrementFanSpeedRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-004"
    },
    "deltaFanSpeed": {
      "value": 1
    }
  }
}

// 예제 2 : IncrementFanSpeedConfirmation 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "IncrementFanSpeedConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "targetFanSpeed": {
      "value": 3
    },
    "previousState": {
      "targetFanSpeed": {
        "value": 2
      }
    }
  }
}
```

See also

- [DecrementFanSpeedConfirmation](#)
- [DecrementFanSpeedRequest](#)
- [IncrementFanSpeedConfirmation](#)
- [IncrementFanSpeedRequest](#)
- [SetFanSpeedConfirmation](#)
- [SetFanSpeedRequest](#)

TemperatureObject

온도 정보를 담고 있는 객체입니다. 변경할 온도의 크기나 변경 전후의 희망 온도나 현재 설정된 희망 온도를 나타낼 때 사용되며 소수점 첫째 자리 숫자로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
value	number	온도 값	필수

Object Example

```
// 예제 1 : IncrementTargetTemperatureRequest 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "IncrementTargetTemperatureRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-001"
    },
    "deltaTemperature": {
      "value": 1.0
    }
  }
}

// 예제 2 : IncrementTargetTemperatureConfirmation 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "IncrementTargetTemperatureConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "targetTemperature": {
      "value": 25.0
    },
    "previousState": {
      "targetTemperature": {
        "value": 21.0
      }
    }
  }
}
```

See also

- [DecrementTargetTemperatureConfirmation](#)
- [DecrementTargetTemperatureRequest](#)
- [IncrementTargetTemperatureConfirmation](#)
- [IncrementTargetTemperatureRequest](#)
- [GetTargetTemperatureRequest](#)
- [GetTargetTemperatureResponse](#)
- [SetTargetTemperatureConfirmation](#)
- [SetTargetTemperatureRequest](#)

TVChannelNameObject

TV 채널의 이름 정보를 담고 있는 객체입니다. 변경할 TV 채널이나 변경 전후의 TV 채널의 이름 정보를 나타낼 때 사용되며 문자열로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
value	string	TV 채널 이름	필수

Object Example

```
// 예제 1 : SetChannelByNameRequest 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "SetChannelByNameRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-006"
    },
    "channel": {
      "value": "sbs"
    }
  }
}

// 예제 2 : SetChannelByNameConfirmation 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "SetChannelByNameConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "channelName": {
      "value": "sbs"
    }
  }
}
```

See also

- [SetChannelByNameConfirmation](#)
- [SetChannelByNameRequest](#)

TVChannelObject

TV 채널의 번호 정보를 담고 있는 객체입니다. 변경할 TV 채널이나 변경 전후의 TV 채널의 번호를 나타낼 때 사용되며 숫자로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
value	number	TV 채널 번호	필수

Object Example

```
// 예제 1 : SetChannelRequest 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "SetChannelRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-007"
    },
    "channel": {
      "value": 13
    }
  }
}

// 예제 2 : SetChannelConfirmation 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "SetChannelConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "channel": {
      "value": 13
    }
  }
}
```

See also

- [DecrementChannelConfirmation](#)
- [DecrementChannelRequest](#)
- [IncrementChannelConfirmation](#)
- [IncrementChannelRequest](#)
- [SetChannelConfirmation](#)
- [SetChannelRequest](#)

VolumeObject

스피커의 볼륨 정보를 담고 있는 객체입니다. 변경할 볼륨의 크기나 변경 전후의 볼륨 정보를 나타낼 때 사용되며 정수로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
value	number	볼륨 값	필수

Object Example

```
// 예제 1 : IncrementVolumeRequest 메시지에서 사용된 예
```

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "IncrementVolumeRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-005"
    },
    "deltaVolume": {
      "value": 10
    }
  }
}

// 예제 2 : IncrementVolumeConfirmation 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "IncrementVolumeConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "targetVolume": {
      "value": 20
    },
    "previousState": {
      "targetVolume": {
        "value": 10
      }
    }
  }
}
```

See also

- [DecrementVolumeConfirmation](#)
- [DecrementVolumeRequest](#)
- [IncrementVolumeConfirmation](#)
- [IncrementVolumeRequest](#)

UltraFineDustObject

초미세 먼지 정보를 담고 있는 객체입니다. 기기가 측정한 초미세 먼지 지수를 나타낼 때 사용되며 숫자로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
value	number	초미세 먼지 수치	필수
index	number	초미세 먼지 지수	필수

Object Example

```
// 예제 : GetUltraFineDustResponse 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "GetUltraFineDustResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "fineDust": {
      "value": 44,
      "index": "좋음"
    }
  }
}
```

See also

- [GetUltraFineDustRequest](#)
- [GetUltraFineDustResponse](#)