

Clova 개발자 가이드

NAVER Corp.

[대외비] (Confidential)

차례

About This Document

[문서 정보](#)

[저작권](#)

[용어 및 약어](#)

Design

[클라이언트 기기 디자인 가이드라인](#)

[Extension 디자인 가이드라인\(추가 예정\)](#)

Clova Interface Connect

[CIC 개요](#)

[CIC란?](#)

[CIC 동작 구조](#)

[대화 모델](#)

[CIC 연동하기](#)

[사전 준비사항](#)

[CIC 연결하기](#)

[Clova access token 생성하기](#)

[연결하기](#)

[인증하기](#)

[연결 관리하기](#)

[이벤트 메시지 전송하기](#)

[지시 메시지 처리하기](#)

[메시지 큐 관리하기](#)

[CIC API 레퍼런스](#)

[API 기본 정보](#)

[Base URL](#)

[Multipart](#)

[Downchannel 구성](#)

[이벤트 메시지 전송](#)

[메시지 포맷](#)

[이벤트 메시지 \(Event\)](#)

[지시 메시지 \(Directive\)](#)

[오류 메시지](#)

[인터페이스](#)

[Alerts](#)

[AudioPlayer](#)

[Clova](#)

[DeviceControl](#)

[Notifier](#)

[PlaybackController](#)

[SpeechRecognizer](#)

[SpeechSynthesizer](#)[System](#)[TextRecognizer](#)

이벤트 메시지 색인

지시 메시지 색인

맥락 정보(Context)

[Alert.AlertsState](#)[AudioPlayer.PlaybackState](#)[Clova.FreetalkState](#)[Clova.Location](#)[Clova.SavedPlace](#)[Device.DeviceState](#)[Device.Display](#)[Speaker.VolumeState](#)

Content template 레퍼런스

[ActionTimer](#)[ActionTimerList](#)[Alarm](#)[AlarmList](#)[Atmosphere](#)[CardList](#)[CarRoute](#)[Humidity](#)[ImageList](#)[ImageText](#)[Memo](#)[MemoList](#)[Popup](#)[Reminder](#)[ReminderList](#)[Schedule](#)[ScheduleList](#)[Text](#)[Timer](#)[TimerList](#)[TodayWeather](#)[TomorrowWeather](#)[TransportationRoute](#)[WeeklyWeather](#)[WindSpeed](#)

공통 필드

공유 객체

Clova 인증 API 레퍼런스

[Authorization code 요청](#)[Clova access token 요청](#)[Clova access token 갱신](#)[Clova access token 삭제](#)

Clova Extensions Kit

CEK 개요

[CEK란?](#)

[CEK 동작 구조](#)

[Extension 종류](#)

Custom extension 만들기

[사전 준비사항](#)

[Custom extension 요청 처리하기](#)

[LaunchRequest 요청 처리](#)

[IntentRequest 요청 처리](#)

[SessionEndedRequest 요청 처리](#)

[Custom extension 응답 반환하기](#)

[Multi-turn 대화 수행하기](#)

Clova Home extension 만들기

[사전 준비사항](#)

[Discovery 제공하기](#)

[Clova Home extension 요청 처리하기](#)

[Clova Home extension 응답 반환하기](#)

사용자 계정 연결하기

[계정 연결 동작 이해하기](#)

[계정 연결 설정](#)

[계정 연결 후 extension 호출](#)

[계정 연결 적용하기](#)

[인증 서버 구축](#)

[계정 권한 검증 구현](#)

[계정 연결 정보 등록](#)

CEK API 레퍼런스

[HTTP 메시지](#)

[Custom extension 메시지](#)

[요청 메시지](#)

[요청 타입](#)

[응답 메시지](#)

[Clova Home extension 메시지](#)

[메시지 포맷](#)

[인터페이스](#)

[Control](#)

[Discovery](#)

[Error](#)

[공유 객체](#)

Clova Developer Console

Clova developer console 개요

[CIC 메뉴 사용하기 \(추가 예정\)](#)

[CEK Menu 사용하기](#)

[Extension 등록하기](#)

[Extension 기본 정보 입력](#)

[서버 연동 설정](#)[계정 연결 설정](#)[Interaction 모델 정의하기](#)[Interaction 모델 이해하기](#)[Intent](#)[Slot](#)[발화 예시](#)[Built-in slot 탑입 추가하기](#)[Custom slot 탑입 추가하기](#)[Built-in intent 추가하기](#)[Custom intent 추가하기](#)[Extension 배포하기](#)[Interaction 모델 빌드하기](#)[Interaction 모델 테스트하기](#)[배포 정보 입력](#)[개인 정보 및 규정 준수 정보 입력](#)[승인 요청하기](#)

문서 정보

이 문서는 Clova가 제공하는 CIC와 CEK 플랫폼에 대한 개발 가이드 및 API 레퍼런스를 제공합니다. 대상 독자는 CIC를 사용하여 Clova 서비스와 연동되는 전자 기기, 앱을 개발하려는 클라이언트 개발자와 CEK를 사용하여 온라인 콘텐츠 및 서비스를 제공하려는 Extension 개발자입니다.

Note!

Clova는 현재 개발이 계속 진행되고 있습니다. 따라서, 이 문서의 내용은 언제든지 변경될 수 있습니다.

연락처

문서와 관련하여 궁금한 사항은 지정된 Clova 협업 담당자에게 문의합니다.

문서 버전 및 변경 이력

현재 이 문서의 버전은 v2.2이며, 변경 이력은 다음과 같습니다.

버전	배포 일자	이력 사항
v2.2	2017-11-20	<ul style="list-style-type: none"> [Design] 클라이언트 기기 디자인 가이드라인 추가 [CIC] 오디오 콘텐츠 및 이미지 썸네일 표시를 위해 CardList 템플릿의 subType 값에 Type5, Type6를 추가 [CEK] Clova Home extension 메시지의 공유 객체 HeatingModelInfoObject를 ModelInfoObject로 이름을 변경하고 범용적인 기기의 운전 모드를 나타내는데 사용하는 객체로 설명을 수정 [CEK] Clova Home extension 메시지의 Control 인터페이스에 GetCurrentTemperatureRequest 메시지와 GetCurrentTemperatureResponse 메시지 추가 [CEK] Clova Home extension 메시지의 Error 인터페이스에 UnsupportedOperationError 메시지 추가
v2.1	2017-11-13	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] 볼륨 제어 관련 지시 메시지(DeviceControl.Decrease, DeviceControl.Increase, DeviceControl.SetValue, PlaybackController.Mute, PlaybackController.Unmute)의 Remarks 항목에 UX 관련 내용 추가 [CEK] ApplianceInfoObject에서 에어컨 타입(AIRCONDITIONER)에 DecrementFanSpeed, IncrementFanSpeed, SetFanSpeed, SetMode action을 가습기 타입(HUMIDIFIER)에 SetFanSpeed를 추가
v2.0	2017-11-06	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] SpeechRecognizer.KeepRecording 지시 메시지 추가 [CIC] Device.Display 맥락 정보 추가 [CIC] ActionTimer, ActionTimerList, Alarm, AlarmList, Memo, MemoList, Reminder, ReminderList, Schedule, ScheduleList, Timer, TimerList 템플릿에 token 필드 추가 [CEK] Custom extension 메시지 중 요청 메시지에서 context.System.device.displayType 필드의 이름을 context.System.device.display로 바꾸고 하위 필드 구성을 변경
v1.9	2017-10-30	<ul style="list-style-type: none"> [Clova developer console] Clova developer console 개요 설명 추가 [Clova Developer Console] Extension 등록하기 가이드 추가 [Clova developer console] Interaction 모델 정의하기 가이드 추가 [Clova developer console] Extension 배포하기 가이드 추가
v1.8	2017-10-23	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] Text 템플릿에 emotionCode 필드와 motionCode 필드를 추가 [CIC] Alerts.SetAlert 지시 메시지의 assets[].url 필드 내용 변경 [CIC] AudioPlayer.StreamRequested 이벤트 메시지의 예제 오류 수정 [CEK] Custom extension 메시지 중 요청 메시지에 context.System.device.displayType 필드 추가
v1.7	2017-10-16	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] PlaybackController 네임스페이스에 Replay 지시 메시지 추가 [CIC] 알람 동기화에 대한 보충 설명을 알람 동작 구조 절에 추가 [CIC] content 필드를 Alert.AlertsState 문맥 정보의 AlertInfoObject에서 제거 [공통] 일부 문서 이미지 수정 및 문서 오류 교정
v1.6	2017-10-02	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] Alerts 네임스페이스 및 알람 관련 인터페이스 추가 [CIC] System 네임스페이스 및 알람 관련 인터페이스 추가 [CIC] SpeechRecognizer.ExpectSpeech 지시 메시지에 expectContentType 필드 추가 [CIC] Device.DeviceState의 VolumeInfoObject에 warning 필드 추가 [CIC] ActionTimer, ActionTimerList, Alarm, AlarmList, Memo, MemoList, Reminder, ReminderList, Schedule, ScheduleList, Timer, TimerList 템플릿 추가 [CIC] ImageText 템플릿의 일부 코드 예제 수정 [CIC] Popup 템플릿 일부 필드 수정

		<ul style="list-style-type: none"> [CIC] Clova access token 생성하기와 Authorization code 요청에 서비스 이용 약관에 대한 내용 추가
v1.5	2017-09-25	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] PlaybackController API에 음악 재생 제어용 PlaybackController.NextCommandIssued 이벤트 메시지와 PlaybackController.PreviousCommandIssued 이벤트 메시지 추가 [CIC] SpeechRecognizer.ExpectSpeech 지시 메시지에 expectSpeechId 필드를 SpeechRecognizer.Recognize 이벤트 메시지에 speechId와 explicit 필드를 각각 추가 [CIC] Popup 템플릿 추가 [CEK] Clova Home API에 ChargeConfirmation 외 33건의 Control API 추가 [CEK] Clova Home API 지원 기기 6종 추가 및 location 필드 추가
v1.4	2017-09-18	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] DeviceControl API에 DeviceControl.ExpectReportState 지시 메시지, DeviceControl.ReportState 이벤트 메시지, DeviceControl.RequestStateSynchronization 이벤트 메시지 추가 및 DeviceControl.UpdateDeviceState 지시 메시지를 DeviceControl.SynchronizeState로 이름 변경 [CIC] Text 템플릿에 item3 필드 추가 [CIC] AudioPlayer.Play 지시 메시지에 출처 정보 관련 source 필드 추가 [CIC] AudioStreamInfoObject에 durationInMilliseconds 필드 추가 [CIC] Notifier 네임스페이스 및 ClearIndicator, SetIndicator 지시 메시지 추가 [CIC] 대기 정보(Atmosphere) 템플릿 추가 [CIC] 라이선스 이슈에 따른 날씨 템플릿의 bgClipURL 필드 사용 불가 문구 추가
v1.3	2017-09-11	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] SpeechRecognizer.ExpectSpeech 지시 메시지에 explicit 필드 추가 [CIC] Content template에 공통 필드 스펙 추가
v1.2	2017-09-04	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] Clova.Help 지시 메시지 추가 [CIC] DeviceControl.LaunchApp 지시 메시지 추가 [CIC] TextRecognizer 네임스페이스 및 TextRecognizer.Recognize 이벤트 메시지 추가 [CIC] CIC API, CEK API의 목차, 설명 재작성 [CIC] CIC API 내용 업데이트: 요청/응답 헤더의 Status code 추가, REST API reference 문서 포맷 적용 [기타] 일부 문서 오류 수정
v1.1	2017-08-28	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] 셋톱박스용 TV 채널 정보 스펙과 전원 상태 정보 스펙을 Device.DeviceState와 DeviceControl API에 추가 [CIC] DeviceControl API에서 target으로 사용되는 값 일부 추가 및 변경: power, energysave, screenbrightness [CIC] DeviceControl API의 SetPoint를 SetValue로 이름 변경 [CIC] Clova 인증 API 내용 업데이트 - 요청/응답 헤더와 Status code 추가, REST API reference 문서 포맷 적용 [CEK] ValueOutOfRangeError를 Clova Home의 Error 인터페이스에 추가
v1.0	2017-08-21	[CIC] Access token 갱신 절 추가 및 /token API 내용 업데이트
v0.9	2017-08-14	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] 대화 모델 설명 추가 [CIC] DeviceControl API 추가 [CIC] Device.DeviceState payload 필드 추가: airplane, battery, bluetooth, brightness, flashLight, gps, powerSavingMode, soundMode, volume, wifi [CEK] Multi-turn 대화 수행하기 절 추가 및 sessionAttributes 필드 설명 업데이트
v0.8	2017-08-04	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] Clova.Hello 지시 메시지 추가 [CIC] AudioPlayer.Play 지시 메시지의 AudioItem 객체에 type 필드 추가 [CIC] AudioStreamInfoObject 객체에 urlPlayable 필드 추가 [CIC] CIC 오류 메시지 스펙 추가 [CIC] Multipart 메시지 내용 재작성 [CEK] Clova Home 지원 기기 추가: 공기청정기, 가습기, 셋톱박스, 난방기기 [CEK] Clova Home 지원 기기 제외: 도어락
v0.7	2017-07-28	<ul style="list-style-type: none"> [CIC] AudioPlayer의 PlayNext, Stop 제거 (PlaybackController에 병합) [CIC] PlaybackController의 메시지 이름 변경(Mute, Next, Pause, Previous, Resume, Stop, Unmute, VolumeDown, VolumeUp) [CIC] 길찾기 템플릿 추가: CarRoute, TransportationRoute [CIC] 날씨 템플릿 추가: Humidity, TodayWeather, TomorrowWeather, WeeklyWeather, WindSpeed
v0.6	2017-07-14	[CIC] AudioStreamInfoObject 객체 beginAtInMilliseconds 필드 내용 추가
v0.5	2017-07-07	<ul style="list-style-type: none"> [CEK] Custom extension 응답 메시지의 outputSpeech 객체 구성 업데이트 반영 [공통] 용어집 추가 CEK 메시지 포맷 파트의 목차 업데이트
v0.4	2017-07-03	<ul style="list-style-type: none"> [CEK] CEK 문서 이미지 내용 업데이트 [공통] 문서 리뷰 결과 반영
v0.3	2017-06-19	<ul style="list-style-type: none"> [CEK] CEK 문서 파트 작성 [CIC] 연결 관리하기 업데이트 (HTTP Ping 프레임을 사용할 수 없을 경우)

v0.2	2017-06-08	[CIC] CIC 연동하기에 연결 관리하기 추가 (HTTP Ping)
v0.1	2017-05-29	[CIC] CIC 문서 파트 작성

저작권

© NAVER Corp. All Rights Reserved.

이 문서는 NAVER(주)의 지적 자산이므로 NAVER(주)의 승인 없이 이 문서를 다른 용도로 임의 변경하여 사용할 수 없습니다. 이 문서는 정보제공의 목적으로만 제공됩니다. NAVER(주)는 이 문서에 수록된 정보의 완전성과 정확성을 검증하기 위해 노력하였으나, 발생할 수 있는 내용상의 오류나 누락에 대해서는 책임지지 않습니다. 따라서 이 문서의 사용이나 사용 결과에 따른 책임은 전적으로 사용자에게 있으며, NAVER(주)는 이에 대해 명시적 혹은 묵시적으로 어떠한 보증도 하지 않습니다. 관련 URL 정보를 포함하여 이 문서에서 언급한 특정 소프트웨어 상품이나 제품은 해당 소유자의 저작권법을 따르며, 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다.

NAVER(주)는 이 문서의 내용을 예고 없이 변경할 수 있습니다.

용어 및 약어

Note!

이 페이지는 계속 업데이트되고 있습니다.

CEK

[Clova Extensions Kit](#)의 약어

CIC

[Clova Interface Connect](#)의 약어

CIC API

CIC가 클라이언트에 제공하는 REST API로 클라이언트는 CIC API를 사용하여 Clova와 정보를 교환할 때 사용됩니다.

Clova

[Clova](#)는 NAVER가 개발 및 서비스하고 있는 인공지능 플랫폼입니다. Clova 사용자의 음성이나 이미지를 인식하고 이를 분석하여 사용자가 원하는 정보나 서비스를 제공합니다. 3rd party 개발자는 Clova가 가진 기술을 활용하여 인공 지능 서비스를 제공하는 기기 또는 가전 제품을 만들거나 보유하고 있는 콘텐츠나 서비스를 Clova를 통해 사용자에게 제공할 수 있습니다.

Clova access token

클라이언트가 [Clova Interface Connect](#)로 이벤트 메시지를 보낼 때 Clova가 클라이언트를 인증하는 수단입니다. 자세한 내용은 [Clova access token 생성하기](#) 문서를 참조합니다.

Clova Developer Console

Clova 플랫폼과 연동하는 클라이언트 기기나 [Clova extension](#)을 개발하는 개발자에게 다음과 같은 내용을 제공하는 [웹 도구](#)입니다.

- 클라이언트 기기 등록 및 클라이언트 인증 정보 제공
- Clova extension 등록 및 배포
- [Interaction 모델](#) 등록
- Clova 서비스 관련 통계 자료 제공

Clova extension

음악, 쇼핑, 금융 등과 같은 외부 서비스(3rd party service)나 집안의 IoT 기기 제어 등 사용자가 Clova를 통해 다양한 경험을 제공받을 수 있도록 Clova에게 확장된 기능을 제공하는 웹 애플리케이션입니다. 일반적으로 extension이라 부르며, Clova 플랫폼은 현재 다음과 같은 두 종류의 Clova extension을 지원 및 제공하고 있습니다. 일반 사용자에게는 "확장 기능"이라는 표현으로 제공됩니다.

- [Custom extension](#)
- [Clova Home extension](#)

Clova Extensions Kit (CEK)

Clova extension을 개발 및 배포할 때 필요한 도구와 인터페이스를 제공하는 플랫폼으로 [Clova와 extension 사이의 커뮤니케이션](#)을 지원합니다.

Clova Home extension

IoT 기기 제어 서비스를 제공하기 위한 extension입니다. 자세한 내용은 [Clova Home extension 만들기](#) 문서를 참조합니다.

Clova Home extension 메시지

IoT 기기를 제어하는 Clova Home extension이 Clova Extensions Kit와 정보를 주고 받을 때 전용으로 사용하는 메시지입니다. 자세한 내용은 Clova Home extension 메시지 문서를 참조합니다.

Clova Interface Connection (CIC)

인공 지능 비서 서비스를 제공하려는 PC/모바일용 앱, 모바일 또는 가전 기기 등의 클라이언트에게 Clova와 연동할 수 있는 인터페이스를 제공하는 플랫폼입니다. 자세한 내용은 CIC 개요 문서를 참조합니다.

Clova 인증 API

클라이언트가 Clova access token을 획득하기 위해 사용해야 하는 API입니다. 자세한 내용은 Clova 인증 API 문서를 참조합니다.

Content Template

CIC를 통해 전달되는 콘텐츠 정보를 일정 범주에 맞게 정형화한 것입니다. 자세한 내용은 content template 문서를 참고합니다.

Context objects

클라이언트의 현재 맥락 정보를 표현하는 객체입니다. 자세한 내용은 맥락 정보(Context) 문서를 참조합니다.

Custom extension

임의의 확장된 기능을 제공하는 extension입니다. Custom extension을 사용하면 음악, 쇼핑, 금융과 같은 외부 서비스의 기능을 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 Custom extension 만들기 문서를 참조합니다.

Custom extension 메시지

Clova Extensions Kit와 custom extension 사이에서 정보를 주고 받을 때 사용하는 메시지입니다. 자세한 내용은 Custom extension 메시지 문서를 참조합니다.

Discovery 기능

사용자 계정에 등록된 IoT 기기 목록을 클라이언트 기기에 제공하는 기능입니다. 자세한 내용은 Discovery 제공하기 문서를 참조합니다.

Downchannel

Downchannel은 클라이언트가 Clova Interface Connect로부터 지시 메시지를 받을 때 사용되는 HTTP/2 스트림입니다. 자세한 내용은 CIC 연결하기 문서를 참조합니다.

Extension

Clova extension의 다른 표현

HTTP/2

HTTP 프로토콜의 두 번째 버전이다. SPDY에 기반하고 있으며, 국제 인터넷 표준화 기구(IETF)에서 개발되고 있다. 1997년 RFC 2068로 표준이 된 HTTP 1.1을 개선한 것으로, 2014년 12월 표준안 제안(Proposed Standard)으로 고려되어, 2015년 2월 17일 IESG에서 제안안으로 승인되었다. 2015년 5월, RFC 7540로 공개되었다.

Intent

Intent는 Clova extension이 처리할 사용자의 요청을 구별한 범주이며, custom intent와 built-in intent로 나뉩니다. Custom extension을 구현하기 전에 먼저 intent의 집합으로 구성된 interaction 모델을 정의해야 합니다. 자세한 내용은 Interaction 모델 문서를 참조합니다.

IntentRequest

사용자의 요청이 분석된 결과(Intent)를 custom extension으로 전달할 때 사용되는 요청 메시지 타입입니다. 자세한 내용은 Custom extension 요청 처리하기 문서를 참조합니다.

Interaction 모델

Custom extension이 음성으로부터 인식된 사용자의 요청을 extension에 전달하기 위해 정형화된 포맷(JSON)으로 바꿔주는 규칙을 명세한 것입니다. 자세한 내용은 [Interaction 모델](#) 문서를 참조합니다.

LaunchRequest

사용자가 특정 모드나 특정 [custom extension](#)을 사용하기로 선언한 것을 알리기 위해 보내는 요청 메시지입니다. 자세한 내용은 [Custom extension 요청 처리하기](#) 문서를 참조합니다.

OAuth 2.0

접근 권한을 위임하기 위한 공개 표준으로 인터넷 사용자가 다른 웹 서비스나 응용 프로그램에 사용자 계정에 접근할 수 있는 권한을 부여하는 규약입니다. Clova 플랫폼에서는 클라이언트가 [Clova access token](#)을 획득하거나 사용자가 특정 extension을 사용 시 자신의 계정을 연결할 때 사용됩니다. 자세한 내용은 <https://tools.ietf.org/html/rfc6749>를 참고합니다.

SessionEndedRequest

사용자가 특정 모드나 특정 [custom extension](#)의 사용을 중지하기로 선언한 것을 알리기 위해 사용되며 요청 메시지에 포함됩니다. 자세한 내용은 [Custom extension 요청 처리하기](#) 문서를 참조합니다.

Slot

[Intent](#)에 선언된 요청을 처리할 때 필요한 정보이며, intent를 정의할 때 함께 정의해야 합니다. Clova는 사용자 요청을 분석한 후 slot에 해당하는 정보를 추출하게 됩니다. 자세한 내용은 [Interaction 모델](#) 문서를 참조합니다.

대화 ID

대화 ID는 사용자가 새로운 발화를 시작할 때마다 생성되며, 클라이언트가 [Recognize 이벤트 메시지](#)를 [Clova Interface Connect](#)에 전달할 때 포함됩니다. 대화 ID는 서버측 응답을 내려줄 때 어떤 이벤트 메시지에 대한 응답인지 연결할 때 사용되며, [지시 메시지](#)에도 포함됩니다. 클라이언트는 지시 메시지에 포함된 대화 ID를 보고 어떤 이벤트 메시지의 응답인지 판단해야 하며, 만약 클라이언트가 현재 가지고 있는 대화 ID와 지시 메시지의 대화 ID가 다를 경우 수신한 지시 메시지를 무시해야 합니다. 자세한 내용은 [대화 모델](#) 문서를 참조합니다.

맥락 정보 (Context)

맥락 정보(Context)는 클라이언트의 다양한 상태 정보를 의미하며 [context objects](#)로 표현됩니다. 자세한 내용은 [맥락 정보\(Context\)](#) 문서를 참조합니다.

메시지 ID

메시지 ID는 개개의 메시지를 구분하기 위한 식별자이며, [이벤트 메시지](#)와 [지시 메시지](#)는 모두 개개의 메시지 ID를 가집니다.

사용자 계정 연결 (Account Linking)

사용자의 계정 인증(authentication)이 필요한 외부 서비스를 [extension](#)이 제공해야 할 때 사용됩니다. 자세한 내용은 [사용자 계정 연결하기](#) 문서를 참조합니다.

사용자 발화 예시

사용자의 요청 발화가 어떤 식으로 입력될 수 있는지 예문을 표현한 목록입니다. [Intent](#)별로 복수의 사례를 정의할 수 있으며, 예문에는 `slot`이 표시됩니다. 자세한 내용은 [Interaction 모델](#) 문서를 참조합니다.

세션 ID

세션 ID는 [extension](#)이 사용자 요청의 맥락을 구분하기 위한 세션 식별자입니다. 일반적으로 일회성의 사용자 요청은 매번 달라지는 세션 ID를 가지지만, 특정 모드(예, 프리토킹)나 이어지는(multi-turn) 사용자의 요청인 경우 같은 세션 ID를 가집니다. 이 세션 ID는 [Clova Extensions Kit](#)가 extension에 사용자 요청을 전달할 때 생성됩니다. 세션 ID가 유지되는 경우는 [LaunchRequest](#)와 같은 요청을 받거나 extension이 필요에 의해 `response.shouldEndSession` 필드를 `false`로 설정한 경우입니다. 자세한 내용은 [Custom extension 만들기](#) 문서를 참조합니다.

이벤트 메시지 (Event)

이벤트 메시지는 클라이언트에서 [Clova Interface Connect](#)로 전달하는 메시지이며, 사용자 요청(음성 입력)을 전달하거나 클라이언트의 상태 값이 변경된 것을 알릴 때 이 메시지를 전송합니다.

지시 메시지 (Directive)

지시 메시지는 [Clova Interface Connect](#)가 클라이언트의 행동을 제어하도록 명세한 메시지입니다. 지시 메시지는 클라이언트가 요청한 이벤트 메시지에 응답을 하거나 특정 조건에 의해 클라이언트로 정보를 전달할 때 사용됩니다.

클라이언트 인증 정보

[Clova Developer Console](#)를 통해 클라이언트를 등록하고 획득한 인증 정보이며, [Clova access token](#)을 획득하는데 사용됩니다. 자세한 내용은 [Clova access token 생성하기](#) 문서를 참조합니다.

클라이언트 기기 디자인 가이드라인

Clova가 탑재된 클라이언트 기기를 사용하는 사용자에게 일관된 UI/UX를 제공해야 사용자가 제품을 사용할 때 혼란을 느끼지 않고 편리하게 사용할 수 있습니다. 이를 위해 Clova에 접속하는 클라이언트 기기를 만들 때 다음과 같은 항목에 대해 디자인 가이드라인을 제공하고 있습니다.


- 클라이언트 상태
- 버튼
- 조명
- 효과음
- 화면

Note!

여기에서 언급되지 않은 가이드라인이나 스펙은 제조사의 재량이나 정책에 맞게 구현하시면 됩니다. 만약, 직접 판단하기 힘든 부분이 있다면 제휴 담당자에게 연락하시기 바랍니다.

클라이언트 상태

사용자 음성 입력, Clova 음성 출력, 마이크 상태, 오류 발생(Clova 서비스 오류, 네트워크 오류 등) 등을 사용자가 쉽게 인지하거나 조작할 수 있도록 클라이언트 기기를 설계하거나 구현해야 합니다. 이를 위해 클라이언트 기기가 가지는 상태와 상태 사이의 동작 및 흐름을 이해해야 합니다. 다음은 클라이언트의 상태를 표현한 상태 다이어그램입니다.



각 상태에 대한 설명은 다음과 같습니다.

상태 이름	상태 설명
Attending	클라이언트가 사용자의 음성 입력을 수신하려고 대기하는 상태
Error	시스템 오류가 발생한 상태
Hearing	클라이언트가 사용자의 음성 입력을 수신하는 중인 상태
Idle	클라이언트가 아무런 작업도 수행하고 있지 않은 상태
Mute on	마이크 음소거를 설정한 상태
Processing & reporting	Clova가 사용자의 음성 요청을 처리 중이거나 스피커를 통해 Clova 음성을 출력 중인 상태

위에서 언급된 상태는 [조명](#), [효과음](#), [화면](#) 등을 통해 표현될 수 있으며, 상태 사이의 전이 동작은 사용자의 음성이나 [버튼](#) 조작, 환경 요인 등으로 실행되거나 발현될 수 있습니다.

버튼

클라이언트 기기는 사용자가 음성 대신 직접 기기를 제어할 수 있도록 버튼을 제공해야 합니다. 클라이언트가 사용자에게 어떤 버튼을 제공할 수 있는지 그리고 구현할 때 어떤 사항을 지켜야 하는지 설명합니다.

- [버튼 종류](#)
- [버튼 가이드라인](#)

버튼 종류

클라이언트 기기는 다음과 같은 버튼을 제공해야 합니다.

이름	기능 설명	필수 여부
전원 버튼(Power)	기기 전원을 켜거나 끕니다.	필수
마이크 음소거 버튼(Mic mute)	마이크를 활성화하거나 비활성화합니다.	필수
볼륨 업 버튼(Volume up)	스피커의 볼륨을 높입니다.	필수
볼륨 다운 버튼(Volume down)	스피커의 볼륨을 낮춥니다.	필수
재생/일시정지 버튼(Play/Pause)	음악을 중지하거나 다시 재생합니다. 또는 진행 중인 작업을 중지합니다.	필수
음성 입력 수신 버튼(Wake up)	사용자의 음성 입력을 수신하는 모드(Attending 상태)로 전환합니다. 이는 사용자가 "클로바"라고 말하는 것과 같은 동작입니다.	선택
무선랜 버튼 (Wi-Fi)	무선 네트워크를 연결하거나 해제합니다.	선택
블루투스 버튼 (Bluetooth)	블루투스 기기를 페어링/연결/해제 합니다.	선택
초기화 버튼 (Reset)	기기를 초기화합니다.	선택

버튼 가이드라인

버튼을 제공할 때 다음과 같은 사항을 따라야 합니다.

- 전원 버튼과 마이크 음소거 버튼은 물리 버튼으로 제공할 것을 권고합니다.
- 전원 버튼과 마이크 음소거 버튼 이외의 버튼은 물리 버튼이나 터치 UI 형태의 버튼 등 각 제조사의 정책에 맞게 다양한 형태로 제공할 수 있습니다.
- 조작 빈도가 높은 주요 버튼은 조작이 용이하도록 전면 또는 상단에 배치하는 것을 권고합니다.
- 터치 UI 형태의 버튼을 제공하는 경우 사용자가 손을 뗄 때(touch release) 정의된 동작을 수행해야 합니다.
- (미리 정의된 버튼 조합이 없을 때) 2개 이상의 버튼 입력이 동시에 이루어지면 가장 먼저 인식된 버튼 입력의 기능만을 수행해야 합니다.
- 버튼 입력으로 이미 작업이 수행 중일 때 새로운 버튼 입력이 있으면, 이전 작업에 대한 피드백 효과를 멈추고 새로운 버튼 입력에 대한 피드백 효과를 제공해야 합니다.
- UI 화면이 제공되는 기기에 한 해 재생/일시 정지 버튼을 GUI 형태의 버튼으로 제공하는 것을 허용합니다.
- 버튼은 다음과 같은 방법으로 제공될 수 있습니다.
 - 단독의 버튼으로 기능을 제공하는 방법 (예, 블루투스 버튼 단독 제공)
 - 특정 필수 버튼의 길게 누름 동작을 활용하여 기능을 제공하는 방법 (예, 전원 버튼을 길게 눌러 초기화 기능을 제공)
 - 복수의 필수 버튼 조합을 활용하여 기능을 제공하는 방법 (예, 전원 버튼과 재생 버튼을 동시에 눌러 초기화 기능을 제공)

조명(LED)

클라이언트 기기는 [클라이언트 상태](#)나 사용자 요청의 피드백 등을 표현하기 위해 조명(LED)을 제공해야 합니다. 클라이언트가 사용자에게 어떤 조명을 어떻게 제공해야 하는지 설명합니다.

- 조명 색상
- 조명 효과
- 조명 가이드라인

조명 색상

클라이언트는 다음과 같은 조명 색상을 사용해야 합니다.

조명 색상	RGB 값	의미	필수 여부
Green	■ 50, 200, 100(#32C864)	Attending 상태나 Clova 알림(Notification)	필수
YellowGreen	■ 180, 255, 0(#B4FF00)	Clova 음소거, 네트워크 연결 오류, 배터리 부족 등의 오류 상황	필수
Red	■ 255, 0, 0(#FF0000)	스피커를 통한 Clova 음성 출력	필수
warmWhite	■ 237, 233, 229(#EDE9E5)		필수

다음은 Wave 기기의 조명 색상 적용 사례입니다.




조명 효과

조명 효과는 [조명 색상](#)이 전달하는 의미를 바탕으로 사용자의 인지를 돋기 위해 좀 더 상세한 의미나 상태를 전달하는 용도로 사용됩니다.

다음은 Clova 기기 구현 시 조명이 나타내야 할 조명 효과와 이에 대한 Wave 적용 사례 및 설명을 제공하는 표입니다.

조명 효과	설명	Wave 적용 사례
점등(Sustain)	특별한 효과 없이 조명을 바로 켜 상태로 전환합니다.	
천천히 점멸 반복(Repeat blink slowly)	조명의 주기를 천천히 높였다가 낮추는 것을 반복합니다.	

천천히 소등(Fade out)	조명의 조도를 천천히 낮추면서 마지막에 조명을 끕니다.	
------------------	--------------------------------	---

다음은 클라이언트의 [상태 및 동작](#)을 조명으로 어떻게 표현해야 하는지 나타낸 표입니다.

상태 설명	조명 효과 적용	필수 여부
Attending 상태	Green 조명 점등	필수
End 상태	warmWhite 조명 천천히 소등	필수
Error 상태	Red 조명 천천히 점멸 반복	필수
Mute on 상태	Red 조명 점등	필수
Processing & reporting 상태	warmWhite 조명 천천히 점멸 반복	필수
Mute on 상태 해제	Red 조명 천천히 소등	필수
대기 시간 초과한 직후	Green 조명 천천히 소등	필수

조명 가이드라인

조명을 제공할 때 다음과 같은 사항을 따라야 합니다.

- 1 미터 내의 거리에서 시력이 0.7인 사람이 [조명 색상](#)을 구분할 수 있어야 합니다.
- 조명 색상에 정의된 의미 외에 다른 상태나 의미를 적용하지 않을 것을 권고합니다.
- 사용자가 그래픽 RGB 값의 색과 조명 색상이 동일하다고 인지할 수 있도록 조명 색상을 적용해야 합니다.
- 필수로 표현해야 하는 [조명 효과](#) 외에도 기기 부팅, 스피커 볼륨 조절, 충전 상태, 버튼 피드백과 같이 상황에 적절하거나 제조사의 UX 정책에 따라 조명 색상과 조명 효과를 추가할 수 있습니다.
- 하나의 조명 색상이나 효과에 너무 많은 의미나 상태를 표현하지 않을 것을 권고합니다.
- 화면이 제공되지 않는 기기는 조명의 밝기 등을 이용하여 기기의 스피커 볼륨 수준을 표시할 것을 권고합니다.
- 이동이 가능한 배터리 탑재 모델은 배터리 충전 상태를 조명으로 파악할 수 있게 구현할 것을 권고합니다.


효과음

클라이언트는 기기의 상태나 사용자 요청의 피드백 등을 표현하기 위해 [조명](#)뿐만 아니라 효과음을 함께 제공해야 합니다. 클라이언트가 사용자에게 어떤 상황에 어떤 효과음을 제공해야 하는지 설명합니다.

- [효과음 종류](#)
- [효과음 가이드라인](#)

효과음 종류

클라이언트의 [상태](#) 표현을 위해 다음과 같은 효과음을 제공해야 합니다.

상태 설명	효과음 샘플	필수 여부
Attending 상태 진입		필수
Error 상태 진입		필수
Mute on 상태 진입		필수
Mute off 상태 해제		필수

효과음 가이드라인

효과음을 제공할 때 다음과 같은 사항을 따라야 합니다.

- 제공하는 효과음 음원을 그대로 사용할 것은 권고합니다.
- 제공하는 효과음 외에도 상황에 적절하거나 제조사의 UX 정책에 따라 효과음을 추가할 수 있습니다.
- 사용자는 각 상황을 소리로 인지할 수 있어야 합니다.
- 조명 효과나 화면의 상황에 맞게 일관성있는 효과음을 제공해야 합니다.
- 버튼 피드백에 대한 효과음을 제공하는 경우 버튼의 물성과 촉감에 어울리는 효과음을 제공해야 합니다.

화면


클라이언트의 디스플레이 장치를 통해 화면에 다음과 같은 UI 항목을 제공해야 합니다.

- 부팅 화면
- 로고 표시
- Voice agent


부팅 화면

기기를 켜 후 부팅이 완료될 때까지 표시되는 화면입니다. 부팅 화면은 주로 로고가 표시되며 Clova의 로고를 다른 로고와 조합하지 않고 단독으로 화면에 표시합니다.

- 좋은 예



- 나쁜 예





로고 표시

Clova가 제공하는 UI 화면에 Clova 로고를 다음과 같은 레이아웃으로 배치할 수 있습니다.

- 로고 레이아웃 A
- 로고 레이아웃 B
- 로고 레이아웃 C



로고 레이아웃 A

화면 하단의 일부나 전체를 덮는 UI 화면으로 Clova 로고가 좌측 상단에 배치되는 레이아웃입니다.



- Clova 로고는 좌측 상단에 배치되어야 합니다.
- Clova 로고의 투명도(Opacity)은 100%로 지정할 것을 권장합니다.

다음은 로고 레이아웃 A의 화면 예시입니다.





로고 레이아웃 B

로고 레이아웃 A와 비슷하게 화면 하단의 일부나 전체를 덮는 UI 화면으로 Clova 로고가 우측 상단에 배치되는 레이아웃입니다.




- Clova 로고는 우측 상단에 배치되어야 합니다.
- Clova 로고의 투명도(Opacity)은 100%로 지정할 것을 권장합니다.

다음은 로고 레이아웃 B의 화면 예시입니다.




로고 레이아웃 C

단순 텍스트 형태의 결과를 표현하는 화면에서 Clova 로고가 상단에 배치되는 레이아웃입니다.



- Clova 로고는 상단에 배치되어야 합니다.
- 콘텐츠의 출처는 콘텐츠 하단에 표시해야 합니다.

다음은 로고 레이아웃 C의 화면 예시입니다.



Voice agent

Voice agent는 사용자의 음성 입력 수신, Clova 음성 출력 등 Clova 음성 동작과 관련된 상태를 표시하는 UI입니다. 화면을 가진 클라이언트 기기는 Voice agent를 표현해야 합니다. Voice agent에서 사용하는 색상이 무엇이고 voice agent의 타입에 따라 동작 및 상태를 어떻게 표현해야 하는지 설명합니다.

- Voice agent 색상
- Bar 타입
- Icon A 타입
- Icon B 타입


Voice agent 색상

클라이언트는 다음과 같은 색상을 사용하여 voice agent에서 [클라이언트의 상태](#)를 표현할 수 있어야 합니다.


색상 이름	RGB 값	의미	필수 여부
Green1	■ 18, 213, 178 (#12D5B2)	사용자 음성 입력 수신	필수
Green2	■ 5, 212, 132 (#05D484)	Clova 알림(Notification)	필수
Red	■ 255, 0, 0 (#FF0000)	마이크 음소거, 네트워크 연결 오류, 배터리 부족 등의 오류 상황	필수
warmWhite	■ 238, 255, 252 (#EFFFEC)	스피커를 통한 Clova 음성 출력	필수

Bar 타입

Bar 타입의 voice agent는 아래와 같이 긴 막대 형태로 표시되며 음성 표시 텍스트, 상태 표현 색, 로고 구성되며, 상황에 따라 아이콘이 포함될 수 있습니다. 다음은 Bar 타입의 voice agent가 표시된 예입니다.



Bar 타입의 voice agent는 상황에 따라 다음과 같이 표현되어야 합니다.




상태 이름	애니메이션 효과
Attending	Green1 색상의 bar가 1초 내로 서서히 표시되어야 합니다.
Hearing	말소리 크기에 따라 중앙부터 warmWhite, Green2 색상 순으로 색상 영역이 확장되어야 합니다.
Processing & reporting	warmWhite 색상 영역이 좌우로 움직여야 합니다.
Mute on	Red 색상의 bar와 음소거 또는 마이크 아이콘이 나타나고, 2초 후에 아이콘이 사라져야 합니다.
Error	Red 색상의 bar와 오류 아이콘이 나타나고, 2초 후에 아이콘은 사라져야 합니다.

Note!


Bar 타입 UI는 추후 내용이 업데이트 될 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

Icon A 탑입

Icon A 탑입의 voice agent는 아래와 같이 왼쪽에 아이콘 형태로 표시되며 음성 표시 텍스트, 상태 표현 색, 로고 구성되며, 상황에 따라 아이콘이 포함될 수 있습니다. 다음은 Icon A 탑입의 voice agent가 표시된 예입니다.



Icon A 탑입의 voice agent는 상황에 따라 다음과 같이 표현되어야 합니다.




상태 이름	애니메이션 효과
Loading	<p>Green1 색상의 원을 그리며 표시되어야 합니다.</p> <p>Note!</p> <p>Loading 상태는 사용자의 입력 수신을 받기 위해 voice agent를 준비하는 상태를 의미합니다. 화면이 있는 장치의 경우에만 적용되는 상태이며 voice agent 그래픽을 표현하기 위해 준비하는 상황을 표현해야 합니다.</p>
Attending	애니메이션 효과가 없는 Green1 색상의 원이 표시됩니다.


Hearing	말소리 크기에 따라 원의 색을 아래에서 위로 warmWhite, Green2 색상 순으로 생상 영역이 확장되어야 합니다.
Processing & reporting	Green2, warmWhite 색상이 원을 따라 움직여야 합니다.
Mute on	Red 색상의 음소거 또는 마이크 아이콘이 나타나고, "마이크 음소거 상태입니다."라는 텍스트가 표시되어야 합니다.
Error	Red 색상의 오류 아이콘이 나타나고, 오류를 설명하는 간략한 텍스트가 표시되어야 합니다.

Icon B 탑입

Icon B 탑입은 앱 탑입의 클라이언트 즉 모바일 기기에서 voice agent를 표현할 때 사용됩니다. 다음은 Icon B 탑입의 voice agent가 표시된 예입니다.



Icon B 탑입의 voice agent는 상황에 따라 다음과 같이 표현되어야 합니다.



상태 이름	애니메이션 효과
Idle	애니메이션 효과가 없는 warmWhite 색상의 아이콘을 표시합니다.
Loading	Green1 색상으로 아이콘 주변의 원을 그리며 표시되어야 합니다. Note!
Loading	

Loading 상태는 사용자의 입력 수신을 받기 위해 [voice agent](#)를 준비하는 상태를 의미합니다. 화면이 있는 장치의 경우에만 적용되는 상태이며 voice agent 그래픽을 표현하기 위해 준비하는 상황을 표현해야 합니다.

Attending	애니메이션 효과가 없는 Green1 색상의 아이콘을 표시합니다. 표시됩니다.
Hearing	warmWhite, Green2 색상 순으로 표시된 영역이 Green1 색상의 원 위에서 원을 그리며 표시되어야 합니다.
Processing & reporting	warmWhite, Green2 색상 순으로 아이콘 주변의 원을 그리며 표시되어야 합니다.
Mute on	Red 색상의 음소거 또는 마이크 아이콘이 표시되어야 합니다.
Error	Red 색상의 오류 아이콘이 표시되어야 합니다.


다음은 Icon B 탑재 voice agent 상태 중 애니메이션 효과가 포함된 상태에서 voice agent가 동작하는 모습을 보여줍니다.

CIC 개요

이 문서는 Clova Interface Connect(이하 CIC)에 대해 자세히 설명합니다. 이 문서를 통해 CIC가 무엇이고 어떻게 동작하는지 파악할 수 있으며, CIC와 관련된 가이드나 레퍼런스를 제공합니다.

CIC란?

CIC는 인공 지능 비서 서비스를 제공하려는 PC/모바일용 앱, 모바일 또는 가전 기기 등의 클라이언트에게 Clova와 연동할 수 있는 인터페이스를 제공하는 플랫폼입니다. CIC가 제공하는 API를 통해 사용자의 요청을 Clova로 전달하며 Clova의 응답을 CIC를 통해 클라이언트에게 제공합니다.




CIC 동작 구조

클라이언트는 CIC API를 통해 사용자의 요청을 CIC로 전달하며 응답 결과를 CIC로부터 전달받습니다. CIC에 접속하기 위해 [HTTP/2 프로토콜](#)을 사용해야 하며, 음성 인식, 음성 출력, 음악 재생, 개인 일정 관리, 알람/타이머 설정과 같은 기능을 [CIC API](#)를 통해 제공하고 있습니다.

CIC API를 통해 클라이언트와 CIC 사이에 다양한 커뮤니케이션이 발생합니다. 이때, 커뮤니케이션 방향에 따라 다음과 같은 유형의 메시지가 전달됩니다.

- [이벤트 메시지](#): 클라이언트에서 CIC로 전달하는 메시지입니다. 사용자 요청(음성 입력)을 전달하거나 클라이언트의 상태 값이 변경된 것을 알릴 때 이 메시지를 전송합니다.
- [지시 메시지](#): CIC가 클라이언트의 행동을 제어하도록 명세한 메시지입니다. 예를 들면, 앱에 특정 정보를 표시하거나 합성된 음성을 출력하도록 요청하는 메시지입니다. 이런 지시 메시지는 다음과 같은 상황에 전달됩니다.
 - 사용자 요청에 대한 응답 메시지로서 주로 사용자의 음성이 인식된 후 그 의도를 클라이언트가 수행하도록 하기 위해 전달됩니다.
 - 특정 조건에 의해 사용자의 요청 없이 CIC가 클라이언트로 지시 메시지를 먼저 보낼 수도 있습니다.

다음은 CIC와 클라이언트 사이의 메시지 송수신 동작 예를 나타낸 시퀀스 다이어그램입니다.



대화 모델

CIC가 제공하는 대화 모델을 이해하기 위해 다음 내용을 설명합니다.

- 간접 대화 구조
- 대화 ID와 클라이언트의 동작

간접 대화 구조

사용자와 Clova는 일련의 대화를 주고 받습니다. 일반적으로 사용자는 Clova에게 원하는 정보를 확인하거나 동작을 수행하도록 요청하고 Clova는 사용자에게 탐색한 정보나 동작 수행 결과를 응답으로 전달합니다. 이 대화를 위해 사용자와 Clova 사이에 중계자 역할을 하는 클라이언트와 CIC가 존재합니다.

특별한 사항이 없다면 사용자와 Clova 사이의 대화는 다음과 같이 간단히 수행될 수 있습니다.

1. 사용자가 발화를 시작합니다.
2. 클라이언트는 사용자의 음성을 녹음하고 이를 CIC에 전달합니다.
3. 클라이언트는 CIC로부터 받은 결과를 사용자에게 음성으로 들려주거나 화면에 표시합니다.

하지만, 앞서 이야기했듯이 사용자와 Clova 사이에 클라이언트와 CIC가 있는 이런 간접 대화 구조는 다음과 같은 특징을 가집니다.

- 요청을 전달하거나 응답을 수신할 때 직접적인 대화보다 시간이 더 지연됩니다.

- 사용자가 새로운 주제의 대화(요청)를 시도할 때 즉각 대응하기 어렵습니다.

예를 들면, 사용자가 Clova에게 "오늘 날씨 어때?"라고 묻고 기다리다가 Clova가 이에 대한 응답을 보내주기 전이나 응답을 하고 있는 중에 "신나는 노래 들려줘"라고 이야기할 수도 있습니다. 이 경우 "오늘 날씨 어때?"에 대한 응답은 더 이상 사용자가 원하는 내용이 아닐 것입니다. 만약 이것이 직접적인 대화라면 응답을 쉽게 중지하거나 취소할 수 있겠지만 중계 방식의 대화라면 중계자인 클라이언트 선에서 상황 판단 및 그에 상응하는 동작을 수행해야 할 것입니다.

대화 ID와 클라이언트의 동작

간접 대화 구조의 이슈를 해결하기 위해 **대화 ID**라는 개념을 사용합니다. **대화 ID**는 사용자의 요청을 식별하기 위해 사용자가 발화를 시작할 때마다 생성하는 ID입니다. 클라이언트는 CIC에 전달한 마지막 사용자 요청의 대화 ID를 기억해야 하며, CIC로 사용자 요청을 전달할 때마다 마지막 대화 ID를 갱신해야 합니다.

CIC는 사용자 요청에 대한 응답으로 지시 메시지를 클라이언트에게 보내며, 이 지시 메시지에 사용자 요청 수신 시 받았던 대화 ID 정보를 포함시킵니다. 따라서, 대화 ID를 통해 CIC로부터 전달된 결과가 현재 사용자의 요청에 부합한 응답인지 확인할 수 있습니다. 클라이언트는 다음과 같이 동작을 수행해야 합니다.

1. 사용자가 새로운 발화를 시작할 때마다 **새로운 대화 ID를 생성합니다.**
2. `SpeechRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지를 이용하여 사용자의 요청을 CIC로 전달합니다.
 - 이때, 클라이언트는 기억하고 있는 **마지막 대화 ID**를 새로 생성한 대화 ID로 교체해야 합니다.
 - 마지막 대화 ID가 교체되면 이전 대화 ID와 관련하여 클라이언트가 처리 중이거나 처리해야 할 지시 메시지를 모두 폐기해야 합니다.
3. CIC가 요청 처리 결과를 지시 메시지로 보내면, 지시 메시지에 포함된 대화 ID와 클라이언트가 기억하고 있는 마지막 대화 ID를 비교합니다.
 - **같을 경우** 수신한 지시 메시지의 내용에 맞게 사용자에게 결과를 전달합니다.
 - **다를 경우** 수신한 지시 메시지를 폐기합니다.

CIC 연동하기

사용자가 Clova 서비스를 사용하려면 클라이언트(앱이나 기기)가 CIC의 인터페이스를 이용해서 사용자의 요청이나 상황 정보를 Clova로 전달해야 합니다. 따라서 클라이언트가 CIC와 어떻게 연결되어야 하고 송수신해야 할 메시지가 무엇이며, 그리고 메시지 송수신 간에 어떤 작업을 처리해야 하는지 이해해야 합니다.

이 문서는 다음과 같은 순서로 클라이언트 개발자가 알아야 할 내용을 전달하고 있습니다.

1. 사전 준비사항
2. CIC 연결하기
3. 이벤트 메시지 전송하기
4. 지시 메시지 처리하기
5. 메시지 큐 관리하기

사전 준비사항

클라이언트는 HTTP/2 프로토콜을 사용하여 CIC에 연결해야 합니다. 따라서, CIC에 연결하기 전에 다음을 미리 준비해야 합니다.

- HTTP/2 프로토콜 연결을 위한 [라이브러리](#)
- Clova access token 생성을 위한 [클라이언트 인증 정보](#)

필요 라이브러리

HTTP/2 프로토콜 연결을 위해 클라이언트 개발 시 다음과 같은 라이브러리 사용을 권장합니다.

개발 언어	라이브러리
C/C++	nghttp2 , libcurl
Java	OkHttp , Netty , Jetty

클라이언트 인증 정보

사용자는 클라이언트에서 NAVER 계정을 인증해야 Clova가 제공하는 서비스를 사용할 수 있습니다. 클라이언트는 사용자로부터 입력받은 NAVER의 계정 정보를 토대로 NAVER 계정 access token을 획득할 수 있습니다. 이 토큰을 다시 Clova 인증 서버로 전달하여 [Clova access token](#)를 획득해야 합니다.

NAVER 계정 access token뿐만 아니라 Clova Developer Console을 통해 획득한 클라이언트 인증 정보를 함께 인증 서버로 전달해야 합니다([Clova 인증 API](#) 사용). 따라서 Clova Developer Console을 통해 클라이언트 인증 정보를 미리 확보해야 해야 합니다. 클라이언트 인증 정보는 다음과 같습니다.

인증 정보	설명
<code>CLOVA_OAUTH_CLIENT_ID</code>	Clova Developer Console에 등록한 클라이언트 ID
<code>CLOVA_OAUTH_CLIENT_SECRET</code>	Clova Developer Console을 통해 획득한 클라이언트 secret

Note!

현재 클라이언트 용 CIC - Clova Developer Console을 개발하는 중입니다. 따라서, 클라이언트 인증 정보는 제휴 담당자를 통해 확보하면 됩니다.

CIC 연결하기

클라이언트가 CIC와 연결하려면 다음과 같은 항목을 수행해야 합니다.


- Clova access token 생성하기
- 연결 생성하기
- 인증하기
- 연결 관리하기

Clova access token 생성하기

사용자는 NAVER 계정을 클라이언트의 기기나 앱에 인증해야 Clova를 사용할 수 있습니다. NAVER 계정 인증 정보까지 처리된 Clova access token을 Clova 인증 서버로부터 획득해야 클라이언트가 CIC로 연결을 시도할 수 있습니다. 이를 위해 [Clova 인증 API](#)를 이용해야 합니다.

아래 그림은 클라이언트가 Clova access token은 획득하는 흐름을 나타내고 있습니다. 참고로 클라이언트는 두 가지 유형으로 구분되며, 각 유형에 따라 Clova access token을 획득하는 과정이 조금 달라집니다.

- 기기 탑입 클라이언트: 스피커나 가전 제품에 임베드된 형태로 Clova 서비스를 제공하는 클라이언트입니다. 이런 기기 탑입의 클라이언트는 사용자가 계정을 인증할 때 기기를 통해 인증 정보를 입력할 방법이 없거나 불편하기 때문에 이를 보조하기 위해 전용 페어링 앱(paired app)을 제공합니다.
- 앱 탑입의 클라이언트: Clova 앱과 같이 소프트웨어 형태로 Clova 서비스를 제공하는 클라이언트입니다.



Clova access token을 획득하는 절차는 다음과 같습니다.

1. 사용자가 NAVER 계정을 인증할 수 있는 인터페이스를 클라이언트 앱 또는 클라이언트 기기와 페어링하는 앱에서 제공합니다([NAVER 아이디로 로그인하기 SDK](#)). 사용자 음성 입력만으로 계정 인증을 할 수 없기 때문에 반드시 클라이언트 앱이나 페어링 앱을 사용해야 합니다.
2. 사용자가 입력한 NAVER 계정 정보를 이용하여 NAVER 계정 access token을 획득합니다.
3. 획득한 NAVER 계정 access token과 [클라이언트 인증 정보](#) 등의 정보를 이용하여 [authorization code](#)를 요청합니다. 이때, `device_id` 필드의 값으로 클라이언트의 MAC 주소를 사용하거나 UUID 해쉬 값을 생성해서 사용합니다. 다음은 [authorization code](#)를 요청한 예입니다.

```
$ curl -H 'Authorization: Bearer QHSDAKLFJAS1k12j1kf+asldkjfasdf=sldkjf123dsalsdf1kvpasdFMrjvi23scjaf123k1v'
  https://auth.clova.ai/authorize \
  --data-urlencode 'client_id=c2Rmc2Rmc2FkZ2Fasdkjh234zZnNhZGZ' \
  --data-urlencode 'device_id=aa123123d6-d900-48a1-b73b-aa6c156353206' \
  --data-urlencode 'model_id=test_model' \
  --data-urlencode 'response_type=code' \
  --data-urlencode 'state=FKjaJfMlakjdfTVbES5ccZ'
```

수신하게 되는 응답 메시지의 본문은 다음과 같습니다. `code` 필드가 [authorization code](#)입니다.

```
{
  "code": "cn1__eCSTdsdlkjfwexXvn1A",
  "state": "FKjaJfMlakjdfTVbES5ccZ"
}
```

4. (만약, [authorization code](#)를 요청에 대한 응답으로 451 Unavailable For Legal Reasons 상태 코드를 수신한 경우) 응답 메시지 본문 `redirect_uri` 필드에 입력된 URI를 이용하여 사용자에게 이용 약관 동의 페이지를 보여줘야 합니다. 다음은 상태 코드가 451 Unavailable For Legal Reasons 일 때 수신하게 되는 응답 메시지의 본문의 예입니다.

```
{
  "code": "4mrklvwoC_KNgDlvmslka",
  "redirect_uri": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/terms/place/terms_3rd.html?code=4mrklvwoC_KNgDlvmslka&grant_type=code&state=FKjaJfMlakjdfTVbES5ccZ",
  "state": "FKjaJfMlakjdfTVbES5ccZ"
}
```

참고로 사용자가 이용 약관에 동의하지 않으면 다음 단계를 수행할 수 없습니다. 사용자가 이용 약관에 동의하고 동의한 결과를 서버에 전송하면 클라이언트는 302 Found (URL Redirection) 상태 코드를 가진 응답을 다음과 같은 URL과 함께 수신하게 됩니다.

- `clova://agreement-success` : 사용자가 이용 약관 동의를 완료함. 클라이언트는 Clova access token 발급을 위해 다음 단계를 계속 진행할 수 있습니다.
- `clova://agreement-failure` : 서버 오류로 이용 약관 동의에 실패함. 클라이언트는 적절한 예외 처리를 해야 합니다.

5. (페어링 앱의 경우) [authorization code](#)를 실제 클라이언트 기기로 전송합니다.

6. 획득한 [authorization code](#)와 [클라이언트 인증 정보](#) 등의 정보를 파라미터로 입력하여 [Clova access token](#)을 요청합니다. 다음은 Clova access token을 요청한 예입니다.

```
$ curl https://auth.clova.ai/token?grant_type=authorization_code \
  --data-urlencode 'client_id=c2Rmc2Rmc2FkZ2Fasdkjh234zZnNhZGZ' \
  --data-urlencode 'client_secret=66qo65asdfsdfaA7Jasdfasf0qwn0q1r0yfgeydtCDrvYasfasf%3D' \
  --data-urlencode 'code=cn1__eCSTdsdlkjfwexXvn1A' \
  --data-urlencode 'device_id=aa123123d6-d900-48a1-b73b-aa6c156353206' \
  --data-urlencode 'model_id=test_model'
```

다음과 같은 Clova access token이 반환됩니다.

```
{
  "access_token": "XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7w",
  "expires_in": 332000,
  "refresh_token": "GW-Ipsdfasfdf3IbHFBA",
  "token_type": "Bearer"
}
```

CIC 연결하기

클라이언트가 CIC와 최초 연결 시 수행되어야 하는 작업은 [downchannel을 구성](#)하는 것입니다. Downchannel은 CIC로부터 지시 메시지를 받을 때 사용됩니다. 이때 전달받는 지시 메시지는 클라이언트의 이벤트 메시지에 대한 응답으로 전달되는 지시 메시지가 아닌 특정 조건이나 필요에 의해 CIC가 주도(Cloud-initiated)하여 클라이언트에 보내는 지시 메시지입니다. 예를 들면, 새로운 알림(push)이 도착했다면 downchannel을 통해 지시 메시지가 전달될 것입니다.

Downchannel은 `/v1/directives` 경로로 `GET` 방식 요청을 보내면 구성할 수 있으며, CIC에 의해 연결이 계속 유지됩니다.

```
:method: GET  
:scheme: https  
:path = /v1/directives  
Authorization: Bearer {{ClovaAccessToken}}
```

위 연결 요청이 성공적으로 수행되면 CIC는 다음과 같은 [clova.Hello](#) 지시 메시지를 응답으로 보냅니다. 이는 downchannel을 통해 추가적인 지시 메시지 전달될 준비가 되었음을 나타냅니다.

```
{  
  "directive": {  
    "header": {  
      "messageId": "2ca2ec70-c39d-4741-8a34-8aedd3b24760",  
      "namespace": "Clova",  
      "name": "Hello"  
    },  
    "payload": {}  
  }  
}
```

Note!


- 클라이언트 앱이나 기기가 시작되면, CIC와 연결하여 항상 하나의 downchannel을 유지하도록 해야 합니다. 만약, downchannel이 생성된 상태에서 [/v1/directives](#) 으로 추가 요청이 들어오면 기존 downchannel은 해제됩니다.
- 헤더에 포함해야 하는 Authorization 필드에 대한 내용은 [인증하기](#)를 참조합니다.

인증하기

클라이언트가 CIC에 요청을 보낼 때 [Clova access token](#)을 함께 전달해야 합니다. 아래와 같이 헤더의 Authorization 필드에 Clova access token의 타입과 값을 공백 문자(space)로 구분하여 입력해야 합니다. 자세한 설명은 [CIC API](#)를 참조합니다.

```
:method: {{GET|POST}}  
:scheme: https  
:path = {{/v1/events|/v1/directives}}  
Authorization: Bearer {{ClovaAccessToken}}
```

클라이언트가 새로운 요청(이벤트 메시지)을 보낼 때마다 다음 그림과 같이 Clova access token을 함께 전달해야 합니다.



연결 관리하기

클라이언트와 CIC 사이에 연결이 구성되면, 클라이언트는 다음과 같은 부분을 신경써서 관리해야 합니다.

- DownChannel 유지
- Ping-pong 수행
- Access token 갱신

DownChannel 유지

Downchannel 연결이 종료되거나 끊어지면 클라이언트는 즉시 새로운 downchannel을 구성하여, CIC로부터 전달되는 지시 메시지를 받지 못하는 일이 없도록 해야합니다.

Ping-pong 수행

CIC와 연결이 유지되고 있는지 파악하기 위해 클라이언트는 1분 간격으로 HTTP/2 PING 프레임을 CIC로 전송해야 합니다. CIC로부터 HTTP/2 PING ACK 응답을 받지 못하면 클라이언트는 즉시 새로운 연결을 구성해 클라이언트와 CIC간의 연결이 지속될 수 있도록 해야합니다. HTTP/2 PING 프레임에 대한 자세한 설명은 [HTTP/2 PING Payload Format](#)을 참조합니다.

Note!

HTTP/2 PING 프레임을 전송할 수 없으면 클라이언트는 1분마다 GET 요청을 /ping 으로 보내야 합니다. 이때, HTTP 204 No Content 응답을 받게 됩니다. HTTP/2 PING 프레임을 사용할 때와 마찬가지로 응답을 받지 못하면, 클라이언트는 즉시 새로운 연결을 구성해야 합니다.

다음은 /ping 으로 GET 요청을 보내는 예제입니다.

```
:method = GET
:scheme = https
:path = /ping
Authorization = Bearer
```

Access token 갱신

클라이언트는 access token을 획득할 때 해당 access token이 언제 만료되는지 `expires_in` 필드에 명시된 만료 시간을 보고 파악해낼 수 있습니다. 이 시간이 만료되거나 만료된 access token을 사용하여 HTTP 401 Unauthorized의 상태 값을 가진 [오류 메시지](#)를 받은 경우 access token을 갱신해야 합니다. 아래와 같이 [Clova access token](#)을 획득할 때 받았던 refresh token (`refresh_token`)과 갱신에 필요한 파라미터를 전달하면 [Clova access token](#)을 갱신할 수 있습니다.

```
$ curl https://auth.clova.ai/token?grant_type=refresh_token \
--data-urlencode 'client_id=c2Rmc2Rmc2FkZ2FzZnNhZGZ' \
--data-urlencode 'client_secret=66qo65asdfaA7Jasd fasf0qwn0q1r0yfgeydtCDrvYasfasf%3D' \
--data-urlencode 'refresh_token=GW-Ipsdfasdfs3IbhFBA' \
--data-urlencode 'device_id=aa123123d6-d900-48a1-b73b-aa6c156353206' \
--data-urlencode 'model_id=test_model'
```

이벤트 메시지 전송하기

클라이언트는 CIC로 [이벤트 메시지](#)를 전송할 수 있습니다. 이벤트 메시지는 클라이언트 요청을 CIC로 전달할 때 사용됩니다. 메시지는 JSON 포맷의 이벤트 메시지뿐만 아니라 사용자 음성 입력을 [multipart 형태의 메시지](#)로 전송합니다.

클라이언트에서 사용자의 음성 데이터를 CIC로 보낼 때 `SpeechRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지를 사용합니다. 다음은 `SpeechRecognizer.Recognize` 를 이용해 CIC로 이벤트 메시지를 전송하는 방법을 설명합니다.

1. 이벤트 메시지 전송을 위해 클라이언트에 [HTTP/2용 라이브러리](#)와 [Clova access token](#)을 준비합니다.
2. 다음과 같이 [CIC API](#)에 맞게 HTTP 헤더를 준비한 값으로 채우고 [HTTP/2용 라이브러리를](#) 이용해 요청을 전달합니다.

```
:method = POST
:scheme = https
:path = /v1/events
Authorization = Bearer XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7w-Example
content-type = multipart/form-data; boundary=Boundary-Text
```

3. 이벤트 메시지에 포함시킬 [대화 ID](#)(`dialogRequestId`)와 메시지 ID(`messageId`)를 UUID 포맷으로 생성합니다. 추후 [메시지 큐](#)에서 지시 메시지를 선별할 수 있도록 식별 가능한 대화 ID와 메시지 ID를 생성해서 전달합니다.
4. 첫 번째 메시지 파트에 `SpeechRecognizer.Recognize` API 스펙에 맞게 작성된 JSON 포맷의 이벤트 메시지와 메시지 헤더를 함께 입력한 후 CIC로 전송합니다.

```
--Boundary-Text
Content-Disposition: form-data; name="metadata"
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
{
  "context": [
    {
      "header": {
        "namespace": "Speaker",
        "name": "VolumeState"
      },
      "payload": {
        "volume": 25,
        "muted": false
      }
    }
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechRecognizer",
      "name": "Recognize",
      "messageId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
      "dialogRequestId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "profile": "CLOSE_TALK"
    }
  }
}
--Boundary-Text--
```

5. 두 번째 메시지 파트부터 사용자가 입력한 음성 데이터를 200ms 간격으로 끊어서 전송합니다. 데이터 형식 변경에 따라 메시지 헤더도 아래와 같이 작성합니다.

```
--Boundary-Text
Content-Disposition: form-data; name="audio"
Content-Type: application/octet-stream
[[ binary audio attachment ]]
--Boundary-Text--
```

6. 사용자가 음성 입력을 마치거나 CIC로부터 `SpeechRecognizer.StopCapture` 지시 메시지가 전달될 때까지 음성 데이터를 계속 전송합니다. 전송이 완료되면 CIC로부터 HTTP 응답 메시지가 수신됩니다.

Note!

`TextRecognizer.Recognize` 를 사용하면 사용자의 텍스트 입력을 처리할 수도 있습니다.

지시 메시지 처리하기

지시 메시지는 CIC로부터 수신되며 클라이언트에 특정 동작을 요구합니다. 지시 메시지는 [이벤트 메시지](#)의 응답이나 CIC와 최초 연결시 생성했던 `downchannel`을 통해 전달됩니다. 응답은 주로 [multipart 메시지](#) 형태이고, JSON 포맷 형태의 [지시 메시지](#)가 첫 번째 메시지로 먼저 수신된 후 [CIC 메시지](#)에 따라 주로 다음과 같이 부가적인 정보(음성 데이터, 콘텐츠 정보)를 담은 메시지가 추가로 수신될 수 있습니다.

콘텐츠 유형	설명
음성 데이터	기기 스피커를 통해 출력하려는 음성 정보
JSON 형식의 콘텐츠 정보	<ul style="list-style-type: none"> 기기의 화면을 통해 표시하려는 데이터(content template 참조) 음악과 같이 재생하려는 콘텐츠의 위치와 인증 정보가 담긴 데이터

클라이언트는 다음과 같이 지시 메시지를 처리해야 합니다.

- 특정 이벤트 메시지의 응답이나 `downchannel`을 통해 전달받는 지시 메시지를 미리 정해둔 [메시지 큐](#)에 저장합니다.
- 수신된 [지시 메시지](#)의 메시지 헤더를 분석(parsing)합니다. 일반적으로 `dialogRequestId` 는 사용자 요청, `namespace` 와 `name` 은 [API](#)를 구분하는데 사용합니다. 다음은 수신된 지시 메시지의 예입니다.

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechSynthesizer",
      "name": "Speak",
      "messageId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
      "dialogRequestId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "format": "AUDIO_MPEG",
      "token": "b5fa5144-1e55-4193-8628-c70283083d9b",
      "ttsLang": "ko"
      "url": "cid:9d5d37a3-0e70-41a6-a671-e1a40c7ea4d8",
      "x-clova-pause-before": 0
    }
  }
}
```

- 수신한 지시 메시지의 [대화 ID](#)(`dialogRequestId`)가 클라이언트가 보관하고 있는 대화 ID와 대응되는지 확인합니다.
 - 클라이언트가 보관하고 있는 마지막 대화 ID와 일치하면, API 명세에 따라 필요한 동작을 수행합니다. 일반적으로 지시 메시지의 `payload` 에 포함된 `cid` 값을 이용하여 클라이언트 동작에 필요한 부가 정보(음성 데이터)를 [메시지 큐](#)에서 선별해 낼 수 있습니다. `cid` 가 의미하는 것은 다음과 같이 [multipart](#) 메시지로 전달된 음성 데이터의 `Content-Id` 헤더를 의미합니다.

```
--b4bc211bbd32e5cb5989bc7ab2d3088fdd72dcc6696253151c98176f88ba
Content-Disposition: form-data; name="attachment-39b2f844-b168-4dc2-bea7-d5c249e446e3"
Content-Id: d329085c-379e-48aa-b871-7ecebdbe831d
Content-Type: application/octet-stream
[[ binary audio attachment ]]
--b4bc211bbd32e5cb5989bc7ab2d3088fdd72dcc6696253151c98176f88ba
```

- 클라이언트가 보관하고 있는 대화 ID와 일치하지 않으면, 해당 지시 메시지와 관련된 모든 메시지를 무시하고 큐에서 제거합니다.

메시지 큐 관리하기

클라이언트는 CIC로부터 연속적으로 메시지를 송수신합니다. 이때 클라이언트가 CIC로부터 수신하는 지시 메시지는 다음과 같은 특징이 있습니다.

- 한 번에 다수의 지시 메시지와 부가 정보를 포함한 메시지가 CIC로부터 수신될 수 있습니다.
- Downchannel뿐만 아니라 이벤트 메시지의 응답을 통해서도 지시 메시지가 전달될 수 있습니다.
- 수신된 지시 메시지의 대화 ID는 서로 다를 수 있습니다.
- CIC에서 지시 메시지를 전송할 때 순서가 보장되지 않습니다.

위와 같은 특징으로 인해 클라이언트는 downchannel이나 이벤트 메시지 응답으로 수신되는 메시지를 순차적으로 보관하고 꺼낼 수 있는 데이터 구조인 큐(queue)를 사용해야 하며 이를 메시지 큐라고 부릅니다.

개발자는 각 메시지 큐에 쌓인 지시 메시지가 하나씩 처리되도록 개발해야 하며, 이때 클라이언트가 가지고 있는 사용자의 마지막 요청에 대응하는 메시지가 처리되도록 해야 합니다. 사용자의 요청은 대화 ID로 식별할 수 있으며, 클라이언트는 마지막 요청에 대한 대화 ID를 보관하고 있어야 합니다. 만약 클라이언트가 이미 취소된 대화 ID를 가진 지시 메시지를 큐에 보관하고 있다면 해당 메시지와 그 메시지에 상응하는 부가 정보를 큐에서 제거해야 합니다.

클라이언트 개발자의 판단이나 계획한 UX에 따라 다음과 같은 사항을 정하면 됩니다.

- 관리할 메시지 큐의 수와 크기
- 메시지 큐 사이의 처리 우선 순위

예를 들면, 음악 재생(AudioPlayer)과 같이 사용자 음성 입력이나 클라이언트의 음성 출력 중에도 끊김없이 동작을 수행하는 UX를 제공하면 관련 메시지 큐의 지시 메시지를 별도로 처리해 줄 필요가 있습니다. 일부 API 네임스페이스는 동시에 단일 지시 메시지만을 보내기도 합니다. 이 경우 해당 네임스페이스에 대해 따로 메시지 큐를 관리할 필요가 없을 수도 있습니다.

CIC API 레퍼런스

CIC API는 CIC가 클라이언트에 제공하는 REST API입니다. CIC API에 대해 다음과 같은 내용을 다룹니다.

- [API 기본 정보](#)
- [Downchannel을 구성](#)
- [이벤트 메시지를 전송](#)
- [메시지 포맷](#)
- [인터페이스](#)

API 기본 정보

CIC API를 사용하기 전에 기본적으로 알아야 할 정보는 다음과 같습니다.

- [Base URL](#)
- [Multipart 메시지](#)


Base URL

CIC API의 base URL은 다음과 같습니다.

```
https://prod-ni-cic.clova.ai/
```

Multipart 메시지

클라이언트는 HTTP/2를 이용해 [이벤트 메시지](#)를 다음과 같은 multipart 메시지로 전송하게 됩니다.



```
:method = POST
:scheme = https
:path = /v1/events
Authorization = Bearer {{Clova access token}}
Content-type = multipart/form-data; boundary={{boundary_term}}
```

--boundary_term--

[Message Header]

```
Content-Disposition: form-data; name="metadata"
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
```

[Message Body]

```
{
  "context": [],
  "events": {
    "header": {
      "namespace": "{{string}}",
      "name": "{{string}}",
      "dialogRequestId": "{{string}}",
      "messageId": "{{string}}"
    },
    "payload": {{object}}
  }
}
```

--boundary_term--

[Message Header]

```
Content-Disposition: form-data; name="audio"
Content-Type: application/octet-stream
```

[PCM Audio Attachment]

```
 {{ Binary audio attachment }}
```

⋮

--boundary_term--

예를 들면, 사용자의 음성 입력을 CIC로 전달하려면 [SpeechRecognizer.Recognize](#) 이벤트 메시지와 함께 녹음한 사용자의 음성 데이터를 함께 전송해야 합니다. 클라이언트는 `Content-Type` 을 `multipart/form-data` 로 설정하고 첫 번째 메시지 블록에는 이벤트 메시지 정보가 담긴 JSON 데이터를 두 번째 메시지 블록에는 사용자의 음성이 담긴 바이너리 데이터를 담아서 보낼 수 있습니다.

이때, 메시지를 구분하기 위해 `boundary` 에 경계 문구를 지정해야 합니다. 경계 문구는 메시지 블록 사이에 사용될 경우 경계 문구 왼쪽에 이중의 하이픈(-) 기호를 붙여야 하며, 마지막 메시지 블록 이후에는 경계 문구 양쪽에 이중의 하이픈(-) 기호를 붙여야 합니다. 또한, 경계 문구는 각 메시지 블록의 본문에서 나타나지 않아야 합니다.

다음은 클라이언트가 CIC로 사용자 요청(이벤트 메시지)을 보낼 때 갖추게 되는 일반적인 메시지 형태입니다.

```
:method = POST
:scheme = https
:path = /v1/events
```

```

authorization = Bearer {{clova-access-token}}
Content-Type = multipart/form-data; boundary=this-is-boundary-text

--this-is-boundary-text
[ Message Header ]
Content-Disposition: form-data; name="metadata"
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

[ Message Body ]
{
  "context": [
    ],
    "event": {
      "header": {
        "namespace": "{{string}}",
        "name": "{{string}}",
        "dialogRequestId": "{{string}}",
        "messageId": "{{string}}"
      },
      "payload": {{object}}
    }
}

--this-is-boundary-text
[ Message Header ]
Content-Disposition: form-data; name="audio"
Content-Type: application/octet-stream

[[ binary audio attachment ]]

--this-is-boundary-text--

```

일반적인 HTTP 응답은 성공을 의미하는 [HTTP 상태 코드\(200\)](#)와 함께 [지시 메시지](#)가 전달되며, 다음과 같은 메시지 조합을 가집니다.

- [Synthesizer.Speak](#) 은 음성을 출력하는 지시 메시지로 음성 데이터가 추가로 전달됩니다.
- [Synthesizer.Speak](#) 지시 메시지와 함께 부가 정보를 전달하는 지시 메시지가 전달될 수 있습니다. 예를 들면, 스트리밍 정보를 포함하고 있는 [AudioPlayer.Play](#) 지시 메시지가 추가로 전달될 수 있습니다.

위 설명과 같이 CIC에서 클라이언트로 전달되는 응답도 복수의 지시 메시지와 음성 데이터로 조합된 multipart 메시지가 전달됩니다. 다음과 같은 구조를 가집니다.

```

HTTP/2 {{HTTP STATUS CODE}}
Content-Type: multipart/related; boundary=this-is-boundary-text;
date: {{DATETIME}}


--this-is-boundary-text
[ Message Header ]
Content-Disposition: form-data; name="metadata"
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

[ Message Body ]
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "{{string}}",
      "name": "{{string}}",
      "dialogRequestId": "{{string}}",
      "messageId": "{{string}}"
    },
    "payload": {{object}}
  }
}

--this-is-boundary-text
[ Message Header ]
Content-Disposition: form-data; name="audio"
Content-Type: application/octet-stream

[[ binary audio attachment ]]

--this-is-boundary-text
...
--this-is-boundary-text--

```

Downchannel 구성

클라이언트는 제일 먼저 CIC와 downchannel을 구성해야 합니다. Downchannel은 특정 조건이나 필요에 의해 CIC의 주도(Cloud-initiated)로 클라이언트에 보내지는 지시 메시지를 수신할 때 사용됩니다. Downchannel을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [CIC 연결하기](#)를 참조합니다.

GET /v1/directives

Request header

Request header	설명
Authorization	획득한 Clova access token: Bearer [Clova access token]

Request example

```
GET /v1/directives HTTP/2
Host: https://prod-ni-cic.clova.ai/
Authorization: Bearer XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7w
```

Response header

Response header	설명
Content-Type	[Multipart 메시지](#MultipartMessage) 타입 및 경계 문구 선언: multipart/form-data; boundary=[boundary_term]

Response message header

Response message header	설명
Content-Disposition	form-data; name="[data]"
Content-Type	application/json; charset=UTF-8

Response message

CIC는 HTTP 응답으로 클라이언트에게 [Clova.Hello](#) 지시 메시지를 보냅니다. 이는 downchannel을 연결 설정이 완료되었음을 의미합니다.

Status codes

상태 코드	설명
200 OK	Downchannel이 정상적으로 연결 및 설정되었을 때 반환되는 상태 코드입니다. 이후 CIC 주도(Cloud-initiated) 지시 메시지가 수신될 것입니다.
400 Bad Request	사용자 요청이 잘못된 형식으로 전달된 경우 발생하는 오류입니다.
401 Unauthorized	사용자 인증에 실패한 경우 발생하는 오류입니다. access token이 유효한지 확인해야 합니다.
500 Internal Server Error	서버 내부 오류입니다.

Response example

```
// 요청 성공
HTTP/2 200
Content-Type: multipart/related; boundary=b4bc211bbd32e5cb5989bc7ab2d3088fdd72dcc6696253151c98176f88ba;
date: Fri, 04 Aug 2017 05:27:12 GMT
--b4bc211bbd32e5cb5989bc7ab2d3088fdd72dcc6696253151c98176f88ba
Content-Disposition: form-data; name="helloDirective-836d8db7-5e72-4fb2-9834-7c59291e1f8e"
```

```

Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "directive": {
    "header": {
      "messageId": "2ca2ec70-c39d-4741-8a34-8aedd3b24760",
      "namespace": "Clova",
      "name": "Hello"
    },
    "payload": {}
  }
}
--b4bc211bbd32e5cb5989bc7ab2d3088fdd72dcc6696253151c98176f88ba--

// 요청 실패
HTTP/2 400
content-type: multipart/related; boundary=883fd3b825c9b883f99b9ffb4d2a2cbd7a24c9c61bfa69d70c51140f34ca;
date: Fri, 04 Aug 2017 09:42:46 GMT

--883fd3b825c9b883f99b9ffb4d2a2cbd7a24c9c61bfa69d70c51140f34ca
Content-Disposition: form-data; name="exception-bde71903-dab4-46c5-9714-416cf12deb0"
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "header": {
    "namespace": "System",
    "name": "Exception",
    "messageId": "369b362b-258c-4104-bdf8-dc276548fe51"
  },
  "payload": {
    "code": 400,
    "description": "Could not decode multipart"
  }
}
--883fd3b825c9b883f99b9ffb4d2a2cbd7a24c9c61bfa69d70c51140f34ca--

```

이벤트 메시지 전송

클라이언트는 사용자의 음성 입력을 보내거나 클라이언트의 현재 상태 정보를 보낼 때 이벤트 메시지를 전송해야 합니다. HTTP 요청으로 CIC에 이벤트 메시지를 전송하며, HTTP 응답으로 지시 메시지를 받게 됩니다. 이벤트 메시지를 전송하거나 받은 지시 메시지를 처리하는 방법에 대한 자세한 내용은 [이벤트 메시지 전송하기](#)와 [지시 메시지 처리하기](#)를 참조합니다.

POST /v1/events

Request header

Request header	설명
Authorization	획득한 Clova access token: Bearer [Clova access token]
Content-Type	[Multipart 메시지](#MultipartMessage) 타입 및 경계 문구 선언: multipart/form-data; boundary=[boundary_term]

Request message header

Request message header	설명
Content-Disposition	form-data; name="[data]"
Content-Type	<ul style="list-style-type: none"> JSON 데이터: application/json; charset=UTF-8 바이너리 음성 데이터: application/octet-stream

Request message

사용자의 요청이나 클라이언트 정보를 CIC에 전달할 때 [이벤트 메시지](#)와 부가적인 음성 정보를 [multipart 메시지](#)로 전달해야 합니다. 이벤트 메시지는 어떤 정보를 전달하느냐에 따라 그 내용과 구성이 달라질 수 있으며, 이를 [인터페이스](#)로 구분하고 있습니다.

Request example

```
POST /v1/events HTTP/2
Host: https://prod-ni-cic.clova.ai/
Accept: */*
Authorization: Bearer XHapQasdFsdfFsd fasdf1QQ7w
> Content-Length: 456
> Content-Type: multipart/form-data; boundary=920d6335ba920d6337a319f

--920d6335ba920d6337a319f
Content-Disposition: form-data; name="metadata"
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{
  "context": [
    {
      "header": {
        "namespace": "Speaker",
        "name": "VolumeState"
      },
      "payload": {
        "volume": 25,
        "muted": false
      }
    }
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechRecognizer",
      "name": "Recognize",
      "messageId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
      "dialogRequestId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "profile": "CLOSE_TALK"
    }
  }
}

--920d6335ba920d6337a319f
Content-Disposition: form-data; name="audio"
Content-Type: application/octet-stream

[[ binary audio attachment ]]
--920d6335ba920d6337a319f--
```

Response header

Response header	설명
Content-Type	[Multipart 메시지](#MultipartMessage) 타입 및 경계 문구 선언: multipart/form-data; boundary=[boundary_term]

Response message header

Response message header	설명
Content-Disposition	메시지 처리 유형 명시
Content-Id	메시지 식별자 <ul style="list-style-type: none"> UUID 형태 클라이언트는 지시 메시지의 payload 필드에 포함된 cid:[UUID] 값으로 처리해야 할 메시지를 식별할 수 있습니다.
content-Type	<ul style="list-style-type: none"> JSON 데이터: application/json; charset=UTF-8 바이너리 음성 데이터: application/octet-stream

Response message

CIC는 HTTP 응답으로 클라이언트에게 동작을 수행하도록 명세한 [지시 메시지](#)와 부가적인 음성 정보를 [multipart 메시지](#)로 보냅니다. 지시 메시지에 어떤 정보를 담겼는지는 CIC가 내려준 지시 메시지에 따라 그 내용과 구성이 달라질 수 있으며, 이를 [인터페이스](#)로 구분하고 있습니다.

Status codes

상태 코드	설명
200 OK	클라이언트가 보낸 이벤트 메시지를 CIC가 정상적으로 수신했고, 클라이언트가 수행해야 할 지시 메시지가 1개 이상 응답에 포함되어 있을 경우 이 상태 코드가 반환됩니다.
204 No Content	클라이언트가 보낸 이벤트 메시지를 CIC가 정상적으로 수신했고, 클라이언트가 수행해야 할 지시 메시지가 없는 경우 이 상태 코드가 반환됩니다.
400 Bad Request	사용자 요청이 잘못된 형식으로 전달된 경우 이 상태 코드가 반환됩니다.
401 Unauthorized	사용자 인증에 실패한 경우 이 상태 코드가 반환됩니다. access token이 유효한지 확인해야 합니다.
500 Internal Server Error	서버 내부 오류일 경우 이 상태 코드가 반환됩니다.

Response example

```
// 요청 성공
HTTP/2 200
Content-Type: multipart/related; boundary=b4bc211bbd32e5cb5989bc7ab2d3088fdd72dcc6696253151c98176f88ba;
date: Fri, 04 Aug 2017 05:27:12 GMT

--b4bc211bbd32e5cb5989bc7ab2d3088fdd72dcc6696253151c98176f88ba
Content-Disposition: form-data; name="speakDirective-836d8db7-5e72-4fb2-9834-7c59291e1f8e"
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechSynthesizer",
      "name": "Speak",
      "messageId": "dd4d463e-85a3-4514-927e-c90103c2dd02",
      "dialogRequestId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "format": "AUDIO_MPEG",
      "token": "e81f7dec-63fb-453d-8bd8-6944bed9a306",
      "ttsLang": "ko",
      "url": "cid:d329085c-379e-48aa-b871-7ecebdbe831d",
      "x-clova-pause-before": 0
    }
  }
}

--b4bc211bbd32e5cb5989bc7ab2d3088fdd72dcc6696253151c98176f88ba
Content-Disposition: form-data; name="attachment-39b2f844-b168-4dc2-bea7-d5c249e446e3"
Content-Id: d329085c-379e-48aa-b871-7ecebdbe831d
Content-Type: application/octet-stream

[[ binary audio attachment ]]

--b4bc211bbd32e5cb5989bc7ab2d3088fdd72dcc6696253151c98176f88ba
Content-Disposition: form-data; name="renderTextDirective-b2c92b0f-27af-4f5c-b7e7-af7a270c464b"
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "Clova",
      "name": "RenderText",
      "messageId": "0fa1b36f-e86c-4979-9494-b00a162c4515",
      "dialogRequestId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "text": "만나서 반가워요"
    }
  }
}

--b4bc211bbd32e5cb5989bc7ab2d3088fdd72dcc6696253151c98176f88ba--
// 요청 실패
```

```

HTTP/2 400
content-type: multipart/related; boundary=883fd3b825c9b883f99b9fffb4d2a2cbd7a24c9c61bfa69d70c51140f34ca;
date: Fri, 04 Aug 2017 09:42:46 GMT

--883fd3b825c9b883f99b9fffb4d2a2cbd7a24c9c61bfa69d70c51140f34ca
Content-Disposition: form-data; name="exception-bde71903-dab4-46c5-9714-416cf12deb0"
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "header": {
    "namespace": "System",
    "name": "Exception",
    "messageId": "369b362b-258c-4104-bdf8-dc276548fe51"
  },
  "payload": {
    "code": 400,
    "description": "Could not decode multipart"
  }
}
--883fd3b825c9b883f99b9fffb4d2a2cbd7a24c9c61bfa69d70c51140f34ca--

```

메시지 포맷

CIC API에서 사용되는 메시지는 다음과 같이 구분되며, 각각 다른 포맷을 가집니다.

- 이벤트 메시지(Event)
- 지시 메시지(Directive)
- 오류 메시지

이벤트 메시지(Event)

이벤트 메시지는 클라이언트에서 사용자가 발화한 음성 정보 또는 클라이언트 정보를 CIC에 전달할 때 사용됩니다. 대표적인 이벤트 메시지로 사용자의 음성 입력을 받아 인식을 요청하는 `SpeechRecognizer.Recognize` 가 있습니다.

Message structure

```
{
  "context": [
    {{Alerts.AlertsState}},
    {{AudioPlayer.PlaybackState}}
    {{Device.DeviceState}},
    {{Device.Display}},
    {{Clova.FreetalkState}},
    {{Clova.Location}},
    {{Clova.SavedPlace}},
    {{Speaker.VolumeState}}
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": {{string}},
      "name": {{string}},
      "dialogRequestId": {{string}},
      "messageId": {{string}}
    },
    "payload": {{object}}
  }
}
```

Message field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
context	object array	<p>CIC에 전달할 클라이언트의 상태 정보를 담고 있는 배열. 다음과 같은 맥락 정보 객체를 이 배열의 원소로 포함시킬 수 있습니다. 이벤트 메시지에 상황에 따라 필요한 맥락 정보를 포함시키면 됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>Alerts.AlertsState</code> : 알람/타이머 상태 정보 • <code>AudioPlayer.PlaybackState</code> : 최근 재생 정보 • <code>Device.DeviceState</code> : 기기 정보 • <code>Device.Display</code> : 기기의 디스플레이 정보 • <code>Clova.FreetalkState</code> : 대화 모드(Freetalk mode) 정보 • <code>Clova.Location</code> : 기기 위치 정보 • <code>Clova.SavedPlace</code> : 사전 정의 위치 정보 • <code>Speaker.VolumeState</code> : 스피커 정보 	필수

event	object	이벤트 메시지의 헤더와 필요한 데이터(payload)를 가지고 있는 객체	필수
event.header	object	이벤트 메시지의 헤더	필수
event.header.dialogRequestId	string	대화 ID(Dialog ID). 클라이언트는 <code>SpeechRecognizer.Recognize</code> 와 <code>TextRecognizer.Recognize</code> 이벤트 메시지를 전송할 때 반드시 대화 ID를 생성하여 이 필드에 입력해야 합니다.	선택
event.header.messageId	string	메시지 ID. 개별 메시지를 구분하기 위해 사용하는 식별자입니다.	필수
event.header.name	string	이벤트 메시지의 API 이름	필수
event.header.namespace	string	이벤트 메시지의 API 네임스페이스	필수
event.payload	object	이벤트 메시지와 관련된 정보를 담고 있는 객체. 사용하는 CIC 메시지 인터페이스 에 따라 payload 객체의 구성과 필드 값이 달라집니다.	필수

Message example

```
{
  "context": [
    {
      "header": {
        "namespace": "Speaker",
        "name": "VolumeState"
      },
      "payload": {
        "volume": 25,
        "muted": false
      }
    }
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechRecognizer",
      "name": "Recognize",
      "messageId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
      "dialogRequestId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "profile": "CLOSE_TALK"
    }
  }
}
```

See also

- 맥락 정보(Context)
- 인터페이스

지시 메시지(Directive)

지시 메시지는 클라이언트가 요청한 이벤트 메시지에 응답을 하거나 특정 조건에 의해 클라이언트로 정보를 전달할 때 사용됩니다. 이 지시 메시지는 주로 사용자의 음성이 인식된 후 그 의도를 클라이언트가 수행하도록 요청하기 위해 전달됩니다.

Message structure

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": {{string}},
      "name": {{string}},
      "dialogRequestId": {{string}},
      "messageId": {{string}}
    },
    "payload": {{object}}
  }
}
```

Message field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부

directive	object	지시 메시지의 헤더와 필요한 데이터(payload)를 가지고 있는 객체	필수
directive.header	object	지시 메시지의 헤더	필수
directive.header.dialogRequestId	string	대화 ID(Dialog ID). 클라이언트 쪽에서 어떤 대화의 응답인지 파악하기 위해 사용됩니다. 지시 메시지가 SpeechRecognizer.Recognize 이벤트 메시지에 대한 응답이 아닌 경우 이 필드가 지시 메시지에 포함되어 있지 않을 수도 있습니다.	선택
directive.header.messageId	string	메시지 ID. 개별 메시지를 구분하기 위해 사용하는 식별자입니다.	필수
directive.header.name	string	지시 메시지의 API 이름	필수
directive.header.namespace	string	지시 메시지의 API 네임스페이스	필수
directive.payload	object	지시 메시지와 관련된 정보를 담고 있는 객체. 사용하는 인터페이스 에 따라 payload 객체의 구성과 필드 값이 달라집니다.	필수

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechSynthesizer",
      "name": "Speak",
      "messageId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
      "dialogRequestId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "format": "AUDIO_MPEG",
      "token": "b5fa5144-1e55-4193-8628-c70283083d9b",
      "ttsLang": "ko",
      "url": "cid:9d5d37a3-0e70-41a6-a671-e1a40c7ea4d8",
      "x-clova-pause-before": 0
    }
  }
}
```

See also

- [인터페이스](#)

오류 메시지

잘못된 방법이나 형식으로 이벤트 메시지를 전송하거나 서버측 내부 오류 등의 이유로 Clova가 제대로 서비스를 제공할 수 없을 수 있습니다. 이때 CIC는 오류 메시지를 클라이언트로 전송합니다. 클라이언트는 오류 메시지를 보고 그에 상응하는 UX/UI를 제공해야 합니다.

Message structure

```
{
  "header": {
    "namespace": "System",
    "name": "Exception",
    "messageId": "{{string}}"
  },
  "payload": {
    "code": "{{string}}",
    "description": "{{string}}"
  }
}
```

Message field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
header	object	오류 메시지의 헤더	필수
header.messageId	string	메시지 ID. 개별 메시지를 구분하기 위해 사용하는 식별자입니다.	필수
header.name	string	오류 메시지의 이름. "Exception" 으로 고정됩니다.	필수
header.namespace	string	오류 메시지의 네임스페이스. "System" 으로 고정됩니다.	필수

payload	object	오류와 관련된 정보를 담고 있는 객체	필수
payload.code	string	오류 코드. 해당 메시지의 HTTP 응답 코드와 같은 값을 가집니다.	필수
payload.description	string	오류 메시지	필수

Error code reference

오류 코드	설명
400	사용자 요청이 잘못된 형식으로 전달된 경우 발생하는 오류입니다.
401	사용자 인증에 실패한 경우 발생하는 오류입니다. access token이 유효한지 확인해야 합니다.
500	서버 내부 오류입니다.

Note!

오류 코드는 계속 추가될 예정입니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "namespace": "System",
    "name": "Exception",
    "messageId": "369b362b-258c-4104-bdf8-dc276548fe51"
  },
  "payload": {
    "code": 400,
    "description": "Could not decode multipart"
  }
}
```

See also

- [CIC API](#)

인터페이스

CIC 메시지는 기능과 용도에 따라 각각의 인터페이스로 정의하여 제공하고 있으며, 네임스페이스로 분류하여 제공하고 있습니다. 클라이언트는 CIC로 보낼 이벤트 메시지를 생성하거나 CIC로부터 받은 지시 메시지를 해석할 때 이 인터페이스를 이용해야 합니다.

다음과 같은 네임스페이스를 제공하며, 각 링크는 해당 네임스페이스에 속해 있는 인터페이스를 자세히 설명하고 있습니다.

- [Alerts](#)
- [AudioPlayer](#)
- [Clova](#)
- [DeviceControl](#)
- [Notifier](#)
- [PlaybackController](#)
- [SpeechRecognizer](#)
- [SpeechSynthesizer](#)
- [System](#)
- [TextRecognizer](#)

이벤트 메시지와 지시 메시지를 기준으로 나눈 인터페이스 목록을 보려면 다음 색인을 참조합니다.

- [이벤트 메시지 색인](#)
- [지시 메시지 색인](#)

Alerts

Alerts 인터페이스는 클라이언트에서 알람을 등록/수정/제거/시작/중지할 때 사용되는 네임스페이스입니다. 알람의 종류는 다음 표와 같습니다.

알람 종류	설명
알람("ALARM")	지정한 날짜와 시간에 울리는 알람
타이머("TIMER")	지정한 시간이 경과한 후 울리는 알람
액션 타이머 ("ACTIONTIMER")	지정한 시간이 경과한 후 특정 동작을 수행하는 알람
리마인더 ("REMINDER")	지정한 날짜와 시간에 사용자가 입력한 내용을 표시하거나 들려주면서 울리는 알람. 예를 들면 사용자가 "내일 7시에 약 먹을 시간이라고 알려줘"라고 하면 "내일 7시"는 알람을 울려야 하는 시간되고 "약 먹을 시간"은 알람을 울리 때 알려줘야 하는 내용이됩니다. 클라이언트는 알람이 울릴 때 사용자에게 알려줘야 하는 내용을 화면에 표시하거나 음성으로 들려줘야 합니다.

사용자는 알람을 음성이나 Clova 앱으로 추가할 수 있고 Clova 앱으로만 알람을 수정 및 삭제할 수 있습니다. Clova는 알람과 관련된 정보를 클라우드 환경에 보관하며, 사용자가 등록한 알람을 CIC를 통해 클라이언트에게 전달합니다. Clova는 반복 알람의 경우 현재 시간에 가장 근접한 알람만 클라이언트에게 전달하며, 해당 알람이 중지될 때 다음 차례의 반복 알람을 클라이언트에게 전달합니다.

따라서 클라이언트는 Alerts 인터페이스를 이용해 다음과 같은 동작을 수행해야 합니다.

- CIC로부터 지시 메시지를 전달받으면 지시 메시지의 내용에 따라 알람을 등록/수정/삭제해야 합니다.
- 알람이 동작해야 하는 시간에 맞춰 알람을 울려줘야 합니다.
- 알람을 생성/수정/삭제/시작/중지한 경우 반드시 이를 CIC로 보고해야 그에 상응하는 결과를 CIC가 클라이언트에게 보내줄 수 있습니다.
- 이벤트 메시지를 보낼 때 반드시 [Alerts.AlertsState](#) 맥락 객체를 함께 전송하여 클라이언트에 설정된 알람의 상태를 보고해야 합니다.

Note!

알람이 등록/수정/제거/시작/중지되는 구조는 [알람 동작 구조](#)를 참조합니다.

Alerts가 제공하는 이벤트 메시지와 지시 메시지는 다음과 같습니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
AlertStarted	Event	클라이언트가 알람이 시작되었음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
AlertStopped	Event	클라이언트가 알람이 중지되었음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
DeleteAlert	Directive	클라이언트에게 특정 알람을 삭제하도록 지시합니다.
DeleteAlertFailed	Event	클라이언트가 클라이언트에 설정된 특정 알람을 삭제하는데 실패했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
DeleteAlertSucceeded	Event	클라이언트가 클라이언트에 설정된 특정 알람을 삭제하는데 성공했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
RequestAlertStop	Event	클라이언트가 현재 울리고 있는 알람을 중지하도록 Clova에게 요청할 때 사용됩니다.
SetAlert	Directive	클라이언트에게 알람을 새로 추가하거나 특정 알람을 수정하도록 지시합니다.
SetAlertFailed	Event	클라이언트가 특정 알람을 추가 또는 수정하는데 실패했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
SetAlertSucceeded	Event	클라이언트가 특정 알람을 추가 또는 수정하는데 성공했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
StopAlert	Directive	클라이언트에게 특정 알람을 중지하도록 지시합니다.

알람 동작 구조

일반적으로 알람의 등록부터 중지되는 순간까지 전체적인 흐름은 다음과 같습니다.

1. 사용자가 알람 등록을 발화로 요청([SpeechRecognizer.Recognize](#))합니다.
2. Clova는 사용자의 알람을 저장하고 사용자의 클라이언트 기기가 알람을 추가할 수 있도록 [Alerts.SetAlert](#) 지시 메시지를 보냅니다.
3. 클라이언트가 알람 등록을 시도한 후 그 결과를 Clova에게 전달합니다.([Alerts.SetAlertSucceeded](#) 이벤트 메시지, [Alerts.SetAlertFailed](#) 이벤트 메시지 사용)

4. Clova는 알람이 등록된 결과를 사용자에게 알려주기 위해 `SpeechSynthesizer.Speak` 지시 메시지와 `clova.RenderTemplate` 지시 메시지를 클라이언트에게 전달합니다.
5. (지정한 시간이 되면) 클라이언트는 알람을 울려야 하며, 알람이 시작되었음을 `Alerts.AlertStarted` 이벤트 메시지로 CIC에게 보고해야 합니다. 클라이언트가 `Alerts.AlertStarted` 이벤트 메시지를 보낼 때 반드시 `Alert.AlertsState` 맵의 정보의 `activeAlerts` 필드에 현재 울리고 있는 알람 정보를 채워 보내야 합니다.
6. 사용자는 발화(`SpeechRecognizer.Recognize`)나 물리적 버튼(하드웨어 방식) 또는 GUI 버튼(소프트웨어 방식)으로 알람을 중지하도록 요청 (`Alerts.RequestAlertStop`)할 것입니다.
7. Clova는 클라이언트가 알람을 중지하도록 클라이언트에게 `Alerts.StopAlert` 지시 메시지를 보냅니다.
8. 클라이언트는 알람을 중지한 후 알람이 중지되었음을 `Alerts.AlertStopped` 이벤트 메시지로 보고해야 합니다.

Note!

반복되는 알람의 경우 현재 시간에서 가장 가까운 반복 알람 한 건만 클라이언트에 등록 및 실행하며, 클라이언트에 등록된 반복 알람이 실행 후 중지되면 다음 차례의 반복 알람을 CIC로부터 새로 받게 됩니다. 만약 네트워크가 장시간 연결되지 않는다면 반복 알람은 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

위의 흐름에서 5번 단계 이전에 알람을 수정하거나 삭제할 수 있으며, 오직 Clova 앱을 통해서 수정 및 삭제할 수 있습니다. 참고로 사용자의 발화에 대한 응답으로 전송되는 지시 메시지가 아니면 해당 지시 메시지는 `downchannel`을 통해 클라이언트에게 전달됩니다.

알람을 수정하거나 삭제하는 흐름은 다음과 같습니다.

1. 사용자가 Clova 앱에서 알람을 수정하거나 삭제를 시도합니다.
2. Clova는 사용자 요청을 처리하기 위해 `Alerts.SetAlert` 지시 메시지 또는 `Alerts.DeleteAlert` 지시 메시지를 클라이언트에게 보냅니다.
3. 클라이언트가 알람을 수정하거나 삭제한 그 결과를 Clova에게 전달합니다. (관련 이벤트 메시지 사용)

사용자의 클라이언트가 추가되거나 일부 또는 특정 클라이언트가 네트워크 연결이 끊긴 후 재접속되는 경우 또는 클라이언트에 등록된 사용자의 계정이 변경되는 경우에는 다음과 같은 절차를 거쳐 서버에 등록된 사용자의 알람 정보를 클라이언트로 가져와서 동기화해야 합니다.

1. 클라이언트는 CIC에 연결 또는 재연결되면 `System.RequestSynchronizeState` 이벤트 메시지를 CIC로 전송해야 합니다.
2. 클라이언트는 CIC로부터 `System.SynchronizeState` 지시 메시지를 수신하게 되며, 이 때 `allAlerts` 필드에 있는 알람 데이터를 기기 알람 정보와 동기화 해야 합니다.

Caution!

위와 같은 동작 구조로 인해 클라이언트가 네트워크에 연결되지 않으면 알람과 관련된 모든 동작이 제대로 수행되지 않게 됩니다.

AlertStarted event

클라이언트가 알람이 시작되었음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 클라이언트는 알람이 시작되어 울리게 된 경우 반드시 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다.

Context field

다음과 같은 맵 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- `Alerts.AlertsState`

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>token</code>	<code>string</code>	시작된 알람의 식별자	필수
<code>type</code>	<code>string</code>	알람의 종류. 다음과 같은 값을 가집니다. • "ACTIONTIMER" • "ALARM" • "REMINDER" • "TIMER"	필수

Message example

```
{
  "context": [
    {{Alerts.AlertState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "Alerts",
      "name": "AlertStarted",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "token": "876afa88-8ad5-427b-9878-2edb5b103117",
      "type": "ALARM"
    }
  }
}
```

See also

- [Alerts.AlertState](#)
- [Alerts.AlertStopped](#)

AlertStarted event

클라이언트가 알람이 중지되었음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 클라이언트는 올리던 알람이 중지된 경우 반드시 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다.

- 일반 알람이 중지된 경우 CIC로부터 [Alerts.DeleteAlert](#) 지시 메시지를 받게 됩니다.
- 반복 알람이 중지된 경우 CIC로부터 다음 반복 알람을 설정하기 위해 [Alerts.SetAlert](#) 지시 메시지를 받게 됩니다.

Context field

다음과 같은 [맥락 정보\(Context\)](#)를 함께 전송해야 합니다.

- [Alerts.AlertState](#)

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
token	string	중지된 알람의 식별자	필수
type	string	알람의 종류. 다음과 같은 값을 가집니다. • "ACTIONTIMER" • "ALARM" • "REMINDER" • "TIMER"	필수

Message example

```
{
  "context": [
    {{Alerts.AlertState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "Alerts",
      "name": "AlertStopped",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "token": "876afa88-8ad5-427b-9878-2edb5b103117",
      "type": "ALARM"
    }
  }
}
```

See also

- [Alerts.AlertsState](#)
- [Alerts.AlertStarted](#)

DeleteAlert directive

클라이언트에게 특정 알람을 삭제하도록 지시합니다. 클라이언트는 특정 알람을 삭제해야 하며, 다음과 같은 지시 메시지를 사용하여 그 결과를 CIC에게 보고해야 합니다.

- [Alerts.DeleteAlertSucceeded](#) 이벤트 메시지: 특정 알람을 삭제하는데 성공한 경우
- [Alerts.DeleteAlertFailed](#) 이벤트 메시지: 특정 알람을 삭제하는데 실패한 경우

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
token	string	삭제해야 할 알람의 식별자	필수
type	string	알람의 종류. 다음과 같은 값을 가집니다. • "ACTIONTIMER" • "ALARM" • "REMINDER" • "TIMER"	필수

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "Alerts",
      "name": "DeleteAlert",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806",
      "dialogRequestId": "6b4061db-fbc1-45a2-9c54-b7c62d366b98"
    },
    "payload": {
      "token": "876afa88-8ad5-427b-9878-2edb5b103117",
      "type": "ALARM"
    }
  }
}
```

See also

- [Alerts.DeleteAlertFailed](#)
- [Alerts.DeleteAlertSucceeded](#)

DeleteAlertFailed event

클라이언트가 클라이언트에 설정된 특정 알람을 삭제하는데 실패했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 클라이언트는 [Alerts.DeleteAlert](#) 지시 메시지를 수신한 후 특정 알람을 삭제하는데 실패하면 반드시 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다.

Context field

다음과 같은 [맥락 정보\(Context\)](#)를 함께 전송해야 합니다.

- [Alerts.AlertsState](#)

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
token	string	삭제하지 못한 알람의 식별자	필수
		알람의 종류. 다음과 같은 값을 가집니다. • "ACTIONTIMER"	

type	string	<ul style="list-style-type: none"> • "ALARM" • "REMINDER" • "TIMER" 	필수
------	--------	--	----

Message example

```
{
  "context": [
    {{Alerts.AlertState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "Alerts",
      "name": "DeleteAlertFailed",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "token": "876afa88-8ad5-427b-9878-2edb5b103117",
      "type": "ALARM"
    }
  }
}
```

See also

- [Alerts.DeleteAlert](#)
- [Alerts.DeleteAlertSucceeded](#)

DeleteAlertSucceeded event

클라이언트가 클라이언트에 설정된 특정 알람을 삭제하는데 성공했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 클라이언트는 [Alerts.DeleteAlert](#) 지시 메시지를 수신한 후 특정 알람을 삭제하는데 성공하면 반드시 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다.

Context field

다음과 같은 [맥락 정보\(Context\)](#)를 함께 전송해야 합니다.

- [Alerts.AlertState](#)

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
token	string	삭제한 알람의 식별자	필수
type	string	알람의 종류. 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • "ACTIONTIMER" • "ALARM" • "REMINDER" • "TIMER" 	필수

Message example

```
{
  "context": [
    {{Alerts.AlertState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "Alerts",
      "name": "DeleteAlertSucceeded",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "token": "876afa88-8ad5-427b-9878-2edb5b103117",
      "type": "ALARM"
    }
  }
}
```

See also

- [Alerts.DeleteAlert](#)
- [Alerts.DeleteAlertFailed](#)

RequestAlertStop event

클라이언트가 현재 울리고 있는 알람을 중지하도록 Clova에게 요청할 때 사용됩니다. 클라이언트는 사용자가 발화가 아닌 물리 버튼(Hardware)이나 소프트웨어 버튼으로 알람을 중지했을 때 CIC에게 이 이벤트 메시지를 전송해야 합니다. 클라이언트가 CIC에게 이 이벤트를 전송하면 추후 CIC로부터 [Alerts.StopAlert](#) 지시 메시지를 받게됩니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- [Alerts.AlertsState](#)

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
token	string	중지할 알람의 식별자	필수
type	string	알람의 종류. 다음과 같은 값을 가집니다. • "ACTIONTIMER" • "ALARM" • "REMINDER" • "TIMER"	필수

Remarks

클라이언트의 기기에서 사용자가 버튼을 눌러 직접 알람을 중지하더라도 이 이벤트 메시지를 CIC로 전송해서 [Alerts.StopAlert](#) 지시 메시지를 받은 후 알람을 종료해야 합니다. 이는 알람을 종료하는 프로세스를 일관된 패턴을 일관되게 만들며, 알람의 상태를 동기화하는데 도움이 됩니다. 다만, 알람을 종료하기까지 시간이 걸릴 수 있으므로 사용자가 버튼을 눌러 직접 알람을 중지한 경우 [Alerts.StopAlert](#) 지시 메시지를 받기 전까지 알람 표시를 임의로 없애거나 알람 소리를 무음으로 바꾸는 방식으로 대응하면 됩니다.

Message example

```
{
  "context": [
    {{Alerts.AlertState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "Alerts",
      "name": "RequestAlertStop",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "token": "876afa88-8ad5-427b-9878-2edb5b103117",
      "type": "ALARM"
    }
  }
}
```

See also

- [Alerts.StopAlert](#)

SetAlert directive

클라이언트에게 알람을 새로 추가하거나 특정 알람을 수정하도록 지시합니다. 클라이언트는 다음과 같이 알람 추가나 알람 수정을 수행할 수 있습니다.

- **token** 필드의 값과 같은 식별자를 가진 알람이 현재 클라이언트의 기기에 없으면 전달받은 알람을 추가합니다.
- **token** 필드의 값과 같은 식별자를 가진 알람이 현재 클라이언트의 기기에 있으면 해당 알람을 수정합니다.

또한, 다음과 같은 지시 메시지를 사용하여 그 결과를 CIC에게 보고해야 합니다.

- [Alerts.SetAlertSucceeded](#) 이벤트 메시지: 특정 알람을 추가/수정하는데 성공한 경우
- [Alerts.SetAlertFailed](#) 이벤트 메시지: 특정 알람을 추가/수정하는데 실패한 경우

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
assets[]	object array	리마인더("REMINDER") 타입이나 액션 타이머("ACTIONTIMER")의 알람을 울릴 때 들려줄 TTS 오디오 목록을 가지는 객체 배열. 리마인더 타입과 액션 타이머일 경우에만 이 필드가 포함됩니다.	선택
assets[].assetId	string	TTS 오디오의 식별자	필수
assets[].url	string	TTS 오디오의 URL. 만약, 이 필드의 값이 "clova://alert/bell/{type}" 형태이면, 클라이언트는 알람의 종류(type)에 따라 클라이언트가 보유하고 있는 벨소리 중 그에 맞는 벨소리를 울려야 합니다. 현재 다음과 같은 값이 올 수 있습니다. • "clova://alert/bell/reminder" : 리마인더용 벨소리 재생	필수
assetPlayOrder[]	string array	assets 필드에 있는 TTS 오디오의 재생 순서를 저장하고 있는 배열. 배열의 인덱스 순서에 맞춰 재생할 TTS 오디오의 식별자(assets[].assetId)가 입력되어 있습니다. 리마인더("REMINDER") 타입이나 액션 타이머("ACTIONTIMER")의 알람일 경우에만 이 필드가 포함됩니다.	선택
scheduledTime	string	알람이 울릴 날짜와 시간 정보(YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 포맷)	필수
token	string	추가 또는 수정해야 할 알람의 식별자	필수
type	string	알람의 종류. 다음과 같은 값을 가집니다. • "ACTIONTIMER" • "ALARM" • "REMINDER" • "TIMER"	필수

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "Alerts",
      "name": "SetAlert",
      "messageId": "9a440fa9-983a-48a8-8ad5-faee1250abde",
      "dialogRequestId": "688b051d-6832-4bfd-8cf8-5ff073cd2a82"
    },
    "payload": {
      "type": "REMINDER",
      "token": "77179dbd-b65f-4341-a579-c1b2b97fc5b7",
      "scheduledTime": "2017-09-25T09:00:50+09:00",
      "assets": [
        {
          "assetId": "5141f693-5b39-46b7-80e4-3d71ed5508da",
          "url": "clova://alert/bell/reminder"
        },
        {
          "assetId": "b403eb5-f911-4c5c-98b3-9f5320510235",
          "url": "http://abc.de.fe/tts2"
        }
      ],
      "assetPlayOrder": ["5141f693-5b39-46b7-80e4-3d71ed5508da", "b403eb5-f911-4c5c-98b3-9f5320510235"]
    }
  }
}
```

See also

- [Alerts.SetAlertFailed](#)
- [Alerts.SetAlertSucceeded](#)

SetAlertFailed event

클라이언트가 특정 알람을 추가 또는 수정하는데 실패했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 클라이언트는 [Alerts.SetAlert](#) 지시 메시지를 수신한 후 특정 알람을 추가 또는 수정하는데 실패하면 반드시 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- `Alerts.AlertsState`

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>token</code>	<code>string</code>	추가 또는 수정하지 못한 알람의 식별자	필수
<code>type</code>	<code>string</code>	알람의 종류. 다음과 같은 값을 가집니다. • "ACTIONTIMER" • "ALARM" • "REMINDER" • "TIMER"	필수

Message example

```
{
  "context": [
    {{Alerts.AlertState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "Alerts",
      "name": "SetAlertFailed",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "token": "876afa88-8ad5-427b-9878-2edb5b103117",
      "type": "ALARM"
    }
  }
}
```

See also

- `Alerts.SetAlert`
- `Alerts.SetAlertSucceeded`

SetAlertSucceeded event

클라이언트가 특정 알람을 추가 또는 수정하는데 성공했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 클라이언트는 `Alerts.SetAlert` 지시 메시지를 수신한 후 특정 알람을 추가 또는 수정하는데 성공하면 반드시 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- `Alerts.AlertsState`

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>token</code>	<code>string</code>	추가 또는 수정한 알람의 식별자	필수
<code>type</code>	<code>string</code>	알람의 종류. 다음과 같은 값을 가집니다. • "ACTIONTIMER" • "ALARM" • "REMINDER" • "TIMER"	필수

Message example

```
{
  "context": [
    {{Alerts.AlertState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "Alerts",
      "name": "SetAlertSucceeded",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "token": "876afa88-8ad5-427b-9878-2edb5b103117",
      "type": "ALARM"
    }
  }
}
```

See also

- [Alerts.SetAlert](#)
- [Alerts.SetAlertFailed](#)

StopAlert directive

클라이언트에게 특정 알람을 중지하도록 지시합니다. 클라이언트는 지정된 알람을 중지해야 하며, [AlertStopped](#) 이벤트 메시지를 사용하여 그 결과를 CIC에게 보고해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
token	string	중지해야 할 알람의 식별자	필수
type	string	알람의 종류. 다음과 같은 값을 가집니다. • "ACTIONTIMER" • "ALARM" • "REMINDER" • "TIMER"	필수

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "Alerts",
      "name": "DeleteAlert",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806",
      "dialogRequestId": "6b4061db-fbc1-45a2-9c54-b7c62d366b98"
    },
    "payload": {
      "token": "876afa88-8ad5-427b-9878-2edb5b103117",
      "type": "ALARM"
    }
  }
}
```

See also

- [Alerts.AlertStopped](#)

AudioPlayer

AudioPlayer 인터페이스는 클라이언트에서 오디오 스트림 재생을 요청하거나 오디오 스트림을 재생하는 중에 발생하는 이벤트를 CIC로 보고할 때 사용되는 네임스페이스입니다. AudioPlayer가 제공하는 이벤트 메시지와 지시 메시지는 다음과 같습니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
Play	Directive	클라이언트에게 특정 오디오 스트림을 재생하거나 재생 대기열에 추가하도록 지시합니다.
PlayFinished	Event	클라이언트가 오디오 스트림 재생을 완료할 때 재생 완료된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
PlayPaused	Event	클라이언트가 오디오 스트림 재생을 일시 정지할 때 일시 정지된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
PlayResumed	Event	클라이언트가 오디오 스트림 재생을 재개할 때 재개된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
PlayStarted	Event	클라이언트가 오디오 스트림 재생을 시작할 때 재생이 시작된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
PlayStopped	Event	클라이언트가 오디오 스트림 재생을 중지할 때 재생이 중지된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
ProgressReportDelayPassed	Event	오디오 스트림 재생이 시작된 후 지정된 지연 시간만큼 시간이 지났을 때 현재 재생 상태(<code>AudioPlayer.PlaybackState</code>)를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 각 오디오 스트림의 지연 시간은 <code>AudioPlayer.Play</code> 지시 메시지가 클라이언트로 전달될 때 확인할 수 있습니다.
ProgressReportIntervalPassed	Event	오디오 스트림 재생이 시작된 후 지정된 간격마다 현재 재생 상태(<code>AudioPlayer.PlaybackState</code>)를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 각 오디오 스트림의 보고 간격은 <code>AudioPlayer.Play</code> 지시 메시지가 클라이언트로 전달될 때 확인할 수 있습니다.
ProgressReportPositionPassed	Event	오디오 스트림 재생이 시작된 후 지정된 보고 시점에 현재 재생 상태(<code>AudioPlayer.PlaybackState</code>)를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 각 오디오 스트림의 보고 시점은 <code>AudioPlayer.Play</code> 지시 메시지가 클라이언트로 전달될 때 확인할 수 있습니다.
StreamDeliver	Directive	<code>AudioPlayer.StreamRequested</code> 이벤트 메시지의 응답이며, 실제 음악 재생이 가능한 오디오 스트림 정보를 수신해야 할 때 사용합니다.
StreamRequested	Event	오디오 스트림 재생을 위해 CIC로 스트리밍 URL과 같은 추가 정보를 요청하는 이벤트 메시지입니다.

Play directive

클라이언트에게 특정 오디오 스트림을 재생하거나 재생 대기열에 추가하도록 지시합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
audioItem	object	재생할 오디오 스트림의 메타 정보와 재생에 필요한 오디오 스트림 정보를 담고 있는 객체	필수
audioItem.audioItemId	string	오디오 스트림 정보를 구분하는 ID. 클라이언트는 이 값을 기준으로 중복된 Play 지시 메시지를 제거할 수 있습니다.	필수
audioItem.stream	<code>AudioStreamInfoObject</code>	재생에 필요한 오디오 스트림 정보를 담고 있는 객체	필수
audioItem.type	string	음악 서비스 구분자. 음악 스트리밍 서비스를 제공하는 사업자나 서비스 이름입니다. 이 필드 값은 각 서비스마다 달라지는 audioItem 객체의 필드를 파악하고 이를 분석하는 파서(parser)를 선택하는데 이용될 수 있습니다.	필수
audioItem.[CustomField]	any	재생할 오디오 스트림에 첨부할 메타 정보를 서비스 제공자 임의대로 추가할 수 있습니다.	선택
playBehavior	string	지시 메시지에 포함된 오디오 스트림을 클라이언트에서 언제 재생할지를 결정하는 구분자 <ul style="list-style-type: none"> "REPLACE_ALL" : 재생 대기열을 모두 비우고, 전달받은 오디오 스트림을 즉시 재생합니다. "ENQUEUE" : 재생 대기열에 전달받은 오디오 스트림을 추가합니다. 	필수

source	object	오디오 스트리밍 서비스의 출처 정보	필수
source.name	string	오디오 스트리밍 서비스의 이름	필수
source.logoUrl	string	오디오 스트리밍 서비스의 로고 이미지 URL. 이 필드의 값이 없거나 로고 이미지를 표시할 수 없을 경우 source.name 필드에 있는 오디오 스트리밍 서비스의 이름이라도 표시해야 합니다.	선택

Remarks

음악 서비스의 과금 문제 등으로 인해 실제 스트리밍 정보, 즉 스트리밍 URL과 같은 정보는 재생 직전에 획득할 수 있는 경우가 있습니다. 이는 `audioItem.stream.urlPlayable` 필드 값에 따라 다음과 같이 구분됩니다.

- `urlPlayable` 필드 값이 `true` 이면 `audioItem.stream.url` 필드에 포함된 URL로 오디오 스트리밍을 바로 재생할 수 있습니다.
- `urlPlayable` 필드 값이 `false` 이면 `audioItem.stream.url` 필드에 포함된 URL로 오디오 스트리밍을 바로 재생할 수 없고 `AudioPlayer.StreamRequested` 이벤트 메시지를 사용하여 오디오 스트리밍 정보를 추가로 요청해야 합니다.

Message example

```
// 바로 재생 가능한 오디오 스트리밍 URL 정보가 담긴 예제
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "AudioPlayer",
      "name": "StreamDeliver",
      "dialogRequestId": "34abac3-cb46-611c-5111-47eab87b7",
      "messageId": "ad13f0d6-bb11-ca23-99aa-312a0b213805"
    },
    "payload": {
      "audioItem": {
        "audioItemId": "90b77646-93ab-444f-acd9-60f9f278ca38",
        "episodeId": 22346122,
        "stream": {
          "beginAtInMilliseconds": 0,
          "episodeId": 22346122,
          "playType": "NONE",
          "podcastId": 12548,
          "progressReport": {
            "progressReportDelayInMilliseconds": null,
            "progressReportIntervalInMilliseconds": 60000,
            "progressReportPositionInMilliseconds": null
          },
          "url": "https://steaming.example.com/1212334548/2231122",
          "urlPlayable": true
        },
        "type": "podcast"
      },
      "source": {
        "name": "팟빵",
        "logoUrl": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/extension/com.navercorp.podbbang/source_logo.png"
      },
      "playBehavior": "REPLACE_ALL"
    }
  }
}

// 바로 재생 가능하지 않은 오디오 스트리밍 URL 정보가 담긴 예제
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "AudioPlayer",
      "name": "StreamDeliver",
      "dialogRequestId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "audioItem": {
        "audioItemId": "9CPWU-8362fe7c-f75c-42c6-806b-6f3e00aba8f1-c1862201",
        "album": {
          "albumId": "2000240",
          "genres": [
            "발라드",
            "알앤비/어반"
          ],
          "title": "Palette"
        },
        ...
      },
      "stream": {
        "beginAtInMilliseconds": 0,
        "endAtInMilliseconds": 10000
      }
    }
  }
}
```

```

    "durationInMilliseconds": 60000,
    "progressReport": {
      "progressReportDelayInMilliseconds": null,
      "progressReportIntervalInMilliseconds": null,
      "progressReportPositionInMilliseconds": 60000
    },
    "token": "TR-NM-17716562",
    "url": "clova:TR-NM-17716562",
    "urlPlayable": false
  },
  "title": "이 지금",
  "type": "navermusic"
},
"source": {
  "name": "네이버 뮤직",
  "logoUrl": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/extension/com.navercorp.music/source_logo.png"
},
"playBehavior": "REPLACE_ALL"
}
}
}
}

```

See also

- [AudioPlayer.PlayPaused](#)
- [AudioPlayer.PlayResumed](#)
- [AudioPlayer.PlayStarted](#)
- [AudioPlayer.PlayStopped](#)
- [AudioPlayer.ProgressReportDelayPassed](#)
- [AudioPlayer.ProgressReportIntervalPassed](#)
- [AudioPlayer.ProgressReportPositionPassed](#)
- [AudioPlayer.StreamRequested](#)

PlayFinished event

클라이언트가 오디오 스트림 재생을 완료할 때 재생 완료된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.

Context field

다음과 같은 맵(정보)(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- [AudioPlayer.PlaybackState](#)

Payload field

없음

Message example

```
{
  "context": [
    {{AudioPlayer.PlaybackState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "AudioPlayer",
      "name": "PlayFinished",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [AudioPlayer.Play](#)

PlayPaused event

클라이언트가 오디오 스트림 재생을 일시 정지할 때 일시 정지된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 이 이벤트 메시지를 보내기 위해 필요한 사전 시나리오는 다음과 같습니다.

1. 클라이언트는 `SpeechRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지로 오디오 스트림 재생을 일시 정지하도록 요청하는 사용자의 음성을 CIC로 전송합니다.
2. CIC는 Clova 플랫폼에서 인식된 일시 정지 요청을 `PlaybackController.Pause` 지시 메시지를 통해 클라이언트에 전달합니다.
3. 클라이언트는 오디오 스트림 재생을 일시 정지하고 `PlayPaused` 이벤트 메시지를 CIC에 전송합니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- `AudioPlayer.PlaybackState`

Payload field

없음

Message example

```
{
  "context": [
    {{AudioPlayer.PlaybackState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "AudioPlayer",
      "name": "PlayPaused",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- `AudioPlayer.Play`
- `AudioPlayer.PlayResumed`
- `PlaybackController.Pause`

PlayResumed event

클라이언트가 오디오 스트림 재생을 재개할 때 재개된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 이 이벤트 메시지를 보내기 위해 필요한 사전 시나리오는 다음과 같습니다.

1. 클라이언트는 `SpeechRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지로 오디오 스트림 재생을 재개하도록 요청하는 사용자의 음성을 CIC로 전송합니다.
2. CIC는 Clova 플랫폼에서 인식된 재생 재개 요청을 `PlaybackController.Resume` 지시 메시지를 통해 클라이언트에 전달합니다.
3. 클라이언트는 오디오 스트림 재생을 재개하고 `PlayResumed` 이벤트 메시지를 CIC에 전송합니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- `AudioPlayer.PlaybackState`

Payload field

없음

Message example

```
{
  "context": [
    {{AudioPlayer.PlaybackState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "AudioPlayer",
    }
  }
}
```

```

        "name": "PlayResumed",
        "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {}
}
}

```

See also

- [AudioPlayer.Play](#)
- [AudioPlayer.PlayPaused](#)
- [PlaybackController.Resume](#)

PlayStarted event

클라이언트가 오디오 스트림 재생을 시작할 때 재생이 시작된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- [AudioPlayer.PlaybackState](#)

Payload field

없음

Message example

```

{
  "context": [
    {{AudioPlayer.PlaybackState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "AudioPlayer",
      "name": "PlayStarted",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {}
  }
}

```

See also

- [AudioPlayer.Play](#)
- [AudioPlayer.PlayStopped](#)

PlayStopped event

클라이언트가 오디오 스트림 재생을 중지할 때 재생이 중지된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 이 이벤트 메시지를 보내기 위해 필요한 사전 시나리오는 다음과 같습니다.

1. 클라이언트는 [SpeechRecognizer.Recognize](#) 이벤트 메시지로 오디오 스트림 재생을 중지하도록 요청하는 사용자의 음성을 CIC로 전송합니다.
2. CIC는 Clova 플랫폼에서 인식된 중지 요청을 [PlaybackController.Stop](#) 지시 메시지를 통해 클라이언트에 전달합니다.
3. 클라이언트는 오디오 스트림 재생을 중지하고 PlayStopped 이벤트 메시지를 CIC에 전송합니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- [AudioPlayer.PlaybackState](#)

Payload field

없음

Message example

```
{
  "context": [
    {{AudioPlayer.PlaybackState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "AudioPlayer",
      "name": "PlayStopped",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [AudioPlayer.Play](#)
- [AudioPlayer.PlayStarted](#)
- [PlaybackController.Stop](#)

ProgressReportDelayPassed event

오디오 스트림 재생이 시작된 후 지정된 지연 시간만큼 시간이 지났을 때 현재 재생 상태([AudioPlayer.PlaybackState](#))를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 각 오디오 스트림의 지연 시간은 [AudioPlayer.Play](#) 지시 메시지가 클라이언트로 전달될 때 확인할 수 있습니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- [AudioPlayer.PlaybackState](#)

Payload field

없음

Message example

```
{
  "context": [
    {{AudioPlayer.PlaybackState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "AudioPlayer",
      "name": "ProgressReportDelayPassed",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [AudioPlayer.Play](#)
- [AudioPlayer.ProgressReportIntervalPassed](#)
- [AudioPlayer.ProgressReportPositionPassed](#)

ProgressReportIntervalPassed event

오디오 스트림 재생이 시작된 후 지정된 간격마다 현재 재생 상태([AudioPlayer.PlaybackState](#))를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 각 오디오 스트림의 보고 간격은 [AudioPlayer.Play](#) 지시 메시지가 클라이언트로 전달될 때 확인할 수 있습니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- `AudioPlayer.PlaybackState`

Payload field

없음

Message example

```
{
  "context": [
    {{AudioPlayer.PlaybackState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "AudioPlayer",
      "name": "ProgressReportIntervalPassed",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- `AudioPlayer.Play`
- `AudioPlayer.ProgressReportDelayPassed`
- `AudioPlayer.ProgressReportPositionPassed`

ProgressReportPositionPassed event

오디오 스트림 재생이 시작된 후 지정된 보고 시점에 현재 재생 상태(`AudioPlayer.PlaybackState`)를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 각 오디오 스트림의 보고 시점은 `AudioPlayer.Play` 지시 메시지가 클라이언트로 전달될 때 확인할 수 있습니다.

Context field

다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- `AudioPlayer.PlaybackState`

Payload field

없음

Message example

```
{
  "context": [
    {{AudioPlayer.PlaybackState}},
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "AudioPlayer",
      "name": "ProgressReportPositionPassed",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- `AudioPlayer.Play`
- `AudioPlayer.ProgressReportDelayPassed`

- [AudioPlayer.ProgressReportIntervalPassed](#)

StreamDeliver directive

[AudioPlayer.StreamRequested](#) 이벤트 메시지의 응답이며, 실제 음악 재생이 가능한 오디오 스트림 정보를 수신해야 할 때 사용합니다. 클라이언트가 음악을 재생할 수 있도록 오디오 스트림 정보에 스트리밍할 수 있는 URL 정보가 필수로 포함되어 있습니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
audioItemId	string	오디오 스트림 정보를 구분하는 값. 클라이언트는 이 값을 기준으로 중복된 Play 지시 메시지를 제거할 수 있습니다.	필수
audioStream	AudioStreamInfoObject	재생에 필요한 오디오 스트림 정보를 담고 있는 객체	필수

Remarks

StreamDeliver 지시 메시지와 이미 수신한 Play 지시 메시지의 본문인 `payload.audioStream`을 조합하는 형태로 오디오 스트림 재생을 구현할 수 있습니다. 하지만, 기존 Play 지시 메시지를 통해 전달받은 값을 StreamDeliver 지시 메시지가 새로 전달한 값으로 치환하면 안 됩니다. 그 이유는 StreamDeliver 지시 메시지의 `AudioStreamInfoObject`의 내용이 이미 [AudioPlayer.Play](#) 지시 메시지로 전달된 내용과 중복된 부분이 있으면 해당 내용이 생략될 수 있기 때문입니다. 이는 반복 재생이나 이전 곡 재생 등 동일한 Play 지시 메시지를 두 번 이상 처리할 때 기대와 다른 동작을 유발할 수 있습니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "AudioPlayer",
      "name": "StreamDeliver",
      "dialogRequestId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "audioItemId": "5313c879-25bb-461c-93fc-f85d95edf2a0",
      "stream": {
        "token": "b767313e-6790-4c28-ac18-5d9f8e432248",
        "url": "https://aod.musicservice.net/b767313e.mp3"
      }
    }
  }
}
```

See also

- [AudioPlayer.Play](#)
- [AudioPlayer.StreamRequested](#)

StreamRequested event

오디오 스트림 재생을 위해 CIC로 스트리밍 URL과 같은 추가 정보를 요청하는 이벤트 메시지입니다.

Context field

없음

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
audioItemId	string	Play 지시 메시지의 <code>audioItemId</code>	필수
audioStream	AudioStreamInfoObject	Play 지시 메시지의 <code>audioItem.stream</code>	필수

Remarks

음악 서비스의 과금 등을 고려하여 실제 오디오 스트림 정보 발급을 재생 직전으로 지연 해야 할 때가 있습니다. 이 이벤트 메시지는 이처럼 오디오 스트림 정보를 미리 준비하면 안되는 경우를 위해 설계된 API이며, 따라서 클라이언트는 이 이벤트 메시지를 재생 직전 시점보다 일찍 전달하면 안됩니다.

Message example

```
{
  "context": [],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "AudioPlayer",
      "name": "StreamRequested",
      "messageId": "198cf12-4020-b98a-b73b-1234ab312806"
    },
    "payload": {
      "audioItemId": "ac192f4c-8f12-4a58-8ace-e3127eb297a4",
      "audioStream": {
        "beginAtInMilliseconds": 0,
        "progressReport": {
          "progressReportDelayInMilliseconds": null,
          "progressReportIntervalInMilliseconds": null,
          "progressReportPositionInMilliseconds": 60000
        },
        "token": "TR-NM-4435786",
        "urlPlayable": false,
        "url": "clova:TR-NM-4435786"
      }
    }
  }
}
```

See also

- [AudioPlayer.Play](#)
- [AudioPlayer.StreamDeliver](#)

Shared objects

AudioPlayer API를 이용하여 이벤트 메시지나 지시 메시지를 보낼 때 메시지 본문(`payload`)에 다음과 같은 객체(shared objects)를 공유하여 사용합니다.

객체 이름	객체 설명
AudioStreamInfoObject	재생할 음악의 재생 정보(스트리밍 주소, 인증 정보 등)가 담긴 객체

AudioStreamInfoObject

재생할 음악의 오디오 스트림의 스트리밍 정보를 담고 있는 객체입니다. 클라이언트에게 재생할 스트리밍 정보를 전달하거나 클라이언트가 CIC로 현재 재생 중인 음악의 스트리밍 정보를 전달해야 할 때 사용합니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>beginAtInMilliseconds</code>	number	재생을 시작할 지점. 단위는 밀리초이며, 이 값이 지정된 경우 클라이언트는 해당 오디오 스트림을 지정된 위치부터 재생해야 합니다. 이 값이 0이면 해당 스트림을 처음부터 재생해야 합니다.	필수
<code>durationInMilliseconds</code>	number	오디오 스트림의 재생 시간. 오디오 스트림의 길이이며, 클라이언트는 이 필드에 지정된 시간까지 해당 오디오 스트림을 탐색 및 재생할 수 있습니다. 단위는 밀리 초이며, 이 필드는 null 값을 가질 수 없습니다.	선택
<code>progressReport</code>	object	재생 후 재생 상태 정보를 보고 받기 위해 보고 시간을 정해둔 객체	선택
<code>progressReport.progressReportDelayInMilliseconds</code>	number	재생 시작 후 지정된 시간이 지났을 때 재생 상태 정보를 보고받기 위해 지정되는 값입니다. 단위는 밀리 초이며, 이 필드는 null 값을 가질 수 있습니다.	선택

progressReport.progressReportIntervalInMilliseconds	number	재생 중 지정된 시간 간격으로 재생 상태 정보를 보고받기 위해 지정되는 값입니다. 단위는 밀리 초이며, 이 필드는 null 값을 가질 수 있습니다.	선택
progressReport.progressReportPositionInMilliseconds	number	재생 중 지정된 시점을 지날 때마다 재생 상태 정보를 보고받기 위해 지정되는 값입니다. 단위는 밀리 초이며, 이 필드는 null 값을 가질 수 있습니다.	선택
token	string	오디오 스트림 token	필수
url	string	오디오 스트림 URL	필수
urlPlayable	boolean	<p>url 필드의 오디오 스트림 URL이 바로 재생 가능한 형태인지 구분하는 값.</p> <ul style="list-style-type: none"> • true : 바로 재생이 가능한 형태의 URL • false : 바로 재생이 불가능한 형태의 URL. <p>AudioPlayer.StreamRequested 이벤트 메시지를 사용하여 오디오 스트림 정보를 추가로 요청해야 합니다.</p>	필수
[Custom Field]	any	<p>오디오 스트림 재생 문맥에 추가로 필요한 값을 서비스 제공자 임의대로 추가할 수 있습니다.</p> <p>Caution!</p> <p>서비스 제공자에 의해 추가된 임의의 필드 값을 클라이언트가 이용해서는 안되며 이는 문제를 발생시킬 수 있습니다. 또한, 이 필드 값은 오디오 재생 상태를 전달할 때 PlaybackState 문맥 정보의 `stream` 필드에 그대로 첨부되어야 합니다.</p>	선택

Remarks

- 클라이언트가 durationInMilliseconds 필드에 지정된 시간까지 음악 재생을 완료하면 [AudioPlayer.PlayFinished](#) 지시 메시지를 CIC로 전송해야 합니다.
- 클라이언트는 durationInMilliseconds 필드에 지정된 시간을 초과하여 사용자가 오디오 스트림을 탐색(seek)할 수 없도록 UI를 제공해야 합니다.
- 클라이언트가 현재 재생 중인 상태를 CIC에 보고할 때 [AudioPlayer.PlaybackState](#) 의 totalInMilliseconds 필드 값을 durationInMilliseconds 필드에 지정된 값으로 입력하면 됩니다.

Object Example

```
// 바로 재생 가능한 오디오 스트림 URL 정보가 담긴 객체
{
  "beginAtInMilliseconds": 0,
  "episodeId": 22346122,
  "playType": "NONE",
  "podcastId": 12548,
  "progressReport": {
    "progressReportDelayInMilliseconds": null,
    "progressReportIntervalInMilliseconds": 60000,
    "progressReportPositionInMilliseconds": null
  },
  "url": "https://api-ex.podbbang.com/file/12548/22346122",
  "urlPlayable": true
}

// 바로 재생 가능하지 않은 오디오 스트림 URL 정보가 담긴 예제
{
  "beginAtInMilliseconds": 0,
  "progressReport": {
    "progressReportDelayInMilliseconds": null,
    "progressReportIntervalInMilliseconds": null,
    "progressReportPositionInMilliseconds": 60000
  },
  "token": "TR-NM-4435786",
  "urlPlayable": false,
  "url": "clova:TR-NM-4435786"
}
```

See also

- [AudioPlayer.Play](#)
- [AudioPlayer.PlayFinished](#)
- [AudioPlayer.ProgressReportDelayPassed](#)

- [AudioPlayer.ProgressReportIntervalPassed](#)
- [AudioPlayer.ProgressReportPositionPassed](#)
- [AudioPlayer.PlaybackState](#)
- [AudioPlayer.StreamRequested](#)

Clova

Clova 인터페이스는 CIC가 사용자 요청이 인식된 결과를 클라이언트로 전달할 때 사용하는 네임스페이스입니다. 사용자의 요청이 [SpeechRecognizer.Recognize](#) 이벤트 메시지로 전달되면 Clova에서 그 의미를 분석합니다. CIC는 인식된 결과에 따라 아래 지시 메시지를 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 아래 지시 메시지들을 처리하여 Clova에서 제공하는 기능을 사용자에게 제공해야 합니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
ExpectLogin	Directive	클라이언트에게 사용자로부터 NAVER 계정 인증(login)을 받도록 지시합니다.
FinishExtension	Directive	클라이언트에게 특정 Extension을 종료하도록 지시합니다.
Hello	Directive	클라이언트에게 downchannel 연결 설정이 완료되었음을 알립니다.
Help	Directive	클라이언트에게 미리 준비해둔 도움말 정보를 제공하도록 지시합니다.
RenderTemplate	Directive	클라이언트에게 템플릿을 표시하도록 지시합니다.
RenderText	Directive	클라이언트에게 텍스트를 표시하도록 지시합니다.
StartExtension	Directive	클라이언트에게 특정 Extension을 시작하도록 지시합니다.

ExpectLogin directive

클라이언트에게 사용자로부터 NAVER 계정 인증(login)을 받도록 지시합니다. 클라이언트가 [guest 모드](#)로 동작하는 중에 NAVER 계정 인증이 필요한 서비스를 사용자에게 제공해야 하는 경우 CIC는 클라이언트에게 이 지시 메시지를 전달합니다.

Payload field

없음

Remarks

로그인이 성공하였을때 이전의 요청은 이어서 처리되지 않습니다. 필요한 경우 사용자가 재요청을 하여야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "messageId": "2ca2ec70-c39d-4741-8a34-8aedd3b24760",
      "namespace": "Clova",
      "name": "RequestLogin"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [Clova access token 생성하기](#)
- [Guest 모드](#)

FinishExtension directive

클라이언트에게 특정 Extension을 종료하도록 지시합니다. 클라이언트는 FinishExtension 지시 메시지를 수신하면 해당 값에 대응하는 Extension을 종료해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
extension	string	종료할 Extension 이름	필수

Remarks

현재 서버에서 기본적으로 제공하는 Extension으로는 대화 모드(Freetalk mode)가 있습니다. 대화 모드는 현재 영어 버전만 제공하고 있으며, "See you later" 발화로 모드 종료가 가능합니다. 이때, FinishExtension 지시 메시지의 `extension` 필드 값으로 "freetalking"이 전달됩니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "Clova",
      "name": "FinishExtension",
      "messageId": "80855309-77b8-403f-bec5-b50f565d24a2",
      "dialogRequestId": "3db18cee-caac-4101-891f-b5f5c2e7fa9c"
    },
    "payload": {
      "extension": "freetalking"
    }
  }
}
```

See also

- [Clova.StartExtension](#)

Hello directive

클라이언트에게 downchannel 연결 설정이 완료되었음을 알립니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 통해 Clova 서비스에 대한 [접속 시도](#)가 제대로 수행되었는지 확인할 수 있습니다.

Payload field

없음

Remarks

이 지시 메시지는 대화 ID(`dialogRequestId`)를 가지지 않습니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "messageId": "2ca2ec70-c39d-4741-8a34-8aedd3b24760",
      "namespace": "Clova",
      "name": "Hello"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [CIC 연결하기](#)

Help directive

클라이언트에게 도움말 정보를 제공하도록 지시합니다. 사용자가 도움말을 요청한 경우 이 지시 메시지를 전달받게 되며, 미리 준비해둔 도움말 음성 정보를 들려주거나 도움말 UI를 화면에 표시해야 합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "messageId": "2ca2ec70-c39d-4741-8a34-8aedd3b24760",
      "namespace": "Clova",
      "name": "Help"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

없음

RenderTemplate directive

클라이언트에게 데이터를 content template에 따라 표시하도록 지시합니다. 사용자 음성 인식으로 파악된 결과 콘텐츠가 함께 전달됩니다.

Payload field

`payload` 필드는 [content template](#) 종류에 따라 포맷이 달라집니다. 현재 다음과 같은 content template을 제공하고 있습니다.

- 콘텐츠 UI 유형별 템플릿
 - [CardList](#)
 - [ImageList](#)
 - [ImageText](#)
 - [Popup](#)
 - [Text](#)
- PIMS 템플릿
 - [ActionTimer](#)
 - [ActionTimerList](#)
 - [Alarm](#)
 - [AlarmList](#)
 - [Memo](#)
 - [MemoList](#)
 - [Reminder](#)
 - [ReminderList](#)
 - [Schedule](#)
 - [ScheduleList](#)
 - [Timer](#)
 - [TimerList](#)
- 길찾기 템플릿
 - [CarRoute](#)
 - [TransportationRoute](#)
- 날씨 템플릿
 - [Atmosphere](#)
 - [Humidity](#)
 - [TodayWeather](#)
 - [TomorrowWeather](#)
 - [WeeklyWeather](#)
 - [WindSpeed](#)

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "Clova",
      "name": "RenderTemplate",
      "version": "1.0"
    }
  }
}
```

```

    "messageId": "c7b9882e-d3bf-45b6-b6f4-2fc47d04e60e",
    "dialogRequestId": "ca10e609-1d24-4418-bc2a-21b70c5ea1a7"
},
"payload": {
    {{TemplateFormat}}
}
}

```

See also

- [Clova.RenderText](#)
- [Content template](#)

RenderText directive

클라이언트에게 텍스트 메시지를 표시하도록 지시합니다. 사용자에게 보여줄 텍스트가 함께 전달됩니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
text	string	사용자에게 보여줄 텍스트	필수

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "Clova",
      "name": "RenderText",
      "messageId": "6f9d8b54-21dc-4811-8e14-b9b60717cbd4",
      "dialogRequestId": "5690395e-8c0d-4123-9d3f-937eaa9285dd"
    },
    "payload": {
      "text": "신나는 노래 들려드릴게요."
    }
  }
}
```

See also

- [Clova.RenderTemplate](#)

StartExtension directive

클라이언트에게 특정 Extension을 시작하도록 지시합니다. 클라이언트는 StartExtension 지시 메시지를 수신하면 해당 값에 대응하는 Extension을 시작합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
extension	string	시작할 Extension 이름	필수

Remarks

현재 서버에서 기본적으로 제공하는 Extension으로는 대화 모드(Freetalk mode)가 있습니다. 대화 모드는 현재 영어 버전만 제공하고 있으며, "영어 대화 시작"과 같은 발화로 모드 시작이 가능합니다. 이때, `startExtension` 지시 메시지의 `extension` 필드 값으로 `"freetalking"` 이 전달됩니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "Clova",
      "name": "StartExtension",
      "messageId": "6f9d8b54-21dc-4811-8e14-b9b60717cbd4",
      "dialogRequestId": "5690395e-8c0d-4123-9d3f-937eaa9285dd"
    },
    "payload": {
      "extension": "freetalking"
    }
  }
}
```

```
        "name": "StartExtension",
        "messageId": "103b8847-9109-42a5-8d3f-fc370a243d6f",
        "dialogRequestId": "8b509a36-9081-4783-b1cd-58d406205956"
    },
    "payload": {
        "extension": "freetalking"
    }
}
```

See also

- [Clova.FinishExtension](#)

DeviceControl

DeviceControl 인터페이스는 클라이언트 기기를 제어하거나 클라이언트 기기 제어 수행 결과를 CIC로 보고할 때 사용되는 네임스페이스입니다.

일부 사용자의 요청은 클라이언트 기기를 제어하는 요청일 수 있습니다. 분석된 사용자의 요청이 클라이언트 기기를 제어하는 요청이면 네임스페이스 DeviceControl 인 지시 메시지를 받게 되며 클라이언트는 수신한 지시 메시지에 맞게 클라이언트 기기를 제어해야 합니다. 클라이언트 기기 제어를 수행한 후 그 결과를 이벤트 메시지를 사용하여 CIC에 전송해야 합니다.

DeviceControl이 제공하는 이벤트 메시지와 지시 메시지는 다음과 같습니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
ActionExecuted	Event	클라이언트는 기기 제어를 정상적으로 수행한 경우 이 이벤트 메시지를 CIC로 전송해야 합니다.
ActionFailed	Event	클라이언트는 기기 제어를 수행할 수 없거나 수행에 실패한 경우 이 이벤트 메시지를 CIC로 전송해야 합니다.
BtConnect	Directive	클라이언트에게 특정 블루투스 기기와 연결을 설정하도록 지시합니다.
BtDisconnect	Directive	클라이언트에게 특정 블루투스 기기와 연결을 해제하도록 지시합니다.
BtStartPairing	Directive	클라이언트에게 블루투스 페어링 모드를 시작하도록 지시합니다.
BtStopPairing	Directive	클라이언트에게 블루투스 페어링 모드로 중지하도록 지시합니다.
Decrease	Directive	클라이언트에게 스피커 볼륨 또는 화면 밝기를 기본 단위만큼 줄이도록 지시합니다.
ExpectReportState	Directive	클라이언트에게 기기의 현재 상태를 CIC로 보고하도록 지시합니다.
Increase	Directive	클라이언트에게 스피커 볼륨 또는 화면 밝기를 기본 단위만큼 높이도록 지시합니다.
LaunchApp	Directive	클라이언트에게 특정 앱을 실행하도록 지시합니다.
OpenScreen	Directive	클라이언트에게 설정 화면을 열도록 지시합니다.
ReportState	Event	클라이언트는 기기의 현재 상태를 CIC로 보고할 때 이 메시지를 사용해야 합니다.
RequestStateSynchronization	Event	사용자의 계정에 등록된 다른 클라이언트 기기의 현재 상태를 파악하고자 할 때 이 이벤트 메시지를 CIC로 전송합니다.
SetValue	Directive	클라이언트에게 스피커 볼륨 또는 화면 밝기를 지정한 값으로 설정하도록 지시합니다.
SynchronizeState	Directive	클라이언트에게 사용자 계정에 등록된 또 다른 클라이언트 기기의 상태를 업데이트하도록 지시합니다.
TurnOff	Directive	클라이언트에게 지정한 기능이나 모드를 끄거나 비활성화하도록 지시합니다.
TurnOn	Directive	클라이언트에게 지정한 기능을 켜거나 활성화하도록 지시합니다.

Note!

DeviceControl API는 현재 구현 예정인 명세입니다. 사전 인터페이스 협의를 위해 미리 기술되었으며, 추후 내용이 변경될 수도 있습니다.

ActionExecuted event

클라이언트는 기기 제어를 정상적으로 수행한 경우 이 이벤트 메시지를 CIC로 전송해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
		제어 대상. <ul style="list-style-type: none"> • "airplane" : 비행기 모드 • "app" : 앱 • "bluetooth" : 블루투스 • "cellular" : 모바일 통신 • "channel" : TV 채널 	

target	string	<ul style="list-style-type: none"> "flashlight" : 플래시 조명 "gps" : GPS "powersave" : 절전 모드 "screenbrightness" : 화면 밝기 "soundmode" : 사운드 모드 "volume" : 스피커 볼륨 "wifi" : 무선랜 	필수
command	string	<p>정상 수행한 동작.</p> <ul style="list-style-type: none"> BtConnect BtDisconnect BtStartPairing BtStopPairing Decrease Increase OpenScreen SetValue TurnOn TurnOff 	필수

Remarks

CIC는 이 이벤트 메시지를 수신하면 사용자 계정에 등록된 모든 클라이언트에게 [SynchronizeState](#) 지시 메시지를 전송하여 특정 클라이언트 기기의 변경된 상태 정보를 알립니다.

Message example

```
{
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "ActionExecuted",
      "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5"
    },
    "payload": {
      "target": "gps",
      "command": "TurnOn"
    }
  }
}
```

See also

- [DeviceControl.ActionFailed](#)
- [DeviceControl.BtConnect](#)
- [DeviceControl.BtDisconnect](#)
- [DeviceControl.BtStartPairing](#)
- [DeviceControl.BtStopPairing](#)
- [DeviceControl.Decrease](#)
- [DeviceControl.Increase](#)
- [DeviceControl.OpenScreen](#)
- [DeviceControl.SetValue](#)
- [DeviceControl.TurnOff](#)
- [DeviceControl.TurnOn](#)

ActionFailed event

클라이언트는 기기 제어를 수행할 수 없거나 수행에 실패한 경우 이 이벤트 메시지를 CIC로 전송해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
		<p>제어 대상.</p> <ul style="list-style-type: none"> "airplane" : 비행기 모드 "app" : 앱 "bluetooth" : 블루투스 	

<code>target</code>	string	<ul style="list-style-type: none"> • "cellular" : 모바일 통신 • "channel" : TV 채널 • "flashlight" : 플래시 조명 • "gps" : GPS • "powersave" : 절전 모드 • "screenbrightness" : 화면 밝기 • "soundmode" : 사운드 모드 • "volume" : 스피커 볼륨 • "wifi" : 무선랜 	필수
<code>command</code>	string	<p>실패한 동작.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BtConnect • BtDisconnect • BtStartPairing • BtStopPairing • Decrease • Increase • LaunchApp • OpenScreen • SetValue • TurnOn • TurnOff 	필수

Remarks

- CIC는 이 이벤트 메시지를 수신하면 사용자 계정에 등록된 모든 클라이언트에게 `SynchronizeState` 지시 메시지를 전송하여 특정 클라이언트 기기의 변경된 상태 정보를 알립니다.
- `LaunchApp` 지시 메시지를 수신한 후 앱 실행에 실패하면 `target` 필드는 "app" 으로 설정합니다.

Message example

```
{
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "ActionFailed",
      "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5"
    },
    "payload": {
      "target": "gps",
      "command": "TurnOn"
    }
  }
}
```

See also

- `DeviceControl.ActionExecuted`
- `DeviceControl.BtConnect`
- `DeviceControl.BtDisconnect`
- `DeviceControl.BtStartPairing`
- `DeviceControl.BtStopPairing`
- `DeviceControl.Decrease`
- `DeviceControl.Increase`
- `DeviceControl.LaunchApp`
- `DeviceControl.OpenScreen`
- `DeviceControl.SetValue`
- `DeviceControl.TurnOff`
- `DeviceControl.TurnOn`

BtConnect directive

클라이언트에게 페어링된 블루투스 기기 중 하나와 연결을 설정하도록 지시합니다. 한 대 이상의 기기와 페어링되어 있는 경우 각각의 클라이언트는 기준에 따라 어떤 기기와 연결을 설정할지 결정해야 합니다. 예를 들면, 가장 최근에 연결했던 순서대로 기기 연결을 시도할 수 있습니다.

Payload field

없음

Remarks

- 스피커 형태의 블루투스 기기만 지원합니다.
- 클라이언트는 맥락 정보인 `Device.DeviceState` 객체를 이용해 수시로 블루투스 기기 정보를 CIC에 전달해야 합니다.
- 클라이언트는 이 지시 메시지에 해당하는 내용을 처리한 후 `DeviceControl.ActionExecuted` 또는 `DeviceControl.ActionFailed` 이벤트 메시지를 이용하여 결과를 CIC에 전달해야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "BtConnect",
      "messageId": "0f9950d1-c908-4e02-8c38-8e64e840634c",
      "dialogRequestId": "de0a1fd7-2ef1-4040-9469-3a5dd03ef46b"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- `DeviceControl.ActionExecuted`
- `DeviceControl.ActionFailed`
- `DeviceControl.BtDisconnect`
- `DeviceControl.BtStartPairing`
- `DeviceControl.BtStopPairing`
- `DeviceControl.TurnOff`
- `DeviceControl.TurnOn`

BtDisconnect directive

클라이언트에게 연결된 블루투스 기기와 연결을 끊도록 지시합니다.

Payload field

없음

Remarks

- 스피커 형태의 블루투스 기기만 지원합니다.
- 클라이언트는 맥락 정보인 `Device.DeviceState` 객체를 이용해 수시로 블루투스 기기 정보를 CIC에 전달해야 합니다.
- 클라이언트는 이 지시 메시지에 해당하는 내용을 처리한 후 `DeviceControl.ActionExecuted` 또는 `DeviceControl.ActionFailed` 이벤트 메시지를 이용하여 결과를 CIC에 전달해야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "BtDisconnect",
      "messageId": "0f9950d1-c908-4e02-8c38-8e64e840634c",
      "dialogRequestId": "de0a1fd7-2ef1-4040-9469-3a5dd03ef46b"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- `DeviceControl.ActionExecuted`

- [DeviceControl.ActionFailed](#)
- [DeviceControl.BtConnect](#)
- [DeviceControl.BtStartPairing](#)
- [DeviceControl.BtStopPairing](#)
- [DeviceControl.TurnOff](#)
- [DeviceControl.TurnOn](#)

BtStartPairing directive

클라이언트에게 블루투스 페어링 모드를 시작하도록 지시합니다.

Payload field

없음

Remarks

- 스피커 형태의 블루투스 기기만 지원합니다.
- 클라이언트는 맥락 정보인 [Device.DeviceState](#) 객체를 이용해 수시로 블루투스 기기 정보를 CIC에 전달해야 합니다.
- 클라이언트는 이 지시 메시지에 해당하는 내용을 처리한 후 [DeviceControl.ActionExecuted](#) 또는 [DeviceControl.ActionFailed](#) 이벤트 메시지를 이용하여 결과를 CIC에 전달해야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "BtStartPairing",
      "messageId": "0f9950d1-c908-4e02-8c38-8e64e840634c",
      "dialogRequestId": "de0a1fd7-2ef1-4040-9469-3a5dd03ef46b"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [DeviceControl.ActionExecuted](#)
- [DeviceControl.ActionFailed](#)
- [DeviceControl.BtConnect](#)
- [DeviceControl.BtDisconnect](#)
- [DeviceControl.BtStopPairing](#)
- [DeviceControl.TurnOff](#)
- [DeviceControl.TurnOn](#)

BtStopPairing directive

클라이언트에게 블루투스 페어링 모드를 중지하도록 지시합니다.

Payload field

없음

Remarks

- 스피커 형태의 블루투스 기기만 지원합니다.
- 클라이언트는 맥락 정보인 [Device.DeviceState](#) 객체를 이용해 수시로 블루투스 기기 정보를 CIC에 전달해야 합니다.
- 클라이언트는 이 지시 메시지에 해당하는 내용을 처리한 후 [DeviceControl.ActionExecuted](#) 또는 [DeviceControl.ActionFailed](#) 이벤트 메시지를 이용하여 결과를 CIC에 전달해야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "BtStopPairing",
      "messageId": "0f9950d1-c908-4e02-8c38-8e64e840634c",
      "dialogRequestId": "de0a1fd7-2ef1-4040-9469-3a5dd03ef46b"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [DeviceControl.ActionExecuted](#)
- [DeviceControl.ActionFailed](#)
- [DeviceControl.BtConnect](#)
- [DeviceControl.BtDisconnect](#)
- [DeviceControl.BtStartPairing](#)
- [DeviceControl.TurnOff](#)
- [DeviceControl.TurnOn](#)

Decrease directive

클라이언트에게 스피커 볼륨 또는 화면 밝기를 기본 단위만큼 줄이도록 지시하거나, TV 채널을 이전 채널로 변경하도록 지시합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
target	string	제어 대상. <ul style="list-style-type: none"> • "channel" : TV 채널 • "screenbrightness" : 화면 밝기 • "volume" : 스피커 볼륨 	필수

Remarks

- 기본 단위는 클라이언트측에서 직접 결정하면 됩니다.
- 클라이언트는 맥락 정보인 [Device.DeviceState](#) 객체를 이용해 수시로 스피커 볼륨 정보와 화면 밝기 정보를 CIC에 전달해야 합니다.
- 클라이언트는 이 지시 메시지에 해당하는 내용을 처리한 후 [DeviceControl.ActionExecuted](#) 또는 [DeviceControl.ActionFailed](#) 이벤트 메시지를 이용하여 결과를 CIC에 전달해야 합니다.
- Clova는 보통 기기 제어에 대한 지시 메시지를 클라이언트에게 전달할 때 음성 안내([SpeechSynthesizer.Speak](#) 지시 메시지)를 함께 제공합니다. 다만, target 필드가 "volume" 으로 설정된 것처럼 스피커 출력과 관계된 제어이면 [SpeechSynthesizer.Speak](#) 지시 메시지를 통해 안내 문구를 내려보내지 않습니다. 이는 사용자의 음악 감상 등과 같은 UX를 고려한 사항이며, 이 경우에는 음성 안내 대신 클라이언트 기기의 조명(LED)이나 짧은 효과음 통해 볼륨이 조절되었음을 알리도록 구현해야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "Decrease",
      "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5",
      "dialogRequestId": "3c6eef8b-8427-4b46-a367-0a7a46432519"
    },
    "payload": {
      "target": "screenbrightness"
    }
  }
}
```

See also

- [DeviceControl.ActionExecuted](#)

- [DeviceControl.ActionFailed](#)
- [DeviceControl.Increase](#)
- [DeviceControl.SetValue](#)

ExpectReportState directive

클라이언트에게 기기의 현재 상태를 CIC로 보고하도록 지시합니다. 이 메시지를 받은 클라이언트는 즉시 [DeviceControl.ReportState](#) 이벤트 메시지를 사용하여 기기의 현재 상태를 보고해야 하며, 이후에는 `durationInSeconds` 필드에 지정된 시간 동안 `intervalInSeconds` 필드에 지정된 주기로 기기의 현재 상태를 보고해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>durationInSeconds</code>	number	보고 기간. 지정된 시간동안 기기의 현재 상태를 보고합니다. 단위는 초단위입니다. 이 필드가 없는 경우 최초 1회만 보고를 수행합니다.	선택
<code>intervalInSeconds</code>	number	보고 주기. 지정된 주기로 기기의 형태 상태를 보고합니다. 단위는 초단위입니다. 이 필드는 <code>durationInSeconds</code> 필드가 있을 경우에만 유효하며 없을 경우 함께 생략됩니다.	선택

Remarks

- `DeviceControl.ExpectReportState` 지시 메시지는 다른 클라이언트에서 동기화를 위해 [DeviceControl.RequestStateSynchronization](#) 이벤트 메시지를 CIC로 전송한 경우 수신됩니다.
- 이 지시 메시지는 이벤트 메시지에 대한 응답이 아닌 [downchannel](#)을 통해 전달됩니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "ExpectReportState",
      "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5",
      "dialogRequestId": "3c6eef8b-8427-4b46-a367-0a7a46432519"
    },
    "payload": {
      "durationInSeconds": 600,
      "intervalInSeconds": 60
    }
  }
}
```

See also

- [DeviceControl.ReportState](#)
- [DeviceControl.RequestStateSynchronization](#)

Increase directive

클라이언트에게 스피커 볼륨 또는 화면 밝기를 기본 단위만큼 높이도록 지시하거나, TV 채널을 다음 채널로 변경하도록 지시합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>target</code>	string	제어 대상. <ul style="list-style-type: none"> • <code>"channel"</code> : TV 채널 • <code>"screenbrightness"</code> : 화면 밝기 • <code>"volume"</code> : 스피커 볼륨 	필수

Remarks

- 기본 단위는 클라이언트측에서 직접 결정하면 됩니다.
- 클라이언트는 맥락 정보인 `Device.DeviceState` 객체를 이용해 수시로 스피커 볼륨 정보와 화면 밝기 정보를 CIC에 전달해야 합니다.
- 클라이언트는 이 지시 메시지에 해당하는 내용을 처리한 후 `DeviceControl.ActionExecuted` 또는 `DeviceControl.ActionFailed` 이벤트 메시지를 이용하여 결과를 CIC에 전달해야 합니다.
- Clova는 보통 기기 제어에 대한 지시 메시지를 클라이언트에게 전달할 때 음성 안내(`SpeechSynthesizer.Speak` 지시 메시지)를 함께 제공합니다. 다만, `target` 필드가 "volume" 으로 설정된 것처럼 스피커 출력과 관계된 제어이면 `SpeechSynthesizer.Speak` 지시 메시지를 통해 안내 문구를 내려보내지 않습니다. 이는 사용자의 음악 감상 등과 같은 UX를 고려한 사항이며, 이 경우에는 음성 안내 대신 클라이언트 기기의 조명(LED)이나 짧은 효과음 통해 볼륨이 조절되었음을 알리도록 구현해야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "Increase",
      "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5",
      "dialogRequestId": "3c6eef8b-8427-4b46-a367-0a7a46432519"
    },
    "payload": {
      "target": "screenbrightness"
    }
  }
}
```

See also

- `DeviceControl.ActionExecuted`
- `DeviceControl.ActionFailed`
- `DeviceControl.Decrease`
- `DeviceControl.SetValue`

LaunchApp directive

클라이언트에게 특정 앱을 실행하도록 지시합니다. 앱을 지정하는 값으로 앱의 custom URL scheme나 중계 페이지 URL 또는 앱 이름이 전달됩니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>target</code>	string	대상 앱에 대한 정보. 다음과 같은 타입의 앱 정보를 가질 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> custom URL scheme: 대상 앱의 custom URL scheme (예, "naversearchapp://...") 중계 페이지 URL: 설치된 대상 앱이 있을 경우 해당 앱을 실행하는 중계 페이지 URL(예, "http://naverapp.naver.com/...") 앱 이름: 사용자의 발화를 인식한 앱의 이름 (예, "네이버앱") 	필수

Remarks

- 앱을 실행할 수 없거나 앱 실행에 실패한 경우 `DeviceControl.ActionFailed` 이벤트 메시지를 이용하여 결과를 CIC에 전달해야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "LaunchApp",
      "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5",
      "dialogRequestId": "3c6eef8b-8427-4b46-a367-0a7a46432519"
    },
    "payload": {
      "target": "naversearchapp://..."
    }
  }
}
```

See also

- [DeviceControl.ActionFailed](#)

OpenScreen directive

클라이언트에게 설정 화면을 열도록 지시합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
target	string	표시할 화면. 현재는 설정 화면을 여는 값인 "settings" 만 입력됩니다.	필수

Remarks

클라이언트는 이 지시 메시지에 해당하는 내용을 처리한 후 [DeviceControl.ActionExecuted](#) 또는 [DeviceControl.ActionFailed](#) 이벤트 메시지를 이용하여 결과를 CIC에 전달해야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "OpenScreen",
      "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5",
      "dialogRequestId": "3c6eef8b-8427-4b46-a367-0a7a46432519"
    },
    "payload": {
      "target": "settings"
    }
  }
}
```

See also

- [DeviceControl.ActionExecuted](#)
- [DeviceControl.ActionFailed](#)

ReportState event

클라이언트는 기기의 현재 상태를 CIC로 보고할 때 이 메시지를 사용해야 합니다.

Context field

클라이언트 기기의 현재 상태를 전달하기 위해 이벤트 메시지에 다음 맥락 정보(Context)를 포함하여 전송합니다.

- [Device.DeviceState](#)

Payload field

없음

Remarks

- CIC로부터 [DeviceControl.ExpectReportState](#) 지시 메시지를 받은 경우 [DeviceControl.ReportState](#) 이벤트 메시지를 사용하여 현재 상태를 보고해야 합니다.
- 이 이벤트 메시지를 통해 보고된 상태 정보는 [DeviceControl.SynchronizeState](#) 지시 메시지 통해 사용자 계정에 등록된 모든 클라이언트에게 보내집니다.

Message example

```
{
```

```

"context": {
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    "localTime": "2017-04-06T13:34:15.074361+08:28",
    "bluetooth": {
      "actions": [
        "BtConnect",
        "BtDisconnect",
        "BtStartPairing",
        "BtStopPairing",
        "TurnOff",
        "TurnOn"
      ],
      "btlist": [
        {
          "name": "My Phone",
          "address": "44:00:10:f1:1f:f5",
          "connected": false
        },
        {
          "name": "My Speaker",
          "address": "29:01:11:1f:12:89",
          "connected": true
        }
      ],
      "state": "on"
    },
    "wifi": {
      "actions": [
        "TurnOff",
        "TurnOn"
      ],
      "networks": [
        {
          "name": "home_wlan",
          "connected": true
        },
        {
          "name": "guest_wlan",
          "connected": false
        }
      ],
      "state": "on"
    },
    "battery": {
      "actions": [],
      "value": 99,
      "charging": true
    },
    "flashLight": {
      "actions": [
        "TurnOff",
        "TurnOn"
      ],
      "state": "off"
    }
  },
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "ReportState",
      "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5"
    },
    "payload": {}
  }
}

```

See also

- [Device.DeviceState](#)
- [DeviceControl.ExpectReportState](#)
- [DeviceControl.SynchronizeState](#)

RequestStateSynchronization event

사용자의 계정에 등록된 다른 클라이언트 기기의 현재 상태를 파악하고자 할 때 이 이벤트 메시지를 CIC로 전송합니다. CIC는 이 이벤트 메시지를 받으면, 사용자의 계정에 등록된 모든 클라이언트에게 [DeviceControl.ExpectReportState](#) 지시 메시지를 전송합니다.

Payload field

없음

Remarks

이 이벤트 메시지에 대한 결과로 추후 [downchannel](#)을 통해 [DeviceControl.SynchronizeState](#) 지시 메시지를 받게 됩니다.

Message example

```
{
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "RequestStateSynchronization",
      "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [DeviceControl.ExpectReportState](#)
- [DeviceControl.SynchronizeState](#)

SetValue directive

클라이언트에게 스피커 볼륨 또는 화면 밝기를 지정한 값으로 설정하거나 특정 TV 채널로 변경하도록 지시합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
target	string	제어 대상. • "channel" : TV 채널 • "screenbrightness" : 화면 밝기 • "volume" : 스피커 볼륨	필수
value	string	변경할 값 또는 TV 채널 번호나 이름	필수

Remarks

- 클라이언트는 맥락 정보인 [Device.DeviceState](#) 객체를 이용해 수시로 스피커 볼륨 정보와 화면 밝기 정보를 CIC에 전달해야 합니다.
- 클라이언트는 이 지시 메시지에 해당하는 내용을 처리한 후 [DeviceControl.ActionExecuted](#) 또는 [DeviceControl.ActionFailed](#) 이벤트 메시지를 이용하여 결과를 CIC에 전달해야 합니다.
- Clova는 보통 기기 제어에 대한 지시 메시지를 클라이언트에게 전달할 때 음성 안내([SpeechSynthesizer.Speak](#) 지시 메시지)를 함께 제공합니다. 다만, `target` 필드가 "volume" 으로 설정된 것처럼 스피커 출력과 관계된 제어이면 [SpeechSynthesizer.Speak](#) 지시 메시지를 통해 안내 문구를 내려보내지 않습니다. 이는 사용자의 음악 감상 등과 같은 UX를 고려한 사항이며, 이 경우에는 음성 안내 대신 클라이언트 기기의 조명(LED)이나 짧은 효과음 통해 볼륨이 조절되었음을 알리도록 구현해야 합니다.

Message example

```
// 볼륨 제어
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "SetValue",
      "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5",
      "dialogRequestId": "3c6eef8b-8427-4b46-a367-0a7a46432519"
    },
    "payload": {
      "target": "volume",
      "value": "50"
    }
  }
}
```

```

    "payload": {
      "target": "volume",
      "value": "30"
    }
  }
}

```

See also

- [DeviceControl.ActionExecuted](#)
- [DeviceControl.ActionFailed](#)
- [DeviceControl.Decrease](#)
- [DeviceControl.Increase](#)
- [DeviceControl.SetValue](#)

SynchronizeState directive

클라이언트에게 사용자 계정에 등록된 또 다른 클라이언트 기기의 상태 정보를 업데이트하도록 지시합니다. 사용자는 같은 사용자 계정으로 동시에 여러 클라이언트를 사용할 수 있습니다. 예를 들면, 클라이언트의 타입이 앱일 수도 있고 Wave와 같이 Clova 전용 기기인 스피커일 수도 있습니다. 앱 타입의 클라이언트는 스피커 타입의 다른 클라이언트를 제어할 수 있으며, 이때 다른 클라이언트를 제어한 결과를 `DeviceControl.SynchronizeState` 지시 메시지로 받을 수 있고, 이를 이용하여 변경된 클라이언트의 상태를 업데이트할 수 있습니다.

클라이언트는 다음과 같은 상황에 이 지시 메시지를 받을 수 있습니다.

- CIC가 `DeviceControl.ActionExecuted` 또는 `DeviceControl.ActionFailed` 이벤트 메시지를 수신하면 사용자 계정에 등록된 모든 클라이언트에게 `DeviceControl.SynchronizeState` 지시 메시지를 이용하여 특정 클라이언트 기기의 변경된 상태 정보를 전달합니다.
- CIC가 `DeviceControl.ReportState` 이벤트 메시지를 수신하면 사용자 계정에 등록된 모든 클라이언트에게 `DeviceControl.SynchronizeState` 지시 메시지를 이용하여 특정 클라이언트 기기의 현재 상태 정보를 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>deviceId</code>	string	상태가 업데이트된 클라이언트 기기의 ID.	필수
<code>deviceState</code>	<code>Device.DeviceState</code> object	기기 상태 업데이트 정보가 담긴 객체	필수

Remarks

`DeviceControl.SynchronizeState` 지시 메시지는 `downchannel`을 통해 사용자 계정에 등록된 클라이언트 전체에 브로드캐스팅되며, [대화 ID](#)(`dialogRequestId`)를 가지지 않습니다.

Message example

```

{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "SynchronizeState",
      "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5"
    },
    "payload": {
      "deviceId": "{{CLOVA_OAUTH_CLIENT_ID}}",
      "deviceState": {{Device.DeviceState}}
    }
  }
}

```

See also

- [DeviceControl.ActionExecuted](#)
- [DeviceControl.ActionFailed](#)
- [DeviceControl.ReportState](#)

TurnOff directive

클라이언트에게 지정한 기능이나 모드를 끄거나 비활성화하도록 지시합니다. 예를 들면, 이 지시 메시지를 통해 클라이언트 기기의 블루투스를 끄도록 할 수 있습니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
target	string	<p>제어 대상.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● "airplane" : 비행기 모드 ● "bluetooth" : 블루투스 ● "cellular" : 모바일 통신 ● "energysave" : 에너지 절약 모드 ● "flashlight" : 플래시 조명 ● "gps" : GPS ● "power" : 전원 상태 ● "ring" : 벨소리 모드 ● "silent" : 무음 모드 ● "vibrate" : 진동 모드 ● "wifi" : 무선랜 	필수

Remarks

- 일부 제어 대상을 끄거나 비활성화할 때 클라이언트 기기의 정책이나 상황에 맞춰 제어를 수행해야 합니다. 예를 들면, 벨소리 모드를 비활성화할 경우 진동 모드로 진입할지 음소거 모드로 진입할지는 클라이언트 기기에 따라 구현을 달리할 수 있습니다.
- 클라이언트는 맥락 정보인 `Device.DeviceState` 객체를 이용해 수시로 기능이나 모드의 상태 정보를 CIC에 전달해야 합니다.
- 클라이언트는 이 지시 메시지에 해당하는 내용을 처리한 후 `DeviceControl.ActionExecuted` 또는 `DeviceControl.ActionFailed` 이벤트 메시지를 이용하여 결과를 CIC에 전달해야 합니다.

Caution!

`target` 필드의 값이 `"power"` 일 경우 클라이언트 기기의 전원을 꺼야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "TurnOff",
      "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5",
      "dialogRequestId": "3c6eef8b-8427-4b46-a367-0a7a46432519"
    },
    "payload": {
      "target": "bluetooth"
    }
  }
}
```

See also

- `DeviceControl.ActionExecuted`
- `DeviceControl.ActionFailed`
- `DeviceControl.TurnOn`

TurnOn directive

클라이언트에게 지정한 기능을 켜거나 활성화하도록 지시합니다. 예를 들면, 이 지시 메시지를 통해 클라이언트 기기의 블루투스를 켜도록 할 수 있습니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
		제어 대상.	

target	string	<ul style="list-style-type: none"> ● "airplane" : 비행기 모드 ● "bluetooth" : 블루투스 ● "cellular" : 모바일 통신 ● "energysave" : 에너지 절약 모드 ● "flashlight" : 플래시 조명 ● "gps" : GPS ● "power" : 전원 상태 ● "ring" : 벨소리 모드 ● "silent" : 무음 모드 ● "vibrate" : 진동 모드 ● "wifi" : 무선랜 	필수
--------	--------	---	----

Remarks

- 클라이언트는 맥락 정보인 `Device.DeviceState` 객체를 이용해 수시로 기능이나 모드의 상태 정보를 CIC에 전달해야 합니다.
- 클라이언트는 이 지시 메시지에 해당하는 내용을 처리한 후 `DeviceControl.ActionExecuted` 또는 `DeviceControl.ActionFailed` 이벤트 메시지를 이용하여 결과를 CIC에 전달해야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "DeviceControl",
      "name": "TurnOff",
      "messageId": "23bdfff7-b655-46d4-8655-8bb473bf2bf5",
      "dialogRequestId": "3c6eef8b-8427-4b46-a367-0a7a46432519"
    },
    "payload": {
      "target": "bluetooth"
    }
  }
}
```

See also

- `DeviceControl.ActionExecuted`
- `DeviceControl.ActionFailed`
- `DeviceControl.TurnOn`

Notifier

Notifier 인터페이스는 CIC가 클라이언트기기에 알림이 있음을 표시하도록 지시하거나 사용자 계정에 등록된 모든 클라이언트에게 알림 표시를 없애도록 지시합니다. CIC는 클라이언트가 사용자 알림 확인 상태를 최신으로 유지하게 만들기 위해 클라이언트 요청이 없어도 다음과 같은 지시 메시지를 전달합니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
ClearIndicator	Directive	클라이언트에게 알림을 나타내는 표시를 모두 끄도록 지시합니다.
SetIndicator	Directive	클라이언트에게 확인하지 않은 알림이 있음을 나타내는 표시를 켜도록 지시합니다.

ClearIndicator directive

클라이언트에게 알림을 나타내는 표시를 모두 끄도록 지시합니다. 알림을 표시하는 조명이나 소리 효과를 모두 꺼야 합니다.

Payload field

없음

Remarks

해당 지시 메시지는 이벤트 메시지에 대한 응답이 아닌 [downchannel](#)을 통해 전달됩니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "Notifier",
      "name": "ClearIndicator",
      "messageId": "29745c13-0d70-408e-a4cc-946afba67524"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [Notifier.SetIndicator](#)

SetIndicator directive

클라이언트에게 알림 표시를 켜도록 지시합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
new	boolean	새로운 알림에 대한 지시 메시지인지 알려주는 필드입니다. <ul style="list-style-type: none"> true : 새로운 알림인 경우 false : 새로운 알림이 아닌 경우 	필수
light	string	조명 설정 정보 <ul style="list-style-type: none"> "on" : 사용자가 확인하지 않은 알림이 있는 경우입니다. 주로 알림 표시용 조명을 점등하게 됩니다. "off" : 사용자가 확인하지 않은 알림이 없는 경우입니다. 	필수

Remarks

해당 지시 메시지는 이벤트 메시지에 대한 응답이 아닌 [downchannel](#)을 통해 전달됩니다.

Message example

```
{  
  "directive": {  
    "header": {  
      "namespace": "Notifier",  
      "name": "SetIndicator",  
      "messageId": "29745c13-0d70-408e-a4cc-946afba67524"  
    },  
    "payload": {  
      "new": true,  
      "light": "on"  
    }  
  }  
}
```

See also

- [Notifier.ClearIndicator](#)

PlaybackController

PlaybackController 인터페이스는 클라이언트의 오디오 재생 및 스피커 출력을 제어할 때 사용되는 네임스페이스입니다. PlaybackController가 제공하는 이벤트 메시지와 지시 메시지는 다음과 같습니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
Mute	Directive	클라이언트에게 오디오 플레이어의 볼륨을 음소거하도록 지시합니다.
Next	Directive	클라이언트에게 재생 대기열에 있는 다음 오디오 스트림 재생하도록 지시합니다.
NextCommandIssued	Event	사용자가 클라이언트의 기기에서 다음(Next)에 해당하는 버튼 누르거나 터치한 경우 클라이언트는 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다.
Pause	Directive	클라이언트에게 재생 중인 오디오 스트림을 일시 정지하도록 지시합니다.
Previous	Directive	클라이언트에게 재생 대기열에 있는 이전 오디오 스트림을 재생하도록 지시합니다.
PreviousCommandIssued	Event	사용자가 클라이언트의 기기에서 이전(Previous)에 해당하는 버튼 누르거나 터치한 경우 클라이언트는 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다.
Replay	Directive	클라이언트에게 오디오 스트림을 처음부터 다시 재생하도록 지시합니다.
Resume	Directive	클라이언트에게 오디오 스트림 재생을 재개하도록 지시합니다.
Stop	Directive	클라이언트에게 오디오 스트림 재생을 중지하도록 지시합니다.
TurnOffRepeatMode	Directive	클라이언트에게 한곡 반복 재생 모드를 끄도록 지시합니다.
TurnOnRepeatMode	Directive	클라이언트에게 한곡 반복 재생 모드를 켜도록 지시합니다.
Unmute	Directive	클라이언트에게 오디오 플레이어 볼륨의 음소거를 해제하도록 지시합니다.
VolumeDown	Directive	클라이언트에게 오디오 플레이어 볼륨을 낮추도록 지시합니다.
VolumeUp	Directive	클라이언트에게 오디오 플레이어 볼륨을 높이도록 지시합니다.

Mute directive

클라이언트에게 오디오 플레이어 볼륨을 음소거하도록 지시합니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 받은 후 오디오 스트림 재생과 관련된 스피커 볼륨을 무음이 되도록 변경해야 합니다.

Payload field

없음

Remarks

Clova는 스피커 출력과 관계된 제어이면 [SpeechSynthesizer.Speak](#) 지시 메시지를 통해 안내 문구를 내려보내지 않습니다. 이는 사용자의 음악 감상 등과 같은 UX를 고려한 사항이며, 이 경우에는 음성 안내 대신 클라이언트 기기의 조명(LED)이나 짧은 효과음을 통해 볼륨이 조절되었음을 알리도록 구현해야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "PlaybackController",
      "name": "Mute",
      "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",
      "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [Speaker.VolumeState](#)
- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

Next directive

클라이언트에게 재생 대기열에 있는 다음 오디오 스트림 재생하도록 지시합니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 받은 후 다음 오디오 스트림을 재생해야 합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "PlaybackController",
      "name": "Next",
      "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",
      "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

NextCommandIssued event

사용자가 클라이언트의 기기에서 다음(Next)에 해당하는 버튼 누르거나 터치한 경우 클라이언트는 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다. Clova는 클라이언트의 상황에 따라 필요한 동작을 수행해줍니다. 예를 들어, 클라이언트가 팟캐스트와 같은 extension을 사용하고 있었다면 Clova는 즉각 다음 콘텐츠를 재생할 수 있도록 처리해줍니다.

Context field

필수 상태 정보 없음

Payload field

없음

Remarks

- 클라이언트 기기의 버튼은 물리적인 하드웨어 방식의 버튼일 수도 있고 음악 플레이어 위젯 버튼과 같은 소프트웨어 방식의 버튼일 수도 있습니다.

Message example

```
{
  "context": [],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "PlaybackController",
      "name": "NextCommandIssued",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [PlaybackController.PreviousCommandIssued](#)

Pause directive

클라이언트에게 재생 중인 오디오 스트림을 일시 정지하도록 지시합니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 받은 후 오디오 스트림 재생을 일시 정지해야 합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "PlaybackController",
      "name": "Pause",
      "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",
      "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [AudioPlayer.PlayPaused](#)
- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

Previous directive

클라이언트에게 재생 대기열에 있는 이전 오디오 스트림을 재생하도록 지시합니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 받은 후 이전 오디오 스트림을 재생해야 합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "PlaybackController",
      "name": "Previous",
      "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",
      "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [Speaker.VolumeState](#)
- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

PreviousCommandIssued event

사용자가 클라이언트의 기기에서 이전(Previous)에 해당하는 버튼 누르거나 터치한 경우 클라이언트는 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다. Clova는 클라이언트의 상황에 따라 필요한 동작을 수행해줍니다. 예를 들어, 클라이언트가 팟캐스트와 같은 extension을 사용하고 있었다면 Clova는 즉각 이전 콘텐츠를 재생할 수 있도록 처리해줍니다.

Context field

필수 상태 정보 없음

Payload field

없음

Remarks

- 클라이언트 기기의 버튼은 물리적인 하드웨어 방식의 버튼일 수도 있고 음악 플레이어 위젯 버튼과 같은 소프트웨어 방식의 버튼일 수도 있습니다.

Message example

```
{
  "context": [],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "PlaybackController",
      "name": "PreviousCommandIssued",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [PlaybackController.NextCommandIssued](#)

Replay directive

클라이언트에게 오디오 스트림을 처음부터 다시 재생하도록 지시합니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 받은 후 재생 위치를 오디오 스트림의 처음으로 이동시켜야 하며, 이동시킨 후 바로 오디오 스트림 재생을 시작해야 합니다. 만약 오디오 스트림 재생이 일시 정지(paused)되어 있었다면 오디오 스트림 재생을 재개(resume)해야 합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "PlaybackController",
      "name": "Replay",
      "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",
      "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [PlaybackController.Pause](#)
- [PlaybackController.Resume](#)
- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

Resume directive

클라이언트에게 오디오 스트림 재생을 재개하도록 지시합니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 받은 후 오디오 스트림 재생을 재개해야 합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "PlaybackController",
      "name": "Resume",
      "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",
      "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [AudioPlayer.PlayResumed](#)
- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

Stop directive

클라이언트에게 오디오 스트림 재생을 중지하도록 지시합니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 받은 후 오디오 스트림 재생을 중지해야 합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "PlaybackController",
      "name": "Stop",
      "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",
      "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [AudioPlayer.PlayStopped](#)
- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

TurnOffRepeatMode directive

클라이언트에게 한곡 반복 재생 모드를 끄도록 지시합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "PlaybackController",
      "name": "TurnOffRepeatMode",
      "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",
      "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

TurnOnRepeatMode directive

클라이언트에게 한곡 반복 재생 모드를 켜도록 지시합니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 받은 후 현재 재생 중인 오디오 스트림을 계속 반복 재생해야 합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "PlaybackController",
      "name": "TurnOnRepeatMode",
      "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",
      "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

Unmute directive

클라이언트에게 오디오 플레이어 볼륨의 음소거를 해제하도록 지시합니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 받은 후 무음으로 설정했던 스피커 볼륨을 원래 크기로 되돌려야 합니다.

Payload field

없음

Remarks

Clova는 스피커 출력과 관계된 제어이면 [SpeechSynthesizer.Speak](#) 지시 메시지를 통해 안내 문구를 내려보내지 않습니다. 이는 사용자의 음악 감상 등과 같은 UX를 고려한 사항이며, 이 경우에는 음성 안내 대신 클라이언트 기기의 조명(LED)이나 짧은 효과음 통해 볼륨이 조절되었음을 알리도록 구현해야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "PlaybackController",
      "name": "Unmute",
      "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",
      "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [Speaker.VolumeState](#)
- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

VolumeDown directive

클라이언트에게 오디오 플레이어 볼륨을 낮추도록 지시합니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 받은 후 오디오 스트림 재생과 관련된 스피커 볼륨을 낮춰야 합니다. 볼륨을 낮추는 정도는 각 클라이언트의 UX 기준을 따릅니다.

Note!

`PlaybackController.VolumeDown` 지시 메시지는 더 이상 지원하지 않을 예정입니다. 이 지시 메시지 대신 `DeviceControl.Decrease` 지시 메시지를 사용하길 권장합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{  
  "directive": {  
    "header": {  
      "namespace": "PlaybackController",  
      "name": "VolumeDown",  
      "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",  
      "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"  
    },  
    "payload": {}  
  }  
}
```

See also

- [Speaker.VolumeState](#)
- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

VolumeUp directive

클라이언트에게 오디오 플레이어 볼륨을 높이도록 지시합니다. 클라이언트는 이 지시 메시지를 받은 후 오디오 스트림 재생과 관련된 스피커 볼륨을 높여야 합니다. 볼륨을 올리는 정도는 각 클라이언트의 UX 기준을 따릅니다.

Note!

`PlaybackController.VolumeUp` 지시 메시지는 더 이상 지원하지 않을 예정입니다. 이 지시 메시지 대신 `DeviceControl.Increase` 지시 메시지를 사용하길 권장합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{  
  "directive": {  
    "header": {  
      "namespace": "PlaybackController",  
      "name": "VolumeUp",  
      "dialogRequestId": "dialog-id-here-1",  
      "messageId": "b1f88d7d-bbb8-44fa-a0a2-c5a7553e6f8a"  
    },  
    "payload": {}  
  }  
}
```

See also

- [Speaker.VolumeState](#)
- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

SpeechRecognizer

SpeechRecognizer 인터페이스는 사용자의 음성 인식을 위해 사용되는 네임스페이스입니다. 사용자의 음성 입력은 다음과 같이 수행되어야 합니다.

- 클라이언트는 사용자의 음성이 입력될 때 CIC로 `SpeechRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지를 전송합니다.
- 클라이언트는 입력되는 사용자의 음성을 200ms 단위로 계속 CIC에 전송해야 합니다.
- 클라이언트는 사용자의 음성 입력이 끝나거나 CIC로부터 `SpeechRecognizer.StopCapture` 지시 메시지를 받기 전까지 2번 단계를 계속 수행해야 합니다.

SpeechRecognizer가 제공하는 이벤트 메시지와 지시 메시지는 다음과 같습니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
<code>ExpectSpeech</code>	Directive	클라이언트에게 사용자의 음성 입력을 받도록 지시합니다.
<code>ExpectSpeechTimedOut</code>	Event	음성 입력 대기 시간이 초과했음을 CIC에 보고합니다.
<code>KeepRecording</code>	Directive	클라이언트에게 음성 입력을 계속 받도록 지시합니다.
<code>Recognize</code>	Event	입력되는 사용자의 음성을 전달하여 음성 인식을 CIC에 요청합니다.
<code>ShowRecognizedText</code>	Directive	클라이언트에게 인식된 사용자 음성을 실시간으로 전달합니다.
<code>StopCapture</code>	Directive	클라이언트에게 사용자의 음성 인식을 중지하도록 지시합니다.

ExpectSpeech directive

클라이언트에게 마이크를 활성화하여 사용자의 음성 입력을 받도록 지시합니다. 해당 지시 메시지는 CIC가 먼저 사용자의 요청에서 불충분한 정보를 추가로 요구하는 multi-turn 대화를 수행하거나 대화 모드(Freetalk mode)와 같이 대화를 계속 진행하기 위해 전달됩니다. 입력된 사용자 음성은 `SpeechRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지를 통해 CIC로 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>expectContentType</code>	string	클라이언트가 추가로 사용자의 음성을 입력 받으면 해당 음성 데이터를 어떤 형식으로 보내야 할지 지정한 값입니다. 다음과 같은 값을 가질 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> "audio/116" : 음성 인식을 위해 에코/잡음 제거 및 음성 인식에 특징적인 후처리를 수행하지 않은 PCM 포맷의 음성 데이터 "application/x-clova-feat" : 음성 인식을 위해 에코/잡음 제거 및 음성 인식에 특징적인 후처리를 수행한 PCM 포맷의 음성 데이터 	선택
<code>expectSpeechId</code>	string	사용자의 음성 입력을 추가로 받을 때 CIC가 이를 식별하기 위한 ID. 추후 이 값은 사용자의 추가 음성 입력을 <code>SpeechRecognizer.Recognize</code> 이벤트 메시지로 CIC에게 보낼 때 <code>speechId</code> 필드에 입력되어야 합니다.	필수
<code>explicit</code>	boolean	사용자 음성 입력의 필수 여부. <code>explicit</code> 는 주로 <code>true</code> 로 설정되며, 사용자로부터 필수 정보를 추가로 알아내야 할 때 사용됩니다. <ul style="list-style-type: none"> <code>true</code> : 필수 <code>false</code> : 선택 예를 들면, 사용자가 "피자 주문해줘."와 같은 요청을 했고 CIC는 수량과 같은 필수 정보를 얻기 위해 "몇 판 주문할까요?"라는 음성과 함께 <code>explicit</code> 필드가 <code>true</code> 로 설정된 <code>SpeechRecognizer.ExpectSpeech</code> 지시 메시지를 보낼 수 있습니다. 이 경우 사용자로부터 수량 정보를 입력받지 않는다면 주문을 제대로 수행할 수 없게 됩니다. 따라서, <code>explicit</code> 필드가 <code>true</code> 인 경우 반드시 사용자 음성 입력을 받아야 합니다.	필수
<code>timeoutInMilliseconds</code>	number	사용자의 음성 입력을 받기 위해 대기하는 시간으로 정수 형태 값이며, 단위는 밀리초 (millisecond) 입니다.	필수

Remarks

- 이 지시 메시지를 받으면 클라이언트는 사용자의 입력을 CIC로 전달할 때 이전 요청 메시지와 같은 대화 ID(`dialogRequestId`)를 사용해서 전송해야 합니다.
- `explicit` 필드가 `false` 인 경우는 클라이언트가 가지고 있는 정책이나 조건에 따라 사용자의 음성 입력을 받지 않을 수도 있습니다.
- `timeoutInMilliseconds` 시간 동안 사용자의 음성 데이터 입력이 없으면 `SpeechRecognizer.ExpectSpeechTimedOut` 이벤트 메시지를 CIC로 전달해야 합니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechRecognizer",
      "name": "ExpectSpeech",
      "dialogRequestId": "bc834682-6d22-4bbb-8352-4a49df2ed3d7",
      "messageId": "b120c3e0-e6b9-4a3d-96de-71539e5f6214"
    },
    "payload": {
      "timeoutInMilliseconds": 7000,
      "explicit": false,
      "expectSpeechId": "561aeeef-2096-40fa-ba17-6612e28b339f"
    }
  }
}
```

See also

- [SpeechRecognizer.Recognize](#)
- [SpeechRecognizer.ExpectSpeechTimedOut](#)

ExpectSpeechTimedOut event

[SpeechRecognizer.ExpectSpeech](#) 지시 메시지로 전달된 대기 시간 동안 사용자의 음성 입력이 없으면 해당 이벤트 메시지를 CIC로 전달합니다.

Context field

해당 이벤트 메시지는 다음과 같은 맥락 정보(Context)를 함께 전송해야 합니다.

- [Clova.FreetalkState](#)

Payload field

없음

Remarks

- 이 이벤트 메시지는 대화 모드(Freetalk mode)에서만 동작합니다.

Message example

```
{
  "context": [
    {{Clova.FreetalkState}}
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechRecognizer",
      "name": "ExpectSpeechTimedOut",
      "messageId": "56dc20e-7fdc-4294-b6d9-a4b960d72df8"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [Clova.FreetalkState](#)
- [SpeechRecognizer.ExpectSpeech](#)

KeepRecording directive

클라이언트에게 사용자의 음성 입력을 계속 받도록 지시합니다. [SpeechRecognizer.KeepRecording](#) 지시 메시지는 클라이언트에게 입력된 사용자의 음성을 인식하고 있음을 알려주는 중간 응답이며, 이 지시 메시지를 받은 클라이언트는 CIC로부터의 응답에 대한 timeout을 구현하거나 UX에 활용할 수 있습니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechRecognizer",
      "name": "KeepRecording",
      "dialogRequestId": "bc834682-6d22-4bbb-8352-4a49df2ed3d7",
      "messageId": "b120c3e0-e6b9-4a3d-96de-71539e5f6214"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [SpeechRecognizer.Recognize](#)
- [SpeechRecognizer.ExpectSpeechTimedOut](#)

Recognize event

`SpeechRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지는 사용자 음성 입력을 CIC로 전송하여 사용자가 무엇을 원하는지 인식하도록 요청합니다. Clova 내부의 자연어 분석 시스템과 대화 이해 시스템이 해당 결과를 해석하여 사용자의 요청을 처리합니다. CIC로부터 전달되는 대부분의 [지시 메시지](#)는 `SpeechRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지를 통해 사용자의 요청을 확인한 후 전달됩니다.

다음과 같은 기준의 음성 입력을 처리할 수 있습니다.

- 16-bit Linear PCM
- 16 kHz sample rate
- Mono
- Little endian

Context field

Recognize 이벤트 메시지는 다음과 같은 [맥락 정보\(Context\)](#)를 함께 전송해야 합니다.

- [Speaker.VolumeState](#)
- [Clova.FreetalkState](#)

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
speechId	string	<code>SpeechRecognizer.ExpectSpeech</code> 지시 메시지로 인해 사용자 음성 입력을 추가로 받는 경우 <code>SpeechRecognizer.ExpectSpeech</code> 지시 메시지에 포함된 <code>expectSpeechId</code> 필드의 값을 그대로 입력합니다.	선택
explicit	boolean	<code>SpeechRecognizer.ExpectSpeech</code> 지시 메시지로 인해 사용자 음성 입력을 추가로 받는 경우 <code>SpeechRecognizer.ExpectSpeech</code> 지시 메시지에 포함된 <code>explicit</code> 필드의 값을 그대로 입력합니다.	선택
format	string	음성 데이터 포맷. <code>AUDIO_L16_RATE_16000_CHANNELS_1</code> 으로 고정 입력합니다.	선택
lang	string	사용자 음성 입력이 어떤 언어로 인식되도록 할지 결정합니다. <ul style="list-style-type: none"> • "en" : 영어 • "ja" : 일본어 • "ko" : 한국어 	필수
profile	string	추후 사용을 위해 예약해 놓은 필드. <code>CLOSE_TALK</code> 으로 고정 입력합니다.	선택

Remarks

일반적으로 사용자 음성을 한국어로 인식하지만 대화 모드(Freetalk mode)의 경우 사용자 음성을 영어("en")로 인식해야 할 수 있습니다.

Message example

```
// 일반적인 사용자 음성 입력
{
  "context": [
    {{Alerts.AlertsState}},
    {{AudioPlayer.PlayerState}},
    {{Device.DeviceState}},
    {{Device.Display}},
    {{Clova.FreetalkState}},
    {{Clova.Location}},
    {{Clova.SavedPlace}},
    {{Speaker.VolumeState}}
  ],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechRecognizer",
      "name": "Recognize",
      "dialogRequestId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {
      "lang": "ko",
      "profile": "CLOSE_TALK",
      "format": "AUDIO_L16_RATE_16000_CHANNELS_1"
    }
  }
}

// SpeechRecognizer.ExpectSpeech 지시 메시지에 따른 추가적인 사용자 음성 입력
{
  "header": {
    "dialogRequestId": "4951cbfe-0064-41e2-ac3a-b0e4e1b0a570",
    "messageId": "6ab89102-668b-42eb-89d0-639253db10ba",
    "namespace": "SpeechRecognizer",
    "name": "Recognize"
  },
  "payload": {
    "profile": "CLOSE_TALK",
    "format": "AUDIO_L16_RATE_16000_CHANNELS_1",
    "speechId": "561aeeecf-2096-40fa-ba17-6612e28b339f",
    "explicit": false
  }
}
```

Audio Data

`SpeechRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지를 전송한 이후 다음과 같은 음성 데이터를 사용자가 음성 입력을 마치거나 `StopCapture` 지시 메시지를 받기 전까지 계속 전달합니다. 단, 이 경우 별도의 메시지 파트로 메세지를 전송하는게 아니라 같은 메시지 파트 내에서 계속 스트리밍 해야 함을 의미합니다.

```
[ Message Header ]
Content-Disposition: form-data; name="audio"
Content-Type: application/octet-stream

[ PCM Audio Attachment ]
```

See also

- [SpeechRecognizer.ExpectSpeech](#)
- [SpeechRecognizer.StopCapture](#)
- [Alert.AlertsState](#)
- [AudioPlayer.PlaybackState](#)
- [Clova.FreetalkState](#)
- [Clova.Location](#)
- [Clova.SavedPlace](#)
- [Device.DeviceState](#)
- [Device.Display](#)
- [Speaker.VolumeState](#)

ShowRecognizedText directive

Clova 음성 인식 시스템은 `SpeechRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지로 전달받고 있는 사용자의 음성 입력을 분석하여 인식 결과를 제공합니다. CIC는 `SpeechRecognizer.ShowRecognizedText` 지시 메시지로 사용자 음성 인식의 중간 처리 결과를 클라이언트로 전달합니다. 클라이언트는 이를 바탕으로 처리 과정을 사용자에게 실시간으로 보여 줄 수 있습니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
text	string	입력된 사용자 음성이 어떤 어떻게 인식이 되고 있는지 그 결과를 실시간으로 담고 있습니다.	필수

Remarks

- 해당 지시 메시지는 이벤트 메시지에 대한 응답이 아닌 `downchannel`을 통해 전달됩니다.
- 기본적으로 CIC는 음성 인식 중간 결과를 클라이언트에게 전달하지 않으며, 일부 특수한 조건에 `SpeechRecognizer.ShowRecognizedText` 지시 메시지를 전달합니다.

Message example

```
// 중간 인식 결과 1
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechRecognizer",
      "name": "ShowRecognizedText",
      "dialogRequestId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
      "messageId": "ceb4c638-d817-4a65-977d-03726d72cb91"
    },
    "payload": {
      "text": "오늘"
    }
  }
}

// 중간 인식 결과 2
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechRecognizer",
      "name": "ShowRecognizedText",
      "dialogRequestId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
      "messageId": "fab4c638-d8df7-4adf-977d-adf72cb91"
    },
    "payload": {
      "text": "오늘 날씨"
    }
  }
}

// 중간 인식 결과 3
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechRecognizer",
      "name": "ShowRecognizedText",
      "dialogRequestId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
      "messageId": "efac233-8df7d-14df-d37d-72f72cb91"
    },
    "payload": {
      "text": "오늘 날씨 알려줘"
    }
  }
}
```

See also

- `SpeechRecognizer.Recognize`
- `SpeechRecognizer.StopCapture`

StopCapture directive

CIC가 `SpeechRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지를 받은 후 더 이상 녹음 데이터(PCM)를 수신할 필요가 없다고 판단한 경우 `SpeechRecognizer.StopCapture` 지시 메시지를 클라이언트에 전달합니다. 클라이언트는 이 메시지를 수신한 즉시 사용자 음성 녹음을 중지해야 합니다. CIC가 이 메시지를 보낸 후에도 사용자 음성 정보를 수신할 수 있지만 해당 음성 정보는 처리되지 않습니다. 또한, `SpeechRecognizer.StopCapture` 지시 메시지는 사용자의 음성 입력이 마지막까지 인식된 결과를 `payload` 필드에 포함하고 있습니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>recognizedText</code>	<code>string</code>	입력된 사용자 음성이 어떻게 인식이 되었는지 그 결과를 담고 있습니다. 기본적으로 이 필드는 <code>SpeechRecognizer.StopCapture</code> 지시 메시지에 포함되지 않으며, 일부 특수한 조건에 이 필드가 포함됩니다.	선택

Remarks

이 지시 메시지는 이벤트 메시지에 대한 응답이 아닌 `downchannel`을 통해 전달됩니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechRecognizer",
      "name": "StopCapture",
      "dialogRequestId": "277b40c3-b046-4f61-a551-783b1547e7b7",
      "messageId": "4e4080d6-c440-498a-bb73-ae86c6312806"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- `SpeechRecognizer.Recognize`
- `SpeechRecognizer.ShowRecognizedText`

SpeechSynthesizer

SpeechSynthesizer 인터페이스는 클라이언트가 특정 텍스트를 TTS(text-to-speech) 음성 파일로 합성되도록 CIC에 요청하거나, CIC가 합성된 음성 파일을 클라이언트에 전달할 때 사용되는 네임스페이스입니다. SpeechSynthesizer가 제공하는 이벤트 메시지와 지시 메시지는 다음과 같습니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
Request	Event	CIC에 특정 텍스트를 TTS 음성 파일로 합성되도록 요청합니다.
Speak	Directive	클라이언트에게 합성된 TTS 음성 파일을 스피커로 출력하도록 지시합니다.

Request event

CIC에 특정 텍스트를 TTS 음성 파일로 합성되도록 요청합니다.

Context field

필수 상태 정보 없음

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
text	string	TTS 음성 합성을 요청할 대상 텍스트	필수
lang	string	음성 합성에 사용할 언어. • "en" : 영어 • "ja" : 일본어 • "ko" : 한국어 • "zh" : 중국어	필수

Message example

```
{
  "context": [],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechSynthesizer",
      "name": "Request",
      "messageId": "ab63d4cb-49f0-4a92-94fc-5ee356193551"
    },
    "payload": {
      "text": "음성파일 만들어줘",
      "lang": "ko"
    }
  }
}
```

See also

- [SpeechSynthesizer.Speak](#)

Speak directive

클라이언트에게 합성된 TTS 음성 파일을 스피커로 출력하도록 지시합니다. 클라이언트는 하나의 요청에 대한 응답으로 복수의 Speak 지시 메시지를 전달받을 수 있습니다. 따라서, 클라이언트는 메시지를 수신한 순서대로 음성 파일을 재생해야 합니다. 음성 파일은 [multipart 메시지](#)로 전달될 수도 있고 오디오 스트리밍 주소 형태로 전달될 수도 있습니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
format	string	파일 포맷. 현재는 "AUDIO_MPEG"로 고정되어 있습니다.	필수

url	string	재생할 음성 파일의 URL	필수
token	string	TTS 파일을 식별하는 토큰 값	필수
ttsLang	string	음성 합성에 사용할 언어. • "en" : 영어 • "ja" : 일본어 • "ko" : 한국어 • "zh" : 중국어	선택
x-clova-pause-before	number	파일 재생 전 유류 시간. 정수 형태 값이며, 단위는 밀리초(millisecond)입니다.	선택

Remarks

url은 아래와 같이 두 가지의 포맷을 가집니다. 클라이언트는 각 포맷에 따라 음성 출력 처리를 다음과 같이 다르게 해야 합니다.

포맷	설명
cid:{Content-ID} 포맷	클라이언트의 url 값이 cid:{Content-ID} 포맷이면 합성된 음성이 multipart 메시지로 전달됩니다. 메시지 헤더 중 content-ID 값이 같은 메시지의 오디오 데이터(바이너리 형식)을 재생해야 합니다. 오디오 데이터가 포함된 메시지는 순서가 보장되지 않기 때문에 전달된 지시 메시지의 Content-ID 값을 기준으로 음성 데이터를 출력합니다.
URL 포맷	전달받은 url의 오디오 스트림을 재생해야 합니다.

Message example

```
// cid:{Content-ID} 포맷
// Content-ID가 22f2ca4e-3b08-4d33-b32a-7eb62a8c0369인 오디오 데이터 메시지를 재생해야 합니다.

--Boundary-Text
Content-Disposition: form-data; name="speakDirective1"
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechSynthesizer",
      "name": "Speak",
      "messageId": "29745c13-0d70-408e-a4cc-946afba67524",
      "dialogRequestId": "caa7862a-3566-4aef-98de-489be0973e18"
    },
    "payload": {
      "format": "AUDIO_MPEG",
      "token": "cbba5103-8ce4-4e65-869b-f94d5878f579",
      "ttsLang": "ko",
      "url": "cid:22f2ca4e-3b08-4d33-b32a-7eb62a8c0369",
      "x-clova-pause-before": 0
    }
  }
}

--Boundary-Text
Content-Disposition: form-data; name="attachment"
Content-ID: 22f2ca4e-3b08-4d33-b32a-7eb62a8c0369
Content-Type: application/octet-stream

{ Audio Attachment }
--Boundary-Text--


// URL 포맷
--Boundary-Text
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "SpeechSynthesizer",
      "name": "Speak",
      "messageId": "0313b471-ad7f-4cdd-b4e1-c046ca8b4b58",
      "dialogRequestId": "efa43b14-67f4-4f00-86bc-dfa08a08ad0b"
    },
    "payload": {
      "format": "AUDIO_MPEG",
      "token": "64ffeb07-4b86-4659-9f59-07a77b363a0b",
      "url": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/clova_song/1.mp3"
    }
  }
}
```

--Boundary-Text--

See also

- [SpeechSynthesizer.Request](#)

System

System 인터페이스는 Clova와 클라이언트 사이에 알람, 일정과 같이 사용자 계정 관련된 정보를 동기화해야 할 때 필요한 지시 메시지와 이벤트 메시지를 제공합니다. 이런 동기화 작업은 다음과 같은 상황에서 발생할 수 있습니다.

- 사용자 계정을 이용하는 클라이언트 기기가 추가되었을 때
- 클라이언트가 네트워크 접속 장애 등의 이유로 CIC에 다시 연결될 때
- 다른 사용자가 사용을 시작하여 클라이언트 기기에 등록된 사용자 계정이 변경될 때
- 클라이언트 기기가 페어링 앱과 연결이 해제된 후 다시 설정될 때

Note!

네트워크가 끊어지거나 사용자 계정 연결이 해제될 경우 사용자 계정과 관련된 정보를 기기에서 제거해야 합니다.

클라이언트가 정보를 동기화하기 위해 '[System.RequestSynchronizeState](#)' 이벤트 메시지를 CIC에게 보내며, CIC는 [System.SynchronizeState](#) 지시 메시지를 이용하여 서버의 정보를 클라이언트에게 공유합니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
RequestSynchronizeState	Event	클라이언트가 Clova의 클라우드 환경에 저장된 공유 정보를 동기화해야 할 때 이 이벤트 메시지를 CIC로 전송합니다.
SynchronizeState	Directive	클라이언트에게 payload 필드에 있는 데이터를 동기화하도록 지시합니다.

Note!

현재는 System 네임스페이스는 사용자가 등록한 알람 정보(Alerts)를 동기화하는데 사용되고 있습니다. 추후 동기화 대상이되는 정보가 더 많아질 수 있습니다.

RequestSynchronizeState event

클라이언트가 Clova의 클라우드 환경에 저장된 공유 정보를 동기화해야 할 때 이 이벤트 메시지를 CIC로 전송합니다. CIC는 이 이벤트 메시지를 받으면, 클라이언트에게 [System.SynchronizeState](#) 지시 메시지를 전송합니다.

Context field

필수 상태 정보 없음

Payload field

없음

Message example

```
{
  "context": [],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "System",
      "name": "RequestSynchronizeState",
      "messageId": "b120c3e0-e6b9-4a3d-96de-71539e5f6214"
    },
    "payload": {}
  }
}
```

See also

- [System.SynchronizeState](#)

SynchronizeState directive

클라이언트에게 `payload` 필드에 있는 데이터를 동기화하도록 지시합니다. 클라이언트는 Clova로부터 전달된 데이터에 맞게 클라이언트에 설정된 값을 변경해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>allAlerts</code>	object array	클라이언트가 동기화해야 할 알람 목록을 가지는 객체 배열. Alerts.SetAlert 지시 메시지에 사용되는 <code>payload</code> 객체와 같은 포맷을 가집니다.	필수

Remarks

현재는 System 네임스페이스는 사용자가 등록한 알람 정보(Alerts)를 동기화하는데 사용되고 있습니다. 추후 동기화 대상이되는 정보가 더 많아질 수 있습니다.

Message example

```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "System",
      "name": "SynchronizeState",
      "messageId": "29745c13-0d70-408e-a4cc-946afba67524"
    },
    "payload": {
      "allAlerts": [
        {
          "type": "REMINDER",
          "token": "77179dbd-b65f-4341-a579-c1b2b97fc5b7",
          "scheduledTime": "2017-09-25T09:00:50+09:00",
          "assets": [
            {
              "assetId": "5141f693-5b39-46b7-80e4-3d71ed5508da",
              "url": "clova://alert/bell/reminder"
            },
            {
              "assetId": "b403ebe5-f911-4c5c-98b3-9f5320510235",
              "url": "http://abc.de.fe/tts2"
            }
          ],
          "assetPlayOrder": ["5141f693-5b39-46b7-80e4-3d71ed5508da", "b403ebe5-f911-4c5c-98b3-9f5320510235"]
        },
        {
          "type": "ALARM",
          "token": "ee4da70c-8328-4456-ab6f-c28cec626ae6",
          "scheduledTime": "2017-09-26T11:00:50+09:00"
        },
        ...
      ]
    }
  }
}
```

See also

- [System.RequestSynchronizeState](#)

TextRecognizer

TextRecognizer 인터페이스는 사용자가 입력한 텍스트를 인식할 때 사용되는 네임스페이스입니다.

Recognize event

`TextRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지는 사용자 텍스트 입력을 CIC로 전송하여 사용자가 무엇을 원하는지 인식하도록 요청합니다. Clova 내부의 자연어 분석 시스템과 대화 이해 시스템이 해당 결과를 해석하여 사용자의 요청을 처리합니다. 사용자의 음성 입력을 받기 어려운 환경에 있거나 마이크 시스템이 정상 동작하지 않는 경우 `SpeechRecognizer.Recognize` 이벤트 메시지 대신 사용하여 사용자의 텍스트 입력을 받을 수 있습니다.

Context field

필수 상태 정보 없음

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
text	string	사용자가 입력한 텍스트를 설정합니다.	필수

Message example

```
{
  "context": [],
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "TextRecognizer",
      "name": "Recognize",
      "dialogRequestId": "bc834682-6d22-4bbb-8352-4a49df2ed3d7",
      "messageId": "b120c3e0-e6b9-4a3d-96de-71539e5f6214"
    },
    "payload": {
      "text": "지금 날씨 어때?"
    }
  }
}
```

See also

- `SpeechRecognizer.Recognize`

이벤트 메시지 색인

네임스페이스	메시지 이름	설명
Alerts	AlertStarted	클라이언트가 알람이 시작되었음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
Alerts	AlertStopped	클라이언트가 알람이 중지되었음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
Alerts	DeleteAlertFailed	클라이언트가 클라이언트에 설정된 특정 알람을 삭제하는데 실패했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
Alerts	DeleteAlertSucceeded	클라이언트가 클라이언트에 설정된 특정 알람을 삭제하는데 성공했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
Alerts	RequestAlertStop	클라이언트가 현재 울리고 있는 알람을 중지하도록 Clova에게 요청할 때 사용됩니다.
Alerts	SetAlertFailed	클라이언트가 특정 알람을 추가 또는 수정하는데 실패했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
Alerts	SetAlertSucceeded	클라이언트가 특정 알람을 추가 또는 수정하는데 성공했음을 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
AudioPlayer	PlayFinished	클라이언트가 오디오 스트림 재생을 완료할 때 재생 완료된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
AudioPlayer	PlayPaused	클라이언트가 오디오 스트림 재생을 일시 정지할 때 일시 정지된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
AudioPlayer	PlayResumed	클라이언트가 오디오 스트림 재생을 재개할 때 재개된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
AudioPlayer	PlayStarted	클라이언트가 오디오 스트림 재생을 시작할 때 재생이 시작된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
AudioPlayer	PlayStopped	클라이언트가 오디오 스트림 재생을 중지할 때 재생이 중지된 오디오 스트림 정보를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다.
AudioPlayer	ProgressReportDelayPassed	오디오 스트림 재생이 시작된 후 지정된 지연 시간만큼 시간이 지났을 때 현재 재생 상태 (AudioPlayer.PlaybackState)를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 각 오디오 스트림의 지연 시간은 AudioPlayer.Play 지시 메시지가 클라이언트로 전달될 때 확인할 수 있습니다.
AudioPlayer	ProgressReportIntervalPassed	오디오 스트림 재생이 시작된 후 지정된 간격마다 현재 재생 상태 (AudioPlayer.PlaybackState)를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 각 오디오 스트림의 보고 간격은 AudioPlayer.Play 지시 메시지가 클라이언트로 전달될 때 확인할 수 있습니다.
AudioPlayer	ProgressReportPositionPassed	오디오 스트림 재생이 시작된 후 지정된 보고 시점에 현재 재생 상태 (AudioPlayer.PlaybackState)를 CIC로 보고하기 위해 사용됩니다. 각 오디오 스트림의 보고 시점은 AudioPlayer.Play 지시 메시지가 클라이언트로 전달될 때 확인할 수 있습니다.
AudioPlayer	StreamRequested	오디오 스트림 재생을 위해 CIC로 스트리밍 URL과 같은 추가 정보를 요청하는 이벤트 메시지입니다.
DeviceControl	ActionExecuted	클라이언트가 기기 제어를 정상적으로 수행했음을 보고하기 위해 사용됩니다.
DeviceControl	ActionFailed	클라이언트는 기기 제어를 수행할 수 없거나 수행에 실패했음을 CIC에 보고하기 위해 사용됩니다.
DeviceControl	ReportState	클라이언트는 기기의 현재 상태를 CIC로 보고할 때 이 메시지를 사용해야 합니다.
DeviceControl	RequestStateSynchronization	사용자의 계정에 등록된 다른 클라이언트 기기의 현재 상태를 파악하고자 할 때 이 이벤트 메시지를 CIC로 전송합니다.
PlaybackController	NextCommandIssued	사용자가 클라이언트의 기기에서 다음(Next)에 해당하는 버튼 누르거나 터치한 경우 클라이언트는 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다.
PlaybackController	PreviousCommandIssued	사용자가 클라이언트의 기기에서 이전(Previous)에 해당하는 버튼 누르거나 터치한 경우 클라이언트는 이 이벤트 메시지를 CIC에게 전송해야 합니다.
SpeechRecognizer	ExpectSpeechTimedOut	음성 입력 대기 시간이 초과했음을 CIC에 보고합니다.
SpeechRecognizer	Recognize	입력되는 사용자의 음성을 전달하여 음성 인식을 CIC에 요청합니다.
SpeechSynthesizer	Request	CIC에 특정 텍스트를 TTS 음성 파일로 합성되도록 요청합니다.

System	RequestSynchronizeState	클라이언트가 Clova의 클라우드 환경에 저장된 공유 정보를 동기화해야 할 때 이 이벤트 메시지를 CIC로 전송합니다.
TextRecognizer	Recognize	사용자 텍스트 입력을 CIC로 전송하여 사용자가 무엇을 원하는지 인식하도록 요청합니다.

지시 메시지 색인

네임스페이스	메시지 이름	설명
Alerts	DeleteAlert	클라이언트에게 특정 알람을 삭제하도록 지시합니다.
Alerts	SetAlert	클라이언트에게 알람을 새로 추가하거나 특정 알람을 수정하도록 지시합니다.
Alerts	StopAlert	클라이언트에게 특정 알람을 중지하도록 지시합니다.
AudioPlayer	Play	클라이언트에게 특정 오디오 스트림을 재생하거나 재생 대기열에 추가하도록 지시합니다.
AudioPlayer	StreamDeliver	AudioPlayer.StreamRequested 이벤트 메시지의 응답이며, 실제 음악 재생이 가능한 오디오 스트림 정보를 수신해야 할 때 사용합니다.
Clova	ExpectLogin	클라이언트에게 사용자로부터 NAVER 계정 인증(login)을 받도록 지시합니다.
Clova	FinishExtension	클라이언트에게 특정 Extension을 종료하도록 지시합니다.
Clova	Hello	클라이언트에게 downchannel 연결 설정이 완료되었음을 알립니다.
Clova	Help	클라이언트에게 미리 준비해둔 도움말 정보를 제공하도록 지시합니다.
Clova	RenderTemplate	클라이언트에게 템플릿을 표시하도록 지시합니다.
Clova	RenderText	클라이언트에게 텍스트를 표시하도록 지시합니다.
Clova	StartExtension	클라이언트에게 특정 Extension을 시작하도록 지시합니다.
DeviceControl	BtConnect	클라이언트에게 특정 블루투스 기기와 연결을 설정하도록 지시합니다.
DeviceControl	BtDisconnect	클라이언트에게 특정 블루투스 기기와 연결을 해제하도록 지시합니다.
DeviceControl	BtStartPairing	클라이언트에게 블루투스 페어링 모드를 시작하도록 지시합니다.
DeviceControl	BtStopPairing	클라이언트에게 블루투스 페어링 모드로 중지하도록 지시합니다.
DeviceControl	Decrease	클라이언트에게 스피커 볼륨 또는 화면 밝기를 기본 단위만큼 줄이도록 지시합니다.
DeviceControl	ExpectReportState	클라이언트에게 기기의 현재 상태를 CIC로 보고하도록 지시합니다.
DeviceControl	Increase	클라이언트에게 스피커 볼륨 또는 화면 밝기를 기본 단위만큼 높이도록 지시합니다.
DeviceControl	LaunchApp	클라이언트에게 특정 앱을 실행하도록 지시합니다.
DeviceControl	OpenScreen	클라이언트에게 설정 화면을 열도록 지시합니다.
DeviceControl	SetValue	클라이언트에게 스피커 볼륨 또는 화면 밝기를 지정한 값으로 설정하도록 지시합니다.
DeviceControl	SynchronizeState	클라이언트에게 사용자 계정에 등록된 또 다른 클라이언트 기기의 상태를 업데이트하도록 지시합니다.
DeviceControl	TurnOff	클라이언트에게 지정한 기능이나 모드를 끄거나 비활성화하도록 지시합니다.
DeviceControl	TurnOn	클라이언트에게 지정한 기능을 켜거나 활성화하도록 지시합니다.
Notifier	ClearIndicator	클라이언트에게 알림을 나타내는 표시를 모두 끄도록 지시합니다.
Notifier	SetIndicator	클라이언트에게 확인하지 않은 알림이 있음을 나타내는 표시를 켜도록 지시합니다.
PlaybackController	Mute	클라이언트에게 스피커 볼륨을 음소거하도록 지시합니다.
PlaybackController	Next	클라이언트에게 재생 대기열에 있는 다음 오디오 스트림 재생하도록 지시합니다.
PlaybackController	Pause	클라이언트에게 재생 중인 오디오 스트림을 일시 정지하도록 지시합니다.
PlaybackController	Previous	클라이언트에게 재생 대기열에 있는 이전 오디오 스트림을 재생하도록 지시합니다.
PlaybackController	Replay	클라이언트에게 오디오 스트림을 처음부터 다시 재생하도록 지시합니다.
PlaybackController	Resume	클라이언트에게 오디오 스트림 재생을 재개하도록 지시합니다.
PlaybackController	Stop	클라이언트에게 오디오 스트림 재생을 중지하도록 지시합니다.
PlaybackController	TurnOffRepeatMode	클라이언트에게 한곡 반복 재생 모드를 끄도록 지시합니다.

PlaybackController	<code>TurnOnRepeatMode</code>	클라이언트에게 한곡 반복 재생 모드를 켜도록 지시합니다.
PlaybackController	<code>Unmute</code>	클라이언트에게 스피커 볼륨의 음소거를 해제하도록 지시합니다.
PlaybackController	<code>VolumeDown</code>	클라이언트에게 스피커 볼륨을 낮추도록 지시합니다.
PlaybackController	<code>VolumeUp</code>	클라이언트에게 스피커 볼륨을 높이도록 지시합니다.
SpeechRecognizer	<code>ExpectSpeech</code>	클라이언트에게 사용자의 음성 입력을 대기하도록 지시합니다.
SpeechRecognizer	<code>KeepRecording</code>	클라이언트에게 음성 입력을 계속 받도록 지시합니다.
SpeechRecognizer	<code>ShowRecognizedText</code>	클라이언트에게 인식된 사용자 음성을 실시간으로 전달합니다.
SpeechRecognizer	<code>StopCapture</code>	클라이언트에게 사용자의 음성 인식을 중지하도록 지시합니다.
SpeechSynthesizer	<code>Speak</code>	클라이언트에게 합성된 TTS 음성 파일을 스피커로 출력하도록 지시합니다.
System	<code>SynchronizeState</code>	클라이언트에게 <code>payload</code> 필드에 있는 데이터를 동기화하도록 지시합니다.

맥락 정보(Context)

맥락 정보(Context)는 클라이언트의 다양한 상태 정보를 의미합니다. 맥락 정보는 context objects를 통해 표현되며, CIC의 API인 [이벤트 메시지](#)를 보낼 때 포함됩니다. 맥락 정보는 사용자가 발화한 시점의 상태 정보를 담아야 하며, 다음과 같은 context objects가 있습니다.

- `Alerts.AlertsState`
- `AudioPlayer.PlaybackState`
- `Device.DeviceState`
- `Device.Display`
- `Clova.FreetalkState`
- `Clova.Location`
- `Clova.SavedPlace`
- `Speaker.VolumeState`

Alerts.AlertsState

`Alerts.AlertsState` 는 클라이언트의 알람 정보를 CIC에게 보고할 때 사용하는 메시지 포맷입니다.

Deprecated!

이 맥락 정보를 작성할 때 [Alerts](#)의 지시 메시지가 보내준 알람의 정보를 그대로 입력해야 합니다.

Message structure

```
{
  "header": {
    "namespace": "Alerts",
    "name": "AlertsState"
  },
  "payload": {
    "allAlerts": [
      {
        "token": "{{string}}",
        "type": "{{string}}",
        "scheduledTime": "{{string}}"
      },
      {
        "token": "{{string}}",
        "type": "{{string}}",
        "scheduledTime": "{{string}}"
      }
    ],
    "activeAlerts": [
      {
        "token": "{{string}}",
        "type": "{{string}}",
        "scheduledTime": "{{string}}"
      }
    ]
  }
}
```

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>allAlerts</code>	<code>AlertInfoObject</code>	클라이언트에 설정된 전체 알람 목록을 가지는 객체 배열. 이 배열에 클라이언트가 설정하고 있는 모든 알람 정보를 입력해야 합니다.	필수
<code>activeAlerts</code>	<code>AlertInfoObject</code>	클라이언트에서 현재 울리고 있는 알람 목록을 가지는 객체 배열. 현재 울리고 있는 알람이 없을 경우 빈 배열을 입력합니다.	필수

Message example

```
{
  "context": [
    {
      "header": {
        "namespace": "Alerts",
        "name": "AlertsState"
      },
      "payload": {
        "allAlerts": [
          {
            "token": "78434957-c0db-47d9-9104-3d7899df3d4e",
            "type": "ALARM",
            "scheduledTime": "2017-09-23T11:11:11Z"
          },
          {
            "token": "26346794-0a23-446a-a34f-a0f5d957bd88",
            "type": "TIMER",
            "scheduledTime": "2017-09-14T22:22:22Z"
          },
          {
            "token": "5b3eb1a0-3a98-43ca-b28b-040462c2d2c9",
            "type": "ALARM",
            "scheduledTime": "2017-09-16T12:33:44Z"
          }
        ],
        "activeAlerts": [
          {
            "token": "5b3eb1a0-3a98-43ca-b28b-040462c2d2c9",
            "type": "ALARM",
            "scheduledTime": "2017-09-16T12:33:44Z"
          }
        ]
      }
    ],
    "event": {
      "header": {
        "namespace": "Alerts",
        "name": "AlertStopped",
        "messageId": "b19028a9-e566-4ad9-90c0-4c5fecc9b336",
        "dialogRequestId": "862f996c-69cc-4e53-94df-9aed82b23579"
      },
      "payload": {
        "token": "26346794-0a23-446a-a34f-a0f5d957bd88",
        "type": "TIMER",
        "scheduledTime": "2017-09-14T22:22:22Z"
      }
    }
  }
}
```

AlertInfoObject

개별 알람의 정보를 가지는 객체입니다. 개별 알람에 대한 정보를 이 객체 포맷에 맞게 입력합니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
scheduledTime	string	알람이 울릴 날짜와 시간 정보(YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 포맷)	필수
token	string	알람의 식별자	필수
type	string	알람의 종류. 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> ● "ACTIONTIMER" ● "ALARM" ● "REMINDER" ● "TIMER" 	필수

Object example

```
예제 1: ALARM 타입
{
  "token": "5b3eb1a0-3a98-43ca-b28b-040462c2d2c9",
  "type": "ALARM",
  "scheduledTime": "2017-09-16T12:33:44Z"
}

예제 2: TIMER 타입
```

```
{
  "token": "26346794-0a23-446a-a34f-a0f5d957bd88",
  "type": "TIMER",
  "scheduledTime": "2017-09-14T22:22:22Z"
}
```

예제 3: REMINDER 타입

```
{
  "token": "26346794-0a23-446a-a34f-a0f5d957bd88",
  "type": "TIMER",
  "scheduledTime": "2017-09-14T22:22:22Z"
}
```

See also

- [Alerts](#)

AudioPlayer.PlaybackState

`AudioPlayer.PlaybackState` 는 현재 재생하고 있거나 마지막으로 재생한 미디어 정보를 CIC에게 보고할 때 사용하는 메시지 포맷입니다.

Message structure

```
{
  "header": {
    "namespace": "AudioPlayer",
    "name": "PlaybackState"
  },
  "payload": {
    "offsetInMilliseconds": {{number}},
    "totalInMilliseconds": {{number}},
    "playerActivity": {{string}},
    "stream": {{AudioStreamInfoObject}}
  }
}
```

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>offsetInMilliseconds</code>	number	최근 재생 미디어의 마지막 재생 지점(offset). 단위는 밀리초이며, <code>playerActivity</code> 값이 "IDLE" 이면 이 필드 값은 입력하지 않아도 됩니다.	선택
<code>playerActivity</code>	string	플레이어의 상태를 나타내는 값이며 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • "IDLE" : 비활성 상태 • "PLAYING" : 재생 중인 상태 • "PAUSED" : 일시 정지 상태 • "STOPPED" : 중지 상태 	필수
<code>stream</code>	AudioStreamInfoObject	재생 중인 미디어의 상세 정보를 보관한 객체. <code>playerActivity</code> 값이 "IDLE" 이면 이 필드 값은 입력하지 않아도 됩니다. <code>AudioPlayer.Play</code> 또는 <code>AudioPlayer.StreamDeliver</code> 지시 메시지로 전달되었던 미디어 정보(<code>stream</code> 객체)의 값을 입력합니다.	선택
<code>totalInMilliseconds</code>	number	최근 재생 미디어의 전체 길이. <code>AudioPlayer.Play</code> 지시 메시지를 통해 전달받은 오디오 정보(AudioStreamInfoObject)에 <code>durationInMilliseconds</code> 필드 값이 있는 경우 이 필드의 값으로 입력하면 됩니다. 단위는 밀리초이며, <code>playerActivity</code> 값이 "IDLE" 이면 이 필드 값은 입력하지 않아도 됩니다.	선택

Message example

```
// Case 1: 재생이 중지된 상태
{
  "header": {
    "namespace": "AudioPlayer",
    "name": "PlaybackState"
  },
  "payload": {
    "offsetInMilliseconds": 1,
    "totalInMilliseconds": 100,
    "playerActivity": "STOPPED",
  }
}
```

```

    "stream": {
      "beginAtInMilliseconds": 0,
      "progressReport": {
        "progressReportDelayInMilliseconds": null,
        "progressReportIntervalInMilliseconds": null,
        "progressReportPositionInMilliseconds": 60000
      },
      "token": "TR-NM-17740107",
      "url": "clova:TR-NM-17740107",
      "urlPlayable": false
    }
  }
}

// 예제 2: 플레이어가 비활성화된 상태
{
  "header": {
    "namespace": "AudioPlayer",
    "name": "PlaybackState"
  },
  "payload": {
    "playerActivity": "IDLE"
  }
}

```

See also

- [AudioPlayer.Play](#)
- [AudioPlayer.StreamDeliver](#)
- [AudioPlayer.StreamRequested](#)

Device.DeviceState

`Device.DeviceState` 는 클라이언트의 기기의 상태 정보를 CIC에게 보고할 때 사용하는 메시지 포맷입니다.

Message structure

```

{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    "airplane": {{AirplaneInfoObject}},
    "battery": {{BatteryInfoObject}},
    "bluetooth": {{BluetoothInfoObject}},
    "cellular": {{CellularInfoObject}},
    "channel": {{ChannelInfoObject}},
    "energySavingMode": {{EnergySavingModeInfoObject}},
    "flashLight": {{FlashLightInfoObject}},
    "gps": {{GPSInfoObject}},
    "localTime": {{string}},
    "power": {{PowerInfoObject}},
    "screenBrightness": {{ScreenBrightnessInfoObject}},
    "soundMode": {{SoundModeInfoObject}},
    "volume": {{VolumeInfoObject}},
    "wifi": {{WifiInfoObject}}
  }
}

```

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
airplane	AirplaneInfoObject	클라이언트 기기의 비행기 모드 설정 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택
battery	BatteryInfoObject	클라이언트 기기의 배터리 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택
bluetooth	BluetoothInfoObject	클라이언트 기기의 블루투스 활성화 상태 및 블루투스 기기 연결 상태 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택
cellular	CellularInfoObject	클라이언트 기기의 모바일 통신 활성화 상태 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택
channel	ChannelInfoObject	클라이언트 기기의 TV 채널 설정 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택

energySavingMode	EnergySavingModeInfoObject	클라이언트 기기의 에너지 절약 모드 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택
flashLight	FlashLightInfoObject	클라이언트 기기의 플래시 조명 설정 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택
gps	GPSInfoObject	클라이언트 기기의 GPS 설정 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택
localTime	string	클라이언트 기기에 설정된 현지 시간(ISO 8601 포맷)	선택
power	PowerInfoObject	클라이언트 기기의 전원 상태 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택
screenBrightness	ScreenBrightnessInfoObject	클라이언트 기기의 화면 밝기 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택
soundMode	SoundModeInfoObject	클라이언트 기기의 소리 출력 설정 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택
volume	VolumeInfoObject	클라이언트 기기의 스피커 볼륨 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택
wifi	WifiInfoObject	클라이언트 기기의 무선 네트워크(Wi-Fi) 기능 활성화 상태와 무선 네트워크 연결 정보를 보고할 때 사용하는 객체	선택

Message example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    "localTime": "2017-04-06T13:34:15.074361+08:28",
    "bluetooth": {
      "actions": [
        "BtConnect",
        "BtDisconnect",
        "BtStartPairing",
        "BtStopPairing",
        "TurnOff",
        "TurnOn"
      ],
      "btlist": [
        {
          "name": "My Phone",
          "address": "44:00:10:f1:1f:f5",
          "connected": false
        },
        {
          "name": "My Speaker",
          "address": "29:01:11:1f:12:89",
          "connected": true
        }
      ],
      "state": "on"
    },
    "wifi": {
      "actions": [
        "TurnOff",
        "TurnOn"
      ],
      "networks": [
        {
          "name": "home_wlan",
          "connected": true
        },
        {
          "name": "guest_wlan",
          "connected": false
        }
      ],
      "state": "on"
    },
    "battery": {
      "actions": [],
      "value": 99,
      "charging": true
    },
    "flashLight": {
      "actions": [
        "TurnOff",
        "TurnOn"
      ],
      "state": "off"
    }
  }
}
```

AirplaneInfoObject

클라이언트 기기의 비행기 모드 설정 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	비행기 모드와 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다. <ul style="list-style-type: none"> • "TurnOff" • "TurnOn" 	필수
state	string	비행기 모드 설정 상태. <ul style="list-style-type: none"> • "off" : 꺼짐 • "on" : 켜짐 	필수

Object example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
    "airplane": {
      "actions": [
        "TurnOff",
        "TurnOn"
      ],
      "state": "on"
    },
    ...
  }
}
```

BatteryInfoObject

클라이언트 기기의 배터리 상태 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	배터리와 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 현재는 지원하는 동작이 없습니다.	필수
value	number	배터리 잔량. 0에서 100 사이의 숫자를 입력해야 하며, 단위는 퍼센트(%)입니다.	필수
charging	boolean	충전 중인지 여부. <ul style="list-style-type: none"> • true : 충전 중인 상태 • false : 충전 중이지 않은 상태 	필수

Object example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
    "battery": {
      "actions": [],
      "value": 98,
      "charging": false
    },
    ...
  }
}
```

BluetoothInfoObject

클라이언트 기기의 블루투스 활성화 상태 및 블루투스 기기 연결 상태 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	블루투스 연결과 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다. <ul style="list-style-type: none"> • "TurnOff" • "TurnOn" • "BtConnect" • "BtDisconnect" • "BtStartPairing" • "BtStopPairing" 	필수
btlist[]	object array	페어링된 블루투스 기기 정보를 가지는 객체 배열	필수
btlist[].name	string	블루투스 기기의 이름	필수
btlist[].address	string	블루투스 기기의 MAC 주소	필수
btlist[].connected	boolean	블루투스 기기와의 연결 여부. <ul style="list-style-type: none"> • true : 연결된 상태 • false : 연결되어 있지 않은 상태 	필수
state	string	블루투스 활성화 상태. <ul style="list-style-type: none"> • "off" : 꺼짐 • "on" : 켜짐 	필수

Object example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
    "bluetooth": {
      "actions": [
        "BtConnect",
        "BtDisconnect",
        "BtStartPairing",
        "BtStopPairing",
        "TurnOff",
        "TurnOn"
      ],
      "btlist": [
        {
          "name": "My Phone",
          "address": "44:00:10:f1:1f:f5",
          "connected": false
        },
        {
          "name": "My Speaker",
          "address": "29:01:11:1f:12:89",
          "connected": true
        }
      ],
      "state": "on"
    },
    ...
  }
}
```

CellularInfoObject

클라이언트 기기의 모바일 통신 활성화 상태 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	모바일 데이터 통신과 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다. <ul style="list-style-type: none">• "TurnOff"• "TurnOn"	필수
state	string	모바일 데이터 통신 활성화 여부. <ul style="list-style-type: none">• "off" : 꺼짐• "on" : 켜짐	필수

Object example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
    "cellular": {
      "actions": [
        "TurnOff",
        "TurnOn"
      ],
      "state": "off"
    },
    ...
  }
}
```

ChannelInfoObject

클라이언트 기기의 TV 채널 설정 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	TV 채널 설정과 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다. <ul style="list-style-type: none">• "Decrease"• "Increase"• "SetValue"	필수

Object example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
    "channel": {
      "actions": [
        "Decrease",
        "Increase",
        "SetValue"
      ]
    },
    ...
  }
}
```

EnergySavingModelInfoObject

클라이언트 기기의 에너지 절약 모드 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	절전 모드와 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다. <ul style="list-style-type: none">• "TurnOff"• "TurnOn"	필수
state	string	절전 모드 설정 상태. <ul style="list-style-type: none">• "off" : 꺼짐• "on" : 켜짐	필수

Object example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
    "energySavingMode": {
      "actions": [
        "TurnOff",
        "TurnOn"
      ],
      "state": "off"
    },
    ...
  }
}
```

FlashLightInfoObject

클라이언트 기기의 플래시 조명 설정 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	플래시 조명과 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다. <ul style="list-style-type: none">• "TurnOff"• "TurnOn"	필수
state	string	플래시 조명의 현재 상태. <ul style="list-style-type: none">• "off" : 꺼짐• "on" : 켜짐	필수

Object example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
    "flashLight": {
      "actions": [
        "TurnOff",
        "TurnOn"
      ],
      "state": "off"
    },
    ...
  }
}
```

```

    }
}

```

GPSInfoObject

클라이언트 기기의 GPS 상태 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	GPS와 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다. <ul style="list-style-type: none"> • "TurnOff" • "TurnOn" 	필수
state	string	GPS의 현재 상태. <ul style="list-style-type: none"> • "off" : 꺼짐 • "on" : 켜짐 	필수

Object example

```

{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
    "gps": {
      "actions": [
        "TurnOff",
        "TurnOn"
      ],
      "state": "off"
    },
    ...
  }
}

```

PowerInfoObject

클라이언트 기기의 전원 상태 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	전원 상태와 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다. <ul style="list-style-type: none"> • "TurnOff" • "TurnOn" 	필수
state	string	전원 상태. <ul style="list-style-type: none"> • "active" : 클라이언트 기기 켜짐 • "idle" : 클라이언트 기기 꺼짐 	필수

Object example

```

{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
    "power": {

```

```

    "actions": [
      "TurnOff",
      "TurnOn"
    ],
    "state": "active"
  },
  ...
}

```

ScreenBrightnessInfoObject

클라이언트 기기의 화면 밝기 상태 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	화면 밝기와 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다. <ul style="list-style-type: none">• "Decrease"• "Increase"• "SetValue"	필수
min	number	클라이언트 기기 화면에 설정할 수 있는 밝기의 최소치	필수
max	number	클라이언트 기기 화면에 설정할 수 있는 밝기의 최대치	필수
value	number	현재 클라이언트 기기의 화면 밝기	필수

Object example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
    "screenBrightness": {
      "actions": [
        "Decrease",
        "Increase",
        "SetValue"
      ],
      "min": 0,
      "max": 100,
      "value": 70
    },
    ...
  }
}
```

SoundModelInfoObject

클라이언트 기기의 사운드 모드 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	사운드 모드와 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다. <ul style="list-style-type: none">• "TurnOff"• "TurnOn"	필수
state	string	사운드 모드 설정 상태. <ul style="list-style-type: none">• "ring" : 벨소리 모드• "silent" : 무음 모드• "vibrate" : 진동 모드	필수

Object example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
    "soundMode": {
      "actions": [
        "TurnOff",
        "TurnOn"
      ],
      "state": "vibrate"
    },
    ...
  }
}
```

VolumeInfoObject

클라이언트 기기의 스피커 볼륨 크기 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	스피커 볼륨 크기와 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다. <ul style="list-style-type: none"> • "Decrease" • "Increase" • "SetValue" 	필수
min	number	클라이언트 기기 스피커에 설정할 수 있는 볼륨의 최소치	필수
max	number	클라이언트 기기 스피커에 설정할 수 있는 볼륨의 최대치	필수
warning	number	클라이언트 기기 스피커에 특정 수치 이상 설정할 경우 경고할 값. 이 필드의 값이 8이고, 사용자가 8 이상의 값을 볼륨으로 설정하게 되면 사용자에게 "볼륨 10은 무척 큰 소리예요. 변경을 원하시나요?"라고 되묻습니다.	선택
value	number	클라이언트 기기의 현재 스피커 볼륨 크기	필수

Object example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
    "volume": {
      "actions": [
        "Decrease",
        "Increase",
        "SetValue"
      ],
      "min": 0,
      "max": 60,
      "warning": 50,
      "value": 40
    },
    ...
  }
}
```

WifiInfoObject

클라이언트 기기의 무선 네트워크(Wi-Fi) 기능 활성화 상태와 무선 네트워크 연결 정보를 보고할 때 사용하는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	무선 네트워크와 관련하여 수행할 수 있는 DeviceControl API 목록. 다음 동작 목록 중 클라이언트 기기가 실제로 수행할 수 있는 동작을 입력합니다.	필수
networks[]	object array	검색된 무선 네트워크 정보를 가지는 객체 배열	필수
networks[] .name	string	무선 네트워크 이름	필수
networks[] .connected	boolean	무선 네트워크 연결 여부.	필수
state	string	무선 네트워크 기능 활성화 상태.	필수
		• "off" : 꺼짐 • "on" : 켜짐	

Object example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "DeviceState"
  },
  "payload": {
    ...
    "wifi": {
      "actions": [
        "TurnOff",
        "TurnOn"
      ],
      "networks": [
        {
          "name": "home_wlan",
          "connected": true
        },
        {
          "name": "guest_wlan",
          "connected": false
        }
      ],
      "state": "on"
    },
    ...
  }
}
```

See also

- [DeviceControl API](#)
- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

Device.Display

`Device.Display` 는 클라이언트 기기의 디스플레이 장치 정보를 CIC에게 보고할 때 사용하는 메시지 포맷입니다. 클라이언트 기기가 가진 디스플레이 장치의 정보를 Clova에게 전달함으로써 화면 비율과 DPI에 맞는 화질의 미디어 콘텐츠를 응답으로 받을 수 있게 됩니다. 이 맥락 정보(context)를 CIC로 전송하지 않는 경우 Clova는 Full HD급의 해상도를 가진 디스플레이 장치가 클라이언트에 있다고 가정합니다. 이 문맥 정보를 이용하면 클라이언트 기기의 화면 해상도에 맞거나 화면 해상도와 같은 비율의 콘텐츠를 제공받을 수 있습니다.

Message structure

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
```

```

    "name": "Display"
},
"payload": {
  "contentLayer": {
    "width": {{number}},
    "height": {{number}}
  },
  "dpi": {{number}},
  "orientation": {{string}},
  "size": {{string}}
}
}

```

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
contentLayer	object	디스플레이에서 콘텐츠가 표시되는 영역의 해상도 정보를 가지는 객체. size 의 값이 "custom" 일 경우에는 이 필드를 생략할 수 없습니다.	선택
contentLayer.width	number	디스플레이에서 콘텐츠가 표시되는 영역의 너비. 단위는 픽셀(px)입니다.	필수
contentLayer.height	number	디스플레이에서 콘텐츠가 표시되는 영역의 높이. 단위는 픽셀(px)입니다.	필수
dpi	number	디스플레이 장치의 DPI. size 의 값이 "none" 일 경우에만 이 필드를 생략할 수 있습니다.	선택
orientation	string	디스플레이 장치의 방향. size 의 값이 "none" 일 경우에만 이 필드를 생략할 수 있습니다. • "landscape" : 가로 방향 • "portrait" : 세로 방향	선택
size	string	디스플레이 장치의 해상도 크기를 나타내는 값. 크기가 미리 지정된 값을 입력할 수도 있고 임의의 해상도 크기를 의미하는 값("custom")을 입력할 수도 있습니다. 또는 디스플레이 장치가 없음을 의미하는 값("none")을 입력할 수도 있습니다. • "none" : 클라이언트 기기에 디스플레이 장치가 없음 • "s100" : 저해상도(160px X 107px) • "m100" : 중간 해상도(427px X 240px) • "l100" : 고해상도(640px X 360px) • "x1100" : 초고해상도(xlarge type, 899px X 506px) • "custom" : 미리 정의된 규격이 아닌 해상도. 실제 기기의 해상도 값을 `contentLayer` 필드에 입력합니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Device",
    "name": "Display"
  },
  "payload": {
    "orientation": "portrait",
    "dpi": 320,
    "size": "custom",
    "contentLayer": {
      "width": 640,
      "height": 280
    }
  }
}
```

See also

- [SpeechRecognizer.Recognize](#)
- [Custom extension 메시지](#)

Clova.FreetalkState

`Clova.FreetalkState` 는 Clova의 대화 모드(Freetalk mode) 서비스가 클라이언트 측에서 어떤 상태인지 CIC에게 보고할 때 사용하는 메시지 포맷입니다.

Message structure

```
{
  "header": {
    "namespace": "Clova",
    "name": "FreetalkState"
  },
  "payload": {
    "foreground": {{boolean}},
    "reprompt": {{boolean}}
  }
}
```

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
foreground	boolean	대화 모드(Freetalk mode)의 활성화 여부를 나타내는 값 • true : 활성화됨. • false : 비활성화됨.	필수
reprompt	boolean	사용자 응답 재요청 여부. 일정 시간 동안 사용자 입력이 없어 한번 더 사용자에게 입력을 요청했는지 구분하는 상태 값입니다. • true : 사용자에게 응답을 재요청한 상황이며, 대화 모드(Freetalk mode)가 종료됩니다. • false : 사용자에게 응답을 재요청하지 않은 상황이며, 응답 대기 상태입니다.	필수

Remarks

대화 모드(Freetalk mode)는 현재 영어 버전만 제공하고 있습니다. 따라서, `foreground` 필드 값이 `true`라면 `SpeechRecognizer`의 `Recognize` 이벤트 메시지의 `lang` 필드 값은 "en"여야 합니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Clova",
    "name": "FreetalkState"
  },
  "payload": {
    "foreground": false,
    "reprompt": true
  }
}
```

See also

- `SpeechRecognizer.Recognize`

Clova.Location

`Clova.Location`은 클라이언트의 현재 위치 정보를 CIC에게 보고할 때 사용하는 메시지 포맷입니다. GPS, 기지국, 네트워크 기기 등을 통해 파악된 위치 정보를 CIC로 전송할 수 있습니다.

Message structure

```
{
  "header": {
    "namespace": "Clova",
    "name": "Location"
  },
  "payload": {
    "latitude": {{string}},
    "longitude": {{string}},
    "refreshedAt": {{string}}
  }
}
```

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
latitude	string	위도	필수
longitude	string	경도	필수
refreshedAt	string	위치를 마지막으로 확인한 시점(UTC 기준, ISO 8601 포맷)	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Clova",
    "name": "Location"
  },
  "payload": {
    "latitude": "37.3594915",
    "longitude": "127.1032242",
    "refreshedAt": "2017-04-06T13:34:15.074361+08:28"
  }
}
```

See also

- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

Clova.SavedPlace

`Clova.SavedPlace` 는 클라이언트에 미리 저장되어 있는 위치 정보를 CIC에게 보고할 때 사용하는 메시지 포맷입니다.

Message structure

```
{
  "header": {
    "namespace": "Clova",
    "name": "SavedPlace"
  },
  "payload": {
    "places": [
      {
        "latitude": {{string}},
        "longitude": {{string}},
        "refreshedAt": {{string}},
        "name": {{string}}
      }
    ]
  }
}
```

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
places[]	object array	미리 저장된 위치 정보를 가지고 있는 객체 배열	필수
places[].latitude	string	위도	필수
places[].longitude	string	경도	필수
places[].name	string	저장된 위치의 이름. 다음 값을 입력할 수 있습니다. • "회사" • "집"	필수
places[].refreshedAt	string	위치 저장 시간(UTC 기준, ISO 8601 포맷)	필수

Message example

```
{
  "header": {
```

```

    "namespace": "Clova",
    "name": "SavedPlace"
},
"payload": {
  "places": [
    {
      "latitude": "37.3594915",
      "longitude": "127.1032242",
      "refreshedAt": "2017-04-06T13:34:15.074361+08:28",
      "name": "집"
    },
    {
      "latitude": "36.3542315",
      "longitude": "125.1345242",
      "refreshedAt": "2017-03-12T10:21:33.089723+08:28",
      "name": "회사"
    }
  ]
}
}

```

See also

- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

Speaker.VolumeState

`Speaker.VolumeState` 는 사용자가 발화한 시점에 클라이언트의 스피커 볼륨 크기나 음소거 여부 정보를 CIC에게 보고할 때 사용하는 메시지 포맷입니다.

Message structure

```
{
  "header": {
    "namespace": "Speaker",
    "name": "VolumeState"
  },
  "payload": {
    "volume": {{number}},
    "muted": {{boolean}}
  }
}
```

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
muted	boolean	음소거 여부	필수
volume	number	현재 스피커의 볼륨 크기(0-10)	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "namespace": "Speaker",
    "name": "VolumeState"
  },
  "payload": {
    "volume": 8,
    "muted": false
  }
}
```

See also

- [SpeechRecognizer.Recognize](#)

Content template 레퍼런스

Content template은 CIC를 통해 전달되는 콘텐츠 정보를 일정 범주에 맞게 정형화한 것입니다. 클라이언트는 Clova가 제공한 결과를 음성으로 출력해야 할뿐만 아니라 부가적인 콘텐츠 정보를 클라이언트의 화면에 표시해야 할 수도 있습니다. 이를 위해 Clova는 content template에 맞게 미리 약속된 형식으로 데이터를 클라이언트에 전달합니다. Content template은 클라이언트가 데이터의 표현에 집중할 수 있도록 해줍니다.

현재 Clova는 다음과 같은 content template을 제공하고 있습니다.

- 콘텐츠 UI 유형별 템플릿
 - [CardList](#)
 - [ImageList](#)
 - [ImageText](#)
 - [Popup](#)
 - [Text](#)

- PIMS 템플릿
 - [ActionTimer](#)
 - [ActionTimerList](#)
 - [Alarm](#)
 - [AlarmList](#)
 - [Memo](#)
 - [MemoList](#)
 - [Reminder](#)
 - [ReminderList](#)
 - [Schedule](#)
 - [ScheduleList](#)
 - [Timer](#)
 - [TimerList](#)

- 길찾기 템플릿
 - [CarRoute](#)
 - [TransportationRoute](#)

- 날씨 템플릿
 - [Atmosphere](#)
 - [Humidity](#)
 - [TodayWeather](#)
 - [TomorrowWeather](#)
 - [WeeklyWeather](#)
 - [WindSpeed](#)

- 공통 필드 및 공유 객체
 - [공통 필드](#)
 - [공유 객체](#)

ActionTimer Template

CIC는 사용자가 액션 타이머를 생성하면 생성한 액션 타이머의 정보를 ActionTimer 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 생성한 액션 타이머 정보를 화면에 표시해야 합니다.

Note!

ActionTimer 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자는 음성으로 액션 타이머 등록과 액션 타이머 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 액션 타이머를 수정하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
action	StringObject	추가한 액션 타이머에 사용자가 설정한 동작이 담긴 객체. 현재는 빈 문자열("")이 입력되면 추후 확장을 위해 예약해둔 필드입니다.
repeatDay	StringObject array	매주 반복되는 액션 타이머일 경우 반복할 요일 정보를 가지고 있는 객체 배열
repeatPeriod	StringObject	반복 주기 정보를 가지는 객체입니다. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • 빈 문자열("") : 일회성 액션 타이머 • "daily" : 매일 반복되는 액션 타이머 • "weekly" : 매주 반복되는 액션 타이머
scheduledTime	DateTimeObject	액션 타이머가 올릴 날짜와 시간 정보를 가지는 객체
token	StringObject	추가한 액션 타이머의 식별자 정보가 담긴 객체
type	string	Content template 구분자. "ActionTimer" 값을 가집니다.

Template Example

```
// 일회성 액션 타이머
{
  "type": "ActionTimer",
  "token": {
    "type": "string",
    "value": "072c72b9-cfc5-4127-b4fe-557a10457232"
  },
  "scheduledTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "2017-10-01T14:00:00Z"
  },
  "action": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "repeatDay": []
}

// 매일 반복되는 액션 타이머
{
  "type": "ActionTimer",
  "token": {
    "type": "string",
    "value": "b5403bd0-1598-495b-a466-9385c2b1103a"
  },
  "scheduledTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "2017-10-02T09:00:00Z"
  },
}
```

```
"action": {  
    "type": "string",  
    "value": ""  
},  
"repeatPeriod": {  
    "type": "string",  
    "value": "daily"  
},  
"repeatDay": []  
  
}  
  
// 매주 반복되는 액션 타이머  
{  
    "type": "ActionTimer",  
    "token": {  
        "type": "string",  
        "value": "da740e2a-01cd-4f2e-aedf-6c4285bae785"  
    },  
    "scheduledTime": {  
        "type": "datetime",  
        "value": "2017-10-03T11:00:00Z"  
    },  
    "action": {  
        "type": "string",  
        "value": ""  
    },  
    "repeatPeriod": {  
        "type": "string",  
        "value": "weekly"  
    },  
    "repeatDay": [  
        {  
            "type": "string",  
            "value": "monday"  
        }  
    ]  
}
```

Screen UI example

Note!

ActionTimer 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [ActionTimerList](#)
- [Alerts](#) 인터페이스

ActionTimerList Template

CIC는 사용자가 액션 타이머의 목록을 요청하면 사용자에게 등록된 액션 타이머의 목록을 ActionTimerList 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 등록한 액션 타이머 목록을 화면에 표시해야 합니다.

Note!

ActionTimerList 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자는 음성으로 액션 타이머 등록과 액션 타이머 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 액션 타이머를 수정하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
actionTimerList[]	object array	사용자가 등록한 액션 타이머 목록을 가지는 객체 배열
actionTimerList[].action	StringObject	액션 타이머에 사용자가 설정한 동작이 담긴 객체. 현재는 빈 문자열("")이 입력되며 추후 확장을 위해 예약해둔 필드입니다.
actionTimerList[].repeatDay	StringObject array	매주 반복되는 액션 타이머일 경우 반복할 요일 정보를 가지고 있는 객체 배열
actionTimerList[].repeatPeriod	StringObject	반복 주기 정보를 가지는 객체입니다. 이 객체의 value 필드는 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • 빈 문자열("") : 일회성 액션 타이머 • "daily" : 매일 반복되는 액션 타이머 • "weekly" : 매주 반복되는 액션 타이머
actionTimerList[].scheduledTime	DateTimeObject	액션 타이머가 울릴 날짜와 시간 정보를 가지는 객체
actionTimerList[].token	StringObject	액션 타이머의 식별자 정보가 담긴 객체
type	string	Content template 구분자. "ActionTimerList" 값을 가집니다.

Template Example

```
{
  "type": "ActionTimerList",
  "actionTimerList": [
    {
      "token": {
        "type": "string",
        "value": "072c72b9-cfc5-4127-b4fe-557a10457232"
      },
      "scheduledTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-10-01T14:00:00Z"
      },
      "action": {
        "type": "string",
        "value": ""
      },
      "repeatPeriod": {
        "type": "string",
        "value": ""
      },
      "repeatDay": []
    },
    {
      "token": {
        "type": "string",
        "value": "b5403bd0-1598-495b-a466-9385c2b1103a"
      },
      "scheduledTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-10-02T09:00:00Z"
      }
    }
  ]
}
```

```
},
  "action": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": "daily"
  },
  "repeatDay": []
},
{
  "token": {
    "type": "string",
    "value": "da740e2a-01cd-4f2e-aedf-6c4285bae785"
  },
  "scheduledTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "2017-10-03T11:00:00Z"
  },
  "action": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": "weekly"
  },
  "repeatDay": [
    {
      "type": "string",
      "value": "monday"
    }
  ]
}
```

Screen UI example

Note!

ActionTimerList 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [ActionTimer](#)
- [Alerts](#) 인터페이스

Alarm Template

CIC는 사용자가 알람을 생성하면 생성한 알람의 정보를 Alarm 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 생성한 알람 정보를 화면에 표시해야 합니다.

Note!

Alarm 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자는 음성으로 알람 등록과 알람 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 알람을 수정하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
repeatDay	StringObject array	매주 반복되는 알람일 경우 반복할 요일 정보를 가지고 있는 객체 배열
repeatPeriod	StringObject	반복 주기 정보를 가지는 객체입니다. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • 빈 문자열("") : 일회성 알람 • "daily" : 매일 반복되는 알람 • "weekly" : 매주 반복되는 알람
scheduledTime	DateTimeObject	알람이 울릴 날짜와 시간 정보를 가지는 객체
token	StringObject	추가한 알람의 식별자 정보가 담긴 객체
type	string	Content template 구분자. "Alarm" 값을 가집니다.

Template Example

```
// 일회성 알람
{
  "type": "Alarm",
  "token": {
    "type": "string",
    "value": "072c72b9-cfc5-4127-b4fe-557a10457232"
  },
  "scheduledTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "2017-10-09T09:00:00Z"
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "repeatDay": []
}

// 매일 반복되는 알람
{
  "type": "Alarm",
  "token": {
    "type": "string",
    "value": "b5403bd0-1598-495b-a466-9385c2b1103a"
  },
  "scheduledTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "2017-10-09T09:00:00Z"
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": "daily"
  },
  "repeatDay": []
}
```

```
// 매주 반복되는 알람
{
  "token": {
    "type": "string",
    "value": "da740e2a-01cd-4f2e-aedf-6c4285bae785"
  },
  "type": "Alarm",
  "scheduledTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "2017-10-09T09:00:00Z"
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": "weekly"
  },
  "repeatDay": [
    {
      "type": "string",
      "value": "monday"
    }
  ]
}
```

Screen UI example

Note!

Alarm 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [AlarmList](#)
- [Alerts](#) 인터페이스

AlarmList Template

CIC는 사용자가 알람의 목록을 요청하면 사용자에게 등록된 알람의 목록을 AlarmList 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 등록한 알람 목록을 화면에 표시해야 합니다.

Note!

AlarmList 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자는 음성으로 알람 등록과 알람 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 알람을 수정하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
alarmList[]	object array	사용자가 등록한 알람 목록을 가지는 객체 배열
alarmList[].repeatDay	StringObject array	매주 반복되는 알람일 경우 반복할 요일 정보를 가지고 있는 객체 배열
alarmList[].repeatPeriod	StringObject	반복 주기 정보를 가지는 객체입니다. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 다음과 같은 값을 가집니다. • 빈 문자열(""): 일회성 알람 • "daily" : 매일 반복되는 알람 • "weekly" : 매주 반복되는 알람
alarmList[].scheduledTime	DateTimeObject	알람이 울릴 날짜와 시간 정보를 가지는 객체
alarmList[].token	StringObject	알람의 식별자 정보가 담긴 객체
type	string	Content template 구분자. "AlarmList"로 고정

Template Example

```
{
  "type": "AlarmList",
  "alarmList": [
    {
      "token": {
        "type": "string",
        "value": "072c72b9-cfc5-4127-b4fe-557a10457232"
      },
      "scheduledTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-12-23T13:00:00Z"
      },
      "repeatPeriod": {
        "type": "string",
        "value": ""
      },
      "repeatDay": []
    },
    {
      "token": {
        "type": "string",
        "value": "b5403bd0-1598-495b-a466-9385c2b1103a"
      },
      "scheduledTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-12-24T00:00:00Z"
      },
      "repeatPeriod": {
        "type": "string",
        "value": "daily"
      },
      "repeatDay": []
    },
    {
      "token": {
        "type": "string",
        "value": "b5403bd0-1598-495b-a466-9385c2b1103a"
      }
    }
  ]
}
```

```
    "type": "string",
    "value": "da740e2a-01cd-4f2e-aedf-6c4285bae785"
},
"scheduledTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "2017-12-25T01:00:00Z"
},
"repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": "weekly"
},
"repeatDay": [
    {
        "type": "string",
        "value": "saturday"
    },
    {
        "type": "string",
        "value": "sunday"
    }
]
}
```

Screen UI example

Note!

AlarmList 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [Alarm](#)
- [Alerts](#) 인터페이스

Atmosphere Template

대기 정보를 제공하는 템플릿입니다. 화면에 미세먼지, 초미세먼지, 오존, 자외선, 황사 정보를 표시할 때 사용됩니다.

Note!

대기 정보를 표시한 예는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
announcementOfAtmosphere	StringObject	예보 안내 문구가 담긴 객체. 현재 대기 상태 정보를 보여줄 때는 이 필드가 생략됩니다. 생략될 때 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("") 을 가집니다.
bgClipUrl	URLObject	배경 영상 파일의 URL 정보가 담긴 객체. Caution! 해당 필드의 데이터는 라이센스 문제로 제휴처에서는 사용하실 수 없습니다.
concentrationOfAtmosphere	StringObject	현재 대기 상태나 공기질 수준 정보가 담긴 객체. 예보를 할 때는 이 필드가 생략됩니다. 생략될 때는 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("") 을 가집니다.
halfDayAtmosphereList[]	object array	반나절 단위(오전/오후)로 구분된 시간대별 대기 정보를 가지는 객체 배열
halfDayAtmosphereList[].atmosphereImageUrl	URLObject	halfDayAtmosphereList[].durationHalfDay 필드에 입력된 시간대의 대기 상태를 표시하는 이미지 파일의 URL 정보가 담긴 객체
halfDayAtmosphereList[].concentrationOfAtmosphere	StringObject	halfDayAtmosphereList[].durationHalfDay 필드에 입력된 시간대의 대기 상태나 공기질 수준 정보가 담긴 객체
halfDayAtmosphereList[].durationHalfDay	StringObject	대기 정보를 나타내는 시간 범위가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 내일 오전, 내일 오후, 모레 오전, 모레 오후 와 같은 값을 가집니다.
linkUrl	URLObject	콘텐츠 링크 경로가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("") 을 가질 수도 있습니다.
location	StringObject	지역 정보가 담긴 객체
valueOfAtmosphere	StringObject	현재 대기의 수치 정보가 담긴 객체. 수치의 단위가 포함되어 있습니다. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("") 을 가질 수도 있습니다.
type	string	Content template 구분자. "Atmosphere" 값을 가집니다.

Template Example

```
// 현재 대기 정보 요청
{
  "announcementOfAtmosphere": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "bgClipUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/bg_clean_daytime.mp4"
  },
  "concentrationOfAtmosphere": {
    "type": "string",
    "value": "좋음"
  },
}
```


```
"failureMessage": {
    "type": "string",
    "value": "경기도 성남시 분당구 정자1동 현재 미세먼지 지수는 좋음 입니다"
},
"halfDayAtmosphereList": [
    {
        "atmosphereImageUrl": {
            "type": "url",
            "value": "http://static.naver.net/clova/service/weather/air_icon_02.png"
        },
        "concentrationOfAtmosphere": {
            "type": "string",
            "value": "보통"
        },
        "durationHalfDay": {
            "type": "string",
            "value": "내일 오전"
        }
    },
    {
        "atmosphereImageUrl": {
            "type": "url",
            "value": "http://static.naver.net/clova/service/weather/air_icon_02.png"
        },
        "concentrationOfAtmosphere": {
            "type": "string",
            "value": "보통"
        },
        "durationHalfDay": {
            "type": "string",
            "value": "내일 오후"
        }
    },
    {
        "atmosphereImageUrl": {
            "type": "url",
            "value": "http://static.naver.net/clova/service/weather/air_icon_02.png"
        },
        "concentrationOfAtmosphere": {
            "type": "string",
            "value": "보통"
        },
        "durationHalfDay": {
            "type": "string",
            "value": "모레 오전"
        }
    },
    {
        "atmosphereImageUrl": {
            "type": "url",
            "value": "http://static.naver.net/clova/service/weather/air_icon_02.png"
        },
        "concentrationOfAtmosphere": {
            "type": "string",
            "value": "보통"
        },
        "durationHalfDay": {
            "type": "string",
            "value": "모레 오후"
        }
    }
],
"location": {
    "type": "string",
    "value": "정자1동"
},
"meta": {
    "version": {
        "type": "string",
        "value": "v0.1"
    }
},
"type": "Atmosphere",
"valueOfAtmosphere": {
    "type": "number",
    "value": "27µg/m³"
}
}

// 내일 대기 정보 요청
{
    "announcementOfAtmosphere": {
        "type": "string",
        "value": "내일 미세먼지에요"
    },
    "bgClipUrl": {
        "type": "url",
        "value": "http://static.naver.net/clova/service/weather/air_bg_02.png"
    }
}
```

```
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/bg_cloud_daytime.mp4"
    },
    "concentrationOfAtmosphere": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "failureMessage": {
        "type": "string",
        "value": "경기도 성남시 분당구 정자1동 내일 미세먼지 지수는 보통 입니다"
    },
    "halfDayAtmosphereList": [
        {
            "atmosphereImageUrl": {
                "type": "url",
                "value": "http://static.naver.net/clova/service/weather/air_icon_02.png"
            },
            "concentrationOfAtmosphere": {
                "type": "string",
                "value": "보통"
            },
            "durationHalfDay": {
                "type": "string",
                "value": "내일 오전"
            }
        },
        {
            "atmosphereImageUrl": {
                "type": "url",
                "value": "http://static.naver.net/clova/service/weather/air_icon_02.png"
            },
            "concentrationOfAtmosphere": {
                "type": "string",
                "value": "보통"
            },
            "durationHalfDay": {
                "type": "string",
                "value": "내일 오후"
            }
        },
        {
            "atmosphereImageUrl": {
                "type": "url",
                "value": "http://static.naver.net/clova/service/weather/air_icon_02.png"
            },
            "concentrationOfAtmosphere": {
                "type": "string",
                "value": "보통"
            },
            "durationHalfDay": {
                "type": "string",
                "value": "모레 오전"
            }
        },
        {
            "atmosphereImageUrl": {
                "type": "url",
                "value": "http://static.naver.net/clova/service/weather/air_icon_02.png"
            },
            "concentrationOfAtmosphere": {
                "type": "string",
                "value": "보통"
            },
            "durationHalfDay": {
                "type": "string",
                "value": "모레 오후"
            }
        }
    ],
    "location": {
        "type": "string",
        "value": "정자1동"
    },
    "meta": {
        "version": {
            "type": "string",
            "value": "v0.1"
        }
    },
    "type": "Atmosphere",
    "valueOfAtmosphere": {
        "type": "number",
        "value": ""
    }
}
```

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 Atmosphere 템플릿의 내용을 표현한 UI 예제입니다.



See also

- [Humidity](#)
- [TodayWeather](#)
- [TomorrowWeather](#)
- [WeeklyWeather](#)
- [WindSpeed](#)

CardList Template

화면에 카드 리스트형으로 표현될 데이터를 정형화한 템플릿입니다. CardList는 다시 다음과 같은 카드 타입을 가집니다. 각 카드 타입에 따라 `card` 객체의 유효한 필드가 달라질 수 있습니다.

카드 타입	타입 설명	유효 필드(<code>card</code> 객체)
Type1	콘텐츠의 이미지, 제목, 설명을 표시하는 카드 타입입니다.	<code>description</code> , <code>imageUrl</code> , <code>referenceText</code> , <code>referenceUrl</code> , <code>title</code>
Type2	콘텐츠의 이미지, 제목, 설명, 링크를 표시하는 카드 타입입니다.	<code>description</code> , <code>imageUrl</code> , <code>linkUrl</code> , <code>referenceText</code> , <code>referenceUrl</code> , <code>title</code>
Type3	비디오 콘텐츠를 표시하는 카드 타입입니다.	<code>imageUrl</code> , <code>referenceText</code> , <code>referenceUrl</code> , <code>title</code> , <code>videoUrl</code>
Type4	뉴스 콘텐츠를 표시하는 카드 타입입니다.	<code>description</code> , <code>press</code> , <code>pressIconUrl</code> , <code>publishDate</code> , <code>title</code>
Type5	오디오 콘텐츠를 표시하는 카드 타입입니다.	<code>description</code> , <code>imageUrl</code> , <code>title</code> , <code>videoUrl</code>
Type6	미디어의 썸네일을 표시하는 카드입니다.	<code>imageUrl</code> , <code>linkUrl</code>

Note!

각 타입별 표시 형태는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
<code>cardList[]</code>	object array	카드 목록을 표현하는 객체 배열
<code>cardList[].description</code>	<code>StringObject</code> array	콘텐츠의 설명이 담긴 객체 배열
<code>cardList[].imageUrl</code>	<code>URLObject</code>	표시해야 할 이미지의 URL이 담긴 객체. 카드 타입에 따라 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
<code>cardList[].linkUrl</code>	<code>URLObject</code>	콘텐츠의 URL 정보가 담긴 객체. 카드 타입에 따라 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
<code>cardList[].press</code>	<code>StringObject</code>	언론사의 이름이 담긴 객체. 카드 타입에 따라 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
<code>cardList[].pressIconUrl</code>	<code>URLObject</code>	언론사 아이콘의 URL 정보가 담긴 객체. 카드 타입에 따라 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
<code>cardList[].publishDate</code>	<code>DateObject</code>	기사 발표 일자가 담긴 객체. 카드 타입에 따라 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
<code>cardList[].referenceText</code>	<code>StringObject</code>	출처의 텍스트 정보가 담긴 객체. 카드 타입에 따라 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
<code>cardList[].referenceURL</code>	<code>URLObject</code>	출처의 URL 정보가 담긴 객체. 카드 타입에 따라 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
<code>cardList[].title</code>	<code>StringObject</code>	콘텐츠의 제목이 담긴 객체
<code>cardList[].videoUrl</code>	<code>URLObject</code>	재생해야 할 비디오 혹은 오디오의 URL이 담긴 객체. 카드 타입에 따라 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
<code>subType</code>	string	Card 타입 구분자. 다음과 같이 4가지 타입이 지정됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • Type1 • Type2 • Type3 • Type4
		Note!
		필수

		<p>현재 Type1, Type2, Type3 은 빈 문자열로 표현됩니다. 따라서 card 객체의 필드 구성을 보고 타입을 판단해야 합니다.</p>	
type	string	Content template 구분자. "CardList" 값을 가집니다.	

Template Example

```
// Type1, Type2 예제:
// 사용자 요청: 공포 영화 추천해줘

{
  "subType": "",
  "type": "CardList",
  "cardList": [
    {
      "description": [
        {
          "type": "string",
          "value": "공포, 스릴러"
        },
        {
          "type": "string",
          "value": "아론 에크하트, 데이비드 매주즈, 캐리스 밴 허슨, 카타리나 산디노 모레노, 키어 오도넬, 매트 네이블, 존 피루첼로, 엠제이 안소니, 카롤리나 위드라, 마크 스테거, 토마스 아라나, 페트라 스프레처, 마크 헨리, 애슐리 그린 엘리자베스"
        },
        {
          "type": "string",
          "value": ""
        }
      ],
      "imageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "http://movie.phinf.naver.net/20170410_12/1491786049305s4W0n_JPEG/movie_image.jpg?type=w640_2"
      },
      "linkUrl": {
        "type": "url",
        "value": "http://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=118965"
      },
      "press": {
        "type": "string",
        "value": ""
      },
      "publishDate": {
        "type": "date",
        "value": ""
      },
      "referenceText": {
        "type": "string",
        "value": "네이버 검색결과"
      },
      "referenceUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=%ec%98%81%ed%99%94"
      },
      "title": {
        "type": "string",
        "value": "인카네이트"
      },
      "videoUrl": {
        "type": "url",
        "value": ""
      }
    },
    {
      "description": [
        {
          "type": "string",
          "value": "공포"
        },
        {
          "type": "string",
          "value": "마틸다 안나 잉글리드 루츠, 알렉스 로, 자니 갈렉키, 빈센트 도노프리오, 에이미 티가든, 보니 모건, 로라 위킨스, 잭 로어리그, 리지 브로체르"
        },
        {
          "type": "string",
          "value": ""
        }
      ],
      "imageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "http://movie.phinf.naver.net/20170317_53/1489741954272MquSW_JPEG/movie_image.jpg?type=w640_2"
      }
    }
  ]
}
```

```
},
"linkUrl": {
  "type": "url",
  "value": "http://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=137909"
},
"press": {
  "type": "string",
  "value": ""
},
"publishDate": {
  "type": "date",
  "value": ""
},
"referenceText": {
  "type": "string",
  "value": "네이버 검색결과"
},
"referenceUrl": {
  "type": "url",
  "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=%ec%98%81%ed%99%94"
},
"title": {
  "type": "string",
  "value": "링스"
},
"videoUrl": {
  "type": "url",
  "value": ""
}
},
...
]
}

// Type3 예제
// 사용자 요청: 축구 동영상 보여줘
{
  "subType": "",
  "type": "CardList",
  "cardList": [
    {
      "description": [
        {
          "type": "string",
          "value": "04:14"
        },
        {
          "type": "string",
          "value": ""
        },
        {
          "type": "string",
          "value": ""
        }
      ],
      "imageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "http://hol.phinf.naver.net/00/587/820/58782072_0.jpg"
      },
      "linkUrl": {
        "type": "url",
        "value": ""
      },
      "press": {
        "type": "string",
        "value": ""
      },
      "publishDate": {
        "type": "date",
        "value": ""
      },
      "referenceText": {
        "type": "string",
        "value": "네이버 검색결과"
      },
      "referenceUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=%ec%b6%95%ea%b5%ac+%eb%8f%99%ec%98%81%ec%83%81+%eb%b3%b4%ec%97%ac%ec%a4%98"
      },
      "title": {
        "type": "string",
        "value": "[해외반응] U20 월드컵, 이탈리아 일본, 해외네이션 \"최악의 더러운 경기\" - 해외네이션반응"
      },
      "videoUrl": {
        "type": "url",
        "value": "http://m.tv.naver.com/v/1720910"
      }
    }
  ]
}
```

```

        },
      ],
      {
        "description": [
          {
            "type": "string",
            "value": "06:31"
          },
          {
            "type": "string",
            "value": ""
          },
          {
            "type": "string",
            "value": ""
          }
        ],
        "imageUrl": {
          "type": "url",
          "value": "http://hol.phinf.naver.net/00/587/815/58781581_0.jpg"
        },
        "linkUrl": {
          "type": "url",
          "value": ""
        },
        "press": {
          "type": "string",
          "value": ""
        },
        "publishDate": {
          "type": "date",
          "value": ""
        },
        "referenceText": {
          "type": "string",
          "value": "네이버 검색결과"
        },
        "referenceUrl": {
          "type": "url",
          "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=%ec%b6%95%ea%b5%ac+%eb%8f%99%ec%98%81%ec%83%81+%eb%b3%b4%ec%97%ac%ec%a4%98"
        },
        "title": {
          "type": "string",
          "value": "FA컵 결승: 아스널 v 첼시 경기 후 인터뷰"
        },
        "videoUrl": {
          "type": "url",
          "value": "http://m.sports.naver.com/video.nhn?id=310230"
        }
      },
      ...
    ]
  }

// Type4 예제
// 사용자 요청: 최신 뉴스 보여줘
{
  "subType": "Type4",
  "type": "CardList",
  "cardList": [
    {
      "description": [
        {
          "type": "string",
          "value": "다음 달이면 말 많고 탈 많았던 '4대강'의 보 수문이 열립니다. 문재인 대통령이 지난 22일 '4대강 사업'에 대한 감사 지시를 하면서 이뤄진 결정입니다. 이를 계기로 4대강 사업 논란이 다시 수면 위로 떠올랐습니다"
        },
        {
          "type": "string",
          "value": ""
        },
        {
          "type": "string",
          "value": ""
        }
      ],
      "imageUrl": {
        "type": "url",
        "value": ""
      },
      "linkUrl": {
        "type": "url",
        "value": "http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=025&aid=0002720454"
      },
      "press": {
        "type": "string",
        "value": "4대강 사업은 2007년부터 2012년까지 진행된 사업으로, 총 사업비 약 8조 원 규모로, 환경 침해 우려로 논란이 되어온 사업입니다. 문재인 대통령은 2017년 2월 22일 국무회의에서 4대강 사업에 대한 감사 지시를 하면서 사업을 중단하는 결정을 내렸습니다. 이를 계기로 4대강 사업에 대한 논란이 다시 수면 위로 떠올랐습니다."
      }
    }
  ]
}

```

```


    "type": "string",
    "value": "중앙일보"
},
"publishDate": {
    "type": "date",
    "value": "2017-05-28"
},
"referenceText": {
    "type": "string",
    "value": ""
},
"referenceUrl": {
    "type": "url",
    "value": ""
},
"title": {
    "type": "string",
    "value": "[시민마이크] '녹차라떼 4대강' 감사, 시민들의 생각은?"
},
"videoUrl": {
    "type": "url",
    "value": ""
}
},
{
    "description": [
        {
            "type": "string",
            "value": "5월 마지막 주말 나들이객 줄이어더위 식하고 모래작품 보고(부산=연합뉴스) 조정호 기자 = 초여름 날씨를 보인 28일 부산 해운대 모래축제가 열린 해운대해수욕장에서 나들이객들이 가로 25m, 높이 5m 크기의 대형 모래작품을 구경하고 있습니다. 2017.5.28(전국종합=연합뉴스) 5월의 마지막 주말인 28일 초여름 날씨가..."}
        ],
        {
            "type": "string",
            "value": ""
        },
        {
            "type": "string",
            "value": ""
        }
    ],
    "imageUrl": {
        "type": "url",
        "value": ""
    },
    "linkUrl": {
        "type": "url",
        "value": "http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=001&aid=0009297247"
    },
    "press": {
        "type": "string",
        "value": "연합뉴스"
    },
    "publishDate": {
        "type": "date",
        "value": "2017-05-28"
    },
    "referenceText": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "referenceUrl": {
        "type": "url",
        "value": ""
    },
    "title": {
        "type": "string",
        "value": "단오제 등 전국 곳곳 축제...초여름 날씨에 때이른 피서 행렬"
    },
    "videoUrl": {
        "type": "url",
        "value": ""
    }
},
...
]
}

```


Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 CardList 템플릿의 내용을 각 카드 타입별로 표현한 UI 예제입니다.

Type1	Type2



공포영화 추천해줘




광화문 디저트 어딨어



Type3

Type4

**Note!**

Type5, Type6 이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [ImageList](#)
- [ImageText](#)
- [Popup](#)
- [Text](#)

CarRoute Template

자동차 길찾기 결과 데이터를 제공하는 템플릿입니다. 화면에 자동차 길찾기 결과를 표시할 때 사용됩니다.

Note!

자동차 길찾기 템플릿을 표시하려면 NAVER 지도 API에 대한 이해가 필요하며, 템플릿으로 전달된 데이터와 NAVER 지도 API를 이용하여 길찾기 결과를 지도에 표시해야 합니다. 네이버 지도 API에 대한 자세한 설명은 [NAVER 지도 API 문서](#)를 참고합니다. 길찾기 결과를 표시한 예는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
appLinkUrl	URLObject	지도 앱으로 이동하는 URL 정보가 담긴 객체
boundary	StringObject	전체 보간점을 포함하고 있는 사각의 영역(MBR, Minimum Bounding Rectangle)을 "left,top,right,bottom" 형태의 문자열로 표현한 객체
linkUrl	URLObject	웹 지도로 이동하는 URL 정보가 담긴 객체
pathList	LocationObject	길찾기 경로의 구간점 정보가 있는 객체 배열
summary	object	자동차 길찾기 결과의 요약 정보를 담고 있는 객체
summary.distance	StringObject	출발지에서 도착지까지의 이동 거리 정보가 담긴 객체. 단위는 미터(m)입니다.
summary.destination	object	도착지 정보를 담고 있는 객체
summary.destination.lat	StringObject	도착지의 위도 정보가 담긴 객체
summary.destination.lon	StringObject	도착지의 경도 정보가 담긴 객체
summary.destination.name	StringObject	도착지의 이름 정보가 담긴 객체
summary.roadSummary[]	object array	길찾기 경로 내 도로 요약 정보를 담고 있는 객체 배열
summary.roadSummary[].length	StringObject	도로 구간 길이 정보가 담긴 객체. 단위는 미터(m)입니다.
summary.roadSummary[].name	StringObject	도로의 이름 정보가 담긴 객체
summary.roadSummary[].point	object	도로 진입 좌표 정보를 담고 있는 객체
summary.roadSummary[].point.x	StringObject	네이버 지도에서 도로 진입 지점의 X 좌표 정보를 가진 객체
summary.roadSummary[].point.y	StringObject	네이버 지도에서 도로 진입 지점의 Y 좌표 정보를 가진 객체
summary.roadSummary[].roadCongestion	StringObject	도로 상황 정보가 담긴 객체. <code>summary.roadSummary.roadCongestion.value</code> 는 다음과 같은 값을 가질 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • "0" : 미수신 • "1" : 원활 • "2" : 서행 • "3" : 지체 • "4" : 정체
summary.roadSummary[].speed	StringObject	도로 구간의 평균 속도 정보가 담긴 객체
summary.start	object	출발지 정보를 담고 있는 객체
summary.start.lat	StringObject	출발지의 위도 정보가 담긴 객체
summary.start.lon	StringObject	출발지의 경도 정보가 담긴 객체
summary.start.name	StringObject	출발지의 이름 정보가 담긴 객체
summary.time	StringObject	예상 이동 시간 정보가 담긴 객체. 단위는 분입니다.
type	string	Content template 구분자. "carRoute" 값을 가집니다.

Template Example

```
{  
  "type": "CarRoute",  
  "summary": {  
    "distance": {  
      "type": "string",  
      "value": "62526"  
    },  
    "time": {  
      "type": "string",  
      "value": "4526"  
    },  
    "start": {  
      "lon": {  
        "type": "string",  
        "value": "349541687"  
      },  
      "lat": {  
        "type": "string",  
        "value": "149420527"  
      },  
      "name": {  
        "type": "string",  
        "value": "사당역 2호선"  
      }  
    },  
    "destination": {  
      "lon": {  
        "type": "string",  
        "value": "349541687"  
      },  
      "lat": {  
        "type": "string",  
        "value": "149420527"  
      },  
      "name": {  
        "type": "string",  
        "value": "사당역 2호선"  
      }  
    },  
    "roadSummary": [  
      {  
        "name": {  
          "type": "string",  
          "value": "과천대로"  
        },  
        "length": {  
          "type": "string",  
          "value": "6199"  
        },  
        "point": {  
          "x": {  
            "type": "string",  
            "value": "349556545"  
          },  
          "y": {  
            "type": "string",  
            "value": "149363287"  
          }  
        },  
        "speed": {  
          "type": "string",  
          "value": "72"  
        },  
        "roadCongestion": {  
          "type": "string",  
          "value": "1"  
        }  
      }  
    ],  
    "pathList": [  
      {  
        "type": "location",  
        "value": "349668603.0,149410368.0"  
      },  
      {  
        "type": "location",  
        "value": "349668603.0,149410368.0"  
      }  
    ],  
    "boundary": {  
      "type": "string",  
      "value": "349435089,149420518,349561008,149213590"  
    }  
}
```

```
},
  "linkUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://..."
  },
  "appLinkUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://..."
  }
}
```

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 CarRoute 템플릿의 내용을 표현한 UI 예제입니다.



정자역에서 서울역 가는길 알려줘



See also

- [TransportationRoute](#)

Humidity Template

습도 정보를 제공하는 템플릿입니다. 화면에 습도 정보를 표시할 때 사용됩니다.

Note!

습도 정보를 표시한 예는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field


필드 이름	자료형	필드 설명
bgClipUrl	URLObject	<p>배경 영상 파일의 URL 정보가 담긴 객체.</p> <p>Caution!</p> <p>해당 필드의 데이터는 라이센스 문제로 제휴처에서는 사용하실 수 없습니다.</p>
humidity	PercentageObject	습도 정보가 담긴 객체.
linkUrl	URLObject	콘텐츠 링크 경로가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
location	StringObject	지역 정보가 담긴 객체
type	string	Content template 구분자. "Humidity" 값을 가집니다.

Template Example

```
{
  "bgImageUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/bg_cloud_night.mp4"
  },
  "humidity": {
    "type": "percentage",
    "value": "60%"
  },
  "location": {
    "type": "string",
    "value": "정자1동"
  },
  "type": "Humidity"
}
```

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 Humidity 템플릿의 내용을 표현한 UI 예제입니다.



See also

- [Atmosphere](#)
- [TodayWeather](#)
- [TomorrowWeather](#)
- [WeeklyWeather](#)
- [WindSpeed](#)

ImageList Template

화면에 한 개 이상의 이미지와 각 이미지에 대한 설명을 제공하는 템플릿입니다. 썸네일의 목록을 표시하거나 사용자가 썸네일을 선택했을 때 큰 이미지를 표시하기 위해 사용합니다.

Note!

ImageList 템플릿의 표시 형태는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
ImageList[]	object array	이미지 목록을 표현하는 객체 배열
ImageList[].imageReference	StringObject	이미지의 출처 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
ImageList[].imageTitle	StringObject	이미지 제목이 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
ImageList[].imageUrl	URLObject	이미지의 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
ImageList[].referenceText	StringObject	출처의 텍스트 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
ImageList[].referenceURL	URLObject	출처의 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
ImageList[].thumbImageUrl	URLObject	썸네일 이미지의 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
type	string	Content template 구분자. "ImageList" 값을 가집니다.

Template Example


```
// 예제 1.
// 사용자 요청: 자동차 사진 보여줘
{
  "type": "ImageList",
  "thumbImageUrlList": [
    {
      "imageReference": {
        "type": "string",
        "value": ""
      },
      "imageTitle": {
        "type": "string",
        "value": "창원대리운전 번개처럼 빠르게"
      },
      "imageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m_image&mode=default&query=%EC%9E%90%EB%8F%99%EC%B0%A8%20%EC%9D%B4%EB%AF%B8%EC%A7%80#imgId=post7533909_3"
      },
      "referenceText": {
        "type": "string",
        "value": "네이버 검색결과"
      },
      "referenceUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=%ec%9e%90%eb%8f%99%ec%b0%a8+%ec%82%ac%ec%a7%84+%eb%b3%b4%ec%97%ac%ec%a4%98"
      },
      "thumbImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://search.pstatic.net/common/?src=http%3A%2F%2Fpost.phinf.naver.net%2FMjAxNzA1MDZfMTg4%2FMDAxNDk0MDYyNDAwMDY3.C6LJCKXrha2u8dIq00X0RhQNGrVVfkp3WbL08U-xzRwg.IEYdykQp6xguEy4bnQ83JhDy1QZ0t04n1Lx5MBwivFwg.JPG&type=b360"
      }
    },
    {
      "imageReference": {
```

```
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "imageTitle": {
        "type": "string",
        "value": "자동차"
    },
    "imageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m_image&mode=default&query=%EC%9E%90%EB%8F%99%EC%B0%A8%20%EC%9D%B4%EB%AF%B8%EC%A7%80#imgId=gallery2004021016070294818_1"
    },
    "referenceText": {
        "type": "string",
        "value": "네이버 검색결과"
    },
    "referenceUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=%ec%9e%90%eb%8f%99%ec%b0%a8+%ec%82%ac%ec%a7%84+%eb%b3%b4%ec%97%ac%ec%a4%98"
    },
    "thumbImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://search.pstatic.net/common/?src=http%3A%2F%2Fthumb.photo.naver.net%2Fdata15%2Fgallery%2F2004-02%2F10%2F07%2F18m2948m0.jpg&type=b360"
    }
},
...
]
```

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 ImageList 템플릿의 내용을 표현한 UI 예제입니다.

썸네일 목록	선택한 이미지 표시



See also

- CardList
- ImageText
- Popup
- Text

ImageText Template

화면에 표시해야 할 이미지와 텍스트 데이터를 함께 제공하는 템플릿입니다. 썸네일 이미지와 텍스트를 표시하거나 지도와 텍스트를 함께 표시할 때 사용됩니다.

Note!

ImageText 템플릿의 표시 형태는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
appLinkUrl	URLObject	지도 이미지가 포함되었을 때 지도 앱으로 이동하는 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
imageUrl	URLObject	이미지의 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
linkUrl	URLObject	지도 이미지가 포함되었을 때 웹 지도로 이동하는 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
mainText	StringObject	메인 문구가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
referenceText	StringObject	출처의 텍스트 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
referenceURL	URLObject	출처의 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subTextList	StringObject array	보조 문구가 담긴 배열. 이 객체 배열 요소의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
thumbImageUrl	URLObject	썸네일 이미지의 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
thumbImageType	StringObject	썸네일 이미지의 유형 정보가 담긴 객체이며, 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • "인물" • "책" • "앨범"
type	string	Content template 구분자. "ImageText" 값을 가집니다.

Template Example

```
// 예제 1.
// 사용자 요청: 리오넬 메시의 소속팀은? (썸네일 이미지와 텍스트 표시)
{
  "type": "ImageText",
  "imageUrl": {
    "type": "url",
    "value": ""
  },
  "mainText": {
    "type": "string",
    "value": "리오넬 메시"
  },
  "referenceText": {
    "type": "string",
    "value": "네이버 검색결과"
  },
  "referenceUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=%eb%a6%ac%ec%98%a4%eb%84%ac+%eb%a9%94%ec%8b%9c+%ec%86%8c%ec%86%8d%ed%8c%80"
  },
  "subTextList": [
    {
      "type": "string",
      "value": "FC 바르셀로나"
    }
  ],
  "thumbImageType": {
```

```

    "type": "string",
    "value": "인물"
  },
  "thumbImageUrl": {
    "type": "url",
    "value": "http://sstatic.naver.net/people/3/201607071816066361.jpg"
  }
}


// 예제 2.
// 사용자 요청: 현재 위치 알려줘 (지도 이미지와 텍스트 표시)
{
  "appLinkUrl": {
    "type": "url",
    "value": "nmap://map?lat=37.3594589&lng=127.1047745&level=13&mode=1&traffic=false&bicycle=false&cadastral=false&appname=com.naver.clova"
  },
  "imageUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://simg.pstatic.net/static.map/image?caller=mw_search&crs=EPSG:4326&scale=2&format=jpg&dataversion=163.2&version=1.1&base
layer=default&center=127.1047745,37.3594589&markers=type,default2_s,127.1047745,37.3594589&level=10&h=402&w=515"
  },
  "linkUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://m.map.naver.com/map.nhn?lat=37.3594589&lng=127.1047745&dlevel=&mapMode=&pinTitle=&boundary=&traffic="
  },
  "mainText": {
    "type": "string",
    "value": "경기도 성남시 분당구 정자동"
  },
  "meta": {
    "version": {
      "type": "string",
      "value": "v0.1"
    }
  },
  "referenceText": {
    "type": "string",
    "value": "네이버 검색결과"
  },
  "referenceUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=%ed%98%84%ec%9e%ac+%ec%9c%84%ec%b9%98"
  },
  "subTextList": [
    {
      "type": "string",
      "value": ""
    }
  ],
  "thumbImageType": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "thumbImageUrl": {
    "type": "url",
    "value": ""
  },
  "type": "ImageText"
}

```

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 ImageText 템플릿의 내용을 표현한 UI 예제입니다.

썸네일 이미지와 텍스트	지도 이미지와 텍스트



See also

- CardList
- ImageList
- Popup
- Text

Memo Template

CIC는 사용자가 메모를 생성하면 생성한 메모의 정보를 Memo 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 생성한 메모를 화면에 표시해야 합니다.

Note!

Memo 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자는 음성으로 메모 등록과 메모 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 메모를 수정하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
content	StringObject	메모의 내용이 담긴 객체
timestamp	DateTimeObject	메모 생성 시간 정보가 담긴 객체
token	StringObject	추가한 메모의 식별자 정보가 담긴 객체
type	string	Content template 구분자. "Memo" 값을 가집니다.

Template Example

```
{
  "type": "Memo",
  "token": {
    "type": "string",
    "value": "072c72b9-cfc5-4127-b4fe-557a10457232"
  },
  "content": {
    "type": "string",
    "value": "내 와이파이 비밀번호: 12345678"
  },
  "timestamp": {
    "type": "datetime",
    "value": "2017-12-24T00:00:00Z"
  }
}
```

Screen UI example

Note!

Memo 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [MemoList](#)

MemoList Template

CIC는 사용자가 메모의 목록을 요청하면 사용자에게 등록된 메모의 목록을 MemoList 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 등록한 메모 목록을 화면에 표시해야 합니다.

Note!

MemoList 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자는 음성으로 메모 등록과 메모 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 메모를 편집하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
memoList[]	object array	사용자가 등록한 메모 목록을 가지는 객체 배열
memoList[].content	StringObject	메모의 내용이 담긴 객체
memoList[].lastModified	DateTimeObject	메모가 마지막으로 수정된 시간 정보가 담긴 객체
memoList[].token	StringObject	메모의 식별자 정보가 담긴 객체
type	string	Content template 구분자. "MemoList" 값을 가집니다.

Template Example

```
{
  "type": "MemoList",
  "memoList": [
    {
      "token": {
        "type": "string",
        "value": "072c72b9-cfc5-4127-b4fe-557a10457232"
      },
      "content": {
        "type": "string",
        "value": "내 와이파이 비밀번호: 12345678"
      },
      "lastModified": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-12-24T00:00:00Z"
      }
    },
    {
      "token": {
        "type": "string",
        "value": "b5403bd0-1598-495b-a466-9385c2b1103a"
      },
      "content": {
        "type": "string",
        "value": "할 일 목록: 숙제하기, 여친 만들기"
      },
      "lastModified": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-12-24T01:00:00Z"
      }
    },
    {
      "token": {
        "type": "string",
        "value": "da740e2a-01cd-4f2e-aedf-6c4285bae785"
      },
      "content": {
        "type": "string",
        "value": "버킷 리스트: 100억 써보기, 아무것도 안하기, 72시간 잠자기"
      },
      "lastModified": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-12-24T02:00:00Z"
      }
    }
  ]
}
```

```
        "type": "datetime",
        "value": "2017-12-24T02:00:00Z"
    }
]
}
```

Screen UI example

Note!

MemoList 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [Memo](#)

Popup Template

Toast, alert, popup으로 표시해야 할 텍스트나 버튼에 대한 정보를 제공하는 템플릿입니다. 표시 형태에 따라 유효한 필드가 달라질 수 있습니다.

표시 형태	설명	유효 필드
Toast	문장과 관련 링크로 구성된 toast입니다.	toastLinkText, toastLinkUrl, toastText
Alert	문장과 확인 버튼으로 구성된 alert입니다.	alertText
Popup(버튼 1개)	제목, 문장, 버튼(link)으로 구성된 popup입니다.	mainText, positiveButtonText, positiveButtonUrl, titleText
Popup(버튼 2개)	제목, 문장, 두 개의 버튼으로 구성된 popup입니다.	negativeButtonText, negativeButtonUrl, mainText, positiveButtonText, positiveButtonUrl, titleText

Note!

Popup 템플릿의 표시 형태는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
alertText	StringObject	Alert에 표시할 주의 문구가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
displayType	string	표시할 화면의 종류. 다음과 같은 값을 가질 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • "POPUP" • "ALERT" • "TOAST"
negativeButtonText	StringObject	Popup에서 아니오와 같이 부정의 의미에 해당하는 버튼에 표시할 문구가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
negativeButtonUrl	URLObject	Popup에서 아니오와 같이 부정의 의미에 해당하는 버튼에 연결될 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
mainText	StringObject	Popup에 표시할 문구가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
positiveButtonText	StringObject	Popup에서 예와 같이 긍정에 해당하는 버튼에 표시할 문구가 담긴 객체. 버튼 한 개짜리 popup의 경우 확인과 같은 의미의 버튼에 표시할 문구로 이 객체를 사용합니다. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
positiveButtonUrl	URLObject	Popup에서 예와 같이 긍정에 해당하는 버튼에 연결될 URL 정보가 담긴 객체. 버튼 한 개짜리 popup의 경우 확인과 같은 의미의 버튼에 연결될 URL로 이 객체를 사용합니다. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
title	StringObject	Popup에 표시할 제목이 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
toastLinkText	StringObject	Toast에 표시할 링크의 문구가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
toastLinkUrl	URLObject	Toast에 표시할 링크의 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
toastText	StringObject	Toast에 표시할 문구가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
type	string	Content template 구분자. "Popup" 값을 가집니다.

Template Example

```
// 예제 1. Toast 형태
{
```

```
"type": "Popup",
"displayType": "TOAST",
"toastText": {
  "type": "string",
  "value": "1분 미리듣기 중입니다. 음악 취향 길들이기에 참여하고 네이버 뮤직 100곡 이용권 받으세요!"
},
"toastLinkText": {
  "type": "string",
  "value": "이벤트 참여 >"
},
"toastLinkUrl": {
  "type": "url",
  "value": "https://..."
},
>alertText": {
  "type": "string",
  "value": ""
},
"titleText": {
  "type": "string",
  "value": ""
},
"mainText": {
  "type": "string",
  "value": ""
},
"negativeButtonText": {
  "type": "string",
  "value": ""
},
"negativeButtonUrl": {
  "type": "url",
  "value": ""
},
"positiveButtonText": {
  "type": "string",
  "value": ""
},
"positiveButtonUrl": {
  "type": "url",
  "value": ""
}
}

// 예제 2. Alert 형태
{
  "type": "Popup",
  "displayType": "ALERT",
  "toastText": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "toastLinkText": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "toastLinkUrl": {
    "type": "url",
    "value": ""
  },
  "alertText": {
    "type": "string",
    "value": "다른 기기에서 재생을 시작하여 음악이 중지되었습니다."
  },
  "titleText": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "mainText": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "negativeButtonText": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "negativeButtonUrl": {
    "type": "url",
    "value": ""
  },
  "positiveButtonText": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "positiveButtonUrl": {
    "type": "url",
    "value": ""
  }
}
```

```
    }

}


// 예제 3. 버튼 한 개짜리 popup 형태
{
  "type": "Popup",
  "displayType": "POPUP",
  "toastText": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "toastLinkText": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "toastLinkUrl": {
    "type": "url",
    "value": ""
  },
  "alertText": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "titleText": {
    "type": "string",
    "value": "취향파악 완료!"
  },
  "mainText": {
    "type": "string",
    "value": "이제 네이버 뮤직 100곡 무료 이용권으로 클로바의 추천 음악을 즐기세요!"
  },
  "negativeButtonText": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "negativeButtonUrl": {
    "type": "url",
    "value": ""
  },
  "positiveButtonText": {
    "type": "string",
    "value": "뮤직 이용권 받기"
  },
  "positiveButtonUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://..."
  }
}


// 예제 4. 버튼 두 개짜리 popup 형태
{
  "type": "Popup",
  "displayType": "POPUP",
  "toastText": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "toastLinkText": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "toastLinkUrl": {
    "type": "url",
    "value": ""
  },
  "alertText": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "titleText": {
    "type": "string",
    "value": "취향파악 완료!"
  },
  "mainText": {
    "type": "string",
    "value": "고객님의 음악 취향을 알게되어서 추천을 더 잘할 수 있겠어요."
  },
  "negativeButtonText": {
    "type": "string",
    "value": "계속"
  },
  "negativeButtonUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://..."
  },
  "positiveButtonText": {
    "type": "string",
    "value": ""
  }
}
```

```
        "value": "종료"  
    },  
    "positiveButtonUrl": {  
        "type": "url",  
        "value": "https://..."  
    }  
}
```

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 Popup 템플릿의 내용을 표현한 UI 예제입니다.





See also

- CardList
- ImageList
- ImageText
- Text

Reminder Template

CIC는 사용자가 리마인더를 생성하면 생성한 리마인더의 정보를 Reminder 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 생성한 리마인더 정보를 화면에 표시해야 합니다.

Note!

Reminder 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자는 음성으로 리마인더 등록과 리마인더 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 리마인더를 수정하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
content	StringObject	추가한 리마인더에 사용자가 입력한 내용이 담긴 객체
repeatDay	StringObject array	매주 반복되는 리마인더일 경우 반복할 요일 정보를 가지고 있는 객체 배열
repeatPeriod	StringObject	반복 주기 정보를 가지는 객체입니다. 이 객체의 value 필드는 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • 빈 문자열("") : 일회성 리마인더 • "daily" : 매일 반복되는 리마인더 • "weekly" : 매주 반복되는 리마인더
status	StringObject	리마인더의 처리 여부를 나타내는 객체입니다. 이 객체의 value 필드는 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • "TODO" : 미완료된 리마인더 • "DONE" : 완료된 리마인더
scheduledTime	DateTimeObject	리마인더가 울릴 날짜와 시간 정보를 가지는 객체
token	StringObject	추가한 리마인더의 식별자 정보가 담긴 객체
type	string	Content template 구분자. "Reminder" 값을 가집니다.

Template Example

```
// 일회성 리마인더
{
  "type": "Reminder",
  "token": {
    "type": "string",
    "value": "072c72b9-cfc5-4127-b4fe-557a10457232"
  },
  "scheduledTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "2017-10-09T09:00:00Z"
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "repeatDay": [],
  "content": {
    "type": "string",
    "value": "입금하기"
  },
  "status": {
    "type": "string",
    "value": "DONE"
  }
}

// 매일 반복되는 리마인더
{
  "type": "Reminder",
  "token": {
    "type": "string",
    "value": "072c72b9-cfc5-4127-b4fe-557a10457232"
  },
  "scheduledTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "2017-10-09T09:00:00Z"
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": "daily"
  },
  "repeatDay": [
    "Monday"
  ],
  "content": {
    "type": "string",
    "value": "매일 저녁 7시에提醒"
  },
  "status": {
    "type": "string",
    "value": "TODO"
  }
}
```

```
"type": "string",
"value": "b5403bd0-1598-495b-a466-9385c2b1103a"
},
"scheduledTime": {
  "type": "datetime",
  "value": "2017-10-09T09:00:00Z"
},
"repeatPeriod": {
  "type": "string",
  "value": "daily"
},
"repeatDay": [],
"content": {
  "type": "string",
  "value": "비타민 먹기"
},
"status": {
  "type": "string",
  "value": "TODO"
}
}

// 매주 반복되는 리마인더
{
  "type": "Reminder",
  "token": {
    "type": "string",
    "value": "da740e2a-01cd-4f2e-aedf-6c4285bae785"
  },
  "scheduledTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "2017-10-09T09:00:00Z"
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": "weekly"
  },
  "repeatDay": [
    {
      "type": "string",
      "value": "monday"
    }
  ],
  "content": {
    "type": "string",
    "value": "청소하기"
  },
  "status": {
    "type": "string",
    "value": "TODO"
  }
}
```

Screen UI example

Note!

Reminder 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [Alerts](#) 인터페이스
- [ReminderList](#)

ReminderList Template

CIC는 사용자가 리마인더의 목록을 요청하면 사용자에게 등록된 리마인더의 목록을 ReminderList 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 등록한 리마인더 목록을 화면에 표시해야 합니다.

Note!

ReminderList 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자는 음성으로 리마인더 등록과 리마인더 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 리마인더를 수정하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
reminderList[]	object array	사용자가 등록한 리마인더 목록을 가지는 객체 배열
reminderList[].content	StringObject	리마인더에 사용자가 입력한 내용이 담긴 객체
reminderList[].repeatDay	StringObject array	매주 반복되는 리마인더일 경우 반복할 요일 정보를 가지고 있는 객체 배열
reminderList[].repeatPeriod	StringObject	반복 주기 정보를 가지는 객체입니다. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • 빈 문자열("") : 일회성 리마인더 • "daily" : 매일 반복되는 리마인더 • "weekly" : 매주 반복되는 리마인더
reminderList[].status	StringObject	리마인더의 처리 여부를 나타내는 객체입니다. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • "TODO" : 미완료된 리마인더 • "DONE" : 완료된 리마인더
reminderList[].scheduledTime	DateTimeObject	리마인더가 울릴 날짜와 시간 정보를 가지는 객체
reminderList[].token	StringObject	리마인더의 식별자 정보가 담긴 객체
type	string	Content template 구분자. "ReminderList" 값을 가집니다.

Template Example

```
{
  "type": "ReminderList",
  "reminderList": [
    {
      "token": {
        "type": "string",
        "value": "072c72b9-cfc5-4127-b4fe-557a10457232"
      },
      "scheduledTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-10-09T09:00:00Z"
      },
      "repeatPeriod": {
        "type": "string",
        "value": ""
      },
      "repeatDay": [],
      "content": {
        "type": "string",
        "value": "입금하기"
      },
      "status": {
        "type": "string",
        "value": "DONE"
      }
    }
  ]
}
```

```
{  
  "token": {  
    "type": "string",  
    "value": "b5403bd0-1598-495b-a466-9385c2b1103a"  
  },  
  "scheduledTime": {  
    "type": "datetime",  
    "value": "2017-10-09T09:00:00Z"  
  },  
  "repeatPeriod": {  
    "type": "string",  
    "value": "daily"  
  },  
  "repeatDay": [],  
  "content": {  
    "type": "string",  
    "value": "비타민 먹기"  
  },  
  "status": {  
    "type": "string",  
    "value": "TODO"  
  }  
},  
{  
  "token": {  
    "type": "string",  
    "value": "da740e2a-01cd-4f2e-aedf-6c4285bae785"  
  },  
  "scheduledTime": {  
    "type": "datetime",  
    "value": "2017-10-09T09:00:00Z"  
  },  
  "repeatPeriod": {  
    "type": "string",  
    "value": "weekly"  
  },  
  "repeatDay": [  
    {  
      "type": "string",  
      "value": "monday"  
    }  
  ],  
  "content": {  
    "type": "string",  
    "value": "청소하기"  
  },  
  "status": {  
    "type": "string",  
    "value": "TODO"  
  }  
}  
]  
}
```

Screen UI example

Note!

ReminderList 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [Alerts](#) 인터페이스
- [Reminder](#)

Schedule Template

CIC는 사용자가 캘린더에 일정을 생성하면 생성한 일정의 정보를 Schedule 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 생성한 일정 정보를 화면에 표시해야 합니다.

Note!

Schedule 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자가 캘린더 계정을 등록, 수정, 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.
- 사용자는 음성으로 캘린더의 일정 등록과 일정 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 캘린더의 일정을 수정하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
content	StringObject	추가한 일정에 사용자가 입력한 내용이 담긴 객체
end	DateTimeObject 또는 DateObject	추가한 일정의 종료 날짜와 시간. 종일 일정의 경우 DateObject 형태의 자료형을 가지며, 날짜 정보만 가집니다.
start	DateTimeObject 또는 DateObject	추가한 일정의 시작 날짜와 시간. 종일 일정의 경우 DateObject 형태의 자료형을 가지며, 날짜 정보만 가집니다.
repeatDay	StringObject array	매주 반복되는 일정일 경우 반복할 요일 정보를 가지고 있는 객체 배열
repeatPeriod	StringObject	반복 주기 정보를 가지는 객체입니다. 이 객체의 value 필드는 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • 빈 문자열("") : 일회성 일정 • "daily" : 매일 반복되는 일정 • "weekly" : 매주 반복되는 일정
token	StringObject	추가한 일정의 식별자 정보가 담긴 객체
type	string	Content template 구분자. "Schedule"로 고정

Template Example

```
// 일회성 일정
{
  "type": "Schedule",
  "token": {
    "type": "string",
    "value": "072c72b9-cfc5-4127-b4fe-557a10457232"
  },
  "start": {
    "type": "datetime",
    "dateTime": "2017-09-30T12:00:00+09:00"
  },
  "end": {
    "type": "datetime",
    "dateTime": "2017-09-30T13:00:00+09:00"
  },
  "content": {
    "type": "string",
    "value": "친구 결혼식"
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "repeatDay": []
}

// 매일 반복되는 일정
{
  "type": "Schedule",

```

```
"token": {
  "type": "string",
  "value": "b5403bd0-1598-495b-a466-9385c2b1103a"
},
"start": {
  "type": "datetime",
  "dateTime": "2017-08-02T10:00:00+09:00"
},
"end": {
  "type": "datetime",
  "dateTime": "2017-08-02T11:00:00+09:00"
},
"content": {
  "type": "string",
  "value": "데일리 스크럼"
},
"repeatPeriod": {
  "type": "string",
  "value": "daily"
},
"repeatDay": []
}

// 매주 반복되는 일정
{
  "type": "Schedule",
  "token": {
    "type": "string",
    "value": "da740e2a-01cd-4f2e-aedf-6c4285bae785"
  },
  "start": {
    "type": "datetime",
    "dateTime": "2017-08-02T10:00:00+09:00"
  },
  "end": {
    "type": "datetime",
    "dateTime": "2017-08-02T11:00:00+09:00"
  },
  "content": {
    "type": "string",
    "value": "주간 회의"
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": "weekly"
  },
  "repeatDay": [
    {
      "type": "string",
      "value": "monday"
    }
  ]
}

// 종일 일정
{
  "type": "Schedule",
  "token": {
    "type": "string",
    "value": "5c8b4f7b-d8bd-4817-a1c3-eb9c9522277e"
  },
  "start": {
    "type": "date",
    "dateTime": "2017-09-29"
  },
  "end": {
    "type": "datetime",
    "dateTime": "2017-09-29"
  },
  "content": {
    "type": "string",
    "value": "플레이숍"
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "repeatDay": []
}
```

Screen UI example

Note!

Schedule 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [Alerts](#) 인터페이스
- [ScheduleList](#)

ScheduleList Template

CIC는 사용자가 캘린더 일정의 목록을 요청하면 사용자에게 등록된 일정의 목록을 ScheduleList 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 등록한 일정 목록을 화면에 표시해야 합니다.

Note!

ScheduleList 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자가 캘린더 계정을 등록, 수정, 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.
- 사용자는 음성으로 캘린더의 일정 등록과 일정 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 캘린더의 일정을 수정하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
scheduleList[]	object array	사용자가 등록한 일정 목록을 가지는 객체 배열
scheduleList[].content	StringObject	추가한 일정에 사용자가 입력한 내용이 담긴 객체
scheduleList[].end	DateTimeObject 또는 DateObject	추가한 일정의 종료 날짜와 시간. 종일 일정의 경우 DateObject 형태의 자료형을 가지며, 날짜 정보만 가집니다.
scheduleList[].start	DateTimeObject 또는 DateObject	추가한 일정의 시작 날짜와 시간. 종일 일정의 경우 DateObject 형태의 자료형을 가지며, 날짜 정보만 가집니다.
scheduleList[].repeatDay	StringObject array	매주 반복되는 일정일 경우 반복할 요일 정보를 가지고 있는 객체 배열
scheduleList[].repeatPeriod	StringObject	반복 주기 정보를 가지는 객체입니다. 이 객체의 value 필드는 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • 빈 문자열("") : 일회성 일정 • "daily" : 매일 반복되는 일정 • "weekly" : 매주 반복되는 일정
scheduleList[].token	StringObject	일정의 식별자 정보가 담긴 객체
type	string	Content template 구분자. "ScheduleList"로 고정

Template Example

```
{
  "type": "ScheduleList",
  "scheduleList": [
    {
      "type": "Schedule",
      "token": {
        "type": "string",
        "value": "072c72b9-cfc5-4127-b4fe-557a10457232"
      },
      "start": {
        "type": "datetime",
        "dateTime": "2017-09-30T12:00:00+09:00"
      },
      "end": {
        "type": "datetime",
        "dateTime": "2017-09-30T13:00:00+09:00"
      },
      "content": {
        "type": "string",
        "value": "친구 결혼식"
      },
      "repeatPeriod": {
        "type": "string",
        "value": ""
      },
      "repeatDay": []
    }
  ]
}
```

```
},
{
  "type": "Schedule",
  "token": {
    "type": "string",
    "value": "b5403bd0-1598-495b-a466-9385c2b1103a"
  },
  "start": {
    "type": "datetime",
    "dateTime": "2017-08-02T10:00:00+09:00"
  },
  "end": {
    "type": "datetime",
    "dateTime": "2017-08-02T11:00:00+09:00"
  },
  "content": {
    "type": "string",
    "value": "데일리 스크럼"
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": "daily"
  },
  "repeatDay": []
},
{
  "type": "Schedule",
  "token": {
    "type": "string",
    "value": "da740e2a-01cd-4f2e-aedf-6c4285bae785"
  },
  "start": {
    "type": "datetime",
    "dateTime": "2017-08-02T10:00:00+09:00"
  },
  "end": {
    "type": "datetime",
    "dateTime": "2017-08-02T11:00:00+09:00"
  },
  "content": {
    "type": "string",
    "value": "주간 회의"
  },
  "repeatPeriod": {
    "type": "string",
    "value": "weekly"
  },
  "repeatDay": [
    {
      "type": "string",
      "value": "monday"
    }
  ],
  {
    "type": "Schedule",
    "token": {
      "type": "string",
      "value": "5c8b4f7b-d8bd-4817-a1c3-eb9c9522277e"
    },
    "start": {
      "type": "date",
      "dateTime": "2017-09-29"
    },
    "end": {
      "type": "datetime",
      "dateTime": "2017-09-29"
    },
    "content": {
      "type": "string",
      "value": "플레이숍"
    },
    "repeatPeriod": {
      "type": "string",
      "value": ""
    },
    "repeatDay": []
  }
]
```

Screen UI example

Note!

ScheduleList 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [Alerts](#) 인터페이스
- [ScheduleList](#)

Text Template

화면에 표시해야 할 텍스트 데이터를 제공하는 템플릿입니다. 강조하는 형태의 텍스트, 문단 형태의 텍스트, 표 형태의 텍스트를 표시할 때 사용됩니다.

Note!

Text 템플릿의 표시 형태는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
bgUrl	URLObject	백그라운드로 표시할 이미지의 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
emotionCode	StringObject	<p>감정 표현이 정의된 코드. 감정 코드를 활용하여 클라이언트 기기에서 미리 정의된 감정 표현을 표시할 수 있습니다. 기기에 감정 표현하는 기능이 존재하지 않으면 이 코드를 무시하면 됩니다.</p> <p>Note!</p> <p>감정 코드에 대한 자세한 스펙은 관련 제휴 담당자에게 별도 문의하시기 바랍니다.</p>
highlightText	StringObject 또는 NumberObject	강조할 텍스트 또는 숫자 정보가 담긴 객체. 숫자 정보의 경우 구분 단위 기호를 넣어 표현할 수 있습니다. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("") 또는 <code>null</code> 값을 가질 수도 있습니다.
imageUrl	URLObject	이미지의 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
linkUrl	URLObject	지도 이미지가 포함되었을 때 웹 지도로 이동하는 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
mainText	StringObject	메인 문구가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
motionCode	StringObject	<p>동작이 정의된 코드. 동작 코드를 활용하여 클라이언트 기기에서 미리 정의된 움직임을 수행할 수 있습니다. 기기에 동작을 표현하는 기능이 존재하지 않으면 이 코드를 무시하면 됩니다.</p> <p>Note!</p> <p>동작 코드에 대한 자세한 스펙은 관련 제휴 담당자에게 별도 문의하시기 바랍니다.</p>
paragraphText	StringObject	문단 형태의 문구가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
referenceText	StringObject	출처의 텍스트 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
referenceURL	URLObject	출처의 URL 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
sentenceText	StringObject	문장 형태의 문구가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subText	StringObject	보조 문구가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
tableList[]	object array	표 형태의 문구가 담긴 객체 배열. 행이 두 개 또는 세 개인 표를 구성합니다.
tableList[].item1	StringObject	첫 번째 행에 표시할 텍스트 정보를 담은 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
tableList[].item2	StringObject	두 번째 행에 표시할 텍스트 정보를 담은 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
tableList[].item2Link	URLObject 또는 PhoneNumberObject	두 번째 열에 표시된 텍스트의 링크 URL 또는 전화 번호를 담은 객체

tableList[].item3	StringObject	세 번째 행에 표시할 텍스트 정보를 담은 객체. 이 필드는 생략될 수 있습니다.
type	string	Content template 구분자. "Text" 값을 가집니다.

Template Example

```
// 예제 1.
// 사용자 요청: 1달러 지금 얼마야? (강조하는 형태의 텍스트 표시)
{
  "actionList": [
    {
      "type": "action",
      "value": ""
    }
  ],
  "bgUrl": {
    "type": "url",
    "value": ""
  },
  "highlightText": {
    "type": "number",
    "value": "1,119"
  },
  "mainText": {
    "type": "string",
    "value": "원"
  },
  "paragraphText": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "referenceText": {
    "type": "string",
    "value": "KEB하나은행"
  },
  "referenceUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=1%eb%8b%ac%eb%9f%ac+%ed%99%98%ec%9c%a8"
  },
  "sentenceText": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "subText": {
    "type": "string",
    "value": "-0.13%"
  },
  "tableList": [
    {
      "item1": {
        "type": "string",
        "value": ""
      },
      "item2": {
        "type": "string",
        "value": ""
      },
      "item2Link": {
        "type": "",
        "value": ""
      }
    }
  ],
  "emotionCode": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "motionCode": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "type": "Text"
}

// 예제 2.
// 사용자 요청: 토크넘 감독이 누구야? (문단 형태의 텍스트 표시)
{
  "actionList": [
    {
      "type": "action",
      "value": ""
    }
  ],
  "highlightText": {
    "type": "string",
    "value": "토트넘"
  },
  "mainText": {
    "type": "string",
    "value": "토트넘 감독은 누구인가요?"
  }
}
```

```
"bgUrl": {
  "type": "url",
  "value": ""
},
"highlightText": {
  "type": "string",
  "value": ""
},
"mainText": {
  "type": "string",
  "value": ""
},
"paragraphText": {
  "type": "string",
  "value": "토트넘 홋스퍼 FC 감독\n 마우리시오 포체티노"
},
"referenceText": {
  "type": "string",
  "value": "네이버 검색결과"
},
"referenceUrl": {
  "type": "url",
  "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=%ed%86%a0%ed%8a%b8%eb%84%98+%ea%b0%90%eb%8f%85%ec%9d%b4+%eb%8
8%84%ea%b5%ac%ec%95%bc?"
},
"sentenceText": {
  "type": "string",
  "value": ""
},
"subText": {
  "type": "string",
  "value": ""
},
"tableList": [
  {
    "item1": {
      "type": "string",
      "value": ""
    },
    "item2": {
      "type": "string",
      "value": ""
    },
    "item2Link": {
      "type": "",
      "value": ""
    }
  }
],
"emotionCode": {
  "type": "string",
  "value": ""
},
"motionCode": {
  "type": "string",
  "value": ""
},
},
"type": "Text"
}

// 예제 3.
// 사용자 요청: 꽃집 전화번호 알려줘 (표 형태의 텍스트 표시)
{
  "actionList": [
    {
      "type": "action",
      "value": ""
    }
  ],
  "bgUrl": {
    "type": "url",
    "value": ""
  },
  "highlightText": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "mainText": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "paragraphText": {
    "type": "string",
    "value": ""
  },
  "referenceText": {
    "type": "string",
    "value": ""
  }
}
```

```
        "value": "네이버 검색결과"
    },
    "referenceUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=%ea%bd%83%ec%a7%91"
    },
    "sentenceText": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "subText": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "tableList": [
        {
            "item1": {
                "type": "string",
                "value": "터지마지플라워 분당 정자점"
            },
            "item2": {
                "type": "string",
                "value": "031-716-6676"
            },
            "item2Link": {
                "type": "phoneNum",
                "value": "031-716-6676"
            }
        },
        {
            "item1": {
                "type": "string",
                "value": "서마셋플라워"
            },
            "item2": {
                "type": "string",
                "value": "031-712-3310"
            },
            "item2Link": {
                "type": "phoneNum",
                "value": "031-712-3310"
            }
        },
        ...
    ],
    "emotionCode": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "motionCode": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "type": "Text"
}

// 예제 4.
// 사용자 요청: 미안해. (감정 표현)

{
    "actionList": [
        {
            "type": "action",
            "value": ""
        }
    ],
    "bgUrl": {
        "type": "url",
        "value": ""
    },
    "highlightText": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "mainText": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "paragraphText": {
        "type": "string",
        "value": "전혀 미안해 할 거 없어요."
    },
    "referenceText": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "referenceUrl": {
```

```
        "type": "url",
        "value": ""
    },
    "sentenceText": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "subText": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "tableList": [
        {
            "item1": {
                "type": "string",
                "value": ""
            },
            "item2": {
                "type": "string",
                "value": ""
            },
            "item2Link": {
                "type": "",
                "value": ""
            }
        }
    ],
    "emotionCode": {
        "type": "string",
        "value": "EmotionCode7"
    },
    "motionCode": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "type": "Text"
}

// 예제 5.
// 사용자 요청: 춤춰줘. (동작 표현)

{
    "actionList": [
        {
            "type": "action",
            "value": ""
        }
    ],
    "bgUrl": {
        "type": "url",
        "value": ""
    },
    "highlightText": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "mainText": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "paragraphText": {
        "type": "string",
        "value": "제 능력 밖의 일입니다."
    },
    "referenceText": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "referenceUrl": {
        "type": "url",
        "value": ""
    },
    "sentenceText": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "subText": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "tableList": [
        {
            "item1": {
                "type": "string",
                "value": ""
            },
            "item2": {

```


```

    "type": "string",
    "value": ""
},
"item2Link": {
    "type": "",
    "value": ""
}
],
"emotionCode": {
    "type": "string",
    "value": "MotionDance"
},
"motionCode": {
    "type": "string",
    "value": ""
},
"type": "Text"
}
}

```

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 Text 템플릿의 내용을 표현한 UI 예제입니다.



See also

- [CardList](#)
- [ImageList](#)
- [ImageText](#)
- [Popup](#)

Timer Template

CIC는 사용자가 타이머를 생성하면 생성한 타이머의 정보를 Timer 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 생성한 타이머 정보를 화면에 표시해야 합니다.

Note!

Timer 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자는 음성으로 타이머 등록과 타이머 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 타이머를 수정하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
scheduledTime	DateTimeObject	추가된 타이머가 울릴 날짜와 시간 정보를 가지는 객체
token	StringObject	추가된 타이머의 식별자 정보가 담긴 객체
type	string	Content template 구분자. "Timer" 값을 가집니다.

Template Example

```
{
  "type": "Timer",
  "token": {
    "type": "string",
    "value": "072c72b9-cfc5-4127-b4fe-557a10457232"
  },
  "scheduledTime": {
    "type": "datetime",
    "value": "2017-12-24T00:00:00Z"
  }
}
```

Screen UI example

Note!

Timer 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [Alerts](#) 인터페이스
- [TimerList](#)

TimerList Template

CIC는 사용자가 타이머의 목록을 요청하면 사용자에게 등록된 타이머의 목록을 TimerList 템플릿 형태로 클라이언트에게 전달합니다. 클라이언트는 이 템플릿을 사용하여 사용자가 등록한 타이머 목록을 화면에 표시해야 합니다.

Note!

TimerList 템플릿은 현재 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

- 사용자는 음성으로 타이머 등록과 타이머 목록 조회만 요청할 수 있습니다.
- 사용자가 타이머를 수정하거나 삭제하려면 Clova 앱을 이용해야 합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
timerList[]	object array	사용자의 등록한 타이머 목록을 가지는 객체 배열
timerList[].scheduledTime	DateTimeObject	타이머가 올릴 날짜와 시간 정보를 가지는 객체
timerList[].token	StringObject	타이머의 식별자 정보가 담긴 객체
type	string	Content template 구분자. "TimerList" 값을 가집니다.

Template Example

```
{
  "type": "Timer",
  "timerList": [
    {
      "token": {
        "type": "string",
        "value": "072c72b9-cfc5-4127-b4fe-557a10457232"
      },
      "scheduledTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-12-24T00:00:10Z"
      }
    },
    {
      "token": {
        "type": "string",
        "value": "da740e2a-01cd-4f2e-aedf-6c4285bae785"
      },
      "scheduledTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "2017-12-24T00:01:00Z"
      }
    }
  ]
}
```

Screen UI example

Note!

TimerList 템플릿이 사용된 화면 예제를 준비하고 있습니다.

See also

- [Alerts](#) 인터페이스
- [Timer](#)

TodayWeather Template

오늘 날씨 정보를 제공하는 템플릿입니다. 화면에 오늘 날씨 정보를 표시할 때 사용됩니다.

Note!

오늘 날씨 정보를 표시한 예는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
bgClipUrl	URLObject	<p>배경 영상 파일의 URL 정보가 담긴 객체.</p> <p>Caution!</p> <p>해당 필드의 데이터는 라이센스 문제로 제휴처에서는 사용하실 수 없습니다.</p>
concentrationOfFineDust	StringObject	미세 먼지 수준 정보가 담긴 객체
houlyWeatherList[]	object array	시간대별 날씨 정보를 가지는 객체 배열
houlyWeatherList[].hourlyTemperature	TemperatureCObject	시간대별 온도 정보가 담긴 객체
houlyWeatherList[].hourlyTime	DateTimeObject	시간대 정보가 담긴 객체
houlyWeatherList[].rainfallProbability	PercentageObject	강수 확률 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 <code>null</code> 값을 가질 수도 있습니다.
houlyWeatherList[].temperatureImageCode	StringObject	시간대별 날씨 코드 정보가 담긴 객체
houlyWeatherList[].temperatureImageUrl	URLObject	시간대별 날씨 이미지 파일의 URL 정보가 담긴 객체
linkUrl	URLObject	콘텐츠 링크 경로가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
location	StringObject	지역 정보가 담긴 객체
nowTemperature	TemperatureCObject	현재 온도 정보가 담긴 객체
nowWeather	StringObject	현재 날씨 정보가 담긴 객체
type	string	Content template 구분자. "TodayWeather" 값을 가집니다.

날씨 코드

코드	값	코드	값	코드	값
1	맑음(낮)	11	약한눈	21	비 또는 눈
2	맑음(밤)	12	눈	22	가끔 비
3	구름조금(낮)	13	강한눈	23	가끔 눈
4	구름조금(밤)	14	진눈깨비	24	가끔 비 또는 눈
5	구름많음(낮)	15	소나기	25	흐린 후 갑
6	구름많음(밤)	16	소낙 눈	26	뇌우 후 갑
7	흐림	17	안개	27	비 후 갑
8	약한비	18	번개,뇌우	28	눈 후 갑
9	비	19	우박	29	흐려져 비

10	강한비	20	황사	30	흐려져 눈
----	-----	----	----	----	-------

Template Example

```
{
  "bgClipUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/bg_clean_daytime.mp4"
  },
  "concentrationOfFineDust": {
    "type": "string",
    "value": "좋음 29㎍/㎥"
  },
  "hourlyWeatherList": [
    {
      "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature",
        "value": "30"
      },
      "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170726 18:00"
      },
      "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
      },
      "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
      },
      "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
      }
    },
    {
      "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature",
        "value": "27"
      },
      "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170726 21:00"
      },
      "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
      },
      "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
      },
      "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
      }
    },
    {
      "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature",
        "value": "25"
      },
      "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 00:00"
      },
      "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
      },
      "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
      },
      "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
      }
    },
    {
      "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature",
        "value": "20"
      }
    }
  ]
}
```

```
        "type": "temperature",
        "value": "23"
    },
    "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 03:00"
    },
    "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
    },
    "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    }
},
{
    "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature",
        "value": "23"
    },
    "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 06:00"
    },
    "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
    },
    "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    }
},
{
    "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature",
        "value": "25"
    },
    "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 09:00"
    },
    "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
    },
    "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    }
},
{
    "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature",
        "value": "27"
    },
    "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 12:00"
    },
    "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
    },
    "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    }
},
{
}
```

```
"hourlyTemperature": {  
    "type": "temperature",  
    "value": "29"  
},  
"hourlyTime": {  
    "type": "datetime",  
    "value": "20170727 15:00"  
},  
"rainfallProbability": {  
    "type": "percentage",  
    "value": "20%"  
},  
"temperatureImageCode": {  
    "type": "string",  
    "value": "5"  
},  
"temperatureImageUrl": {  
    "type": "url",  
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"  
}  
},  
{  
    "hourlyTemperature": {  
        "type": "temperature",  
        "value": "28"  
    },  
    "hourlyTime": {  
        "type": "datetime",  
        "value": "20170727 18:00"  
    },  
    "rainfallProbability": {  
        "type": "percentage",  
        "value": "20%"  
    },  
    "temperatureImageCode": {  
        "type": "string",  
        "value": "5"  
    },  
    "temperatureImageUrl": {  
        "type": "url",  
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"  
    }  
},  
{  
    "hourlyTemperature": {  
        "type": "temperature",  
        "value": "26"  
    },  
    "hourlyTime": {  
        "type": "datetime",  
        "value": "20170727 21:00"  
    },  
    "rainfallProbability": {  
        "type": "percentage",  
        "value": "20%"  
    },  
    "temperatureImageCode": {  
        "type": "string",  
        "value": "5"  
    },  
    "temperatureImageUrl": {  
        "type": "url",  
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"  
    }  
}  
],  
"location": {  
    "type": "string",  
    "value": "정자1동"  
},  
"nowTemperature": {  
    "type": "temperature-c",  
    "value": "31"  
},  
"nowWeather": {  
    "type": "string",  
    "value": "맑음"  
},  
"type": "TodayWeather"  
}
```

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 TodayWeather 템플릿의 내용을 표현한 UI 예제입니다.



See also

- [Atmosphere](#)
- [TomorrowWeather](#)
- [WeeklyWeather](#)
- [Humidity](#)
- [WindSpeed](#)

TomorrowWeather Template

내일 날씨 정보를 제공하는 템플릿입니다. 화면에 내일 날씨 정보를 표시할 때 사용됩니다.

Note!

내일 날씨 정보를 표시한 예는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
bgClipUrl	URLObject	<p>배경 영상 파일의 URL 정보가 담긴 객체.</p> <p>Caution! 해당 필드의 데이터는 라이센스 문제로 제휴처에서는 사용하실 수 없습니다.</p>
highTemperature	TemperatureCObject	내일 오후의 최고 기온 정보가 담긴 객체
highTempWeather	StringObject	기온이 가장 높을 때의 날씨 정보가 담긴 객체
houlyWeatherList[]	object array	시간대별 날씨 정보를 가지는 객체 배열
houlyWeatherList[].hourlyTemperature	TemperatureCObject	시간대별 온도 정보가 담긴 객체
houlyWeatherList[].hourlyTime	DateTimeObject	시간대 정보가 담긴 객체
houlyWeatherList[].rainfallProbability	PercentageObject	강수 확률 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 <code>null</code> 값을 가질 수도 있습니다.
houlyWeatherList[].temperatureImageCode	StringObject	시간대별 날씨 코드 정보가 담긴 객체
houlyWeatherList[].temperatureImageUrl	URLObject	시간대별 날씨 이미지 파일의 URL 정보가 담긴 객체
linkUrl	URLObject	콘텐츠 링크 경로가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
location	StringObject	지역 정보가 담긴 객체
lowTemperature	TemperatureCObject	내일 오전의 최저 기온 정보가 담긴 객체
lowTempWeather	StringObject	기온이 가장 낮을 때의 날씨 정보가 담긴 객체
type	string	Content template 구분자. "TomorrowWeather" 값을 가집니다.

날씨 코드

코드	값	코드	값	코드	값
1	맑음(낮)	11	약한눈	21	비 또는 눈
2	맑음(밤)	12	눈	22	가끔 비
3	구름조금(낮)	13	강한눈	23	가끔 눈
4	구름조금(밤)	14	진눈깨비	24	가끔 비 또는 눈
5	구름많음(낮)	15	소나기	25	흐린 후 캄
6	구름많음(밤)	16	소낙 눈	26	뇌우 후 캄
7	흐림	17	안개	27	비 후 캄
8	약한비	18	번개,뇌우	28	눈 후 캄

9	비	19	우박	29	흐려져 비
10	강한비	20	황사	30	흐려져 눈

Template Example

```
{
  "bgClipUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/bg_cloud_daytime.mp4"
  },
  "highTempWeather": {
    "type": "string",
    "value": "구름많음"
  },
  "highTemperature": {
    "type": "temperature-c",
    "value": "32"
  },
  "hourlyWeatherList": [
    {
      "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "25"
      },
      "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 00:00"
      },
      "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
      },
      "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
      },
      "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
      }
    },
    {
      "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "23"
      },
      "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 03:00"
      },
      "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
      },
      "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
      },
      "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
      }
    },
    {
      "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "23"
      },
      "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 06:00"
      },
      "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
      },
      "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
      },
      "temperatureImageUrl": {

```

```
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    },
},
{
    "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "25"
    },
    "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 09:00"
    },
    "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
    },
    "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    }
},
{
    "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "27"
    },
    "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 12:00"
    },
    "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
    },
    "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    }
},
{
    "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "29"
    },
    "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 15:00"
    },
    "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
    },
    "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    }
},
{
    "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "28"
    },
    "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 18:00"
    },
    "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
    },
    "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
}
```

```
"temperatureImageUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
},
{
    "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "26"
    },
    "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170727 21:00"
    },
    "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
    },
    "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    }
},
{
    "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "26"
    },
    "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170728 00:00"
    },
    "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "20%"
    },
    "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    }
},
{
    "hourlyTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "24"
    },
    "hourlyTime": {
        "type": "datetime",
        "value": "20170728 03:00"
    },
    "rainfallProbability": {
        "type": "percentage",
        "value": "80%"
    },
    "temperatureImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "9"
    },
    "temperatureImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_09.png"
    }
},
],
"location": {
    "type": "string",
    "value": "정자1동"
},
"lowTempWeather": {
    "type": "string",
    "value": "구름많음"
},
"lowTemperature": {
    "type": "temperature-c",
    "value": "23"
},
"type": "TomorrowWeather"
}
```

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 TomorrowWeather 템플릿의 내용을 표현한 UI 예제입니다.



See also

- [Atmosphere](#)
- [TodayWeather](#)
- [WeeklyWeather](#)
- [Humidity](#)
- [WindSpeed](#)

TransportationRoute Template

대중 교통 길찾기 결과 데이터를 제공하는 템플릿입니다. 화면에 대중 교통 길찾기 결과를 표시할 때 사용됩니다. `TransportationRoute`는 다시 다음과 같은 경로 타입을 가집니다. 각 경로 타입에 따라 `trafficType` 객체의 유효한 필드가 달라질 수 있습니다.

구간 타입	타입 설명	유효 필드(<code>subPath</code> 객체)
지하철 구간(1)	지하철만 이용하는 경로를 표시하는 타입입니다.	<code>lane</code> , <code>name</code> , <code>endID</code> , <code>endName</code> , <code>endX</code> , <code>endY</code> , <code>startID</code> , <code>startName</code> , <code>startX</code> , <code>startY</code> , <code>subwayCode</code>
버스 구간 (2)	버스만 이용하는 경로를 표시하는 타입입니다.	<code>busID</code> , <code>busNo</code> , <code>endID</code> , <code>endName</code> , <code>endX</code> , <code>endY</code> , <code>startID</code> , <code>startName</code> , <code>startX</code> , <code>startY</code> , <code>type</code>
도보 구간 (3)	지하철과 버스를 복합 이용하는 경로를 표시하는 타입입니다.	<code>distance</code> , <code>sectionTime</code>

Note!

대중 교통 길찾기 템플릿을 표시하려면 NAVER 지도 API에 대한 이해가 필요하며, 템플릿으로 전달된 데이터와 NAVER 지도 API를 이용하여 길찾기 결과를 지도에 표시해야 합니다. 네이버 지도 API에 대한 자세한 설명은 [NAVER 지도 API 문서](#)를 참고합니다. 길찾기 결과를 표시한 예는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
<code>appLinkUrl</code>	URLObject	지도 앱으로 이동하는 URL 정보가 담긴 객체
<code>boundary</code>	StringObject	전체 보간점을 포함하고 있는 사각의 영역(MBR, Minimum Bounding Rectangle)을 "left,top,right,bottom" 형태의 문자열로 표현한 객체.
<code>busStationCount</code>	StringObject	버스로 이동할 때 지나야하는 총 정류장 수
<code>end</code>	LocationObject	도착지 좌표 정보가 담긴 객체
<code>endName</code>	StringObject	도착지 이름 정보가 담긴 객체
<code>linkUrl</code>	URLObject	웹 지도로 이동하는 URL 정보가 담긴 객체
<code>lanes[]</code>	object array	길찾기 결과의 모든 경로에 대한 보간점 정보를 가지는 객체
<code>lanes[].create</code>	StringObject	해당 객체의 <code>section</code> 필드가 어떤 유형의 정보인지 판단하는 객체. <ul style="list-style-type: none"> • 이 필드가 존재하지 않으면 버스/지하철 구간을 그리는 보간점 정보를 <code>section</code> 필드가 가집니다. • 만약, 이 필드가 존재하고 <code>create.value</code> 값이 "1" 이면, <code>section</code> 필드는 연결선을 그리는 보간점 정보를 가집니다.
<code>lanes[].section[]</code>	LocationObject array	버스/지하철 구간 또는 구간 사이의 연결선을 그리는 보간점 정보를 가지는 객체 배열.
<code>pathType</code>	StringObject	길찾기 결과의 경로 구성 타입을 가지는 객체. <code>pathType.value</code> 필드는 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • "1" : 지하철만 이용하는 경로 • "2" : 버스만 이용하는 경로 • "3" : 지하철과 버스를 복합 이용하는 경로
<code>start</code>	LocationObject	출발지 좌표 정보가 담긴 객체
<code>startName</code>	StringObject	출발지 이름 정보가 담긴 객체
<code>subPath[]</code>	object array	각 경로별 세부 구간 정보를 가지는 객체 배열
<code>subPath[].distance</code>	StringObject	특정 구간의 이동 거리 정보가 담긴 객체. 이 필드는 도보 구간(<code>subPath[].trafficType.value</code> 필드 값이 "3" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 지하철 또는 버스 구간 (<code>subPath[].trafficType.value</code> 필드 값이 "1" 이거나 "2" 일 때)일 경우 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.

subPath[].endID	StringObject	특정 구간에서 하차해야 하는 지하철역/버스 정류장의 ID 정보가 담긴 객체. 이 필드는 지하철 또는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 이거나 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 도보 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "3" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].endName	StringObject	특정 구간에서 하차해야 하는 지하철역/버스 정류장의 이름 정보가 담긴 객체. 이 필드는 지하철 또는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 이거나 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 도보 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "3" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].endX	StringObject	특정 구간에서 하차해야 하는 지하철역/버스 정류장의 X축 좌표 정보가 담긴 객체. 이 필드는 지하철 또는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 이거나 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 도보 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "3" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].endY	StringObject	특정 구간에서 하차해야 하는 지하철역/버스 정류장의 Y축 좌표 정보가 담긴 객체. 이 필드는 지하철 또는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 이거나 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 도보 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "3" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].lane	object	특정 구간에서 이용해야 할 노선 정보가 담긴 객체. 이 필드는 지하철 또는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 이거나 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 도보 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "3" 일 때)일 경우 이 필드는 빈 객체일 수도 있습니다.
subPath[].lane.busID	StringObject	버스 ID 정보가 담긴 객체. 이 필드는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 지하철 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].lane.busNo	StringObject	버스 번호 정보가 담긴 객체. 이 필드는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 지하철 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].lane.name	StringObject	지하철 노선 정보가 담긴 객체. 이 필드는 지하철 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "2" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].lane.subwayCode	StringObject	지하철 코드 정보가 담긴 객체. 이 필드는 지하철 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "2" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].lane.type	StringObject	버스 타입 정보가 담긴 객체. 이 필드는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 지하철 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].sectionTime	StringObject	특정 구간의 예상 이동 시간 정보가 담긴 객체. 단위는 분입니다. 이 필드는 도보 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "3" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 지하철 또는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 이거나 "2" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].startID	StringObject	특정 구간에서 승차해야 하는 지하철역/버스 정류장의 ID 정보가 담긴 객체. 이 필드는 지하철 또는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 이거나 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 도보 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "3" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].startName	StringObject	특정 구간에서 승차해야 하는 지하철역/버스 정류장의 이름 정보가 담긴 객체. 이 필드는 지하철 또는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 이거나 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 도보 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "3" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].startX	StringObject	특정 구간에서 승차해야 하는 지하철역/버스 정류장의 X축 좌표 정보가 담긴 객체. 이 필드는 지하철 또는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 이거나 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 도보 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "3" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].startY	StringObject	특정 구간에서 승차해야 하는 지하철역/버스 정류장의 Y축 좌표 정보가 담긴 객체. 이 필드는 지하철 또는 버스 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "1" 이거나 "2" 일 때) 정보를 나타낼 때 사용됩니다. 도보 구간(subPath[].trafficType.value 필드 값이 "3" 일 때)일 경우 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
subPath[].trafficType	StringObject	구간 타입. 특정 구간의 이동 수단을 구별하는 식별자입니다. 이 필드 값에 따라 subPath 필드의 하위 객체의 구성이 달라질 수 있습니다. 다음과 같은 값을 가질 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • "1" : 지하철 구간 • "2" : 버스 구간 • "3" : 도보 구간
SubwayStationCount	StringObject	지하철로 이동할 때 지나야하는 총 지하철역 수 정보가 담긴 객체
totalDistance	StringObject	전체 이동 거리 정보가 담긴 객체. 단위는 미터(m)입니다.

totalStationCount	StringObject	버스 및 지하철로 이동할 때 지나야하는 총 버스 정류장과 지하철역 수의 합 정보가 담긴 객체
totalTime	StringObject	전체 예상 이동 시간 정보가 담긴 객체. 단위는 분입니다.
type	string	Content template 구분자. "TransportationRoute" 값을 가집니다.

지하철 노선 코드 및 버스 타입 코드

지하철 노선 코드	설명	버스 타입 코드	설명
1	수도권_1호선	1	일반
2	수도권_2호선	2	좌석
3	수도권_3호선	3	마을
4	수도권_4호선	4	직행좌석
5	수도권_5호선	5	공항
6	수도권_6호선	6	간선급행
7	수도권_7호선	10	외곽
8	수도권_8호선	11	간선
9	수도권_9호선	12	지선
21	인천_1호선	13	순환
31	대전_1호선	14	광역
41	대구_1호선	15	급행
42	대구_2호선	20	농어촌
51	광주_1호선	21	제주시외
71	부산_1호선	22	시외
72	부산_2호선	26	급행간선
73	부산_3호선		
74	부산_4호선		
78	부산_동해선		
79	부산_부산김해경전철		
100	분당선		
101	공항철도		
103	중앙선		
104	경의선		
107	에버라인		
108	경춘선		
109	신분당선		
110	의정부경전철		
111	수인선		

Template Example

```
{
  "type": "TransportationRoute",
  "pathType": {
    "type": "string",
    "value": "3"
  }
}
```

```
},
  "subPath": [
    {
      "trafficType": {
        "type": "string",
        "value": "3"
      },
      "distance": {
        "type": "string",
        "value": "179"
      },
      "sectionTime": {
        "type": "string",
        "value": "3"
      }
    },
    {
      "trafficType": {
        "type": "string",
        "value": "1"
      },
      "lane": {
        "name": {
          "type": "string",
          "value": "5호선"
        },
        "subwayCode": {
          "type": "string",
          "value": "5"
        }
      },
      "startX": {
        "type": "string",
        "value": "126.9764454"
      },
      "startY": {
        "type": "string",
        "value": "37.5716197"
      },
      "startID": {
        "type": "string",
        "value": "533"
      },
      "startName": {
        "type": "string",
        "value": "광화문"
      },
      "endX": {
        "type": "string",
        "value": "127.0053025"
      },
      "endY": {
        "type": "string",
        "value": "37.5646938"
      },
      "endID": {
        "type": "string",
        "value": "536"
      },
      "endName": {
        "type": "string",
        "value": "동대문역사문화공원"
      }
    },
    {
      "trafficType": {
        "type": "string",
        "value": "3"
      },
      "distance": {
        "type": "string",
        "value": "26"
      },
      "sectionTime": {
        "type": "string",
        "value": "1"
      }
    },
    {
      "trafficType": {
        "type": "string",
        "value": "2"
      },
      "lane": {
        "busNo": {
          "type": "string",
          "value": "301"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
        },
        "type": {
            "type": "string",
            "value": "11"
        },
        "busID": {
            "type": "string",
            "value": "1006"
        }
    },
    "startX": {
        "type": "string",
        "value": "127.0072774"
    },
    "startY": {
        "type": "string",
        "value": "37.5651429"
    },
    "startID": {
        "type": "string",
        "value": "105343"
    },
    "startName": {
        "type": "string",
        "value": "광희동"
    },
    "endX": {
        "type": "string",
        "value": "127.0611357"
    },
    "endY": {
        "type": "string",
        "value": "37.511781"
    },
    "endID": {
        "type": "string",
        "value": "123460"
    },
    "endName": {
        "type": "string",
        "value": "무역센타"
    }
},
{
    "trafficType": {
        "type": "string",
        "value": "3"
    },
    "distance": {
        "type": "string",
        "value": "373"
    },
    "sectionTime": {
        "type": "string",
        "value": "6"
    }
],
"busStationCount": {
    "type": "string",
    "value": "17"
},
"subwayStationCount": {
    "type": "string",
    "value": "3"
},
"totalStationCount": {
    "type": "string",
    "value": "20"
},
"totalTime": {
    "type": "string",
    "value": "55"
},
"totalDistance": {
    "type": "string",
    "value": "13284"
},
"lanes": [
    {
        "create": {
            "type": "string",
            "value": "1"
        },
        "section": [
            {
                "type": "location",
                "value": "127.0072774,37.5651429"
            }
        ]
    }
]
```

```
        "value": "349538037, 149527412"
    },
    {
        "type": "location",
        "value": "349543351, 149521660"
    }
],
{
    "section": [
        {
            "type": "location",
            "value": "349543351, 149521660"
        },
        {
            "type": "location",
            "value": "349543376, 149522540"
        },
        {
            "type": "location",
            "value": "349543354, 149522879"
        },
        {
            "type": "location",
            "value": "349543478, 149524090"
        },
        {
            "type": "location",
            "value": "349543584, 149524790"
        }
    ]
},
{
    "create": {
        "type": "string",
        "value": "1"
    },
    "section": [
        {
            "type": "location",
            "value": "349600453, 149466463"
        },
        {
            "type": "location",
            "value": "349610861, 149458583"
        }
    ]
}
],
{
    "boundary": {
        "type": "string",
        "value": "349532874,149530952,349610861,149451998"
    },
    "start": {
        "type": "location",
        "value": "349538036,149527412"
    },
    "startName": {
        "type": "string",
        "value": "광화문삼거리"
    },
    "end": {
        "type": "location",
        "value": "349610861,149458582"
    },
    "endName": {
        "type": "string",
        "value": "코엑스"
    },
    "linkUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://..."
    },
    "appLinkUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://..."
    }
}
```

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 TransportationRoute 템플릿의 내용을 타입별로 표현한 UI 예제입니다.


지하철 이용



정자역에서 서울역까지 지하철로 어떻게 가?



버스 이용



정자역에서 서울역까지 버스로 어떻게 가?



See also

- CarRoute

WeeklyWeather Template

주간 날씨 정보를 제공하는 템플릿입니다. 화면에 주간 날씨 정보를 표시할 때 사용됩니다.

Note!

주간 날씨 정보를 표시한 예는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field

필드 이름	자료형	필드 설명
bgClipUrl	URLObject	<p>배경 영상 파일의 URL 정보가 담긴 객체.</p> <p>Caution!</p> <p>해당 필드의 데이터는 라이센스 문제로 제휴처에서는 사용하실 수 없습니다.</p>
dailyWeatherList[]	object array	일일 날씨 정보를 가지는 객체 배열
dailyWeatherList[].date	DateObject	해당일 날짜 정보를 가진 객체
dailyWeatherList[].highTemperature	TemperatureCObject	해당일 오후의 최고 기온 정보가 담긴 객체
dailyWeatherList[].iconImageCode	StringObject	날짜별 날씨 코드 정보가 담긴 객체
dailyWeatherList[].iconImageUrl	URLObject	해당일 날씨 정보를 표현하는 이미지 아이콘의 URL 정보를 가지는 객체
dailyWeatherList[].lowTemperature	TemperatureCObject	해당일 오전의 최저 기온 정보가 담긴 객체
description	StringObject	주간 날씨 정보임을 알리는 설명 문구가 포함된 객체
linkUrl	URLObject	콘텐츠 링크 경로가 담긴 객체. 이 객체의 value 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
location	StringObject	지역 정보가 담긴 객체
type	string	Content template 구분자. "WeeklyWeather" 값을 가집니다.

날씨 코드

코드	값	코드	값	코드	값
1	맑음(낮)	11	약한눈	21	비 또는 눈
2	맑음(밤)	12	눈	22	가끔 비
3	구름조금(낮)	13	강한눈	23	가끔 눈
4	구름조금(밤)	14	진눈깨비	24	가끔 비 또는 눈
5	구름많음(낮)	15	소나기	25	흐린 후 갑
6	구름많음(밤)	16	소낙 눈	26	뇌우 후 갑
7	흐림	17	안개	27	비 후 갑
8	약한비	18	번개,뇌우	28	눈 후 갑
9	비	19	우박	29	흐려져 비
10	강한비	20	황사	30	흐려져 눈

Template Example


```
{  
  "bgImageUrl": {  
    "type": "url",  
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/bg_cloud_daytime.mp4"  
  },  
  "dailyWeatherList": [  
    {  
      "date": {  
        "type": "date",  
        "value": "20170726"  
      },  
      "highTemperature": {  
        "type": "temperature-c",  
        "value": "33"  
      },  
      "iconImageCode": {  
        "type": "string",  
        "value": "3"  
      },  
      "iconImageUrl": {  
        "type": "url",  
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_03.png"  
      },  
      "lowTemperature": {  
        "type": "temperature-c",  
        "value": "23"  
      }  
    },  
    {  
      "date": {  
        "type": "date",  
        "value": "20170727"  
      },  
      "highTemperature": {  
        "type": "temperature-c",  
        "value": "32"  
      },  
      "iconImageCode": {  
        "type": "string",  
        "value": "5"  
      },  
      "iconImageUrl": {  
        "type": "url",  
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"  
      },  
      "lowTemperature": {  
        "type": "temperature-c",  
        "value": "23"  
      }  
    },  
    {  
      "date": {  
        "type": "date",  
        "value": "20170728"  
      },  
      "highTemperature": {  
        "type": "temperature-c",  
        "value": "31"  
      },  
      "iconImageCode": {  
        "type": "string",  
        "value": "9"  
      },  
      "iconImageUrl": {  
        "type": "url",  
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_09.png"  
      },  
      "lowTemperature": {  
        "type": "temperature-c",  
        "value": "24"  
      }  
    },  
    {  
      "date": {  
        "type": "date",  
        "value": "20170729"  
      },  
      "highTemperature": {  
        "type": "temperature-c",  
        "value": "29"  
      },  
      "iconImageCode": {  
        "type": "string",  
        "value": "10"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

```
        "value": "22"
    },
    "iconImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_22.png"
    },
    "lowTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "24"
    }
},
{
    "date": {
        "type": "date",
        "value": "20170730"
    },
    "highTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "29"
    },
    "iconImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "iconImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    },
    "lowTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "23"
    }
},
{
    "date": {
        "type": "date",
        "value": "20170731"
    },
    "highTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "29"
    },
    "iconImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "iconImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    },
    "lowTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "23"
    }
},
{
    "date": {
        "type": "date",
        "value": "20170801"
    },
    "highTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "30"
    },
    "iconImageCode": {
        "type": "string",
        "value": "5"
    },
    "iconImageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/icon_05.png"
    },
    "lowTemperature": {
        "type": "temperature-c",
        "value": "22"
    }
}
],
{
    "description": {
        "type": "string",
        "value": "주간 날씨예요"
    },
    "location": {
        "type": "string",
        "value": "정자1동"
    },
    "type": "WeeklyWeather"
}
```

}

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 WeeklyWeather 템플릿의 내용을 표현한 UI 예제입니다.



See also

- [Atmosphere](#)
- [TodayWeather](#)
- [TomorrowWeather](#)
- [Humidity](#)
- [WindSpeed](#)

WindSpeed Template

풍속 정보를 제공하는 템플릿입니다. 화면에 풍속 정보를 표시할 때 사용됩니다.

Note!

풍속 정보를 표시한 예는 [Screen UI example](#)을 참조합니다.

Template field


필드 이름	자료형	필드 설명
bgClipUrl	URLObject	<p>배경 영상 파일의 URL 정보가 담긴 객체.</p> <p>Caution!</p> <p>해당 필드의 데이터는 라이센스 문제로 제휴처에서는 사용하실 수 없습니다.</p>
linkUrl	URLObject	콘텐츠 링크 경로가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
location	StringObject	지역 정보가 담긴 객체. 이 객체의 <code>value</code> 필드는 빈 문자열("")을 가질 수도 있습니다.
type	string	Content template 구분자. "WindSpeed"로 고정
windSpeed	NumberObject	풍속 정보가 담긴 객체.

Template Example

```
{
  "bgImageUrl": {
    "type": "url",
    "value": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/weather/bg_cloud_night.mp4"
  },
  "location": {
    "type": "string",
    "value": "정자1동"
  },
  "type": "WindSpeed",
  "windSpeed": {
    "type": "number",
    "value": "1m/s"
  }
}
```

Screen UI example

다음은 NAVER가 배포한 모바일용 Clova 앱에서 WindSpeed 템플릿의 내용을 표현한 UI 예제입니다.



See also

- [Atmosphere](#)
- [TodayWeather](#)
- [TomorrowWeather](#)
- [WeeklyWeather](#)
- [Humidity](#)

공통 필드

모든 content template는 다음과 같은 공통 필드를 가질 수 있습니다. 공통 필드는 content template 객체의 최상위에 위치하게 됩니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actionList[]	ActionObject array	UI 터치와 같은 사용자 인터랙션에 대응할 수 있도록 content template을 제공해야합니다. 이때, 이 필드를 이용하여 사용자 인터랙션에 대응할 동작(Action URL scheme) 목록을 전달합니다. CardList 타입의 content template은 cardList[] 필드 하위에 정의될 수 있습니다.	선택
failureMessage[]	StringObject	UI에 content template를 표시하지 못할 경우 보여줄 메시지 정보를 포함합니다. 예를 들면, 클라이언트가 meta.version에 명시된 content template의 버전을 지원하지 않거나 템플릿 정보를 표시하는데 문제가 생길 경우 보여줄 메시지입니다.	필수
meta	object	Content template과 관련된 메타 정보를 포함합니다.	필수
meta.version	StringObject	Content template의 버전 정보를 포함합니다.	필수

공통 필드 Example

```
{
  "type": "Atmosphere",
  "valueOfAtmosphere": {
    "type": "number",
    "value": "23㎍/m³"
  },
  ...
  "failureMessage": {
    "type": "string",
    "value": "경기도 성남시 분당구 정자동 오늘 미세먼지 지수는 좋음 입니다"
  },
  "meta": {
    "version": {
      "type": "string",
      "value": "v0.1"
    }
  }
}
```

Action URL scheme

공통 필드 중 actionList 필드에 다음과 같은 action URL scheme를 사용하여 동작을 정의하고 있습니다.

Action URL scheme	클라이언트가 수행할 동작
clova://app-launch/default-addressbook	기본 주소록 앱을 실행하는 동작
clova://app-launch/default-browser	기본 웹 브라우저를 실행하는 동작
clova://app-launch/default-camera	기본 카메라 앱을 실행하는 동작
clova://app-launch/default-email	기본 메일 앱을 실행하는 동작
clova://app-launch/default-gallery	기본 갤러리 앱을 실행하는 동작
clova://audio-repeat	오디오 출력을 수행하는 동작
clova://device-control	기기 제어를 수행하는 동작
clova://guide/talking	명령 도우미를 제공하는 동작
clova://naverSearch	네이버 앱에서 특정 키워드를 검색하는 동작
clova://naver-maps	네이버 지도 앱을 실행하는 동작
clova://ttsRepeat	Text to speech 발화를 수행하는 동작
clova://webview	WebView로 웹 페이지를 여는 동작

clova://app-launch/default-addressbook

클라이언트가 기본 주소록 앱을 실행하도록 정의한 스키마입니다. 이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://app-launch/default-addressbook
```

clova://app-launch/default-browser

클라이언트가 기본 웹 브라우저를 실행하도록 정의한 스키마입니다. 이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://app-launch/default-browser
```

clova://app-launch/default-camera

클라이언트가 기본 카메라 앱을 실행하도록 정의한 스키마입니다. 이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://app-launch/default-camera
```

clova://app-launch/default-email

클라이언트가 기본 메일 앱을 실행하도록 정의한 스키마입니다. 이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://app-launch/default-email
```

clova://app-launch/default-gallery

클라이언트가 기본 갤러리 앱을 실행하도록 정의한 스키마입니다. 이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://app-launch/default-gallery
```

clova://audio-repeat

클라이언트가 오디오 파일 재생을 실행하도록 정의한 스키마입니다.

파라미터 이름	설명	필수 여부
url	오디오 파일 URL	필수

이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://audio-repeat?url=http://target.audioFile.url
```

clova://device-control

클라이언트가 클라이언트의 특정 기능을 제어하도록 정의한 스키마입니다.

파라미터 이름	설명	필수 여부
command	제어 명령. <ul style="list-style-type: none"> • BtConnect • BtDisconnect • BtStartPairing • BtStopPairing • Decrease • Increase • LaunchApp • OpenScreen • SetValue • TurnOn • TurnOff 	필수
	제어 대상. <ul style="list-style-type: none"> • "airplane" : 비행기 모드 	

target	<ul style="list-style-type: none"> "app" : 앱 "bluetooth" : 블루투스 "cellular" : 모바일 통신 "channel" : TV 채널 "flashlight" : 플래시 조명 "gps" : GPS "powersave" : 절전 모드 "screenbrightness" : 화면 밝기 "soundmode" : 사운드 모드 "volume" : 스피커 볼륨 "wifi" : 무선랜 	필수
value	설정 값. command 파라미터가 setValue 일 때 스피커 볼륨("volume") 또는 화면 밝기("screenbrightness")를 설정하거나 TV 채널("channel")을 설정할 때 지정되는 값입니다.	선택

이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://device-control?command=SetValue&target=volume&value=5
clova://device-control?command=TurnOn&target=flashlight
```

clova://guide/talking

클라이언트가 명령 도우미를 제공하도록 정의한 스키마입니다. 이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://guide/talking
```

clova://naverSearch

클라이언트가 네이버 앱을 실행하여 검색 기능을 수행하도록 정의한 스키마입니다.

파라미터 이름	설명	필수 여부
url	네이버 앱을 통해 열리는 페이지의 URL	필수

이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://naverSearch?url=http://target.page.url
```

clova://naver-maps

클라이언트가 네이버 지도 앱을 실행하여 길찾기 기능을 수행하도록 정의한 스키마입니다.

파라미터 이름	설명	필수 여부
url	네이버 지도 앱을 통해 열리는 URL	필수

이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://naver-maps?url=http://target.map.url
```

clova://ttsRepeat

클라이언트가 특정 텍스트를 발화하도록 정의한 스키마입니다.

파라미터 이름	설명	필수 여부
lang	TTS(Text to Speech) 대상 언어. <ul style="list-style-type: none"> "en" : 영어 "ja" : 일본어 "ko" : 한국어 	필수
text	발화할 텍스트	선택

이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://ttsRepeat?lang=en&text=hello
```

clova://webview

클라이언트가 WebView를 이용하여 특정 페이지를 여는 동작을 수행하도록 정의한 스키마입니다.

파라미터 이름	설명	필수 여부
url	대상 페이지의 URL	필수
auth_required	인증 필요 여부. 이 파라미터가 <code>true</code> 이면, 대상 페이지를 열 때 인증 API를 사용해야 하며, <code>false</code> 이거나 명시가 안된 경우 인증이 필요하지 않습니다.	선택

이 action URL scheme의 예는 다음과 같습니다.

```
clova://webview?url=http://target.page.url&auth_required=true
```

Shared Objects

Content template은 일부 반복되는 데이터 타입을 표현하기 위해 다음과 같은 객체(Shared Objects)를 공유하여 사용합니다.

객체 이름	객체 설명
ActionObject	클라이언트가 수행할 수 있는 동작 정보를 가지는 객체
CurrencyObject	통화와 금액 정보를 가지는 객체
DateObject	날짜 정보를 가지는 객체
DateTimeObject	날짜와 시간 정보를 가지는 객체
LocationObject	지도 상의 좌표 정보(UTMK)를 가지는 객체
NumberObject	단위 구분자(1천 단위)가 처리된 숫자 정보를 가지는 객체
PercentageObject	백분율 정보를 가지는 객체
PhoneNumberObject	전화 번호 정보를 가지는 객체
StringObject	텍스트 정보를 가지는 객체
TemperatureCObject	온도 정보(섭씨)를 가지는 객체
TemperatureFObject	온도 정보(화씨)를 가지는 객체
URLObject	URL 정보를 가지는 객체

ActionObject

클라이언트가 수행할 수 있는 동작 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"action" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	string	Action URL scheme 형태의 동작 정보	필수

Object Example

```
{
  "type": "action",
  "value": "clova://naverSearch?query=이태원맛집"
}
```

CurrencyObject

통화와 금액 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"currency" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	string	통화와 금액이 조합된 정보	필수

Object Example

```
{
  "type": "currency",
  "value": "KRW500000"
}
```

DateObject

날짜 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"date" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	string	날짜 정보(YYYY-MM-DD 포맷)	필수

Object Example

```
{
  "type": "date",
  "value": "2017-05-29"
}
```

DateTimeObject

날짜와 시간 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"datetime" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	string	날짜와 시간 정보(YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 포맷)	필수

Object Example

```
{
  "type": "datetime",
  "value": "2017-07-26T18:00:00Z"
}
```

LocationObject

지도 상의 좌표 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"location" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	string	지도 상의 좌표 정보(NAVER UTMK). 위도와 경도 값의 쌍으로 구성됩니다.	필수

Object Example

```
{
  "type": "location",
  "value": "349652984,149297371"
}
```

NumberObject

단위 구분자(1천 단위)가 처리된 숫자 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"number" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	string	단위 구분자(1천 단위)가 처리된 숫자 정보	필수

Object Example

```
{
  "type": "number",
  "value": "19,304,213"
}
```

PercentageObject

백분율 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"percentage" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	number	백분율 정보	필수

Object Example

```
{
  "type": "percentage",
  "value": 20.2341
}
```

PhoneNumberObject

전화 번호 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"phoneNum" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	string	전화 번호 정보	필수

Object Example

```
{
  "type": "phoneNum",
  "value": "031-784-1000"
}
```

StringObject

텍스트 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"string" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	string	텍스트 정보	필수

Object Example

```
// 예제 1
{
  "type": "string",
  "value": "토트넘 입단 손흥민 “EPL 항상 꿈꿔왔던 무대”"
}

// 예제 2
{
  "type": "string",
  "value": "네이버 검색결과"
}
```

TemperatureCObject

섭씨 단위의 온도 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"temperature-c" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	number	섭씨 단위의 온도 정보	필수

Object Example

```
{
  "type": "temperature-c",
  "value": 31
}
```

TemperatureFObject

화씨 단위의 온도 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"temperature-f" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	number	화씨 단위의 온도 정보	필수

Object Example

```
{
  "type": "temperature-f",
  "value": 75
}
```

URLObject

URL 정보를 가지는 객체입니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	"url" 값으로 고정되어 있습니다.	필수
value	string	URL 정보	필수

Object Example

```
// 예제 1
{
  "type": "url",
  "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m_image&mode=default&query=%EC%86%90%ED%9D%A5%EB%AF%BC%20%EC%9D%B4%EB%AF%B8%EC%A7%80#imgId=news4100000269062_1"
}

// 예제 2
{
  "type": "url",
  "value": "https://search.pstatic.net/common/?src=http%3A%2F%2Fimgnews.naver.com%2Fimage%2F410%2F2015%2F08%2F31%2F20150831_1441012614_99_20150831181804.jpg&type=b360"
}
```

Clova 인증 API 레퍼런스

클라이언트가 CIC에 연결하려면 [Clova access token을 생성](#)해야 합니다. Clova 인증 서버는 Clova access token 생성 및 관리에 필요한 Clova 인증 API를 제공하고 있으며, 여기에서는 Clova 인증 API에 대해 설명합니다.

Base URL

Clova 인증 서버의 base URL은 다음과 같습니다.

```
https://auth.clova.ai/
```

Authorization code 요청

NAVER 계정 access token 및 [클라이언트 인증 정보](#) 등을 파라미터로 전달해 authorization code를 요청합니다. Authorization code는 Clova access token을 발급받을 때 사용됩니다.

일반적으로 사용자 인증을 받기 위해 클라이언트 기기와 페어링(Pairing)된 앱에서 인증을 처리합니다. 다만, 페어링된 앱에서 클라이언트 쪽으로 Clova access token을 전송하는 것은 보안상 이슈가 있기 때문에 이 코드를 대신 클라이언트로 보냅니다. 클라이언트는 전달받은 authorization code를 다시 Clova 인증 서버로 전달하여 [Clova access token을 요청](#)해야 합니다.

```
GET | POST /authorize
```

Request header

Request header	설명
Accept	application/json
Authorization	획득한 NAVER access token을 입력: Bearer [NAVER access token]

Query parameter

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
client_id	string	클라이언트 ID (클라이언트 인증 정보 참조)	필수
device_id	string	생성한 클라이언트 기기의 UUID. MAC 주소를 사용하거나 UUID 해쉬 값을 생성하면 됩니다.	필수
model_id	string	클라이언트 기기의 모델 ID	선택
response_type	string	응답 유형. 현재는 "code" 만 지원합니다.	필수
state	string	요청 위조(cross-site request forgery) 공격을 방지하기 위해 클라이언트에서 사용하는 상태 토큰 값 (URL 인코딩 적용)	필수

Request example

```
$ curl -H 'Authorization: Bearer QHSDAKLFJASlk12j1kf+asldkjfasdf=sldkjf123dsalsdf1kvpasdFMrjvi23scjaf123k1v'
https://auth.clova.ai/authorize \
--data-urlencode 'client_id=c2Rmc2Rmc2FkZ2Fasdkjh234zznNhZGZ' \
--data-urlencode 'device_id=aa123123d6-d900-48a1-b73b-aa6c156353206' \
--data-urlencode 'model_id=test_model' \
--data-urlencode 'response_type=code' \
--data-urlencode 'state=FKjaJfMlakjdfTVbES5ccZ'
```

Response header

Response header	설명
Content-Type	application/json

Response JSON object field

필드 이름	자료형	필드 설명
code	string	인증 서버로부터 발급받은 authorization code. HTTP 응답 메시지가 200 이나 451 의 상태 코드를 가질 때 HTTP 응답 메시지 본문에 포함되는 필드입니다.
redirect_uri	string	서비스 이용 약관과 관련된 내용을 제공하는 페이지 URI. HTTP 응답 메시지가 451 Unavailable For Legal Reasons 의 상태 코드를 가질 때 HTTP 응답 메시지 본문에 포함되는 필드입니다. 클라이언트는 이 필드에 포함된 URI로 이동하여 페이지를 표시해야 합니다. 사용자가 이용 약관에 동의하면 클라이언트는 302 Found (URL redirection) 상태 코드를 가진 응답을 다음 URL과 함께 수신하게 됩니다. <ul style="list-style-type: none"> clova://agreement-success : 사용자가 이용 약관 동의를 완료함. 클라이언트는 Clova access token 발급을 위해 다음 단계를 계속 진행할 수 있습니다. clova://agreement-failure : 서버 오류로 이용 약관 동의에 실패함. 클라이언트는 적절한 예외 처리를 해야 합니다.
state	string	요청 위조(cross-site request forgery) 공격을 방지하기 위해 클라이언트에서 전달받은 상태 토큰을 복호화한 값(URL 디코딩 적용). HTTP 응답 메시지가 200 이나 451 의 상태 코드를 가질 때 HTTP 응답 메시지 본문에 포함되는 필드입니다.

Status codes

상태 코드	설명
200 OK	요청 처리 성공 시 받는 응답
400 Bad Request	client_id 필드와 같이 필수 파라미터를 입력하지 않거나 유효하지 않은 데이터를 파라미터로 입력한 경우 받는 응답
451 Unavailable For Legal Reasons	사용자가 이용 약관을 동의하지 않은 경우 받는 응답. 클라이언트는 이 응답을 받으면 redirect_uri 필드에 있는 주소로 이동하여 웹 페이지를 표시해야 합니다. 해당 URI는 사용자에게 서비스 이용 약관에 대해 동의를 받는 페이지입니다.
403 Forbidden	헤더에 포함된 NAVER access token이 유효하지 않은 경우 받는 응답
500 Server Internal Error	서버 내부 오류로 인한 authorization code 발급 실패 시 받는 응답

Response example

```
// 예제 1: HTTP 응답 메시지가 200 OK 상태 코드를 가지는 경우
{
  "code": "cnl__eCSTdsdlkjfweyxXvn1A",
  "state": "FKjaJfMlakjdfTVbES5ccZ"
}

// 예제 2: HTTP 응답 메시지가 451 Unavailable For Legal Reasons 상태 코드를 가지는 경우
{
  "code": "4mrklvwoC_KNgDlvmslka",
  "redirect_uri": "https://ssl.pstatic.net/static/clova/service/terms/place/terms_3rd.html?code=4mrklvwoC_KNgDlvmslka&grant_type=code&state=FKjaJfMlakjdfTVbES5ccZ",
  "state": "FKjaJfMlakjdfTVbES5ccZ"
}
```

Remarks

사용자에게 NAVER 계정 인증 없이 guest 모드 형태의 서비스를 제공하려면 다음 내용을 따릅니다.

1. Clova access token 생성하기에서 설명하고 있는 절차 설명 중 1번과 2번 단계 설명을 생략합니다.
2. 3번 단계에서 authorization code를 요청할 때 다음 내용을 적용합니다.
 - 요청 헤더 중 Authorization 필드를 입력하지 않습니다.
 - request_vu 를 Query parameter로 추가하고 Y 로 설정합니다.

Note!

`request_vu`의 기본 값은 `N`이며, NAVER 계정을 인증하여 쓰는 것이 기본 방침입니다.

위 내용을 수행하면 guest 모드 용 authorization code를 받게 됩니다. 이를 이용하여 [Clova access token 생성하기](#)에서 설명하고 있는 나머지 절차를 수행하면 guest용 Clova access token을 획득할 수 있습니다.

다음은 guest 모드 용 authorization code를 요청하는 예제입니다.

```
$ curl https://auth.clova.ai/authorize \
--data-urlencode 'request_vu=Y' \
--data-urlencode 'client_id=c2Rmc2Rmc2FkZ2Fasdkjh234zZnNhZGZ' \
--data-urlencode 'device_id=aa123123d6-d900-48a1-b73b-aa6c156353206' \
--data-urlencode 'model_id=test_model' \
--data-urlencode 'response_type=code' \
--data-urlencode 'state=FKjaJfMlakjdfTVbES5ccZ'
```

See also

- [클라이언트 인증 정보](#)
- [Clova access token 생성하기](#)
- [Clova access token 요청](#)

Clova access token 요청

발급받은 [authorization code](#)를 사용하여 Clova 인증 서버에 Clova access token을 요청합니다.

GET | POST /token?grant_type=authorization_code

Request header

Request header	설명
Accept	application/json

Query parameter

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
client_id	string	클라이언트 ID(클라이언트 인증 정보 참조)	필수
client_secret	string	클라이언트 Secret(클라이언트 인증 정보 참조)	필수
code	string	발급받은 authorization code	필수
device_id	string	생성한 클라이언트 기기의 UUID	필수
model_id	string	클라이언트 기기의 모델 ID	선택

Request example

```
$ curl https://auth.clova.ai/token?grant_type=authorization_code \
--data-urlencode 'client_id=c2Rmc2Rmc2FkZ2Fasdkjh234zZnNhZGZ' \
--data-urlencode 'client_secret=66qo65asdfasdfaA7Jasd fasf0qwn0q1r0yfgeydtCDrvYasfasf%3D' \
--data-urlencode 'code=cnl_ecSTDsdlkjfweyuxXvn1A' \
--data-urlencode 'device_id=aa123123d6-d900-48a1-b73b-aa6c156353206' \
--data-urlencode 'model_id=test_model'
```

Response header

Response header	설명

Content-Type

application/json

Response JSON object field

필드 이름	자료형	필드 설명
access_token	string	Clova access token
expires_in	number	Clova access token의 유효 기간(초 단위)
refresh_token	string	Clova access token을 갱신하기 위한 refresh token
token_type	string	Clova access token의 타입. "Bearer"로 고정 반환됩니다.

Status codes

상태 코드	설명
200 OK	요청 처리 성공
400 Bad Request	client_id 필드와 같이 필수 파라미터를 입력하지 않거나 유효하지 않은 데이터를 파라미터로 입력한 경우 발생하는 실패
500 Internal Server Error	서버 내부 오류로 인한 access token 발급 실패

Response example

```
{
  "access_token": "XHapQasdFsdfFsd fasdf1QQ7w",
  "expires_in": 332000,
  "refresh_token": "Gw-Ipsdfasdfs3IbHFBA",
  "token_type": "Bearer"
}
```

See also

- 클라이언트 인증 정보
- Clova access token 생성하기
- Authorization code 요청하기

Clova access token 갱신

발급받은 refresh token을 사용하여 Clova access token을 갱신합니다.

GET|POST /token?grant_type=refresh_token

Request header

Request header	설명
Accept	application/json

Query parameter

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
client_id	string	클라이언트 ID(클라이언트 인증 정보 참조)	필수
client_secret	string	클라이언트 Secret(클라이언트 인증 정보 참조)	필수

device_id	string	생성한 클라이언트 기기의 UUID	필수
model_id	string	클라이언트 기기의 모델	선택
refresh_token	string	인증 성공 후 발급받은 refresh token	필수

Request example

```
$ curl https://auth.clova.ai/token?grant_type=refresh_token \
--data-urlencode 'client_id=c2Rmc2Rmc2FkZ2FzZnNhZGZ' \
--data-urlencode 'client_secret=66qo65asdfasdfaA7Jasdfasf0qwn0q1r0yfgeydtCDrvYasfasf%3D' \
--data-urlencode 'refresh_token=GW-Ipsdfasdfdfs3IbHFBA' \
--data-urlencode 'device_id=aa123123d6-d900-48a1-b73b-aa6c156353206' \
--data-urlencode 'model_id=test_model'
```

Response header

Response header	설명
Content-Type	application/json

Response JSON object field

필드 이름	자료형	필드 설명
access_token	string	Clova access token
expires_in	number	Clova access token의 유효 기간(초 단위)
refresh_token	string	Clova access token을 갱신하기 위한 refresh token
token_type	string	Clova access token의 타입. "Bearer"로 고정 반환됩니다.

Status codes

상태 코드	설명
200 OK	요청 처리 성공
400 Bad Request	client_id 필드와 같이 필수 파라미터를 입력하지 않거나 유효하지 않은 데이터를 파라미터로 입력한 경우 발생하는 실패
500 Internal Server Error	서버 내부 오류로 인한 access token 갱신 실패

Response example

```
{
  "access_token": "xFch08vYQcahQWouqIZW0w",
  "expires_in": 12960000,
  "refresh_token": "drJK-soIQI6vqEukqsLU2g",
  "token_type": "Bearer"
}
```

See also

- 클라이언트 인증 정보
- Clova access token 요청

Clova access token 삭제

발급받은 Clova access token을 삭제합니다.

GET|POST /token?grant_type=delete

Request header

Request header	설명
Accept	application/json

Query parameter

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
access_token	string	인증 성공 후 발급받은 Clova access token	필수
client_id	string	클라이언트 ID(클라이언트 인증 정보 참조)	필수
client_secret	string	클라이언트 Secret(클라이언트 인증 정보 참조)	필수
device_id	string	생성한 클라이언트 기기의 UUID	필수
model_id	string	클라이언트 기기의 모델	선택

Request example

```
$ curl https://auth.clova.ai/token?grant_type=delete \
--data-urlencode 'access_token=xFcH08vYQcahQwouqIzW0w' \
--data-urlencode 'client_id=c2Rmc2Rmc2FkZ2Fasdkjh234zznNhZGZ' \
--data-urlencode 'client_secret=66qo65asdfasdfaA7Jasdfasf0qwn0q1r0yfgeydtCDrvYasfasf%3D' \
--data-urlencode 'device_id=aa123123d6-d900-48a1-b73b-aa6c156353206' \
--data-urlencode 'model_id=test_model'
```

Response header

Response header	설명
Content-Type	application/json

Response JSON object field

필드 이름	자료형	필드 설명
access_token	string	Clova access token
client_id	string	클라이언트 ID
expires_in	number	Clova access token의 유효 기간(초 단위)

Status codes

상태 코드	설명
200 OK	요청 처리 성공
400 Bad Request	client_id 필드와 같이 필수 파라미터를 입력하지 않거나 유효하지 않은 데이터를 파라미터로 입력한 경우 발생하는 실패
401 Unauthorized	유효하지 않은 클라이언트 인증 정보(client_id 또는 client_secret) 또는 사용자 정보(device_id 또는 model_id)를 파라미터로 전달한 경우 발생하는 실패
500 Internal Server Error	서버 내부 오류로 인한 access token 삭제 실패

Response example

```
{  
    "access_token": "xFcH08vYQcahQWouqIzW0w",  
    "expires_in": 12960000,  
    "client_id": "c2Rmc2Rmc2FkZ2FzZnNhZGZ"  
}
```

See also


- [클라이언트 인증 정보](#)
- [Clova access token 요청](#)

CEK 개요

이 문서는 Clova Extensions Kit(이하 CEK)에 대해 자세히 설명합니다. 이 문서를 통해 CEK가 무엇이고 어떻게 동작하는지 파악할 수 있으며, CEK와 관련된 가이드나 레퍼런스를 제공합니다.

CEK란?

CEK는 Clova extension(이하 extension)을 개발 및 배포할 때 필요한 도구와 인터페이스를 제공하는 플랫폼으로 Clova와 extension 사이의 커뮤니케이션을 지원합니다. Extension은 음악, 쇼핑, 금융 등과 같은 외부 서비스(3rd party service)나 집안의 IoT 기기 제어 등 사용자가 Clova를 통해 다양한 경험을 제공받을 수 있도록 Clova에게 확장된 기능을 제공하는 웹 애플리케이션입니다.




CEK는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- [Interaction 모델](#) 관리(Clova Developer Console 제공)
- Clova와 extension 간 인터페이스 제공

CEK 동작 구조

Clova는 CIC로부터 입력된 사용자의 발화를 인식하며, CEK를 통해 미리 등록된 [interaction 모델](#)을 참조하여 사용자의 발화를 분석합니다. CEK는 분석된 사용자의 발화 정보를 extension에게 전달하며, extension은 사용자 요청에 대한 처리 결과를 응답으로 돌려줘야 합니다. 이때 미리 정의된 메시지 포맷에 맞게 메시지를 주고 받게 됩니다.

다음은 Clova 플랫폼과 extension 사이의 동작 구조를 나타내는 다이어그램입니다.



Extension 종류

Clova 플랫폼은 현재 다음과 같은 두 종류의 extension을 지원 및 제공하고 있습니다.

- **Custom extension:** 임의의 확장된 기능을 제공하는 extension입니다. Custom extension을 사용하면 음악, 쇼핑, 금융과 같은 외부 서비스의 기능을 제공할 수 있습니다.
- **Clova Home extension:** IoT 기기 제어 서비스를 제공하기 위한 extension입니다.

Custom extension 만들기

Custom extension이란 Clova가 기본으로 제공하고 있는 기능이나 서비스가 아닌 개발자가 임의로 확장한 기능이나 외부 서비스를 제공해주는 extension입니다. 예를 들면, 웹 검색, 뉴스 클리핑과 같은 서비스 뿐만 사용자 계정의 인증이 필요한 음악, 쇼핑, 금융 서비스와 같은 외부 서비스를 제공하는 extension입니다. Custom extension은 CEC로부터 분석된 사용자의 발화 정보를 전달받게 되며, 이에 상응하는 내용을 처리하고 그 서비스 처리 결과를 반환해야 합니다. Custom extension을 만들기 위해 사전에 준비해야 할 것이 무엇이 있고 CEC와 어떤 메시지를 주고 받으면서 어떻게 동작을 수행해야 하는지 설명합니다.

다음과 같은 순서로 custom extension 개발자가 알아야 할 내용을 전달하고 있습니다.

1. 사전 준비사항
2. Custom extension 요청 처리하기
 - LaunchRequest 요청 처리
 - IntentRequest 요청 처리
 - SessionEndedRequest 요청 처리
3. Custom extension 응답 반환하기
4. Multi-turn 대화 수행하기


사전 준비사항

Custom extension 개발자는 다음을 미리 준비해야 합니다.


구분	설명
Interaction 모델	Custom extension을 만들 때 사용자로부터 어떤 요청을 어떻게 받을지 interaction 모델을 미리 정의해야 합니다. Interaction 모델은 custom extension이 받게 될 요청을 정형화한 스키마로서 Clova Developer Console 을 통해 사전 등록해야 합니다.
(선택) 인증 서버	음악, 쇼핑, 금융 서비스 등과 같이 사용자 계정 인증이 필요한 외부 서비스를 제공하는 custom extension의 경우 사용자 계정을 연결해야 합니다. 이를 위해 인증 서버 등을 구축해야 합니다. 자세한 내용은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.

Custom extension 요청 처리하기

Custom extension은 CEC로부터 [custom extension 메시지](#) 형태의 사용자 요청을 수신합니다(HTTPS Request). Custom extension은 일반적으로 다음과 같이 요청을 처리하고 응답해야 합니다.



이런 사용자의 요청은 단번에 끝나는 요청일 수도 있지만 대화 모드(Freetalk mode)와 같이 계속 맥락이 유지되어야 하는 multi-turn 대화일 수도 있습니다.



이를 위해 사용자의 요청을 다음과 같이 세 가지 타입의 요청으로 구분하고 있습니다. Custom extension 개발자는 각 메시지에 따라 그에 상응하는 작업을 처리해야 합니다.

- LaunchRequest 요청을 받은 경우
- IntentRequest 요청을 받은 경우
- SessionEndedRequest 요청을 받은 경우

LaunchRequest 요청 처리

`LaunchRequest` 타입 요청은 사용자가 특정 모드나 특정 custom extension을 사용하기로 선언한 것을 알릴 때 사용됩니다. 예를 들면, "영어 대화하자"와 같은 명령을 사용자가 내린 경우 클라이언트는 대화 모드(Freetalk mode)를 수행하며, CEK는 영어 대화 서비스를 제공하는 extension에게 `LaunchRequest` 타입 요청을 전달합니다.

`LaunchRequest` 타입 메시지는 `request.type` 필드에 "LaunchRequest"라는 값을 가지며 `request` 필드에 사용자의 발화가 분석된 정보를 포함하고 있지 않습니다. Extension 개발자는 이 메시지를 받은 경우 사전 준비 사항을 처리하거나 사용자에게 서비스를 제공할 준비가 되었다는 응답 메시지를 보내면 됩니다.

이 메시지를 받은 후부터 `SessionEndedRequest` 타입 요청 메시지를 받기 전까지 `IntentRequest` 타입의 요청 메시지를 받게 되며, `session.sessionId` 필드는 이전 메시지와 같은 값을 가지게 됩니다.

다음은 `LaunchRequest` 타입의 요청 메시지 예입니다.

```
{
  "version": "0.1.0",
  "session": {
    "new": true,
    "sessionAttributes": {},
    "sessionId": "a29cfead-c5ba-474d-8745-6c1a6625f0c5",
    "user": {
      "userId": "V0qe",
      "accessToken": "XHapQasdFsdfFsdfasdf1QQ7"
    }
  },
  "context": {
    "System": {
      "user": {
        "userId": "V0qe",
        "accessToken": "XHapQasdFsdfFsdfasdf1QQ7"
      }
    },
    "device": {
      "deviceId": "096e6b27-1717-33e9-b0a7-510a48658a9b",
      "display": {
        "size": "l100",
        "orientation": "landscape",
        "dpi": 96,
        "contentLayer": {
          "width": 640,
          "height": 360
        }
      }
    }
  },
  "request": {
    "type": "LaunchRequest"
  }
}
```

위 예제에서 각 필드의 의미는 다음과 같습니다.

- `version` : 현재 사용하는 custom extension 메시지 포맷의 버전이 v0.1.0입니다.
- `session` : 새로운 세션이며, 새로운 세션에 사용될 세션의 ID와 사용자의 정보(ID, accessToken)가 담겨 있습니다.
- `context` : 클라이언트 기기에 대한 정보이며, 기기 ID와 기기의 기본 사용자 정보가 담겨 있습니다.
- `request` : `LaunchRequest` 타입 요청으로 현재 extension의 사용 시작을 알립니다. 사용자의 발화가 분석된 정보는 없습니다.

IntentRequest 요청 처리

`IntentRequest` 타입 요청은 미리 정의해 둔 `interaction 모델`에 따라 CEK로부터 요청 메시지를 받습니다. `IntentRequest` 타입 요청은 일회적인 요청 뿐만 아니라 연속되는 사용자 요청(Multi-turn request)을 처리할 때 사용됩니다.

`IntentRequest` 타입 메시지는 `request.type` 필드에 "IntentRequest"라는 값을 가집니다. 호출된 intent의 이름과 분석된 사용자의 발화 정보는 `request.intent` 필드를 통해 확인할 수 있습니다. 이 필드를 분석하여 사용자의 요청을 처리한 후 응답 메시지를 보내면 됩니다.

다음은 `IntentRequest` 타입의 요청 메시지 예입니다.

```
{
  "version": "0.1.0",
  "session": {
    "new": false,
    "sessionAttributes": {},
    "sessionId": "a29cfead-c5ba-474d-8745-6c1a6625f0c5",
    "user": {
      "userId": "V0qe",
      "accessToken": "XHapQasdFsdfFsdfasdf1QQ7"
    }
  },
  "context": {
    "System": {
      "user": {
        "userId": "V0qe",
        "accessToken": "XHapQasdFsdfFsdfasdf1QQ7"
      }
    }
  }
}
```

```

"user": {
  "userId": "V0qe",
  "accessToken": "XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7"
},
"device": {
  "deviceId": "096e6b27-1717-33e9-b0a7-510a48658a9b",
  "display": {
    "size": "l100",
    "orientation": "landscape",
    "dpi": 96,
    "contentLayer": {
      "width": 640,
      "height": 360
    }
  }
},
"request": {
  "type": "IntentRequest",
  "intent": {
    "name": "FreeTalk",
    "slots": {
      "q": {
        "name": "q",
        "value": "How are you"
      }
    }
  }
}
}

```

위 예제에서 각 필드의 의미는 다음과 같습니다.

- version : 현재 사용하는 custom extension 메시지 포맷의 버전이 v0.1.0입니다.
- session : 기존 세션에 이어지는 사용자의 요청이며, 기존 세션의 ID와 사용자의 정보(ID, accessToken)가 담겨 있습니다.
- context : 클라이언트 기기에 대한 정보이며, 기기 ID와 기기의 기본 사용자 정보가 담겨 있습니다.
- request : IntentRequest 타입 요청이며, "FreeTalk"라는 이름으로 등록된 intent를 호출했습니다. 해당 intent의 필요 정보로 "q"라는 slot이 함께 전달되었고 해당 slot은 "How are you"라는 값을 가지고 있습니다.

Note!

IntentRequest 타입 요청은 LaunchRequest 타입 요청과 상관없이 없이 새로운 세션을 시작하여 요청을 처리할 수 있습니다.

SessionEndedRequest 요청 처리

SessionEndedRequest 타입 요청은 사용자가 특정 모드나 특정 custom extension의 사용을 중지하기로 선언한 것을 알릴 때 사용됩니다. "종료", "종료해줘", "그만" 등과 같은 명령을 사용자가 내린 경우 클라이언트는 extension 사용을 중지하며, CEK는 대화 서비스를 제공하는 extension에게 SessionEndedRequest 타입 요청을 전달합니다. 단, 대화 모드(Freetalk mode)의 경우 "See you later"와 같은 영문 표현으로 extension 사용이 중단됩니다.

SessionEndedRequest 타입 메시지는 request.type 필드에 "EndRequest"라는 값을 가지며 LaunchRequest 타입과 마찬가지로 request 필드에 사용자의 발화가 분석된 정보를 포함하고 있지 않습니다. Extension 개발자는 이 메시지를 받은 경우 서비스 제공을 종료하고 사용자에게 사용 종료 상황의 인사 정도를 응답 메시지로 보내면 됩니다.

다음은 SessionEndedRequest 타입의 요청 메시지 예입니다.

```

{
  "version": "0.1.0",
  "session": {
    "new": false,
    "sessionAttributes": {}
  },
  "sessionId": "a29cfead-c5ba-474d-8745-6c1a6625f0c5",
  "user": {
    "userId": "V0qe",
    "accessToken": "XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7"
  },
  "context": {
    "System": {
      "user": {
        "userId": "V0qe",
        "accessToken": "XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7"
      }
    }
  },
  "device": {}
}

```

```

    "deviceId": "096e6b27-1717-33e9-b0a7-510a48658a9b",
    "display": {
        "size": "l100",
        "orientation": "landscape",
        "dpi": 96,
        "contentLayer": {
            "width": 640,
            "height": 360
        }
    }
},
"request": {
    "type": "EndRequest"
}
}

```

위 예제에서 각 필드의 의미는 다음과 같습니다.

- version : 현재 사용하는 custom extension 메시지 포맷의 버전이 v0.1.0입니다.
- session : 기존 세션에 이어지는 사용자의 요청이며, 기존 세션의 ID와 사용자의 정보(ID, accessToken)가 담겨 있습니다.
- context : 클라이언트 기기에 대한 정보이며, 기기 ID와 기기의 기본 사용자 정보가 담겨 있습니다.
- request : SessionEndedRequest 타입 요청으로 현재 extension의 사용을 중지했음을 알립니다. 사용자의 발화가 분석된 정보는 없습니다.

Custom extension 응답 반환하기

요청 메시지를 처리하고 나면 다시 CEK로 응답 메시지를 돌려줘야 합니다(HTTPS Response). 요청 메시지의 타입에 따라 응답해야 하는 내용이 달라질 수 있지만 응답 메시지의 구조는 크게 차이가 없습니다. 다음은 LaunchRequest 타입 요청("영어 대화하자"라는 사용자 요청)을 처리하고 보낸 응답 메시지입니다.

```

{
    "version": "0.1.0",
    "sessionAttributes": {},
    "response": {
        "outputSpeech": {
            "type": "SimpleSpeech",
            "values": {
                "type": "PlainText",
                "lang": "en",
                "value": "Hi, nice to meet you"
            }
        },
        "card": {},
        "directives": [],
        "shouldEndSession": false
    }
}

```

각 필드는 다음과 같은 의미를 가집니다.

- version : 현재 사용하는 custom extension 메시지 포맷의 버전이 v0.1.0입니다.
- response.outputSpeech : 사용자에게 영어로 "Hi, nice to meet you"의 문장을 말하도록 설정합니다.
- response.card : 클라이언트 화면에 표시할 데이터가 없습니다. Content template 형태의 데이터이며, 클라이언트 화면에 표시할 콘텐트를 이 필드를 통해 전달할 수 있습니다.
- response.shouldEndSession : 현재 세션을 종료하지 않고 계속 사용자의 입력을 받습니다. 만약 이 필드 값이 true이면 SessionEndedRequest 요청을 받기 전에 extension이 주도하여 세션을 종료할 수 있습니다.

Note!

sessionAttributes 필드는 확장을 위해 예약해 둔 필드이며, response.directives 필드는 extension이 CEK로 전달하는 지시 메시지입니다.
response.directives 필드에서 사용할 지시 메시지는 추후 API를 제공할 예정입니다.

다음과 같이 경우에 따라서 여러 문장을 출력하도록 응답 메시지를 작성할 수도 있고, 인터넷 상에 있는 음성 파일이나 음악 파일을 재생하도록 응답 메시지를 작성할 수도 있습니다.

```

{
    "version": "0.1.0",
    "sessionAttributes": {},
    "response": {

```

```

"outputSpeech": {
  "type": "SpeechList",
  "values": [
    {
      "type": "PlainText",
      "lang": "ko",
      "value": "노래를 불러볼게요."
    },
    {
      "type": "URL",
      "lang": "",
      "value": "https://tts.com/song.mp3"
    }
  ],
  "card": {},
  "directives": [],
  "shouldEndSession": true
}
}

```

각 `response.outputSpeech` 필드를 설명하면 다음과 같습니다.

- `response.outputSpeech.type` : 복문 타입(SpeechList)의 음성 정보입니다.
- `response.outputSpeech.values[0]` : 일반 텍스트 형태의 음성 정보이며, 한국어로 "노래를 불러볼게요"라고 발화하도록 설정했습니다.
- `response.outputSpeech.values[1]` : URL 형태의 음성 정보이며, `value` 필드에 입력된 URL의 파일을 재생하도록 설정했습니다.

Note!

단문이나 복문 형태의 음성 정보 외에도 스크린 없는 기기와 같이 상세 내용을 GUI로 표현하기 힘든 클라이언트를 위해 복합 형태(SpeechSet)의 음성 정보도 지원하고 있습니다. 자세한 사항은 custom extension 메시지 포맷의 [응답 메시지](#)를 참조합니다.

음성 출력뿐만 아니라 클라이언트 기기의 화면이나 클라이언트 앱 화면에 원하는 데이터를 출력해야 한다면 다음과 같이 `response.card` 필드에 [content template](#)에 맞춰 표시할 콘텐츠를 채우면 됩니다.

```

{
  "version": "0.1.0",
  "sessionAttributes": {},
  "response": {
    "outputSpeech": {
      "type": "SimpleSpeech",
      "values": [
        {
          "type": "PlainText",
          "lang": "ko",
          "value": "공포 영화 추천해 드려요."
        }
      ],
      "card": {
        "subType": "",
        "type": "CardList",
        "cardList": [
          {
            "description": [
              {
                "type": "string",
                "value": "공포, 스릴러"
              },
              {
                "type": "string",
                "value": "아론 에크하트, 데이비드 매주즈, 캐리스 밴 허슬, 카타리나 산디노 모레노, 키어 오도넬, 매트 네이블, 존 피루첼로, 엠제이 안소니, 카를리나 위드라, 마크 스테거, 토마스 아라나, 페트라 스프레처, 마크 헨리, 애슐리 그린 엘리자베스"
              },
              {
                "type": "string",
                "value": ""
              }
            ],
            "imageUrl": {
              "type": "url",
              "value": "http://movie.phinf.naver.net/20170410_12/1491786049305s4W0n_JPEG/movie_image.jpg?type=w640_2"
            },
            "linkUrl": {
              "type": "url",
              "value": "http://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=118965"
            },
            "press": {
              "type": "string",
              "value": ""
            }
          }
        ]
      }
    }
  }
}

```

```

        "value": ""
    },
    "publishDate": {
        "type": "date",
        "value": ""
    },
    "referenceText": {
        "type": "string",
        "value": "네이버 검색결과"
    },
    "referenceUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=%ec%98%81%ed%99%94"
    },
    "title": {
        "type": "string",
        "value": "인카네이트"
    },
    "videoUrl": {
        "type": "url",
        "value": ""
    }
},
{
    "description": [
        {
            "type": "string",
            "value": "공포"
        },
        {
            "type": "string",
            "value": "마틸다 안나 잉그리드 루츠, 알렉스 로, 자니 갈렉키, 빈센트 도노프리오, 에이미 티가든, 보니 모건, 로라 위킨스, 잭 로어리그, 리자 브로체르"
        },
        {
            "type": "string",
            "value": ""
        }
    ],
    "imageUrl": {
        "type": "url",
        "value": "http://movie.phinf.naver.net/20170317_53/1489741954272MquSW_JPEG/movie_image.jpg?type=w640_2"
    },
    "linkUrl": {
        "type": "url",
        "value": "http://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=137909"
    },
    "press": {
        "type": "string",
        "value": ""
    },
    "publishDate": {
        "type": "date",
        "value": ""
    },
    "referenceText": {
        "type": "string",
        "value": "네이버 검색결과"
    },
    "referenceUrl": {
        "type": "url",
        "value": "https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&sm=mob_lic&query=%ec%98%81%ed%99%94"
    },
    "title": {
        "type": "string",
        "value": "링스"
    },
    "videoUrl": {
        "type": "url",
        "value": ""
    }
},
...
]
},
"directives": [],
"shouldEndSession": true
}
}

```

Multi-turn 대화 수행하기

CEK로부터 전달받은 사용자 요청 정보(`IntentRequest`)가 custom extension이 서비스를 제공하거나 동작을 수행하기에 부족할 수도 있습니다. 이 경우 custom extension은 사용자에게 부족한 정보를 추가로 받기 위해 multi-turn 대화를 수행할 수 있습니다.

예를 들면, 사용자가 "페퍼로니 피자 주문해줘"라고 했고 CEK에서 아래와 같은 요청 메시지를 보냈다고 가정해 봅니다.

```
{
  "version": "0.1.0",
  "session": {
    "new": true,
    "sessionAttributes": {},
    "sessionId": "a29cfead-c5ba-474d-8745-6c1a6625f0c5",
    "user": {
      "userId": "V0qe",
      "accessToken": "XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7"
    }
  },
  "context": {
    ...
  },
  "request": {
    "type": "IntentRequest",
    "intent": {
      "name": "OrderPizza",
      "slots": {
        "pizzaType": {
          "name": "pizzaType",
          "value": "페퍼로니"
        }
      }
    }
  }
}
```

Custom extension에서 피자 종류뿐만 아니라 주문 수량 정보가 추가로 필요할 수도 있습니다. 이때, [응답 메시지](#)의 `response.shouldEndSession` 필드를 `false`로 설정하면, 부족한 정보를 추가로 확인하기 위해 multi-turn 대화를 시도할 수 있습니다. 또한, 기존에 사용자가 먼저 보냈던 정보를 `sessionAttributes` 필드에 키(key)-값(value) 형태로 저장해둘 수 있습니다.

아래와 같이 응답하면 사용자가 이미 요청했던 `intent` 필드와 `pizzaType`의 정보를 보관해두도록 Clova에 요청할 수 있으며, 사용자에게 수량과 관련된 추가 정보를 요청할 수 있습니다.

```
{
  "version": "0.1.0",
  "sessionAttributes": {
    "intent": "OrderPizza",
    "pizzaType": "페퍼로니"
  },
  "response": {
    "outputSpeech": {
      "type": "SimpleSpeech",
      "values": {
        "type": "PlainText",
        "lang": "ko",
        "value": "몇 판 주문할까요?"
      }
    },
    "card": {},
    "directives": [],
    "shouldEndSession": false
  }
}
```


추후 사용자가 필요한 수량 정보까지 응답하면 다음과 같이 분석된 수량 정보와 함께 Clova 플랫폼은 저장해둔 `sessionAttributes` 객체 정보를 [요청 메시지](#)의 `session.sessionAttributes` 필드에 포함하여 다시 전달합니다. 이때, 추가로 전달된 메시지는 이전 메시지와 같은 `session.sessionId` 값을 가지게 되며, `custom extension`은 받은 추가 정보를 이용하여 다음 동작을 수행하면 됩니다.

```
{
  "version": "0.1.0",
  "session": {
    "new": false,
    "sessionAttributes": {
      "intent": "OrderPizza",
      "pizzaType": "페퍼로니"
    },
    "sessionId": "a29cfead-c5ba-474d-8745-6c1a6625f0c5",
    "user": {
      "userId": "V0qe",
      "accessToken": "XHapQasdfsdfFsdfasdf1QQ7"
    }
  },
  "context": {
    ...
  },
  "request": {
```

```
"type": "IntentRequest",
"intent": {
  "name": "AddInfo",
  "slots": {
    "pizzaAmount": {
      "name": "pizzaAmount",
      "value": "2"
    }
  }
}
```

Clova Home extension 만들기

Clova Home extension이란 외부 IoT 서비스를 통해 가정 내 IoT 기기에 원격 제어 기능을 제공하는 extension입니다. Clova Home extension은 CEK에게 사용자가 제어할 수 있는 IoT 기기가 어떤 것이 있는지 정보를 제공해야 합니다. 또한, CEK로부터 전달된 IoT 기기의 제어 요청을 전달받게 되며, 이에 상응하는 내용을 처리하고 그 결과를 반환해야 합니다. 다음은 Clova Home extension이 동작하는 구조를 나타낸 그림입니다.



Clova Home extension을 만들기 위해 사전에 준비해야 할 것이 무엇이 있고 CEK와 어떤 메시지를 주고 받으면서 어떻게 동작을 수행해야 하는지 설명합니다.

다음과 같은 순서로 Clova Home extension 개발자가 알아야 할 내용을 전달합니다.


1. 사전 준비사항
2. Discovery 기능 제공하기
3. Clova Home extension 요청 처리하기
4. Clova Home extension 응답 반환하기

사전 준비사항

Clova Home extension을 통해 외부 IoT 서비스를 제공하려면 외부 IoT 서비스의 사용자 계정을 연결해야 합니다. 이를 위해 인증 서버 등을 구축해야 합니다. 자세한 내용은 [사용자 계정 연결하기](#)를 참조합니다.

Discovery 기능 제공하기

사용자가 IoT 서비스를 사용하도록 설정하면 클라이언트 앱이나 클라이언트 기기와 페어링하는 앱에서 사용자 계정에 등록된 IoT 기기 목록을 제공해야 합니다. Clova Home extension은 CEK로부터 [DiscoverAppliancesRequest](#) 메시지를 받게 됩니다(HTTPS Request). Clova Home extension은 전달받은 사용자 계정의 access token을 이용하여 IoT 서비스로부터 사용자 계정에 등록된 기기 목록을 가져와야 하며, 이를 [DiscoverAppliancesResponse](#) 메시지를 사용해서 응답해야 합니다(HTTPS Response). CEK와 Clova Home extension 사이에 주고 받는 메시지에 대한 자세한 설명은 [Clova Home extension 메시지](#)를 참조합니다.



다음은 Clova Home extension이 전달받는 `DiscoverAppliancesRequest` 메시지 예입니다.

```
{
  "header": {
    "messageId": "8ddd7f05-7703-4cb4-a6dd-93c209c6647b",
    "name": "DiscoverAppliancesRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33"
  }
}
```

위 메시지를 받으면 Clova Home extension은 전달받은 access token을 이용하여 사용자 계정을 찾고, 사용자 계정에 등록된 기기 목록을 `DiscoverAppliancesResponse` 메시지로 돌려줘야 합니다. 각 기기별로 기기의 식별자 및 이름, 기기의 타입, 사용 가능 여부(Online 여부) 그리고 지원되는 동작 (actions)과 같은 정보를 포함하고 있습니다.

다음은 Clova Home extension이 `DiscoverAppliancesResponse` 메시지로 CEC에게 응답한 예입니다.

```
{
  "header": {
    "messageId": "99f9d8ff-9366-4cab-a90c-b4c7eca0abbe",
    "name": "DiscoverAppliancesResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "discoveredAppliances": [
      {
        "id": "12345678901234567890123456789012",
        "name": "Smart TV"
      }
    ]
  }
}
```

```

    "applianceId": "device-001",
    "manufacturerName": "device-manufacturer-name",
    "modelName": "스마트 전등",
    "version": "v1.0",
    "friendlyName": "거실 전등",
    "friendlyDescription": "스마트폰으로 제어할 수 있는 전등",
    "isReachable": true,
    "actions": [
        "DecrementBrightness",
        "HealthCheck",
        "IncrementBrightness",
        "SetBrightness",
        "TurnOn",
        "TurnOff"
    ],
    "applianceTypes": ["LIGHT"],
    "additionalApplianceDetails": {},
    "location": ""
},
{
    "applianceId": "device-002",
    "manufacturerName": "device-manufacturer-name",
    "modelName": "스마트 플러그",
    "version": "v1.0",
    "friendlyName": "부엌 플러그",
    "friendlyDescription": "에너지를 절약하는 플러그",
    "isReachable": true,
    "actions": [
        "HealthCheck",
        "TurnOn",
        "TurnOff"
    ],
    "applianceTypes": ["SMARTPLUG"],
    "additionalApplianceDetails": {},
    "location": "LIVING_ROOM"
}
]
}
}

```

Clova Home extension 요청 처리하기

사용자는 "전등 켜줘"와 같이 IoT 기기를 제어하도록 Clova에게 요청합니다(HTTPS Request). 클라이언트는 [Discovery 기능](#)을 통해 확보된 기기 목록과 각 기기별 허용 동작을 보고 사용자의 IoT 기기 제어 요청이 수행 가능한 요청인지 검증합니다. 검증된 사용자 요청은 CEK를 통해 Clova Home extension으로 전달되며 이때, [Clova Home extension 메시지](#)를 이용합니다.

"전등 켜줘"와 같은 요청은 다음과 같이 [TurnOnRequest](#) 메시지로 전달됩니다.

```
{
    "header": {
        "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
        "name": "TurnOnRequest",
        "namespace": "ClovaHome",
        "payloadVersion": "1.0"
    },
    "payload": {
        "accessToken": "92ebcb67fe33",
        "appliance": {
            "applianceId": "device-001"
        }
    }
}
```

요청 받은 메시지를 분석하여 IoT 서비스가 제공하는 URI로 사용자의 IoT 기기 제어 요청을 전달하면 됩니다. 이때 함께 전달받은 access token을 사용하여 요청합니다. 필드를 분석하여 사용자의 요청을 처리한 후 [응답 메시지](#)를 보내면 됩니다.

Clova Home extension 응답 반환하기

Clova Home extension 개발자는 처리 결과를 CEK에게 돌려줘야 합니다(HTTPS Response). Clova Home extension 응답은 다음과 같은 특징이 있습니다.

- 기기의 상태 정보를 요청한 경우 IoT 서비스에서 기기의 상태 정보를 가져오기 때문에 기기의 실제 현재 상태와 차이가 있을 수 있습니다.
- 기기 제어를 요청한 경우 기기의 최종 상태 변화를 결과로 전달하지 않으며, IoT 서비스에 사용자의 요청이 제대로 전달되었는지 확인하는 정도의 응답을 전달합니다.
- 요청이 정상적으로 처리된 경우 다음과 같이 항상 [Clova Home extension 요청](#)에 대응되는 [인터페이스](#)를 사용하여 응답해야 합니다.

"전등 켜줘"와 같은 제어 요청([TurnOnRequest](#))을 IoT 서비스에게 전달했고 IoT 서비스가 해당 요청이 정상적으로 처리되었다고 응답한 경우 다음과 같이 [TurnOnConfirmation](#) 메시지를 이용하여 결과를 CEK에게 전달해야 합니다.

```
{  
  "header": {  
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",  
    "name": "TurnOnConfirmation",  
    "namespace": "ClovaHome",  
    "payloadVersion": "1.0"  
  },  
  "payload": {}  
}
```

만약, 사용자 요청을 수행하는데 오류가 발생한 경우 [Error API](#)를 이용하여 오류를 CEK에게 전달해야 합니다. Clova는 수신된 API에 따라 그에 상응하는 오류 처리를 수행합니다.

다음은 기기에 접속할 수 없어 [TargetOfflineError](#) 오류 메시지를 전달한 예제입니다.

```
{  
  "header": {  
    "messageId": "fef949b7-eb94-4bda-a417-2cfb604194c3",  
    "namespace": "ClovaHome",  
    "name": "TargetOfflineError",  

```

Note!

오류 메시지를 전달할 때도 응답은 HTTP 200 OK를 사용해야 합니다.

사용자 계정 연결하기

Clova는 [custom extension](#)이나 [Clova Home extension](#)을 통해 사용자 계정 권한이 필요한 외부 서비스를 제공할 수 있습니다. 예를 들면, 유료 콘텐츠 서비스인 음악 스트리밍 서비스나 쇼핑, 금융, 메신저, 홈 IoT 등과 같은 서비스가 Clova에 연동될 수 있습니다. 이를 위해, Clova는 외부 서비스의 사용자 계정과 Clova 사용자 계정을 연결하는 계정 연결(account linking)을 지원하며, 이 기술은 [OAuth 2.0](#)을 이용합니다.

계정 연결은 사용자의 계정 인증(authentication)이 필요한 외부 서비스를 custom extension이 제공해야 할 때 사용됩니다. 계정 인증이 필요 없는 외부 서비스는 계정 연결을 하지 않아도 되며, 사용자 식별이 가능한 수준의 정보가 요구되는 서비스는 일반적으로 [custom extension 메시지](#)가 제공하는 기기 식별자(`context.System.device.deviceId`)와 사용자 계정 식별자(`context.System.user.userId` 또는 `session.user.userId`)를 조합한 값을 이용합니다.

Note!

Clova Home extension은 반드시 계정 연결을 해야 합니다.

이 문서는 다음과 같은 내용을 다룹니다.

- [계정 연결 동작 이해하기](#)
- [계정 연결 적용하기](#)


계정 연결 동작 이해하기

계정 연결을 extension에 적용하기 전에 우선 계정 연결 동작에 대해 이해할 필요가 있습니다. 여기에서는 다음과 같은 내용을 설명합니다.

- [계정 연결 설정](#)
- [계정 연결 후 extension 호출](#)

계정 연결 설정

사용자가 계정 인증이 필요한 custom extension이나 Clova Home extension을 활성화하면 다음과 같이 계정 연결 설정을 시도합니다.



1. 사용자가 특정 custom extension이나 Clova Home extension을 활성화합니다.
2. 클라이언트 앱 또는 클라이언트 기기와 페어링하는 앱에서 외부 서비스의 로그인 페이지를 표시합니다. 이때, extension 개발자가 미리 등록해 둔 인증 서버의 **Authorization URL**을 이용합니다.
3. 사용자가 계정 인증을 완료하면 authorization code 혹은 access token이 반환됩니다.
4. 전달받은 authorization code 혹은 access token은 redirect URL을 통해 Clova로 전달됩니다.
5. (3번 단계에서 authorization code를 받은 경우) Clova는 **Access Token URI**로 access token과 refresh token을 요청합니다. 이때 authorization code를 전달하며, 사용자의 Clova 계정 정보에 획득한 access token과 refresh token을 저장합니다.
6. 이제 사용자는 계정 인증이 필요한 서비스를 사용할 수 있습니다.

Note!

사용자가 특정 custom extension이나 Clova Home extension을 비활성화한 경우 사용자의 Clova 계정에 저장된 access token을 제거합니다. 따라서, 사용자가 해당 extension을 재활성화하면, 계정 연결을 다시 수행해야 합니다.

계정 연결 후 extension 호출

계정 연결이 완료된 상태에서 CEK는 다음과 같은 순서로 extension을 호출하게 됩니다.

1. 사용자의 요청을 처리하기 위해 평상시처럼 extension을 호출합니다.
2. (만약 access token이 만료된 경우) refresh token을 이용하여 [Access Token URI](#)에 새로운 access token을 요청합니다.
3. Extension에 전달하는 메시지에 access token을 포함시켜 사용자의 요청을 전달합니다.
 - Custom extension의 경우 `context.System.user.accessToken` 와 `session.user.accessToken` 필드에 access token이 전달됩니다.
 - Clova Home extension의 경우 `payload.accessToken` 필드에 access token이 전달됩니다.
4. Extension은 상황에 따라 다음과 같이 응답해야 합니다.
 - Access token이 유효한 경우, 사용자의 요청을 처리하고 그 결과를 반환해야 합니다.
 - Access token이 유효하지 않은 경우, [계정 연결 설정](#)이 진행될 수 있도록 결과를 반환해야 합니다.

계정 연결 적용하기

개발하는 extension에 계정 연결을 적용하려면 다음을 수행해야 합니다.

1. [인증 서버 구축](#)
2. [계정 권한 검증 구현](#)
3. [계정 연결 정보 등록](#)

인증 서버 구축

Extension에 계정 연결을 적용하려면 우선 사용자가 계정 인증을 수행할 수 있는 로그인 페이지를 제공해야 하며, 인증 처리 후 access token을 발급하는 서버를 구축해야 합니다.

사용자 인증을 위해 제공할 로그인 페이지는 다음과 같은 사항을 만족하거나 수행해야 합니다.

- HTTPS 프로토콜로 페이지를 제공해야 합니다.
- 모바일용 페이지를 지원해야 합니다.
- 팝업 형태의 창을 제공하면 안됩니다.
- 인증이 완료되면 redirect URL(`redirect_uri`)로 이동해야 합니다. 이때, authorization code 또는 access token을 파라미터로 전송해야 합니다.
- `state` 파라미터를 redirect URL(`redirect_uri`)로 계속 전달해야 합니다.

사용자가 계정을 인증할 수 있도록 로그인 UI를 제공하는 페이지의 주소를 **Authorization URL**이라 부르며, Clova Developer Console에서 extension을 등록할 때 입력해야 합니다. 사용자가 extension의 [계정 연결을 사용하도록 설정](#)할 때 이 **Authorization URL**이 다음 파라미터와 함께 호출됩니다.

파라미터 이름	설명
<code>state</code>	인증 세션의 시간 만료 여부를 확인하는 상태 값. 이 값은 5분 뒤에 만료되므로 사용자가 인증을 5분 안에 마치지 않으면 인증을 다시 시도해야 합니다.
<code>client_id</code>	Clova가 외부 서비스의 access token을 발급 받기 위해 사용할 ID. 개발자는 Clova Developer Console을 통해 미리 <code>client_id</code> 를 등록해둬야 합니다.
<code>response_type</code>	OAuth 2.0 인가 타입("code" 또는 "token")을 정의해 둔 파라미터. 높은 보안이 필요한 경우 "code" 타입을 사용합니다. Clova Home extension은 항상 "code" 타입을 사용합니다. Clova Developer Console을 통해 미리 <code>response_type</code> 을 등록해둬야 합니다.
<code>scope</code>	OAuth의 <code>scope</code> 필드. 접근 수준을 정의할 수 있습니다. Clova Developer Console을 통해 미리 <code>scope</code> 를 등록해둬야 합니다.
<code>redirect_uri</code>	계정 인증 후 이동할 URL(<code>redirect URL</code>)이며, <code>redirect_uri</code> 의 값은 Clova Developer Console에서 extension을 등록할 때 계정 연결 설정 중에서 확인할 수 있으며, 현재 https://prod-ni-cic.clova.ai/v1/al/token/ 을 사용하고 있습니다.

Note!

파라미터에 대한 자세한 설명은 OAuth 2.0 Authorization Framework의 [Obtaining Authorization](#)을 참고합니다.

다음은 클라이언트 앱 또는 클라이언트 기기와 페어링하는 앱이 로그인 페이지를 요청하는 URL 예입니다.

```
https://yourdomain.com/login?state=qwer123
&client_id=clova-extension
&scope=listen_music%20basic_profile
&response_type=code
&redirect_uri=https://prod-ni-cic.clova.ai/v1/al/token/
```

Note!

`redirect_uri` 는 Clova Developer Console의 [계정 연결을 설정](#)하는 화면에 확인할 수 있습니다.

계정 인증 후 이동할 URL(`redirect_uri`)에는 다음과 같은 파라미터를 전달해야 합니다.

파라미터 이름	설명
<code>vendorId</code>	Extension 개발자에게 부여된 ID. 외부 서비스 또는 기업을 구분하기 위해 Clova Developer Console에 등록된 ID입니다. <code>redirect_uri</code> 에 미리 포함되어 있습니다.
<code>state</code>	인증 세션의 시간 만료 여부를 확인하는 상태 값. Authorization URL 을 통해 전달받은 <code>state</code> 파라미터를 그대로 입력합니다.
<code>code</code>	Authorization code. <code>response_type</code> 값이 "code" 이면, 이 파라미터에 authorization code를 입력합니다.
<code>access_token</code>	Access token. <code>response_type</code> 값이 "token" 이면, 이 파라미터에 access token을 입력합니다.
<code>token_type</code>	Access token의 타입. <code>access_token</code> 과 함께 전달해야 하며, "Bearer"로 고정됩니다.

다음은 사용자의 계정 인증이 완료된 후 이동할 redirect URL 예입니다.

```
// 예제 1: Authorization code grant 방식을 사용할 경우
https://prod-ni-cic.clova.ai/v1/al/token/?vendorId=YourServiceOrCompanyID
&state=qwer123
&code=n1_ecSTdsdlkjfwexXvn1

// 예제 2: Implicit grant 방식을 사용할 경우
https://prod-ni-cic.clova.ai/v1/al/token/?vendorId=YourServiceOrCompanyID
&state=qwer123
&access_token=sdf1jnFZFEjr1zCsicM
&token_type=Bearer
```

Clova가 사용자 계정 연결을 위해 Authorization code를 획득한 경우(authorization code grant 방식), Clova는 다시 extension 개발자가 Clova Developer Console에 미리 등록해 둔 [Access Token URI](#)로 access token을 요청하게 됩니다. 이때, Clova는 획득한 authorization code를 파라미터로 전송하게 되며, 인증 서버는 외부 서비스의 계정 권한이 부여된 access token과 access token을 갱신할 수 있는 refresh token을 발급해야 합니다.

Clova가 사용자 계정 연결을 위해 access token을 바로 획득한 경우(implicit grant 방식), refresh token을 발급받지 않으며 access token이 만료되면 사용자 계정 연결을 다시 시도해야 합니다.

계정 권한 검증 구현

계정 연결을 적용하려면 extension 개발자는 access token이 유효한지 검증하는 코드를 작성해야 합니다. Custom extension과 Clova Home extension으로 전달되는 extension 메시지는 각각 다음과 같은 `accessToken` 필드를 가지고 있습니다. 아래 필드에서 access token을 확인한 후 해당 access token이 존재하며 유효한 값인지 확인해야 합니다.

- Custom extension: `context.System.user.accessToken`, `session.user.accessToken`
- Clova Home extension: `payload.accessToken`

```
// 예제 1: Custom extension 메시지 예
{
  "version": "0.1.0",
  "session": {
    "new": false,
    "sessionAttributes": {},
    "sessionId": "a29cfead-c5ba-474d-8745-6c1a6625f0c5",
    "user": {
```

```

        "userId": "V0qe",
        "accessToken": "XHapQasdFsdfFsdfasdf1QQ7"
    },
},
"context": {
    "System": {
        "user": {
            "userId": "V0qe",
            "accessToken": "XHapQasdFsdfFsdfasdf1QQ7"
        },
        "device": {
            "deviceId": "096e6b27-1717-33e9-b0a7-510a48658a9b",
            "display": {
                "size": "1100",
                "orientation": "landscape",
                "dpi": 96,
                "contentLayer": {
                    "width": 640,
                    "height": 360
                }
            }
        }
    },
    "request": {
        "type": "IntentRequest",
        "intent": {
            "name": "FreeTalk",
            "slots": {
                "q": {
                    "name": "q",
                    "value": "How are you"
                }
            }
        }
    }
}

// 예제 2: Clova Home extension 메시지 예
{
    "header": {
        "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
        "name": "HealthCheckRequest",
        "namespace": "ClovaHome",
        "payloadVersion": "1.0"
    },
    "payload": {
        "accessToken": "92ebcb67fe33"
    }
}
}

```

Note!

만약, access token이 존재하지 않거나 유효하지 않다면 extension은 클라이언트가 사용자 계정을 다시 연결하도록 CEK에게 응답을 보내야 합니다.

계정 연결 정보 등록

인증 서버 구축과 extension에 계정 연결을 적용하는 것이 완료되면 [Clova Developer Console](#)에 [인증 서버 구축](#)에서 언급했던 정보를 등록해야 합니다. Clova Developer Console에 등록된 extension에서 다음과 같은 [계정 연결 정보를 입력](#)합니다.

필드 이름	설명
Authorization URL	사용자가 계정 인증 을 위해 접속할 URL
Client ID	사용자 계정 인증 페이지를 요청할 때 서비스를 식별하기 위해 부여한 클라이언트 ID
Authorization Grant Type	OAuth 2.0의 인가 방식. <ul style="list-style-type: none"> Implicit grant 방식(custom extension 적용 가능) Authorization code grant 방식(custom extension, Clova Home extension 적용 가능)
Access Token URI	Authorization code로 access token을 획득하기 위한 주소. Authorization code grant 방식을 설정한 경우 입력합니다.
Client Secret	Authorization code로 access token을 획득할 때 Client ID 와 함께 전달되어야 하는 클라이언트 Secret. Authorization code grant 방식을 설정한 경우 입력합니다.
Client Authentication	

Scheme	
Privacy Policy URL	서비스와 관련하여 개인 정보 보호 정책과 관련된 내용이 제공되는 페이지. Clova App이나 페어링 앱에 표시됩니다.

CEK API 레퍼런스

CEK API는 CEK와 extension 사이에 정보를 교환하기 위해 사용되는 메시지 스펙입니다. CEK API에 대해 다음과 같은 내용을 다룹니다.

- [HTTP 메시지](#)
- [Custom extension 메시지](#)
- [Clova Home extension 메시지](#)

HTTP 메시지

CEK와 extension이 통신할 때 HTTP/1.1 프로토콜을 사용하며, 기본적인 HTTPS 요청과 HTTPS 응답을 주고 받습니다. CEK와 extension이 서로 통신할 때 HTTP 메시지 본문(body)에는 JSON 포맷의 메시지가 포함되어 있습니다. 여기에서는 CEK와 extension 사이에서 주고 받는 HTTP 메시지가 어떻게 구성되는지 설명합니다.

HTTP 헤더

CEK가 extension으로 분석된 사용자의 발화 정보를 보낼 때 HTTPS 요청을 사용합니다. 이때 HTTPS 요청 헤더는 다음과 같이 구성됩니다.

```
POST /APIpath HTTP/1.1
Host: your.extension.endpoint
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: application/json
Accept-Charset: utf-8
```

- HTTP/1.1 버전으로 HTTPS 통신을 수행하며, method로 POST 방식을 사용합니다.
- Host와 요청 대상 path는 extension 개발자가 미리 정의해 둔 URI로 채워집니다.
- 본문의 데이터 형식은 JSON 포맷으로 되어 있으며, UTF-8 인코딩을 사용합니다.

이와 반대로 extension이 CEK로 처리 결과를 보낼 때 HTTPS 응답을 사용합니다. 이때 HTTPS 응답 헤더는 다음과 같이 기본적인 것만 구성하면 됩니다.

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
```

- CEK가 보낸 HTTPS 요청에 대한 응답으로 처리 결과를 전달합니다.
- 본문의 데이터 형식은 JSON 포맷으로 되어 있으며, UTF-8 인코딩을 사용합니다.

HTTP 본문

HTTPS 요청 메시지와 응답 메시지의 본문은 JSON 포맷이며, 분석된 사용자의 발화 정보나 extension의 처리 결과가 담긴 정보입니다. 각 메시지의 구성은 어떤 종류의 extension을 사용하느냐에 따라 달라집니다. 메시지의 구성에 대한 자세한 정보는 [custom extension 메시지](#)와 [Clova Home extension 메시지](#)를 참조합니다.

Custom extension 메시지

Custom extension 메시지는 CEK와 custom extension 사이에서 정보를 주고 받을 때 사용하는 메시지입니다. Custom extension 메시지는 [요청 메시지](#)와 [응답 메시지](#)로 나뉩니다. 요청 메시지는 다시 [요청 타입](#)에 따라 `LaunchRequest`, `IntentRequest`, `SessionEndedRequest` 과 같이 3가지 타입으로 구분됩니다.

요청 메시지

CEK는 Clova가 분석한 사용자의 요구 사항을 custom extension으로 전달할 때 요청 메시지를 전달합니다(HTTPS Request). 여기에서는 요청 메시지의 구조, 각 필드의 설명, 그리고 요청 타입과 각 타입에 따라 달라지는 `request` 필드에 대해 설명합니다.

Message structure

```
{
  "context": {
    "AudioPlayer": {
      "offsetInMilliseconds": {{number}},
      "playerActivity": {{string}},
      "stream": {{AudioStreamInfoObject}},
      "totalInMilliseconds": {{number}}
    }
  }
}
```

```

"System": {
  "device": {
    "deviceId": "{{string}}",
    "display": {
      "contentLayer": {
        "width": "{{number}}",
        "height": "{{number}}"
      },
      "dpi": "{{number}}",
      "orientation": "{{string}}",
      "size": "{{string}}"
    }
  },
  "user": {
    "userId": "{{string}}",
    "accessToken": "{{string}}"
  }
},
"request": {{object}},
"session": {
  "new": {{boolean}},
  "sessionAttributes": {{object}},
  "sessionId": "{{string}}",
  "user": {
    "userId": "{{string}}",
    "accessToken": "{{string}}"
  }
},
"version": "{{string}}"
}

```

Message field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
context	object	클라이언트의 맥락 정보를 가지고 있는 객체	필수
context.AudioPlayer	object	클라이언트가 현재 재생하고 있거나 마지막으로 재생한 미디어 정보를 가지고 있는 객체	선택
context.AudioPlayer.offsetInMilliseconds	number	최근 재생 미디어의 마지막 재생 지점(offset). 단위는 밀리초이며, playerActivity 값이 "IDLE"이면 이 필드 값이 비어 있을 수도 있습니다.	선택
context.AudioPlayer.playerActivity	string	플레이어의 상태를 나타내는 값이며 다음과 같은 값을 가집니다. <ul style="list-style-type: none"> • "IDLE" : 비활성 상태 • "PLAYING" : 재생 중인 상태 • "PAUSED" : 일시 정지 상태 • "STOPPED" : 중지 상태 	필수
context.AudioPlayer.stream	AudioStreamInfoObject	재생 중인 미디어의 상세 정보를 보관한 객체. playerActivity 값이 "IDLE"이면 이 필드 값이 비어 있을 수도 있습니다.	선택
context.AudioPlayer.totalInMilliseconds	number	최근 재생 미디어의 전체 길이. 단위는 밀리초이며, playerActivity 값이 "IDLE"이면 이 필드 값이 비어 있을 수도 있습니다.	선택
context.System	object	클라이언트 시스템의 맥락 정보를 가지고 있는 객체	필수
context.System.device	object	클라이언트 기기의 정보를 가지고 있는 객체	필수
context.System.device.deviceId	string	클라이언트 기기 ID. 모델명과 기기 시리얼 번호가 조합된 정보와 같이 사용자 기기를 식별할 수 있는 정보가 전달됩니다.	필수
content.System.device.display	object	클라이언트 기기의 디스플레이 정보를 가지고 있는 객체	필수
content.System.device.display.contentLayer	object	디스플레이에서 콘텐츠가 표시되는 영역의 해상도 정보를 가지는 객체. content.System.device.display.size 의 값이 "none" 일 경우 이 필드는 생략됩니다.	선택
		디스플레이에서 콘텐츠가 표시되는 영역의 너비.	

content.System.device.display.contentLayer.width	number	단위는 픽셀(px)입니다.	필수
content.System.device.display.contentLayer.height	number	디스플레이에서 콘텐츠가 표시되는 영역의 높이. 단위는 픽셀(px)입니다.	필수
content.System.device.display.dpi	number	디스플레이 장치의 DPI. content.System.device.display.size 의 값이 "none" 일 경우 이 필드는 생략됩니다.	선택
content.System.device.display.orientation	string	디스플레이 장치의 방향. content.System.device.display.size 의 값이 "none" 일 경우 이 필드는 생략됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • "landscape" : 가로 방향 • "portrait" : 세로 방향 	선택
content.System.device.display.size	string	디스플레이 장치의 해상도 크기를 나타내는 값. 크기가 미리 지정된 값 또는 임의의 해상도 크기를 의미하는 값("custom")이 입력되어 있을 수도 있습니다. 또는 디스플레이 장치가 없음을 의미하는 값("none")이 입력되어 있을 수도 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • "none" : 클라이언트 기기에 디스플레이 장치가 없음 • "s100" : 저해상도(160px X 107px) • "m100" : 중간 해상도(427px X 240px) • "l100" : 고해상도(640px X 360px) • "x1100" : 초고해상도(xlarge type, 899px X 506px) • "custom" : 미리 정의된 규격이 아닌 해상도. 	필수
		<p>Note!</p> <p>클라이언트 기기의 화면 비율과 DPI에 맞는 화질의 미디어 콘텐츠를 제공해야 합니다.</p>	
context.System.user	object	클라이언트 기기에 인증된 기본 사용자 정보를 가지고 있는 객체	필수
context.System.user.userId	string	기기 기본 사용자의 Clova ID	필수
context.System.user.accessToken	string	특정 서비스의 사용자 계정의 access token. 기기 기본 사용자와 연결된 사용자 계정의 access token이 전달됩니다. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
request	object	분석된 사용자의 발화 정보를 가지고 있는 객체. 요청 타입 에 따라 구성되는 필드가 달라집니다.	필수
session	object	세션 정보를 가지고 있는 객체. 여기서 세션은 사용자의 요청을 구분하는 논리적 단위입니다.	필수
session.new	boolean	요청 메시지가 새로운 세션에 대한 것인지 아니면 기존 세션에 대한 것인지 구분합니다. <ul style="list-style-type: none"> • true: 새로운 세션 • false: 기존 세션 	필수
session.sessionAttributes	object	사용자와의 multi-turn 대화를 위해 필요한 정보를 저장해둔 객체. Custom extension은 응답 메시지 의 response.sessionAttributes 필드를 이용해 중간 정보를 CEK에 전달하게 되며, 사용자의 추가 요청을 수신할 때 다시 해당 정보를 요청 메시지의 session.sessionAttributes 필드로 받게 됩니다. 객체는 키(key)-값(value)의 쌍으로 구성되며, custom extension을 구현할 때 임의로 정의할 수 있습니다. 저장된 값이 없으면 빈 객체가 전달됩니다.	필수
session.sessionId	string	세션 ID	필수
session.user	object	현재 사용자의 정보를 가지고 있는 객체	필수

session.user.userId	string	현재 사용자의 Clova ID. context.System.userId 값과 다를 수 있습니다.	필수
session.user.accessToken	string	특정 서비스의 사용자 계정의 access token. 현재 사용자와 연결된 사용자 계정의 access token이 전달됩니다. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	선택
version	string	메시지 포맷의 버전 (CEK 버전)	필수

Message example

```
// 예제 1: LaunchRequest 타입
{
  "version": "0.1.0",
  "session": {
    "new": true,
    "sessionAttributes": {},
    "sessionId": "a29cfead-c5ba-474d-8745-6c1a6625f0c5",
    "user": {
      "userId": "V0qe",
      "accessToken": "XHapQasdFsdfFsd fasdf1QQ7"
    }
  },
  "context": {
    "System": {
      "user": {
        "userId": "V0qe",
        "accessToken": "XHapQasdFsdfFsd fasdf1QQ7"
      },
      "device": {
        "deviceId": "096e6b27-1717-33e9-b0a7-510a48658a9b",
        "display": {
          "size": "l100",
          "orientation": "landscape",
          "dpi": 96,
          "contentLayer": {
            "width": 640,
            "height": 360
          }
        }
      }
    },
    "request": {
      "type": "LaunchRequest"
    }
  }
}

// 예제 2: IntentRequest 타입
{
  "version": "0.1.0",
  "session": {
    "new": false,
    "sessionAttributes": {},
    "sessionId": "a29cfead-c5ba-474d-8745-6c1a6625f0c5",
    "user": {
      "userId": "V0qe",
      "accessToken": "XHapQasdFsdfFsd fasdf1QQ7"
    }
  },
  "context": {
    "System": {
      "user": {
        "userId": "V0qe",
        "accessToken": "XHapQasdFsdfFsd fasdf1QQ7"
      },
      "device": {
        "deviceId": "096e6b27-1717-33e9-b0a7-510a48658a9b",
        "display": {
          "size": "l100",
          "orientation": "landscape",
          "dpi": 96,
          "contentLayer": {
            "width": 640,
            "height": 360
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```

},
"request": {
  "type": "IntentRequest",
  "intent": {
    "name": "FreeTalk",
    "slots": {
      "q": {
        "name": "q",
        "value": "How are you"
      }
    }
  }
}

// 예제 3: SessionEndedRequest 타입
{
  "version": "0.1.0",
  "session": {
    "new": false,
    "sessionAttributes": {},
    "sessionId": "a29cfead-c5ba-474d-8745-6c1a6625f0c5",
    "user": {
      "userId": "V0qe",
      "accessToken": "XHapQasdfsdfFsd fasdf1QQ7"
    }
  },
  "context": {
    "System": {
      "user": {
        "userId": "V0qe",
        "accessToken": "XHapQasdfsdfFsd fasdf1QQ7"
      },
      "device": {
        "deviceId": "096e6b27-1717-33e9-b0a7-510a48658a9b",
        "display": {
          "size": "l100",
          "orientation": "landscape",
          "dpi": 96,
          "contentLayer": {
            "width": 640,
            "height": 360
          }
        }
      }
    },
    "request": {
      "type": "EndRequest"
    }
}

```

See also

- [Custom extension 요청 처리하기](#)
- [AudioStreamInfoObject](#)

요청 타입

요청 메시지는 다음과 같이 3가지 요청 타입으로 나누며, 각 요청 타입마다 요청 메시지의 `request` 객체의 필드 구성이 달라집니다.

- [LaunchRequest](#)
- [IntentRequest](#)
- [SessionEndedRequest](#)

LaunchRequest

`LaunchRequest` 타입은 사용자의 특정 extension 사용 시작을 알리는 요청 타입입니다. 예를 들면, 사용자가 "영어 대화 시작하자"라고 말한 것과 같이 특정 모드로 진입하겠다고 선언한 상황입니다. 주로 특정 모드로 진입해야 되는 서비스를 제공하는 extension이 이 타입의 메시지를 받게 됩니다.

`LaunchRequest` 타입 메시지의 `request` 객체 필드 구성은 다음과 같습니다.

```
{
  "type": "LaunchRequest"
}
```

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
-------	-----	-------	-------

type	string	요청 메시지의 타입. "LaunchRequest" 값으로 고정됩니다.	필수
------	--------	--	----

다음은 LaunchRequest 타입의 요청 메시지 예제입니다.

IntentRequest

IntentRequest 타입은 분석한 사용자의 요청을 전달하여 그 내용을 수행하도록 하는 요청 타입입니다. Extension 개발자는 서비스를 만들 때 사용자의 요청을 어떻게 받을지 interaction 모델을 정의해야 하며, Interaction 모델은 Clova Developer Console을 통해 등록할 수 있습니다. 이때, 구별되는 사용자의 요청을 Intent라는 정보 형태로 정의합니다. 분석된 사용자의 발화 정보는 Intent로 변환되며, intent 필드를 통해 extension에게 전달됩니다.

IntentRequest 타입 메시지의 request 객체 필드 구성은 다음과 같습니다.

```
{
  "type": "IntentRequest",
  "intent": {
    "name": {{string}},
    "slots": {{object}}
  }
}
```

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	요청 메시지의 타입. "IntentRequest" 값으로 고정됩니다.	필수
intent	object	사용자의 요청을 분석한 정보가 저장된 객체 intent	필수
intent.name	string	Intent 이름. Interaction 모델에 정의한 intent를 이 필드로 식별할 수 있다.	필수
intent.slots	object	Extension이 intent를 처리할 때 요구되는 정보(slot)가 저장된 객체. 이 필드는 intent.name 필드에 입력된 intent에 따라 구성이 달라질 수 있다.	필수

SessionEndedRequest

SessionEndedRequest 타입은 사용자의 특정 extension 사용이 종료되었음을 알리는 요청입니다. 다음과 같은 상황에서 이 메시지를 받게 됩니다.

- 사용자가 extension 종료를 요청한 경우
- 특정 시간 동안 사용자의 입력이 없을 경우(Timeout)
- 오류가 발생한 경우

Note!

응답 메시지의 shouldEndSession 필드를 사용하여 extension 쪽에서 먼저 종료를 선언한 경우 이 메시지를 수신하지 않습니다.

SessionEndedRequest 타입 메시지의 request 객체 필드 구성은 다음과 같습니다.

```
{
  "type": "EndRequest"
}
```

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
type	string	요청 메시지의 타입. "EndRequest" 값으로 고정됩니다.	필수

응답 메시지

Extension은 요청 메시지를 처리한 후 응답 메시지를 전달해야 합니다(HTTPS Response). 여기에서는 응답 메시지의 구조와 각 필드에 대해 설명합니다.

Message structure

```
{
  "response": {
    "card": {{object}},
    "directives": [
      ...
    ]
  }
}
```

```
{
  "header": {
    "messageId": "{{string}}",
    "name": "{{string}}",
    "namespace": "{{string}}"
  },
  "payload": {{object}}
},
"outputSpeech": {
  "type": "{{string}}",
  "values": {{SpeechInfoObject|SpeechInfoObject array}},
  "brief": {{SpeechInfoObject}},
  "verbose": {
    "type": "{{string}}",
    "values": {{SpeechInfoObject|SpeechInfoObject array}},
  }
},
"shouldEndSession": {{boolean}},
},
"sessionAttributes": {{object}},
"version": {{string}}
}
```

Message field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
response	object	Extension의 응답 정보가 담긴 객체	필수
response.card	object	Content template 형태의 데이터이며, 클라이언트 화면에 표시할 콘텐트를 이 필드를 통해 전달할 수 있습니다. 이 필드에 데이터가 있으면 CIC는 클라이언트에게 Clova.RenderTemplate 지시 메시지를 전달하게 되며, 빈 객체일 경우 CIC는 클라이언트에게 Clova.RenderText 지시 메시지를 전달하여 <code>response.outputSpeech.values</code> 필드의 값을 표시하게 합니다.	필수
response.directives[]	object array	Extension이 CEK로 전달하는 지시 메시지입니다. <code>response.directives</code> 필드에서 사용할 지시 메시지는 추후 API를 제공할 예정입니다.	필수
response.directives[].header	object	지시 메시지의 헤더	필수
response.directives[].header.messageId	string	메시지 ID(UUID). 개별 메시지를 구분하기 위해 사용하는 식별자입니다.	필수
response.directives[].header.name	string	지시 메시지의 API 이름	필수
response.directives[].header.namespace	string	지시 메시지의 API 네임스페이스	필수
response.directives[].payload	object	지시 메시지와 관련된 정보를 담고 있는 객체. 지시 메시지에 따라 <code>payload</code> 객체의 구성과 필드 값을 달리 작성할 수 있습니다.	필수
response.outputSpeech	object	음성으로 합성할 정보를 담고 있는 객체. 합성된 음성 정보는 CIC를 거쳐 클라이언트로 전달됩니다.	필수
response.outputSpeech.brief	SpeechInfoObject	출력할 요약 음성 정보	선택
response.outputSpeech.type	string	출력할 음성 정보의 타입. <ul style="list-style-type: none"> "SimpleSpeech": 단문 형태의 음성 정보입니다. 가장 기본적인 타입이며, 이 값을 지정한 경우 <code>response.outputSpeech.values</code> 필드가 SpeechInfoObject 객체를 가져야 합니다. "SpeechList" : 복문 형태의 음성 정보입니다. 여러 문장을 출력할 때 사용되며, 이 값을 지정한 경우 <code>response.outputSpeech.values</code> 필드가 SpeechInfoObject 객체 배열을 가져야 합니다. "SpeechSet" : 복합 형태의 음성 정보입니다. 스크린이 없는 클라이언트 기기에 요약 음성 정보와 상세 음성 정보를 전달할 때 사용합니다. 이 값을 지정한 경우 <code>response.outputSpeech.values</code> 필드 대신 <code>response.outputSpeech.brief</code> 와 <code>response.outputSpeech.verbose</code> 필드를 가져야 합니다. 	필수
response.outputSpeech.values	SpeechInfoObject or SpeechInfoObject array	클라이언트 기기에서 출력할 음성 정보를 담고 있는 객체 또는 객체 배열	선택

<code>response.outputSpeech.verbose</code>	object	스크린이 없는 클라이언트 기기에 전달할 때 사용되며, 상세 음성 정보를 가집니다.	선택
<code>response.outputSpeech.verbose.type</code>	string	<p>출력할 음성 정보의 타입. 단문과 복문 형태의 음성 정보만 입력할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • "SimpleSpeech" : 단문 형태의 음성 정보입니다. 가장 기본적인 음성 정보를 전달할 때 사용되며, 이 값을 지정한 경우 <code>response.outputSpeech.verbose.values</code> 필드가 <code>SpeechInfoObject</code> 객체를 가져야 합니다. • "SpeechList" : 복문 형태의 음성 정보입니다. 여러 문장을 출력할 때 사용되며, 이 값을 지정한 경우 <code>response.outputSpeech.verbose.values</code> 필드가 <code>SpeechInfoObject</code> 객체 배열을 가져야 합니다. 	필수
<code>response.outputSpeech.verbose.values</code>	<code>SpeechInfoObject</code> or <code>SpeechInfoObject array</code>	클라이언트 기기에서 출력할 상세 음성 정보를 담고 있는 객체 또는 객체 배열	필수
<code>response.shouldEndSession</code>	boolean	<p>세션 종료 플래그. 클라이언트에게 특정 <code>extension</code> 사용이 종료됨을 알리는 필드입니다. <code>SessionEndedRequest</code> 타입의 요청 메시지를 받기 전에 <code>extension</code>이 먼저 사용 종료를 알릴 때 사용합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • true: 사용 종료 • false: 계속 사용 	필수
<code>sessionAttributes</code>	object	<p>사용자와의 multi-turn 대화를 위해 필요한 정보를 저장할 때 사용하는 객체. Custom extension은 <code>sessionAttributes</code> 필드를 이용해 중간 정보를 CEK에 전달하게 되며, 사용자의 추가 요청을 수신할 때 다시 해당 정보를 요청 메시지의 <code>session.sessionAttributes</code> 필드로 받게 됩니다.</p> <p><code>sessionAttributes</code> 객체는 키(key)-값(value)의 쌍으로 구성해야 하며, custom extension을 구현할 때 임의로 정의할 수 있습니다. 저장할 값이 없으면 빈 객체를 입력하면 됩니다.</p>	필수
<code>version</code>	string	메시지 포맷의 버전 (CEK 버전)	필수

Note!

`response.directives` 필드를 통해 `extension` 임의의 지시 메시지를 전달해야 하는 경우 사용하려면 사전 협의가 필요합니다. 제휴 담당자와 협의하기 바랍니다.

SpeechInfoObject

`SpeechInfoObject` 객체는 응답 메시지의 `response.outputSpeech`에서 재사용되는 객체이며, 사용자에게 출력하려는 음성 정보의 가장 작은 단위인 단문 수준의 발화 정보입니다. 이 객체는 다음과 같은 필드를 가집니다.

필드 이름	자료형	설명	필수
<code>lang</code>	string	<p>음성 합성을 할 때 사용할 언어의 코드. 현재 다음과 같은 값을 가집니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • "en" : 영어 • "ja" : 일본어 • "ko" : 한국어 • "" : <code>type</code> 필드의 값이 "URL" 이면 이 필드는 빈 문자열(empty string)을 가집니다. 	필수
<code>type</code>	string	재생할 음성의 타입. 이 필드의 값에 따라 <code>value</code> 필드 값의 형태가 달라집니다. 현재는 다음과 같은 값을 가집니다.	필수
<code>value</code>	string	음성 합성할 내용	필수

Message example

```
// 예제 1: 단문 형태(SimpleSpeech) 음성 정보 반환 - 일반 텍스트
{
  "version": "0.1.0",
  "sessionAttributes": {},
  "response": {
    "outputSpeech": {
```

```

    "type": "SimpleSpeech",
    "values": [
      {
        "type": "PlainText",
        "lang": "en",
        "value": "Hi, nice to meet you"
      }
    ],
    "card": {},
    "directives": [],
    "shouldEndSession": false
  }
}

// 예제 2: 복문 형태(SpeechList) 음성 정보 반환 - 일반 텍스트, URL 타입 사용
{
  "version": "0.1.0",
  "sessionAttributes": {},
  "response": {
    "outputSpeech": {
      "type": "SpeechList",
      "values": [
        {
          "type": "PlainText",
          "lang": "ko",
          "value": "노래를 불러볼게요."
        },
        {
          "type": "URL",
          "lang": "",
          "value": "https://tts.com/song.mp3"
        }
      ]
    },
    "card": {},
    "directives": [],
    "shouldEndSession": true
  }
}

// 예제 3: 복합 형태(SpeechSet) 음성 정보 반환 - 요약, 상세 음성 정보
{
  "version": "0.1.0",
  "sessionAttributes": {},
  "response": {
    "outputSpeech": {
      "type": "SpeechSet",
      "brief": {
        "type": "PlainText",
        "lang": "ko",
        "value": "날씨 뉴스입니다."
      },
      "verbose": {
        "type": "SpeechList",
        "values": [
          {
            "type": "PlainText",
            "lang": "ko",
            "value": "주말까지 전국 장맛비...폭염 누그러져."
          },
          {
            "type": "PlainText",
            "lang": "ko",
            "value": "내일 전국 장맛비...곳곳 국지성 호우 주의."
          }
        ...
      ]
    }
  },
  "card": {},
  "directives": [],
  "shouldEndSession": true
}
}

// 예제 4: multi-turn 대화에서 대화 중간 정보 저장 - sessionAttributes 사용
{
  "version": "0.1.0",
  "sessionAttributes": {
    "RequestedIntent": "OrderPizza",
    "pizzaType": "페퍼로니 피자"
  },
  "response": {
    "outputSpeech": {
      "type": "SimpleSpeech",
      "values": [
        {
          "type": "PlainText",
          "lang": "ko",
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

        "value": "몇 판 주문할까요?"
    },
    "card": {},
    "directives": [],
    "shouldEndSession": false
}
}

```

See also

- [Custom extension 응답 반환하기](#)
- [Content template](#)

Clova Home extension 메시지

Clova Home extension 메시지는 IoT 기기를 제어하는 extension이 CEK와 정보를 주고 받을 때 전용으로 사용하는 메시지 스펙입니다. 여기에서는 Clova Home extension 메시지의 [메시지 포맷](#)과 [인터페이스](#)에 대해 설명합니다.

메시지 포맷

Clova Home extension 메시지는 `header` 필드와 `payload` 필드로 구성되어 있으며, 이는 요청 메시지와 응답 메시지 모두 동일합니다. 이 중에서 `payload` 필드는 사용된 [인터페이스](#)에 따라 그 구성이 달라질 수 있습니다. 여기에서는 Clova Home extension 메시지의 공통된 포맷에 대해 설명합니다.

Note!

Clova Home extension 메시지는 요청 메시지와 응답 메시지로 구분됩니다. CEK가 extension으로 보내는 요청 메시지는 `XxxxRequest`와 같은 이름을 가지며, extension이 CEK로 보내는 응답 메시지는 `XxxxConfirmation`이나 `XxxxResponse` 형태의 이름을 가집니다. 또한, 오류 상황에도 정상적인 HTTPS 응답(200 OK)을 보내야 하며, 이때 `XxxxError`와 같은 이름의 응답 메시지를 보내야 합니다.

Message structure

```
{
  "header": {
    "messageId": "{{string}}",
    "namespace": "{{string}}",
    "name": "{{string}}",
    "payloadVersion": "{{string}}"
  },
  "payload": {{object}}
}
```

Message field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>header</code>	object	메시지의 헤더	필수
<code>header.messageId</code>	string	메시지 ID(UUID). 개별 메시지를 구분하기 위해 Clova에서 생성한 식별자입니다.	필수
<code>header.name</code>	string	메시지의 API 이름	필수
<code>header.namespace</code>	string	이 필드는 "ClovaHome"으로 고정됩니다.	필수
<code>header.payloadVersion</code>	string	<code>header.name</code> 에 명시된 Clova Home extension 메시지의 버전. 이 버전에 따라 <code>payload</code> 필드의 구성이 달라질 수 있습니다.	필수
<code>payload</code>	object	<code>header.name</code> 에 지정된 인터페이스 에 따라 <code>payload</code> 객체의 구성과 필드 값이 달라집니다.	필수

Message example

```
예제 1: DiscoverAppliancesRequest - 요청 메시지
{
```

```

"header": {
  "messageId": "8ddd7f05-7703-4cb4-a6dd-93c209c6647b",
  "name": "DiscoverAppliancesRequest",
  "namespace": "ClovaHome",
  "payloadVersion": "1.0"
},
"payload": {
  "accessToken": "92ebcb67fe33"
}
}

```

예제 2: DiscoverAppliancesResponse - 응답 메시지

```

{
  "header": {
    "messageId": "99f9d8ff-9366-4cab-a90c-b4c7eca0abbe",
    "name": "DiscoverAppliancesResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "discoveredAppliances": [
      {
        "applianceId": "device-001",
        "manufacturerName": "device-manufacturer-name",
        "modelName": "스마트 전등",
        "version": "v1.0",
        "friendlyName": "거실 전등",
        "friendlyDescription": "스마트폰으로 제어할 수 있는 전등",
        "isReachable": true,
        "actions": [
          "DecrementBrightness",
          "HealthCheck",
          "IncrementBrightness",
          "SetBrightness",
          "TurnOn",
          "TurnOff"
        ],
        "applianceTypes": ["LIGHT"],
        "additionalApplianceDetails": {
        }
      },
      {
        "applianceId": "device-002",
        "manufacturerName": "device-manufacturer-name",
        "modelName": "스마트 플러그",
        "version": "v1.0",
        "friendlyName": "부엌 플러그",
        "friendlyDescription": "에너지를 절약하는 플러그",
        "isReachable": true,
        "actions": [
          "HealthCheck",
          "TurnOn",
          "TurnOff"
        ],
        "applianceTypes": ["SMARTPLUG"],
        "additionalApplianceDetails": {
        }
      }
    ]
  }
}

```

예제 3: IncrementTargetTemperatureConfirmation - 응답 메시지

```

{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "IncrementTargetTemperatureConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "targetTemperature": {
      "value": 25.0
    },
    "previousState": {
      "targetTemperature": {
        "value": 22.0
      }
    }
  }
}

```

예제 4: TargetOffLineError - 오류 응답 메시지

```

{
  "header": {
    "messageId": "fef949b7-eb94-4bda-a417-2cfb604194c3",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  }
}

```

```
        "name": "TargetOfflineError",
        "payloadVersion": "1.0"
    },
    "payload": {
    }
}
```

See also

- [Clova Home extension 만들기](#)
- [인터페이스](#)

인터페이스

Clova Home extension 메시지의 인터페이스는 다음과 같이 분류됩니다.

- 인터페이스
 - [Discovery 인터페이스](#)
 - [Control 인터페이스](#)
 - [Error 인터페이스](#)
- 공유 객체
 - [공유 객체](#)

Control

IoT 기기 정보 확인 및 기기 제어와 관련된 요청 및 응답을 수행할 때 사용되는 인터페이스입니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
ChargeConfirmation	Response	ChargeRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 스스로 충전하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
ChargeRequest	Request	대상 기기가 스스로를 충전하도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
DecrementBrightnessConfirmation	Response	DecrementBrightnessRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 조명 밝기를 낮추도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
DecrementBrightnessRequest	Request	대상 기기가 지정한 수준만큼 조명의 밝기를 낮추도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
DecrementChannelConfirmation	Response	DecrementChannelRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 TV 채널을 낮추도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
DecrementChannelRequest	Request	대상 기기가 지정한 수준만큼 TV 채널을 낮추도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
DecrementFanSpeedConfirmation	Response	DecrementFanSpeedRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 팬 속도를 낮추도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
DecrementFanSpeedRequest	Request	대상 기기가 지정한 값만큼 팬 속도를 낮추도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
DecrementTargetTemperatureConfirmation	Response	DecrementTargetTemperatureRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 온도를 낮추도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
DecrementTargetTemperatureRequest	Request	대상 기기가 지정한 값만큼 온도를 낮추도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
DecrementVolumeConfirmation	Response	DecrementVolumeRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 스피커 볼륨 크기를 낮추도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
DecrementVolumeRequest	Request	대상 기기가 지정한 값만큼 볼륨 크기를 낮추도록 Clova home extension에게 요청합니다.
GetAirQualityRequest	Request	대상 기기가 측정한 공기질 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다.
GetAirQualityResponse	Response	GetAirQualityRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 측정한 공기질 정보를 CEK에게 전달합니다.
GetBatteryInfoRequest	Request	대상 기기의 배터리 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다.
GetBatteryInfoResponse	Response	GetBatteryInfoRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기의 배터리 정보를 CEK에게 전달합니다.
GetFineDustRequest	Request	대상 기기가 측정한 미세 먼지(PM10) 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다.
GetFineDustResponse	Response	GetFineDustRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 측정한 미세 먼지(PM10) 정보를 CEK에게 전달합니다.
GetHumidityRequest	Request	대상 기기가 측정한 습도 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다.
GetHumidityResponse	Response	GetHumidityRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 측정한 습도 정보를 CEK에게 전달합니다.
GetLockStateRequest	Request	대상 기기의 현재 잠금 상태 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다.
GetLockStateResponse	Response	GetLockStateRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기의 현재 잠금 상태를 CEK에게 전달합니다.
GetCurrentTemperatureRequest	Request	대상 기기가 측정한 현재 온도 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다.
GetCurrentTemperatureResponse	Response	GetCurrentTemperatureRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 측정한 현재 온도 정보를 CEK에게 전달합니다.
GetTargetTemperatureRequest	Request	대상 기기가 설정한 희망 온도 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다.
GetTargetTemperatureResponse	Response	GetTargetTemperatureRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 설정한 희망 온도 정보를 CEK에게 전달합니다.

GetUltraFineDustRequest	Request	대상 기기가 측정한 초미세 먼지(PM2.5) 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다.
GetUltraFineDustResponse	Response	GetUltraFineDustRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 측정한 초미세 먼지 (PM2.5) 정보를 CEK에게 전달합니다.
HealthCheckRequest	Request	지정한 기기의 상태를 파악할 때 사용되며, 대상 기기의 상태 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다.
HealthCheckResponse	Response	HealthCheckRequest 메시지에 대한 응답으로 지정한 기기의 상태 정보를 CEK에게 전달합니다.
IncrementBrightnessConfirmation	Response	IncrementBrightnessRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 조명 밝기를 높이도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
IncrementBrightnessRequest	Request	대상 기기가 지정한 수준만큼 조명의 밝기를 높이도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
IncrementChannelConfirmation	Response	IncrementChannelRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 TV 채널을 높이도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
IncrementChannelRequest	Request	대상 기기가 지정한 수준만큼 TV 채널을 높이도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
IncrementFanSpeedConfirmation	Response	IncrementFanSpeedRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 팬의 속도를 높이도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
IncrementFanSpeedRequest	Request	대상 기기가 지정한 값만큼 팬 속도를 높이도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
IncrementTargetTemperatureConfirmation	Response	IncrementTargetTemperatureRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 온도를 높이도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
IncrementTargetTemperatureRequest	Request	대상 기기가 지정한 값만큼 온도를 높이도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
IncrementVolumeConfirmation	Response	IncrementVolumeRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 스피커 볼륨을 높이도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
IncrementVolumeRequest	Request	대상 기기가 지정한 값만큼 볼륨 크기를 높이도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
MuteConfirmation	Response	MuteRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기의 소리를 끄도록 설정(음소거)한 결과를 CEK에게 전달합니다.
MuteRequest	Request	대상 기기의 소리를 끄도록(음소거) Clova Home extension에게 요청합니다.
SetBrightnessConfirmation	Response	SetBrightnessRequest 메시지에 대한 응답으로 조명 밝기를 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
SetBrightnessRequest	Request	대상 기기가 조명 밝기를 지정한 값으로 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
SetChannelByNameConfirmation	Response	SetChannelByNameRequest 메시지에 대한 응답으로 채널 이름으로 TV 채널을 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
SetChannelByNameRequest	Request	대상 기기가 지정한 채널 이름으로 채널을 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
SetChannelConfirmation	Response	SetChannelRequest 메시지에 대한 응답으로 채널 번호로 TV 채널을 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
SetChannelRequest	Request	대상 기기가 지정한 채널 번호로 TV 채널을 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
SetFanSpeedConfirmation	Response	SetFanSpeedRequest 메시지에 대한 응답으로 팬 속도를 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
SetFanSpeedRequest	Request	대상 기기가 지정한 값으로 팬 속도를 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
SetLockStateConfirmation	Response	SetLockStateRequest 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 잠기거나 열리도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
SetLockStateRequest	Request	대상 기기를 잠그거나 열도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
SetModeConfirmation	Response	SetModeRequest 메시지에 대한 응답으로 운전 모드(operation mode)를 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
SetModeRequest	Request	대상 기기가 지정한 모드로 운전 모드(operation mode)를 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다.

<code>SetTargetTemperatureConfirmation</code>	Response	<code>SetTargetTemperatureRequest</code> 메시지에 대한 응답으로 희망 온도를 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
<code>SetTargetTemperatureRequest</code>	Request	대상 기기가 희망 온도를 지정한 값으로 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
<code>TurnOffConfirmation</code>	Response	<code>TurnOffRequest</code> 메시지에 대한 응답으로 대상 기기를 끄도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
<code>TurnOffRequest</code>	Request	대상 기기를 끄도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
<code>TurnOnConfirmation</code>	Response	<code>TurnOnRequest</code> 메시지에 대한 응답으로 대상 기기를 켜도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.
<code>TurnOnRequest</code>	Request	대상 기기를 켜도록 Clova Home extension에게 요청합니다.
<code>UnmuteConfirmation</code>	Response	<code>UnmuteRequest</code> 메시지에 대한 응답으로 대상 기기의 소리를 켜도록 설정(음소거 해제) 한 결과를 CEK에게 전달합니다.
<code>UnmuteRequest</code>	Request	대상 기기의 소리를 켜도록(음소거 해제) Clova Home extension에게 요청합니다.

ChargeConfirmation

`ChargeRequest` 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 스스로 충전하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "ChargeConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {}
}
```

See also

- `ChargeRequest`

ChargeRequest

주로 로봇 청소기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 스스로를 충전하도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 `ChargeConfirmation` 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>accessToken</code>	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
<code>appliance</code>	<code>ApplianceInfoObject</code>	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. <code>applianceId</code> 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "ChargeRequest",
```

```

    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-009"
    }
  }
}

```

See also

- [ChargeConfirmation](#)

DecrementBrightnessConfirmation

[DecrementBrightnessRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 조명 밝기를 낮추도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
brightness	BrightnessInfoObject	현재 밝기 정보를 담고 있는 객체	선택
previousState	object	기기의 이전 상황 정보를 담고 있는 객체	선택
previousState.brightness	BrightnessInfoObject	이전 밝기 정보를 담고 있는 객체	선택

Remarks

대상 기기에서 payload에 입력할 정보를 얻어올 수 없으면 값을 입력하지 않아도 됩니다. 이 경우 사용자에게 구체적인 정보 없이 기기 제어 요청이 정상 처리되었음을 알려줍니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "DecrementBrightnessConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "brightness": {
      "value": 20
    },
    "previousState": {
      "brightness": {
        "value": 40
      }
    }
  }
}
```

See also

- [DecrementBrightnessRequest](#)

DecrementBrightnessRequest

주로 조명 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 수준만큼 조명의 밝기를 낮추도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [DecrementBrightnessConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수

필드 이름	자료형	필드 설명	여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
deltaBrightness	BrightnessInfoObject	변경할 밝기의 크기 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "DecrementBrightnessRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-010"
    },
    "deltaBrightness": {
      "value": 20
    }
  }
}
```

See also

- [DecrementBrightnessConfirmation](#)

DecrementChannelConfirmation

[DecrementChannelRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 TV 채널을 낮추도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
channel	TVChannelInfoObject	현재 TV 채널 정보를 담고 있는 객체	선택
previousState	object	기기의 이전 상황 정보를 담고 있는 객체	선택
previousState.channel	TVChannelInfoObject	이전 TV 채널 정보를 담고 있는 객체	선택

Remarks

대상 기기에서 payload에 입력할 정보를 얻어올 수 없으면 값을 입력하지 않아도 됩니다. 이 경우 사용자에게 구체적인 정보 없이 기기 제어 요청이 정상 처리되었음을 알려줍니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "DecrementChannelConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "brightness": {
      "value": 12
    },
    "previousState": {
      "brightness": {
        "value": 13
      }
    }
  }
}
```

```

    }
}

```

See also

- [DecrementChannelRequest](#)

DecrementChannelRequest

주로 TV나 셋톱박스를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 수준만큼 TV 채널을 낮추도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [DecrementChannelConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
deltaChannel	TVChannelInfoObject	변경할 TV 채널의 크기 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "DecrementChannelRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-011"
    },
    "deltaChannel": {
      "value": 1
    }
  }
}
```

See also

- [DecrementChannelConfirmation](#)

DecrementFanSpeedConfirmation

[DecrementFanSpeedRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 팬 속도를 낮추도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
fanSpeed	SpeedInfoObject	현재 팬의 속도 정보를 담고 있는 객체. 팬의 속도는 풍속을 의미하며 팬 속도를 다음과 같은 값으로 제한합니다. • 1 : 약한 바람(1단) • 2 : 중간 바람(2단) • 3 : 강한 바람(3단)	선택
previousState	object	기기의 이전 상황 정보를 담고 있는 객체	선택

previousState.fanSpeed	SpeedInfoObject	<p>이전 팬의 속도 정보를 담고 있는 객체. 팬의 속도는 풍속을 의미하며 팬 속도를 다음과 같은 값으로 제한합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 : 약한 바람(1단) • 2 : 중간 바람(2단) • 3 : 강한 바람(3단) 	선택
------------------------	-----------------	---	----

Remarks

대상 기기에서 payload에 입력할 정보를 얻어올 수 없으면 값을 입력하지 않아도 됩니다. 이 경우 사용자에게 구체적인 정보 없이 기기 제어 요청이 정상 처리되었음을 알려줍니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "DecrementFanSpeedConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "fanSpeed": {
      "value": 2
    },
    "previousState": {
      "fanSpeed": {
        "value": 3
      }
    }
  }
}
```

See also

- [DecrementFanSpeedRequest](#)

DecrementFanSpeedRequest

주로 공기청정기와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 수준만큼 팬의 속도를 낮추도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [DecrementFanSpeedConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
deltaFanSpeed	SpeedInfoObject	변경할 팬 속도의 크기 정보를 담고 있는 객체. 팬의 속도는 풍속을 의미하며 팬 속도를 다음과 같은 값으로 제한합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 1 : 약한 바람(1단) • 2 : 중간 바람(2단) • 3 : 강한 바람(3단) 	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "DecrementFanSpeedRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "id": "12345678901234567890123456789012"
    },
    "deltaFanSpeed": {
      "value": 2
    }
  }
}
```

```

    "applianceId": "device-004"
},
"deltaFanSpeed": {
  "value": 2
}
}
}

```

See also

- [DecrementFanSpeedConfirmation](#)

DecrementTargetTemperatureConfirmation

[DecrementTargetTemperatureRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 온도를 낮추도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
targetTemperature	TemperatureInfoObject	현재 희망 온도 정보를 담고 있는 객체	선택
previousState	object	기기의 이전 상황 정보를 담고 있는 객체	선택
previousState.targetTemperature	TemperatureInfoObject	이전 희망 온도 정보를 담고 있는 객체	선택

Remarks

대상 기기에서 payload에 입력할 정보를 얻어올 수 없으면 값을 입력하지 않아도 됩니다. 이 경우 사용자에게 구체적인 정보 없이 기기 제어 요청이 정상 처리되었음을 알려줍니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "DecrementTargetTemperatureConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "targetTemperature": {
      "value": 23.0
    },
    "previousState": {
      "targetTemperature": {
        "value": 25.0
      }
    }
  }
}
```

See also

- [DecrementTargetTemperatureRequest](#)

DecrementTargetTemperatureRequest

주로 에어컨이나 온도 조절 장치와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 값만큼 온도를 낮추도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [DecrementTargetTemperatureConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
		IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터	

accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
deltaTemperature	TemperatureInfoObject	변경할 온도의 크기 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "DecrementTargetTemperatureRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-001"
    },
    "deltaTemperature": {
      "value": 2.0
    }
  }
}
```

See also

- [DecrementTargetTemperatureConfirmation](#)

DecrementVolumeConfirmation

[DecrementVolumeRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 스피커 볼륨 크기를 낮추도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
targetVolume	VolumeInfoObject	현재 볼륨 정보를 담고 있는 객체	선택
previousState	object	기기의 이전 상황 정보를 담고 있는 객체	선택
previousState.targetVolume	VolumeInfoObject	이전 볼륨 정보를 담고 있는 객체	선택

Remarks

대상 기기에서 payload에 입력할 정보를 얻어올 수 없으면 값을 입력하지 않아도 됩니다. 이 경우 사용자에게 구체적인 정보 없이 기기 제어 요청이 정상 처리되었음을 알려줍니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "DecrementVolumeConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "targetVolume": {
      "value": 10
    },
    "previousState": {
      "targetVolume": {
        "value": 20
      }
    }
  }
}
```

See also

- [DecrementVolumeRequest](#)

DecrementVolumeRequest

주로 TV 셋톱 박스와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 수준만큼 스피커 볼륨을 낮추도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [DecrementVolumeConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
deltaVolume	VolumeInfoObject	변경할 볼륨의 크기 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "DecrementVolumeRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-005"
    },
    "deltaVolume": {
      "value": 10
    }
  }
}
```

See also

- [DecrementVolumeConfirmation](#)

GetAirQualityRequest

주로 공기청정기와 같은 기기에서 측정된 공기질 정보를 확인할 때 사용되며, 대상 기기가 측정한 공기질 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [GetAirQualityResponse](#) 메시지를 사용해야 합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "GetAirQualityRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  }
}
```

```

},
"payload": {
  "accessToken": "92ebcb67fe33",
  "appliance": {
    "applianceId": "device-011"
  }
}
}

```

See also

- [GetAirQualityResponse](#)

GetAirQualityResponse

[GetAirQualityRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 측정한 공기질 정보를 CEC에게 전달합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
airQuality	AirQualityInfoObject	현재 기기가 측정한 공기질 정보를 담고 있는 객체	필수
applianceResponseTimestamp	string	기기에서 요청한 정보를 확인한 시간(Timestamp, ISO 8601)	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "GetAirQualityResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "airQuality": {
      "index": "보통"
    }
  }
}
```

See also

- [GetAirQualityRequest](#)

GetBatteryInfoRequest

주로 로봇청소기와 같이 무선 동작하는 기기의 내장 배터리 정보를 확인할 때 사용되며, 대상 기기의 현재 배터리 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [GetBatteryInfoResponse](#) 메시지를 사용해야 합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEC는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "GetBatteryInfoRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {

```

```

        "applianceId": "device-011"
    }
}
}

```

See also

- [GetBatteryInfoResponse](#)

GetBatteryInfoResponse

[GetBatteryInfoRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기의 배터리 정보를 CEK에게 전달합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
batteryInfo	BatteryInfoObject	현재 기기의 배터리 정보를 담고 있는 객체	필수
applianceResponseTimestamp	string	기기에서 요청한 정보를 확인한 시간(Timestamp, ISO 8601)	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "GetBatteryInfoResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "batteryInfo": {
      "value": 50
    }
  }
}
```

See also

- [GetBatteryInfoRequest](#)

GetFineDustRequest

주로 공기청정기와 같은 기기에서 측정된 미세 먼지(PM10) 정보를 확인할 때 사용되며, 대상 기기가 측정한 미세 먼지 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [GetFineDustResponse](#) 메시지를 사용해야 합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "GetFineDustRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-011"
    }
  }
}
```

See also

- [GetFineDustResponse](#)

GetFineDustResponse

[GetFineDustRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 측정한 미세 먼지(PM10) 정보를 CEK에게 전달합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
fineDust	FineDustInfoObject	현재 기기가 측정한 미세 먼지 정보를 담고 있는 객체	필수
applianceResponseTimestamp	string	기기에서 요청한 정보를 확인한 시간(Timestamp, ISO 8601)	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "GetFineDustResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "fineDust": {
      "value": 77
    }
  }
}
```

See also

- [GetFineDustRequest](#)

GetHumidityRequest

주로 가습기와 같은 기기에서 측정된 습도 정보를 확인할 때 사용되며, 대상 기기가 측정한 습도 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [GetHumidityResponse](#) 메시지를 사용해야 합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "GetHumidityRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-012"
    }
  }
}
```

See also

- [GetHumidityResponse](#)

GetHumidityResponse

[GetHumidityRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 측정한 습도 정보를 CEK에게 전달합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
humidity	HumidityInfoObject	현재 기기가 측정한 습도 정보를 담고 있는 객체	필수
applianceResponseTimestamp	string	기기에서 요청한 정보를 확인한 시간(Timestamp, ISO 8601)	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "GetHumidityResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "humidity": {
      "value": 40
    }
  }
}
```

See also

- [GetHumidityRequest](#)

GetLockStateRequest

주로 스마트 램프와 같은 기기의 상태를 확인할 때 사용되며, 대상 기기의 현재 잠금 상태 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [GetLockStateResponse](#) 메시지를 사용해야 합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "GetLockStateRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-012"
    }
  }
}
```

See also

- [GetLockStateResponse](#)

GetLockStateResponse

[GetLockStateRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기의 현재 잠금 상태를 CEK에게 전달합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
lockState	string	기기의 잠금 상태. 다음과 같은 값을 가집니다. • "LOCKED" • "UNLOCKED"	필수
applianceResponseTimestamp	string	기기에서 요청한 정보를 확인한 시간(Timestamp, ISO 8601)	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "GetLockStateResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "airQuality": "LOCKED"
  }
}
```

See also

- [GetLockStateRequest](#)

GetCurrentTemperatureRequest

주로 에어컨이나 온도 조절 장치와 같은 기기에서 측정된 현재 온도를 확인할 때 사용되며, 대상 기기가 측정한 현재 온도 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [GetCurrentTemperatureResponse](#) 메시지를 사용해야 합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "3085a017-919f-4708-8748-fb68af10faba",
    "name": "GetCurrentTemperatureRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-001"
    }
  }
}
```

See also

- [GetCurrentTemperatureResponse](#)
- [GetTargetTemperatureRequest](#)

GetCurrentTemperatureResponse

[GetCurrentTemperatureRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 측정한 현재 온도 정보를 CEK에게 전달합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
currentTemperature	TemperatureInfoObject	대상 기기가 측정한 현재 온도 정보를 담고 있는 객체	필수
applianceResponseTimestamp	string	기기에서 요청한 정보를 확인한 시간(Timestamp, ISO 8601)	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "7eef3a17-675d-4bbd-bd8a-f379855d05ca",
    "name": "GetCurrentTemperatureResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "targetTemperature": {
      "value": 22.0
    }
  }
}
```

See also

- [GetCurrentTemperatureRequest](#)
- [GetTargetTemperatureResponse](#)

GetTargetTemperatureRequest

주로 에어컨이나 온도 조절 장치와 같은 기기에서 설정된 희망 온도를 확인할 때 사용되며, 대상 기기가 설정한 희망 온도 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [GetTargetTemperatureResponse](#) 메시지를 사용해야 합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "GetTargetTemperatureRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-001"
    }
  }
}
```

See also

- [GetTargetTemperatureResponse](#)

GetTargetTemperatureResponse

[GetTargetTemperatureRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 설정한 희망 온도 정보를 CEK에게 전달합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
targetTemperature	TemperatureInfoObject	대상 기기에 설정된 희망 온도 정보를 담고 있는 객체	필수
applianceResponseTimestamp	string	기기에서 요청한 정보를 확인한 시간(Timestamp, ISO 8601)	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "GetTargetTemperatureResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "targetTemperature": {
      "value": 24.0
    }
  }
}
```

See also

- [GetTargetTemperatureRequest](#)

GetUltraFineDustRequest

주로 공기청정기와 같은 기기에서 측정된 초미세 먼지(PM2.5) 정보를 확인할 때 사용되며, 대상 기기가 측정한 초미세 먼지 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [GetUltraFineDustResponse](#) 메시지를 사용해야 합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "GetUltraFineDustRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-011"
    }
  }
}
```

See also

- [GetUltraFineDustResponse](#)

GetUltraFineDustResponse

[GetUltraFineDustRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 측정한 초미세 먼지(PM2.5) 정보를 CEK에게 전달합니다.

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
fineDust	UltraFineDustInfoObject	현재 기기가 측정한 초미세 먼지 정보를 담고 있는 객체	필수

applianceResponseTimestamp	string	기기에서 요청한 정보를 확인한 시간(Timestamp, ISO 8601)	필수
----------------------------	--------	--	----

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "GetUltraFineDustResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "fineDust": {
      "value": 44
    }
  }
}
```

See also

- [GetUltraFineDustRequest](#)

HealthCheckRequest

지정한 기기의 상태를 파악할 때 사용되며, 대상 기기의 상태 정보를 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [HealthCheckResponse](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	Clova Home extension의 access token	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "HealthCheckRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-001"
    }
  }
}
```

See also

- [HealthCheckResponse](#)

HealthCheckResponse

[HealthCheckRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 지정된 기기의 상태를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
isReachable	boolean	네트워크를 통해 대상 기기에 접근 가능한지 나타내는 값. • true : 접근 가능(online)	필수

		<ul style="list-style-type: none"> <code>false</code> : 접근 불가(offline) 	
<code>isTurnOn</code>	<code>boolean</code>	<p>대상 기기의 동작 상태를 나타내는 값.</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>true</code> : 대기 상태(idle) <code>false</code> : 동작 상태(working) 	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "HealthCheckResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "isReachable": true,
    "isTurnOn": false
  }
}
```

See also

- [HealthCheckRequest](#)

IncrementBrightnessConfirmation

[IncrementBrightnessRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 조명 밝기를 높이도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>brightness</code>	BrightnessInfoObject	현재 밝기 정보를 담고 있는 객체	선택
<code>previousState</code>	<code>object</code>	기기의 이전 상황 정보를 담고 있는 객체	필수
<code>previousState.brightness</code>	BrightnessInfoObject	이전 밝기 정보를 담고 있는 객체	선택

Remarks

대상 기기에서 payload에 입력할 정보를 얻어올 수 없으면 값을 입력하지 않아도 됩니다. 이 경우 사용자에게 구체적인 정보 없이 기기 제어 요청이 정상 처리되었음을 알려줍니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "IncrementBrightnessConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "brightness": {
      "value": 40
    },
    "previousState": {
      "brightness": {
        "value": 20
      }
    }
  }
}
```

See also

- [IncrementBrightnessRequest](#)

IncrementBrightnessRequest

주로 조명 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 수준만큼 조명의 밝기를 높이도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [IncrementBrightnessConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
deltaBrightness	BrightnessInfoObject	변경할 밝기의 크기 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "IncrementBrightnessRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-010"
    },
    "deltaBrightness": {
      "value": 20
    }
  }
}
```

See also

- [IncrementBrightnessConfirmation](#)

IncrementChannelConfirmation

[IncrementChannelRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 TV 채널을 높이도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
channel	TVChannelInfoObject	현재 TV 채널 정보를 담고 있는 객체	선택
previousState	object	기기의 이전 상황 정보를 담고 있는 객체	선택
previousState.channel	TVChannelInfoObject	이전 TV 채널 정보를 담고 있는 객체	선택

Remarks

대상 기기에서 payload에 입력할 정보를 얻어올 수 없으면 값을 입력하지 않아도 됩니다. 이 경우 사용자에게 구체적인 정보 없이 기기 제어 요청이 정상 처리되었음을 알려줍니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "IncrementChannelConfirmation",
```

```

    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
},
"payload": {
    "brightness": {
        "value": 14
    },
    "previousState": {
        "brightness": {
            "value": 13
        }
    }
}
}

```

See also

- [IncrementChannelRequest](#)

IncrementChannelRequest

주로 TV나 셋톱박스를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 수준만큼 TV 채널을 높이도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [IncrementChannelConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
deltaChannel	TVChannelInfoObject	변경할 TV 채널의 크기 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
    "header": {
        "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
        "name": "IncrementChannelRequest",
        "namespace": "ClovaHome",
        "payloadVersion": "1.0"
    },
    "payload": {
        "accessToken": "92ebcb67fe33",
        "appliance": {
            "applianceId": "device-011"
        },
        "deltaChannel": {
            "value": 1
        }
    }
}
```

See also

- [IncrementChannelConfirmation](#)

IncrementFanSpeedConfirmation

[IncrementFanSpeedRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 팬의 속도를 높이도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부

<code>fanSpeed</code>	<code>SpeedInfoObject</code>	현재 팬의 속도 정보를 담고 있는 객체. 팬의 속도는 풍속을 의미하며 팬 속도를 다음과 같은 값으로 제한합니다. <ul style="list-style-type: none"> 1 : 약한 바람(1단) 2 : 중간 바람(2단) 3 : 강한 바람(3단) 	선택
<code>previousState</code>	<code>object</code>	기기의 이전 상황 정보를 담고 있는 객체	선택
<code>previousState.FanSpeed</code>	<code>SpeedInfoObject</code>	이전 팬의 속도 정보를 담고 있는 객체. 팬의 속도는 풍속을 의미하며 팬 속도를 다음과 같은 값으로 제한합니다. <ul style="list-style-type: none"> 1 : 약한 바람(1단) 2 : 중간 바람(2단) 3 : 강한 바람(3단) 	선택

Remarks

대상 기기에서 payload에 입력할 정보를 얻어올 수 없으면 값을 입력하지 않아도 됩니다. 이 경우 사용자에게 구체적인 정보 없이 기기 제어 요청이 정상 처리되었음을 알려줍니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "IncrementFanSpeedConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "fanSpeed": {
      "value": 3
    },
    "previousState": {
      "fanSpeed": {
        "value": 2
      }
    }
  }
}
```

See also

- [IncrementFanSpeedRequest](#)

IncrementFanSpeedRequest

주로 공기청정기와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 값만큼 팬의 속도를 높이도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [IncrementFanSpeedConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
<code>accessToken</code>	<code>string</code>	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
<code>appliance</code>	<code>ApplianceInfoObject</code>	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. <code>applianceId</code> 필드는 필수입니다.	필수
<code>deltaFanSpeed</code>	<code>SpeedInfoObject</code>	변경할 속도의 크기 정보를 담고 있는 객체. 팬의 속도는 풍속을 의미하며 팬 속도를 다음과 같은 값으로 제한합니다. <ul style="list-style-type: none"> 1 : 약한 바람(1단) 2 : 중간 바람(2단) 3 : 강한 바람(3단) 	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "IncrementFanSpeedRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-004"
    },
    "deltaFanSpeed": {
      "value": 1
    }
  }
}
```

See also

- [IncrementFanSpeedConfirmation](#)

IncrementTargetTemperatureConfirmation

[IncrementTargetTemperatureRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 온도를 높이도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
targetTemperature	TemperatureInfoObject	현재 희망 온도 정보를 담고 있는 객체	선택
previousState	object	기기의 이전 상황 정보를 담고 있는 객체	선택
previousState.targetTemperature	TemperatureInfoObject	이전 희망 온도 정보를 담고 있는 객체	선택

Remarks

대상 기기에서 payload에 입력할 정보를 얻어올 수 없으면 값을 입력하지 않아도 됩니다. 이 경우 사용자에게 구체적인 정보 없이 기기 제어 요청이 정상 처리되었음을 알려줍니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "IncrementTargetTemperatureConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "targetTemperature": {
      "value": 25.0
    },
    "previousState": {
      "targetTemperature": {
        "value": 22.0
      }
    }
  }
}
```

See also

- [IncrementTargetTemperatureRequest](#)

IncrementTargetTemperatureRequest

주로 에어컨이나 온도 조절 장치와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 값만큼 온도를 높이도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [IncrementTargetTemperatureConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
deltaTemperature	TemperatureInfoObject	변경할 온도의 크기 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "IncrementTargetTemperatureRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-001"
    },
    "deltaTemperature": {
      "value": 3.0
    }
  }
}
```

See also

- [IncrementTargetTemperatureConfirmation](#)

IncrementVolumeConfirmation

[IncrementVolumeRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 스피커 볼륨을 높이도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
targetVolume	VolumeInfoObject	현재 볼륨 정보를 담고 있는 객체	선택
previousState	object	기기의 이전 상황 정보를 담고 있는 객체	선택
previousState.targetVolume	VolumeInfoObject	이전 볼륨 정보를 담고 있는 객체	선택

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "IncrementVolumeConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "targetVolume": {
      "value": 20
    },
    "previousState": {
      "targetVolume": {
        "value": 10
      }
    }
  }
}
```

```

        }
    }
}
```

See also

- [IncrementVolumeRequest](#)

IncrementVolumeRequest

주로 TV 셋톱 박스와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 값만큼 스피커 볼륨을 높이도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [IncrementVolumeConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
deltaVolume	VolumeInfoObject	변경할 볼륨의 크기 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "IncrementVolumeRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-005"
    },
    "deltaVolume": {
      "value": 10
    }
  }
}
```

See also

- [IncrementVolumeConfirmation](#)

MuteConfirmation

[MuteRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기의 소리를 끄도록 설정(음소거)한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "MuteConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
}
```

```

    "payload": {}
}

```

See also

- [MuteRequest](#)

MuteRequest

주로 TV나 셋톱박스와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기의 소리를 끄도록(음소거) Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [MuteConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```

{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "MuteRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-005"
    }
  }
}

```

See also

- [MuteConfirmation](#)

SetBrightnessConfirmation

[SetBrightnessRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 조명 밝기를 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
brightness	BrightnessInfoObject	현재 밝기 정보를 담고 있는 객체	선택

Remarks

대상 기기에서 payload에 입력할 정보를 얻어올 수 없으면 값을 입력하지 않아도 됩니다. 이 경우 사용자에게 구체적인 정보 없이 기기 제어 요청이 정상 처리되었음을 알려줍니다.

Message example

```

{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "SetBrightnessConfirmation",
  }
}

```

```

    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "brightness": {
      "value": 80
    }
  }
}

```

See also

- [SetBrightnessRequest](#)

SetBrightnessRequest

주로 조명 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 조명 밝기를 지정한 값으로 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [SetBrightnessConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
brightness	BrightnessInfoObject	대상 기기에 설정할 조명 밝기 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "SetBrightnessRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-006"
    },
    "brightness": {
      "value": 80
    }
  }
}
```

See also

- [SetBrightnessConfirmation](#)

SetChannelByNameConfirmation

[SetChannelByNameRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 채널 이름으로 TV 채널을 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
channelName	TVChannelNameInfoObject	현재 TV 채널의 이름 정보를 담고 있는 객체	선택

Remarks

대상 기기에서 payload에 입력할 정보를 얻어올 수 없으면 값을 입력하지 않아도 됩니다. 이 경우 사용자에게 구체적인 정보 없이 기기 제어 요청이 정상 처리되었음을 알려줍니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "SetChannelByNameConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "channelName": {
      "value": "sbs"
    }
  }
}
```

See also

- [SetChannelByNameRequest](#)

SetChannelByNameRequest

주로 TV 셋톱 박스와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 채널 이름으로 채널을 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [SetChannelByNameConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
channelName	TVChannelNameInfoObject	대상 기기에 설정할 TV 채널의 이름 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "SetChannelByNameRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-006"
    },
    "channel": {
      "value": "sbs"
    }
  }
}
```

See also

- [SetChannelByNameConfirmation](#)

SetChannelConfirmation

[SetChannelRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 채널 번호로 TV 채널을 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
channel1	TVChannelInfoObject	대상 기기에 설정된 TV 채널 정보를 담고 있는 객체	선택

Remarks

대상 기기에서 payload에 입력할 정보를 얻어올 수 없으면 값을 입력하지 않아도 됩니다. 이 경우 사용자에게 구체적인 정보 없이 기기 제어 요청이 정상 처리되었음을 알려줍니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "SetChannelConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "channel": {
      "value": 15
    }
  }
}
```

See also

- [SetChannelRequest](#)

SetChannelRequest

주로 TV 셋톱 박스와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 채널 번호로 채널을 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [SetChannelConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
channel	TVChannelInfoObject	대상 기기에 설정할 TV 채널 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "SetChannelRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-006"
    },
    "channel": {
      "value": 15
    }
  }
}
```

See also

- [SetChannelConfirmation](#)

SetFanSpeedConfirmation

[SetFanSpeedRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 팬 속도를 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
fanSpeed	SpeedInfoObject	<p>현재 팬의 속도 정보를 담고 있는 객체. 팬의 속도는 풍속을 의미하며 팬 속도를 다음과 같은 값으로 제한합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 : 약한 바람(1단) • 2 : 중간 바람(2단) • 3 : 강한 바람(3단) 	선택

Remarks

대상 기기에서 payload에 입력할 정보를 얻어올 수 없으면 값을 입력하지 않아도 됩니다. 이 경우 사용자에게 구체적인 정보 없이 기기 제어 요청이 정상 처리되었음을 알려줍니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "SetFanSpeedConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "fanSpeed": {
      "value": 2
    }
  }
}
```

See also

- [SetFanSpeedRequest](#)

SetFanSpeedRequest

주로 공기청정기와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 지정한 값으로 팬 속도를 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [SetFanSpeedConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
fanSpeed	SpeedInfoObject	<p>대상 기기에 설정할 팬의 속도 정보를 담고 있는 객체. 팬의 속도는 풍속을 의미하며 팬 속도를 다음과 같은 값으로 제한합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 : 약한 바람(1단) • 2 : 중간 바람(2단) • 3 : 강한 바람(3단) 	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "SetFanSpeedRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-004"
    },
    "fanSpeed": {
      "value": 2
    }
  }
}
```

See also

- [SetFanSpeedConfirmation](#)

SetLockStateConfirmation

[SetLockStateRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기가 잠기거나 열리도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
lockState	string	기기의 잠금 상태. 다음과 같은 값을 가집니다. • "LOCKED" • "UNLOCKED"	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "SetLockStateConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "lockState": "LOCKED"
  }
}
```

See also

- [SetLockStateRequest](#)

SetLockStateRequest

주로 스마트 뱸브와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기를 잠그거나 열도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [SetLockStateConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수

appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
lockState	string	설정할 기기의 잠금 상태. 다음과 같은 값을 가집니다. • "LOCKED" • "UNLOCKED"	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "SetLockStateRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-012"
    },
    "lockState": "LOCKED"
  }
}
```

See also

- [SetLockStateConfirmation](#)

SetModeConfirmation

[SetModeRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 운전 모드(operation mode)를 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
mode	ModelInfoObject	대상 기기에 설정된 운전 모드 정보를 담고 있는 객체	선택

Remarks

대상 기기에서 payload에 입력할 정보를 얻어올 수 없으면 값을 입력하지 않아도 됩니다. 이 경우 사용자에게 구체적인 정보 없이 기기 제어 요청이 정상 처리되었음을 알려줍니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "SetModeConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "mode": {
      "value": "sleep"
    }
  }
}
```

See also

- [SetModeRequest](#)

SetModeRequest

기기의 운전 모드(operation mode)를 제어할 때 사용되며, 기기의 운전 모드를 지정한 값으로 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에

대한 응답으로 [SetModeConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
mode	ModelInfoObject	대상 기기에 설정할 운전 모드 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "SetModeRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-006"
    },
    "mode": {
      "value": "hotwater"
    }
  }
}
```

See also

- [SetModeConfirmation](#)

SetTargetTemperatureConfirmation

[SetTargetTemperatureRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 희망 온도를 변경하도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
targetTemperature	TemperatureInfoObject	현재 희망 온도 정보를 담고 있는 객체	선택

Remarks

대상 기기에서 payload에 입력할 정보를 얻어올 수 없으면 값을 입력하지 않아도 됩니다. 이 경우 사용자에게 구체적인 정보 없이 기기 제어 요청이 정상 처리되었음을 알려줍니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "SetTargetTemperatureConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "targetTemperature": {
      "value": 22.0
    }
  }
}
```

See also

- [SetTargetTemperatureRequest](#)

SetTargetTemperatureRequest

주로 에어컨이나 온도 조절 장치와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기가 희망 온도를 지정한 값으로 변경하도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [SetTargetTemperatureConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEC는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수
targetTemperature	TemperatureInfoObject	대상 기기에 설정할 희망 온도 정보를 담고 있는 객체	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "SetTargetTemperatureRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-001"
    },
    "targetTemperature": {
      "value": 22.0
    }
  }
}
```

See also

- [SetTargetTemperatureConfirmation](#)

TurnOffConfirmation

[TurnOffRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기를 끄도록 설정한 결과를 CEC에게 전달합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "TurnOffConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {}
}
```

See also

- [TurnOffRequest](#)

TurnOffRequest

대상 기기를 끄도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [TurnOffConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "TurnOffRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-001"
    }
  }
}
```

See also

- [TurnOffConfirmation](#)

TurnOnConfirmation

[TurnOnRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기를 켜도록 설정한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "TurnOnConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {}
}
```

See also

- [TurnOnRequest](#)

TurnOnRequest

대상 기기를 켜도록 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [TurnOnConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "TurnOnRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-001"
    }
  }
}
```

See also

- [TurnOnConfirmation](#)

UnmuteConfirmation

[UnmuteRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 대상 기기의 소리를 켜도록 설정(음소거 해제)한 결과를 CEK에게 전달합니다.

Payload field

없음

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "UnmuteConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {}
}
```

See also

- [UnmuteRequest](#)

UnmuteRequest

주로 TV나 셋톱박스와 같은 기기를 제어할 때 사용되며, 대상 기기의 소리를 켜도록(음소거 해제) Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [UnmuteConfirmation](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부

accessToken	string	IoT 서비스의 사용자 계정의 access token. CEK는 외부 서비스의 인증 서버로부터 획득한 사용자 계정의 access token을 전달합니다. 자세한 설명은 사용자 계정 연결하기 를 참조합니다.	필수
appliance	ApplianceInfoObject	대상 기기 정보를 담고 있는 객체. applianceId 필드는 필수입니다.	필수

Message example

```
{  
  "header": {  
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",  
    "name": "UnmuteRequest",  
    "namespace": "ClovaHome",  
    "payloadVersion": "1.0"  
  },  
  "payload": {  
    "accessToken": "92ebcb67fe33",  
    "appliance": {  
      "applianceId": "device-005"  
    }  
  }  
}
```

See also

- [UnmuteConfirmation](#)

Discovery

사용자 계정에 등록된 IoT 기기 목록을 확인할 때 사용되는 인터페이스입니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
DiscoverAppliancesRequest	Request	사용자가 등록한 IoT 기기 목록을 Clova Home extension에게 요청합니다.
DiscoverAppliancesResponse	Response	DiscoverAppliancesRequest 메시지에 대한 응답으로 사용자가 등록한 IoT 기기 목록을 CEK에게 전달합니다.

DiscoverAppliancesRequest

사용자가 등록한 기기 목록을 Clova Home extension에게 요청합니다. 이 요청에 대한 응답으로 [DiscoverAppliancesResponse](#) 메시지를 사용해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
accessToken	string	Clova Home extension의 access token	필수

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "8ddd7f05-7703-4cb4-a6dd-93c209c6647b",
    "name": "DiscoverAppliancesRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33"
  }
}
```

See also

- [DiscoverAppliancesResponse](#)

DiscoverAppliancesResponse

사용자가 등록한 기기 목록을 CEK에게 전달합니다. 이 메시지는 [DiscoverAppliancesRequest](#) 메시지에 대한 응답으로 사용됩니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
discoveredAppliances[]	ApplianceInfoObject array	사용자 계정에 등록된 기기 목록을 표현하는 객체 배열	필수

Remarks

IoT 서비스를 제공할 때 각 사용자 계정에 등록된 기기 목록을 제공해야 합니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "99f9d8ff-9366-4cab-a90c-b4c7eca0abbe",
    "name": "DiscoverAppliancesResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  }
```

```
},
"payload": {
  "discoveredAppliances": [
    {
      "applianceId": "device-001",
      "manufacturerName": "device-manufacturer-name",
      "modelName": "스마트 전등",
      "version": "v1.0",
      "friendlyName": "거실 전등",
      "friendlyDescription": "스마트폰으로 제어할 수 있는 전등",
      "isReachable": true,
      "actions": [
        "DecrementBrightness",
        "HealthCheck",
        "IncrementBrightness",
        "SetBrightness",
        "TurnOn",
        "TurnOff"
      ],
      "applianceTypes": ["LIGHT"],
      "additionalApplianceDetails": {}
    },
    {
      "applianceId": "device-002",
      "manufacturerName": "device-manufacturer-name",
      "modelName": "스마트 플러그",
      "version": "v1.0",
      "friendlyName": "부엌 플러그",
      "friendlyDescription": "에너지를 절약하는 플러그",
      "isReachable": true,
      "actions": [
        "HealthCheck",
        "TurnOn",
        "TurnOff"
      ],
      "applianceTypes": ["SMARTPLUG"],
      "additionalApplianceDetails": {}
    }
  ]
}
```

See also

- [DiscoverAppliancesRequest](#)

Error

Clova Home extension이 CEK에게 오류를 반환할 때 사용되는 인터페이스입니다.

메시지 이름	메시지 타입	메시지 설명
DriverInternalError	Error Response	내부적인 오류가 발생하면 CEK에게 이 메시지를 응답으로 보냅니다.
TargetOfflineError	Error Response	대상 기기에 접속할 수 없으면(offline) CEK에게 이 메시지를 응답으로 보냅니다.
UnsupportedOperationError	Error Response	대상 기기가 지원하지 않는 동작을 요청한 경우 CEK에게 이 메시지를 응답으로 보냅니다.
ValueOutOfRangeError	Error Response	사용자가 대상 기기가 처리할 수 없는 범위 값으로 동작을 요청한 경우 CEK에게 이 메시지를 응답으로 보냅니다.

Note!

오류 메시지 종류를 계속 추가할 예정입니다.

DriverInternalError

내부적인 오류가 발생하면 CEK에게 이 메시지를 응답으로 보냅니다. CEK가 이 메시지를 전달받으면 미리 준비된 오류 메시지를 클라이언트에 전달합니다.

Payload field

없음

Remarks

- 오류 메시지도 정상적인 HTTPS 응답(200 OK)으로 CEK에게 메시지를 전달해야 합니다.
- 오류 메시지의 이름으로 상황을 판단하기 때문에 별도의 본문(payload)이 필요하지 않습니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "fef949b7-eb94-4bda-a417-2cfb604194c3",
    "namespace": "ClovaHome",
    "name": "DriverInternalError",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {}
}
```

See also

- [TargetOfflineError](#)

TargetOfflineError

대상 기기에 접속할 수 없으면(offline) CEK에게 이 메시지를 응답으로 보냅니다. CEK가 이 메시지를 전달받으면 미리 준비된 오류 메시지를 클라이언트에 전달합니다.

Payload field

없음

Remarks

- 오류 메시지도 정상적인 HTTPS 응답(200 OK)으로 CEK에게 메시지를 전달해야 합니다.
- 오류 메시지의 이름으로 상황을 판단하기 때문에 별도의 본문(payload)이 필요하지 않습니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "fef949b7-eb94-4bda-a417-2cfb604194c3",
    "namespace": "ClovaHome",
    "name": "TargetOfflineError",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {}
}
```

See also

- [DriverInternalError](#)

UnsupportedOperationError

대상 기기가 지원하지 않는 동작을 요청한 경우 CEK에게 이 메시지를 응답으로 보냅니다. 기본적으로 대상 기기가 지원하지 않는 동작(action)을 사용자가 요청한 경우 CEK가 바로 사용자에게 허용되지 않는 범위의 요청임을 알려줍니다. 다만, `SetMode` 와 같은 동작은 Clova Home extension이 [SetModeRequest](#) 메시지를 수신하여 `mode` 필드 값을 확인하기 전까지 허용 범위의 동작인지 알 수 없습니다. 만약, Clova Home extension이 메시지를 했는데 지원하지 않는 모드라면 오류 응답을 보내야 합니다. 이때, `UnsupportedOperationError` 메시지를 CEK로 보내면 됩니다.

예를 들어, 사용자의 온도조절기(`"THERMOSTAT"` 타입)가 `SetMode` 동작을 수행할 수 있고 해당 기기가 취침 모드(`"sleep"`), 외출 모드(`"away"`)를 지원한다고 가정해 봅니다. 이 상태에서 사용자가 해당 기기에 냉방 모드(`"cool"`)를 설정하도록 요청하면 Clova Home extension에서 `UnsupportedOperationError` 메시지를 CEK로 보내야 합니다.

Payload field

없음

Remarks

- 오류 메시지도 정상적인 HTTPS 응답(200 OK)으로 CEK에게 메시지를 전달해야 합니다.
- 오류 메시지의 이름으로 상황을 판단하기 때문에 별도의 본문(payload)이 필요하지 않습니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "e9a77ef6-748b-4f9b-aa3e-c14ece3fa726",
    "namespace": "ClovaHome",
    "name": "UnsupportedOperationError",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {}
}
```

See also

- [DriverInternalError](#)

ValueOutOfRangeException

사용자가 대상 기기가 처리할 수 없는 범위의 값으로 동작을 요청한 경우 CEK에게 이 메시지를 응답으로 보냅니다. 예를 들면, 에어컨에 설정할 수 있는 희망 온도 값이 18에서 28 사이인데 사용자가 16이나 30과 같은 값을 설정하도록 요청한 상황에 이 메시지가 사용될 수 있습니다. `payload` 필드에 대상 기기가 처리할 수 있는 최대치와 최소치를 전달해야 합니다.

Payload field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
maximumValue	number	대상 기기가 허용하는 설정 값의 최대치	필수
minimumValue	number	대상 기기가 허용하는 설정 값의 최소치	필수

Remarks

- 오류 메시지도 정상적인 HTTPS 응답(200 OK)으로 CEK에게 메시지를 전달해야 합니다.
- 오류 메시지의 이름으로 상황을 판단하기 때문에 별도의 본문(payload)이 필요하지 않습니다.
- payload에 입력한 값은 사용자 안내에 사용될 수 있습니다.

Message example

```
{
  "header": {
    "messageId": "fef949b7-eb94-4bda-a417-2cfb604194c3",
    "namespace": "ClovaHome",
    "name": "ValueOutOfRangeError",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "minimumValue": 18.0,
    "maximumValue": 30.0
  }
}
```

See also

- [DriverInternalError](#)

Shared objects

Clova Home extension 메시지를 보낼 때 메시지 본문(payload)에 다음과 같은 공유 객체(shared objects)가 사용됩니다.

객체 이름	객체 설명
AirQualityInfoObject	공기질 정보가 담긴 객체
ApplianceInfoObject	IoT 기기의 정보가 담긴 객체
BatteryInfoObject	배터리 정보가 담긴 객체
BrightnessInfoObject	조명의 밝기 정보가 담긴 객체
FineDustInfoObject	미세 먼지 정보가 담긴 객체
ModeInfoObject	운전 모드 정보가 담긴 객체
HumidityInfoObject	습도 정보가 담긴 객체
SpeedInfoObject	속도 정보가 담긴 객체
TemperatureInfoObject	온도 정보를 담고 있는 객체
TVChannelNameInfoObject	TV 채널의 이름 정보가 담긴 객체
TVChannelInfoObject	TV 채널 정보가 담긴 객체
UltraFineDustInfoObject	초미세 먼지 정보가 담긴 객체
VolumeInfoObject	볼륨 정보를 담고 있는 객체

AirQualityInfoObject

공기질 정보를 담고 있는 객체입니다. 기기가 측정한 공기질 상태를 나타낼 때 사용되며 문자열로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
index	string	공기질 수준. 다음과 같은 값으로 제한되어 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • "good" : 좋음 • "normal" : 보통 • "bad" : 나쁨 • "verybad" : 매우 나쁨 	필수

Object Example

```
// 예제: GetAirQualityResponse 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "GetAirQualityResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "airQuality": {
      "index": "보통"
    }
  }
}
```

See also

- [GetAirQualityRequest](#)
- [GetAirQualityResponse](#)

ApplianceInfoObject

IoT 기기의 정보를 담고 있는 객체입니다. 사용자 계정에 등록된 기기 목록을 CEK에게 전달하거나 특정 기기를 대상으로 지정하여 Clova Home extension에 기기 제어를 요청할 때 이 객체를 사용합니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
actions[]	string array	기기가 지원하는 동작 목록. 클라이언트는 기기가 지원하는 동작 내에서 사용자가 IoT 기기를 제어하도록 제한해야 합니다.	선택
additionalApplianceDetails	object	제조사나 IoT 서비스에서 제공하는 추가 정보를 담고 있는 필드	선택
applianceID	string	기기 ID	필수
applianceTypes[]	string array	<p>기기 타입. applicationType에 따라 해당 기기가 수행할 수 있는 동작인 actions 필드의 값이 달라집니다. IoT 서비스에서 사용자 계정에 등록된 기기의 타입을 다음 값 중 하나로 지정해야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • "AIRCONDITIONER" : 냉난방기 타입 • "AIRPURIFIER" : 공기청정기 타입 • "AIRSENSOR" : 공기질 측정기 타입 • "DEHUMIDIFIER" : 제습기 타입 • "HUMIDIFIER" : 가습기 타입 • "LIGHT" : 조명 기기 타입 • "ROBOTVACUUM" : 로봇 청소기 타입 • "SETTOPBOX" : TV 셋톱 박스 타입 • "SMARTHUB" : 스마트 허브 타입 • "SMARTPLUG" : 기기 전원을 제어하는 플러그 • "SMARTTV" : 스마트 TV 타입 • "SMARTVALVE" : 스마트 밸브 타입 • "SWITCH" : 가정 내 콘센트 전원을 제어하는 스위치 • "THERMOSTAT" : 온도 조절 기기 타입 	필수
friendlyName	string	사용자가 붙여준 기기의 이름	선택
friendlyDescription	string	기기에 대한 설명	선택
isReachable	boolean	<p>원격 제어 가능 여부</p> <ul style="list-style-type: none"> • true: 원격 제어 가능 • false: 원격 제어 불가 	선택
manufacturerName	string	기기 제조사 이름	선택
modelName	string	기기 모델 이름	선택
version	string	제조사의 소프트웨어 버전	선택
location	string	기기가 설치된 장소	선택

Remarks

`DiscoverAppliancesRequest` 메시지를 통해 사용자 기기 목록을 요청하면 Clova Home extension은 `additionalApplianceDetails` 필드를 제외한 모든 필드의 정보를 채워서 전달해야 합니다. 이때, `actions` 필드의 값은 보통 `applianceTypes` 필드에 의해 결정되며, `applianceTypes` 필드 값에 따라 다음과 같은 값을 가질 수 있습니다.

applianceTypes	허용되는 actions
"AIRCONDITIONER"	DecrementFanSpeed, DecrementTargetTemperature, GetCurrentTemperature, GetTargetTemperature, HealthCheck, IncrementFanSpeed, IncrementTargetTemperature, SetFanSpeed, SetMode, SetTargetTemperature, TurnOff, TurnOn
"AIRPURIFIER"	DecrementFanSpeed, GetAirQuality, GetFineDust, GetUltraFineDust, HealthCheck, IncrementFanSpeed, SetFanSpeed, TurnOff, TurnOn
"AIRSENSOR"	GetAirQuality, GetFineDust, GetHumidity, GetUltraFineDust, GetCurrentTemperature, HealthCheck
"DEHUMIDIFIER"	GetCurrentTemperature, GetHumidity, HealthCheck, SetFanSpeed, TurnOff, TurnOn
"HUMIDIFIER"	GetCurrentTemperature, GetHumidity, HealthCheck, SetFanSpeed, TurnOff, TurnOn
"LIGHT"	DecrementBrightness, HealthCheck, IncrementBrightness, SetBrightness, TurnOff, TurnOn
"ROBOTVACUUM"	Charge, GetBatteryInfo, HealthCheck, TurnOff, TurnOn

"SETTOPBOX"	DecrementChannel, DecrementVolume, HealthCheck, IncrementChannel, IncrementVolume, Mute, SetChannel, SetChannelByName, TurnOff, TurnOn, Unmute
"SMARTHUB"	GetCurrentTemperature, GetHumidity, GetTargetTemperature, HealthCheck, SetMode
"SMARTPLUG"	HealthCheck, TurnOff, TurnOn
"SMARTTV"	DecrementChannel, DecrementVolume, HealthCheck, IncrementChannel, IncrementVolume, Mute, SetChannel, SetChannelByName, TurnOff, TurnOn, Unmute
"SMARTVALVE"	GetLockState, SetLockState
"SWITCH"	HealthCheck, TurnOff, TurnOn
"THERMOSTAT"	GetCurrentTemperature, HealthCheck, SetMode, TurnOff, TurnOn

Note!

실제 기기의 기능 제약에 따라 기기의 applianceTypes가 허용하는 actions보다 적은 actions을 사용하도록 제한할 수 있다. 예를 들면, 사용자가 등록한 공기청정기(AIRPURIFIER 타입)에 팬 속도를 조절할 수 있는 기능이 없을 경우 해당 기기에 허용되는 actions에서 IncrementFanSpeed와 DecrementFanSpeed를 제외하고 DiscoverAppliancesResponse 메시지를 보내야 합니다. 참고로 사용자가 대상 기기가 지원하지 않는 동작(action)을 요청한 경우 CEK가 바로 사용자에게 허용되지 않는 범위의 요청임을 알려줍니다.

다음 표는 각 actions 항목과 관련이 있는 [인터페이스](#)를 나열하고 있습니다.

actions	관련된 인터페이스
Charge	ChargeConfirmation , ChargeRequest
DecrementBrightness	DecrementBrightnessConfirmation , DecrementBrightnessRequest
DecrementChannel	DecrementChannelConfirmation , DecrementChannelRequest
DecrementFanSpeed	DecrementFanSpeedConfirmation , DecrementFanSpeedRequest
DecrementTargetTemperature	DecrementTargetTemperatureConfirmation , DecrementTargetTemperatureRequest
DecrementVolume	DecrementVolumeConfirmation , DecrementVolumeRequest
GetAirQuality	GetAirQualityRequest , GetAirQualityResponse
GetBatteryInfo	GetBatteryInfoRequest , GetBatteryInfoResponse
GetCurrentTemperature	GetCurrentTemperatureRequest , GetCurrentTemperatureResponse
GetFineDust	GetFineDustRequest , GetFineDustResponse
GetHumidity	GetHumidityRequest , GetHumidityResponse
GetLockState	GetLockStateRequest , GetLockStateResponse
GetTargetTemperature	GetTargetTemperatureRequest , GetTargetTemperatureResponse
GetUltraFineDust	GetUltraFineDustRequest , GetUltraFineDustResponse
HealthCheck	HealthCheckRequest , HealthCheckResponse
IncrementBrightness	IncrementBrightnessConfirmation , IncrementBrightnessRequest
IncrementChannel	IncrementChannelConfirmation , IncrementChannelRequest
IncrementFanSpeed	IncrementFanSpeedConfirmation , IncrementFanSpeedRequest
IncrementTargetTemperature	IncrementTargetTemperatureConfirmation , IncrementTargetTemperatureRequest
IncrementVolume	IncrementVolumeConfirmation , IncrementVolumeRequest
Mute	MuteConfirmation , MuteRequest
SetBrightness	SetBrightnessConfirmation , SetBrightnessRequest
SetChannel	SetChannelConfirmation , SetChannelRequest

SetChannelByName	<code>SetChannelByNameConfirmation</code> , <code>SetChannelByNameRequest</code>
SetMode	<code>SetModeConfirmation</code> , <code>SetModeRequest</code>
SetFanSpeed	<code>SetFanSpeedConfirmation</code> , <code>SetFanSpeedRequest</code>
SetLockState	<code>SetLockStateConfirmation</code> , <code>SetLockStateRequest</code>
SetTargetTemperature	<code>SetTargetTemperatureConfirmation</code> , <code>SetTargetTemperatureRequest</code>
TurnOff	<code>TurnOffConfirmation</code> , <code>TurnOffRequest</code>
TurnOn	<code>TurnOnConfirmation</code> , <code>TurnOnRequest</code>
Unmute	<code>UnmuteConfirmation</code> , <code>UnmuteRequest</code>

Note!

`DiscoveryAppAppliancesResponse` 메시지를 통해 사용자가 등록한 IoT 기기 목록을 전달할 때 각 기기의 위치를 `location` 필드를 이용하여 CEK로 전달하면 사용자 IoT 기기의 위치가 자동으로 설정됩니다.

다음 표는 `location` 필드에서 지원하는 위치 정보입니다. 이 정보는 사용자의 발화를 분석하거나 사용자에게 기기를 보여줄 때 사용됩니다.

<code>location</code> 필드 값	위치 정보
ATTIC	다락방
BALCONY	베란다
BALCONY_IN_LIVING_ROOM	거실베란다
BALCONY_IN_MAIN_ROOM	안방베란다
BALCONY_KITCHEN	주방베란다
BATH_ROOM	화장실
BATH_ROOM_IN_LIVING_ROOM	거실 화장실
BATH_ROOM_IN_MAIN_ROOM	안방 화장실
BED_ROOM	침실
BIG_BATH_ROOM	큰 화장실
BIG_CHILD_ROOM	큰아이 방
BIG_ROOM	큰 방
BOILER_ROOM	보일러실
DINING_ROOM	식당
DRESS_ROOM	드레스룸
ENTERANCE	현관
FAMILY_ROOM	가족룸
FATHER_ROOM	아버님방
FIFTH_ROOM	다섯째 방
FIRST_ROOM	첫째 방
FOURTH_ROOM	넷째 방
HALLWAY	복도
KITCHEN	주방
LIBRARY	서재
LIVING_ROOM	거실

MAIN_GATE	대문
MAIN_ROOM	안방
MOTHER_ROOM	어머님방
MY_ROOM	내 방
PARENTS_ROOM	부모님 방
PLAY_ROOM	놀이방
POWDER_ROOM	파우더룸
ROOM	방
SECOND_ROOM	둘째 방
SMALL_CHILD_ROOM	작은아이 방
SMALL_LIVING_ROOM	작은 거실
SMALL_ROOM	작은 방
SMALL_KITCHEN	작은 주방
SMALL_BATH_ROOM	작은 화장실
STAIRS	계단
THIRD_ROOM	셋째 방
UPSTAIRS_ROOM	윗층 방
UTILITY_ROOM	다용도실
WAREHOUSE	창고
YARD	마당

Object Example

```
// 예제 1: DiscoverAppliancesResponse 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "99f9d8ff-9366-4cab-a90c-b4c7eca0abbe",
    "name": "DiscoverAppliancesResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "discoveredAppliances": [
      {
        "applianceId": "device-001",
        "manufacturerName": "device-manufacturer-name",
        "modelName": "스마트 전등",
        "version": "v1.0",
        "friendlyName": "거실 전등",
        "friendlyDescription": "스마트폰으로 제어할 수 있는 전등",
        "isReachable": true,
        "actions": [
          "HealthCheckt",
          "TurnOn",
          "TurnOff"
        ],
        "applianceTypes": ["LIGHT"],
        "additionalApplianceDetails": {},
        "location": "LIVING_ROOM"
      },
      {
        "applianceId": "device-002",
        "manufacturerName": "device-manufacturer-name",
        "modelName": "스마트 플러그",
        "version": "v1.0",
        "friendlyName": "부엌 플러그",
        "friendlyDescription": "에너지를 절약하는 플러그",
        "isReachable": true,
        "actions": [
          "HealthCheckt",
          "TurnOn",
          "TurnOff"
        ],
        "applianceTypes": ["PLUG"]
      }
    ]
  }
}
```

```

        "TurnOff"
    ],
    "applianceTypes": ["SMARTPLUG"],
    "additionalApplianceDetails": {},
    "location": ""
}
]
}
}

// 예제 2: TurnOnRequest 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "TurnOnRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-001"
    }
  }
}

```

See also

- [DiscoverAppliancesResponse](#)
- [DiscoverAppliancesRequest](#)

BrightnessInfoObject

조명의 밝기 정보를 담고 있는 객체입니다. 변경할 조명의 밝기나 변경 전후의 밝기를 나타낼 때 사용되며 백분율을 의미하는 정수(0~100)로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
value	number	밝기(%)	필수

Object Example

```

// 예제 1: IncrementBrightnessRequest 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "IncrementBrightnessRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-010"
    },
    "deltaBrightness": {
      "value": 40
    }
  }
}

// 예제 2: IncrementBrightnessConfirmation 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "DecrementBrightnessConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "targetBrightness": {
      "value": 40
    },
    "previousState": {
      "targetBrightness": {
        "value": 20
      }
    }
  }
}

```

}

See also

- `DecrementBrightnessConfirmation`
 - `DecrementBrightnessRequest`
 - `IncrementBrightnessConfirmation`
 - `IncrementBrightnessRequest`
 - `SetBrightnessConfirmation`
 - `SetBrightnessRequest`

BatteryInfoObject

기기의 배터리 정보를 담고 있는 객체입니다. 배터리 정보를 나타낼 때 사용되며 백분율을 의미하는 정수(0~100)로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
value	number	배터리 잔량(%)	필수

Object Example

```
// 예제 1: GetBatteryInfoRequest 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "GetBatteryInfoRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-010"
    }
  }
}

// 예제 2: GetBatteryInfoResponse 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "GetBatteryInfoResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "batteryInfo": {
      "value": 40
    }
  }
}
```

See also

- `GetBatteryInfoRequest`
 - `GetBatteryInfoResponse`

FineDustInfoObject

미세 먼지 정보를 담고 있는 객체입니다. 기기가 측정한 미세 먼지 지수나 수준을 나타낼 때 사용되며 숫자로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
value	number	미세 먼지 지수	선택

index	string	<p>미세 먼지 수준. 다음과 같은 값으로 제한되어 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • "good" : 좋음 • "normal" : 보통 • "bad" : 나쁨 • "verybad" : 매우 나쁨 	필수
-------	--------	--	----

Object Example

```
// 예제: GetFineDustResponse 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "GetFineDustResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "fineDust": {
      "value": 77,
      "index": "보통"
    }
  }
}
```

See also

- [GetFineDustRequest](#)
- [GetFineDustResponse](#)

ModelInfoObject

운전 모드(operation mode) 정보를 담고 있는 객체입니다. 변경할 우전 모드의 이름이나 변경 전후의 운전 모드를 나타낼 때 사용되며 문자열로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
value	string	<p>운전 모드(operation mode).</p> <ul style="list-style-type: none"> • "away" : 외출 모드. 난방 기기나 온도조절기의 난방 모드를 의미할 수도 있고 스마트 허브 기기의 운전 모드일 수 있습니다. • "cool" : 냉방 모드. 주로 에어컨 기기에서 사용되는 모드입니다. • "dehumidify" : 제습 모드. 주로 에어컨이나 제습기와 같은 기기에서 사용되는 모드입니다. • "hotwater" : 온수 모드. 주로 난방 기기나 온도조절기에서 사용되는 모드입니다. • "indoor" : 실내 모드. 온도 조절기의 난방 모드를 의미할 수도 있고 스마트 허브 기기의 운전 모드일 수 있습니다. • "sleep" : 취침 모드. 주로 스마트 허브와 같은 기기에서 사용되는 모드입니다. 	필수

Object Example

```
// 예제 1: SetModeRequest 메시지에서 사용된 예 - 온도 조절기
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "SetModeRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-006"
    },
    "mode": {
      "value": "hotwater"
    }
  }
}

// 예제 2: SetModeRequest 메시지에서 사용된 예 - 스마트 허브
{
  "header": {
```

```

    "messageId": "b4151a0d-1ec5-4ed0-a39a-1538c356b93b",
    "name": "SetModeRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
},
"payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
        "applianceId": "device-011"
    },
    "mode": {
        "value": "indoor"
    }
}
}

// 예제 3: SetModeConfirmation 메시지에서 사용된 예
{
    "header": {
        "messageId": "b7434bd2-c397-461d-b08d-a4a427455c8f",
        "name": "SetModeConfirmation",
        "namespace": "ClovaHome",
        "payloadVersion": "1.0"
    },
    "payload": {
        "mode": {
            "value": "sleep"
        }
    }
}

```

See also

- [SetModeConfirmation](#)
- [SetModeRequest](#)

HumidityInfoObject

습도 정보를 담고 있는 객체입니다. 기기가 측정한 습도 상태를 나타낼 때 사용되며 문자열로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
value	number	습도(%)	필수

Object Example

```

// 예제: GetHumidityResponse 메시지에서 사용된 예
{
    "header": {
        "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
        "name": "GetHumidityResponse",
        "namespace": "ClovaHome",
        "payloadVersion": "1.0"
    },
    "payload": {
        "fineDust": {
            "value": 40
        }
    }
}

```

See also

- [GetHumidityRequest](#)
- [GetHumidityResponse](#)

SpeedInfoObject

속도 정보를 담고 있는 객체입니다. 변경할 속도의 크기나 변경 전후의 희망 속도를 나타낼 때 사용되며 정수로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
value	number	속도 값	필수

Object Example

```
// 예제 1: IncrementFanSpeedRequest 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "IncrementFanSpeedRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-004"
    },
    "deltaFanSpeed": {
      "value": 1
    }
  }
}

// 예제 2: IncrementFanSpeedConfirmation 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "IncrementFanSpeedConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "targetFanSpeed": {
      "value": 3
    },
    "previousState": {
      "targetFanSpeed": {
        "value": 2
      }
    }
  }
}
```

See also

- [DecrementFanSpeedConfirmation](#)
- [DecrementFanSpeedRequest](#)
- [IncrementFanSpeedConfirmation](#)
- [IncrementFanSpeedRequest](#)
- [SetFanSpeedConfirmation](#)
- [SetFanSpeedRequest](#)

TemperatureInfoObject

온도 정보를 담고 있는 객체입니다. 변경할 온도의 크기나 변경 전후의 희망 온도나 현재 설정된 희망 온도를 나타낼 때 사용되며 소수점 첫째 자리 숫자로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
value	number	온도 값	필수

Object Example

```
// 예제 1: IncrementTargetTemperatureRequest 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
```

```

    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "IncrementTargetTemperatureRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
},
"payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
        "applianceId": "device-001"
    },
    "deltaTemperature": {
        "value": 1.0
    }
}
}

// 예제 2: IncrementTargetTemperatureConfirmation 메시지에서 사용된 예
{
    "header": {
        "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
        "name": "IncrementTargetTemperatureConfirmation",
        "namespace": "ClovaHome",
        "payloadVersion": "1.0"
    },
    "payload": {
        "targetTemperature": {
            "value": 25.0
        },
        "previousState": {
            "targetTemperature": {
                "value": 21.0
            }
        }
    }
}

```

See also

- [DecrementTargetTemperatureConfirmation](#)
- [DecrementTargetTemperatureRequest](#)
- [IncrementTargetTemperatureConfirmation](#)
- [IncrementTargetTemperatureRequest](#)
- [GetTargetTemperatureRequest](#)
- [GetTargetTemperatureResponse](#)
- [SetTargetTemperatureConfirmation](#)
- [SetTargetTemperatureRequest](#)

TVChannelNameInfoObject

TV 채널의 이름 정보를 담고 있는 객체입니다. 변경할 TV 채널이나 변경 전후의 TV 채널의 이름 정보를 나타낼 때 사용되며 문자열로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
value	string	TV 채널 이름	필수

Object Example

```

// 예제 1: SetChannelByNameRequest 메시지에서 사용된 예
{
    "header": {
        "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
        "name": "SetChannelByNameRequest",
        "namespace": "ClovaHome",
        "payloadVersion": "1.0"
    },
    "payload": {
        "accessToken": "92ebcb67fe33",
        "appliance": {
            "applianceId": "device-006"
        },
        "channel": {
            "value": "sbs"
        }
    }
}

```

```

    }
}

// 예제 2: SetChannelByNameConfirmation 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "SetChannelByNameConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "channelName": {
      "value": "sbs"
    }
  }
}

```

See also

- [SetChannelByNameConfirmation](#)
- [SetChannelByNameRequest](#)

TVChannelInfoObject

TV 채널의 번호 정보를 담고 있는 객체입니다. 변경할 TV 채널이나 변경 전후의 TV 채널의 번호를 나타낼 때 사용되며 숫자로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
value	number	TV 채널 번호	필수

Object Example

```

// 예제 1: SetChannelRequest 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "SetChannelRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-007"
    },
    "channel": {
      "value": 13
    }
  }
}

// 예제 2: SetChannelConfirmation 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "SetChannelConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "channel": {
      "value": 13
    }
  }
}

```

See also

- [DecrementChannelConfirmation](#)
- [DecrementChannelRequest](#)
- [IncrementChannelConfirmation](#)

- [IncrementChannelRequest](#)
- [SetChannelConfirmation](#)
- [SetChannelRequest](#)

VolumInfoObject

스피커의 볼륨 정보를 담고 있는 객체입니다. 변경할 볼륨의 크기나 변경 전후의 볼륨 정보를 나타낼 때 사용되며 정수로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
value	number	볼륨 값	필수

Object Example

```
// 예제 1: IncrementVolumeRequest 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "6c04fc2d-64dd-41a0-9162-7cb0d4cf7c08",
    "name": "IncrementVolumeRequest",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "accessToken": "92ebcb67fe33",
    "appliance": {
      "applianceId": "device-005"
    },
    "deltaVolume": {
      "value": 10
    }
  }
}

// 예제 2: IncrementVolumeConfirmation 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "4ec35000-88ce-4724-b7e4-7f52050558fd",
    "name": "IncrementVolumeConfirmation",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "targetVolume": {
      "value": 20
    },
    "previousState": {
      "targetVolume": {
        "value": 10
      }
    }
  }
}
```

See also

- [DecrementVolumeConfirmation](#)
- [DecrementVolumeRequest](#)
- [IncrementVolumeConfirmation](#)
- [IncrementVolumeRequest](#)

UltraFineDustInfoObject

초미세 먼지 정보를 담고 있는 객체입니다. 기기가 측정한 초미세 먼지 지수를 나타낼 때 사용되며 숫자로 표현됩니다.

Object field

필드 이름	자료형	필드 설명	필수 여부
value	number	초미세 먼지 지수	선택

index	number	초미세 먼지 수준. 다음과 같은 값으로 제한되어 있습니다. • "good" : 좋음 • "normal" : 보통 • "bad" : 나쁨 • "verybad" : 매우 나쁨	필수
-------	--------	---	----

Object Example

```
// 예제: GetUltraFineDustResponse 메시지에서 사용된 예
{
  "header": {
    "messageId": "33da6561-0149-4532-a30b-e0de8f75c4cf",
    "name": "GetUltraFineDustResponse",
    "namespace": "ClovaHome",
    "payloadVersion": "1.0"
  },
  "payload": {
    "fineDust": {
      "value": 44,
      "index": "좋음"
    }
  }
}
```


See also

- [GetUltraFineDustRequest](#)
- [GetUltraFineDustResponse](#)

Clova developer console 개요

Clova developer console은 Clova 플랫폼과 연동하는 기기이나 서비스를 개발할 때 필요한 정보나 기능을 제공하는 웹 도구입니다. 클라이언트 개발자는 Clova developer console을 통해 개발하려는 클라이언트(기기 또는 앱)의 정보를 입력하고 해당 클라이언트가 CIC에 접속할 수 있도록 보안 정보를 설정합니다. Extension 개발자는 CEK와 extension이 메시지를 주고 받을 수 있도록 extension 정보를 입력하고, Interaction 모델을 등록하게 됩니다. 뿐만 아니라 extension 개발자는 extension 배포를 위해 extension을 테스트하고 extension 심사도 신청해야 합니다.

클라이언트를 개발하거나 extension을 개발할 때 Clova developer console은 다음과 같은 구조로 사용됩니다.



Clova developer console은 CIC 메뉴와 CEK 메뉴를 제공합니다. 각 메뉴에서 할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- CIC 메뉴(추후 제공 예정)

- 클라이언트 기기 및 앱 등록
- 클라이언트 인증 관련 정보 등록
- 클라이언트 기기 사양 등록
- [CEK 메뉴](#)
 - [Clova extension 등록](#)
 - [Interaction 모델 등록](#)
 - [Extension 테스트 및 배포](#)

CEK 메뉴 사용하기

Clova developer console의 CEK 메뉴는 extension을 등록 및 배포할 때 사용됩니다. CEK 메뉴를 통해 [CEK](#)가 Clova와 extension 사이에서 정보를 교환하기 위한 서버 연동 정보나 사용자 요청을 의도에 맞게 분석하기 위한 인터렉션 모델을 정의해야 합니다.

다음과 같이 왼쪽에 있는 메뉴나 중앙에 있는 바(bar) 형태의 메뉴를 클릭하면 CEK 메뉴로 진입합니다.

The screenshot shows the Clova Platform homepage. At the top left, there are links for "Clova Developers Console" and "Clova". On the right side, there is a search bar labeled "Search Here" and a user profile icon. The main content area has a green header with the text "Welcome to Clova Platform!". Below this, there is a section titled "Clova Platform과 함께 시작하기" (Getting Started with Clova Platform). It includes a sub-section for "Clova Extensions Kit" with the text: "Clova Extensions Kit을 사용하여 새로운 음성 기반의 능력들을 추가해보세요. 또는 Clova Interface Connect와 함께 당신의 커넥티드 디바이스에 음성 기반의 강력한 경험을 추가해보세요." (Use Clova Extensions Kit to add new voice-based abilities. Or, add a powerful voice-based experience to your connected devices using Clova Interface Connect.). There is also a circular icon with a white 'X' inside, surrounded by small icons for audio, video, and other functions. To the right of this icon, the text "Clova Extensions Kit" is followed by a call-to-action button with a cursor icon pointing at it, and a small arrow pointing to the right.

CEK 메뉴를 통해 다음과 같은 작업을 처리할 수 있습니다.

- Extension 등록하기
- Interaction 모델 정의하기
- Interaction 모델 배포하기

Extension 등록하기

Custom extension 또는 Clova Home extension을 개발 중이거나 개발한 경우 이를 Clova developer console에 등록해야 합니다. CEK 메뉴 페이지에서 페이지 하단에 있는 새로운 익스텐션 만들기 버튼을 클릭하면 신규 extension을 등록할 수 있습니다.

Clova Extensions Kit과 함께 Clova Extension 만들기

Clova Extensions Kit에 대해 더 자세히 확인하시려면, [Clova Extensions Kit 개요] 문서를 참고하세요.

자신의 서비스와 연결하여 Clova Custom Extension을 만드시려면, [Custom Extension 만들기] 문서를 참고하세요.



Extension을 등록할 때 일반적으로 다음 항목을 순차적으로 수행해야 합니다.

1. Extension 기본 정보 입력
2. 서버 연동 설정
 - 계정 연결 설정

Extension 기본 정보 입력

Extension을 등록하는 과정에서 가장 먼저 할 일은 등록할 extension의 기본 정보를 입력하는 것입니다. Extension의 기본 정보는 Clova developer console에 extension을 생성하기 위한 필수이자 최소 정보입니다. Extension의 기본 정보를 입력하고 나면 CEK 메뉴에서 생성한 extension을 언제든지 접근 또는 수정할 수 있게 됩니다.

다음 절차에 따라 extension을 등록합니다.

새로운 익스텐션 만들기

익스텐션 정보

서버 연동 설정

배포 정보

인터렉션 모델

개인 정보 및 규정 준수

익스텐션 정보

타입	1 Custom Extension	
해당 익스텐션의 타입을 선택해주세요. 향후 Clova Home Extension도 지원 예정입니다.		
사용 언어	2 한국어	
해당 익스텐션에서 사용할 언어를 선택해주세요.		
✓ 익스텐션 아이디	3a com.yourdomain.extension.pizzabot	✓
익스텐션을 구분하기 위한 고유의 ID를 입력해주세요. Reversed FQDN 형식으로 입력해주세요. (예 : com.naver.extension.clova)		
✓ 이름	3b 클로바 피자봇	✓
해당 익스텐션의 이름을 입력해주세요. 익스텐션 이름은 심사를 거쳐 Clova Extension Store에 노출될 예정입니다.		
✓ 호출 이름	3c 피자봇	✓
해당 익스텐션의 호출 이름을 입력해주세요. Clova에서 해당 익스텐션을 사용할 때 사용되는 이름입니다. 호출 이름은 유니크해야 하며, 범용적인 단어는 사용하실 수 없습니다.		
오디오 플레이어 사용	4 ○네 ●아니요	
해당 익스텐션에서 오디오 플레이어 지시자 (Directive)를 사용할 예정인 경우 "네"를 선택해주세요. 사용하지 않을 예정인 경우 "아니요"를 선택해주세요.		
5		만들기 *

- 타입 항목에서 등록할 extension의 타입을 선택합니다. Extension 타입을 선택하면 그에 해당하는 입력 필드가 추가로 나타납니다.
- 사용 언어 항목에서 extension에서 사용할 언어를 선택합니다. 현재 **한국어**만 지원하고 있습니다.
- Extension의 ID, 이름, 호출 이름에 해당하는 정보를 다음 항목에 입력합니다.
 - 익스텐션 아이디:** Extension의 고유 ID입니다. Reversed FQDN 형식으로 입력합니다. (예: com.yourdomain.extension.weathernotifier)
 - 이름:** Extension의 이름입니다. 추후 Clova extension 스토어에 노출됩니다.
 - 호출 이름:** 사용자가 extension을 호출할 때 부르는 이름입니다. 범용적인 단어는 사용할 수 없습니다.
- (Extension이 [AudioPlayer](#) 지시 메시지를 이용할 경우) **오디오 플레이어 사용** 항목을 네로 선택합니다. Extension이 음악 스트리밍 서비스를 제공할 때 사용됩니다.
- Extension 기본 정보를 모두 입력한 후 **만들기** 버튼을 클릭합니다.

Extension 기본 정보 입력이 끝나면 생성된 Extension의 정보를 수정하는 화면으로 전환됩니다. 이때부터 페이지 하단에 있는 **저장** 버튼을 클릭하여 중간 내용을 언제든지 저장할 수 있으며, 다음과 같이 CEK 메뉴에서 등록된 Extension 목록을 확인할 수 있습니다.

The screenshot shows a table with columns: 이름 (Name), 타입 (Type), 수정일 (Last Modified), 상태 (Status), and 편집 (Edit). The extension '클로바 피자 봇' is listed with the following details: Custom Extension, 2017년 10월 24일 (Last Modified on October 24, 2017), 개발중 (Development), and a yellow edit icon labeled '수정하기' (Edit) and '삭제' (Delete). A green button at the bottom right of the table area says '새로운 익스텐션 만들기' (Create New Extension).

서버 연동 설정

Extension은 CEK와 HTTPS 통신을 수행하게 되니다. 이때, CEK는 Extension쪽으로 HTTP 요청을 보내고, Extension은 HTTP 응답을 CEK에게 보냅니다. CEK가 extension으로 HTTP 요청을 보내려면 Clova developer console에서 서버 연동 설정을 수행해야 합니다. Extension 기본 정보를 입력한 후 생성된 extension에 대해 서버 연동 설정을 수행할 수 있습니다.

다음 절차에 따라 서버 연동 설정을 수행합니다.

The screenshot shows the 'Server Connection Settings' step in the extension setup process. The steps are indicated by numbered circles: 1. Server Connection tab highlighted, 2. Service Server URL input field with value 'https://yourdomain.com/pizzabot', 3. Account Linking External checkbox selected, 4. SSL Certificate checkbox selected, and 5. Save button highlighted.

1. Extension 정보 입력 UI에서 위쪽에 있는 **서버 연동 설정** 탭을 클릭합니다.
2. Extension의 서버 URL(endpoint) 정보를 **서비스 서버 URL** 항목에 입력합니다.
3. (Extension이 제공하는 서비스의 사용자 계정과 Clova의 사용자 계정 간에 연결이 필요한 경우 **계정 연결 여부** 항목을 네로 선택합니다. 계정 연결에 대한 자세한 설명은 [계정 연결 설정](#)을 참조합니다.)
4. **SSL 인증** 항목의 라디오 버튼을 클릭합니다. Extension을 제공하는 서버는 반드시 공인된 인증 기관의 인증서를 사용해야 합니다. (Self-signed 인증서 사용 불가)
5. 서버 연동 설정과 관련된 내용을 입력한 후 **저장** 버튼을 클릭합니다.

계정 연결 설정

Extension으로 제공하려는 서비스의 사용자 계정이 Clova의 사용자 계정과 연결이 필요한 경우 [서버 연동 설정](#) 중에 **계정 연결(account linking)**에 관련된 정보를 입력해야 합니다.

다음 절차에 따라 계정 연결 설정에 필요한 정보를 입력합니다.

The screenshot shows the 'Account Connection' configuration page. It includes the following sections and steps:

- 계정 연결 여부**: Step 1, with the radio button for '네' (Yes) selected. A note below says: '해당 익스텐션이 별도로 계정을 생성할 수 있거나, 기존의 계정과 연동을 원하시는 경우 '예'를 선택해주세요.' (If your extension can create a separate account or you want to link it to an existing one, select 'Yes').
- 로그인 URL**: Step 2, with the URL 'https://yourdomain.com/authorize' entered. A green checkmark icon is present to the right of the input field.
- 클라이언트 ID**: Step 3, with the ID 'InputClientIDYouShared123' entered. A note below says: '클라이언트가 인증 요청 시 확인을 위한 유니크한 공개 문자열을 입력해주세요.' (Enter a unique public string for client authentication).
- 개인 정보 정책 URL (한국어)**: Step 4, with the URL 'https://yourdomain.com/privacy' entered. A note below says: '해당 익스텐션의 개인 정보 정책에 대한 URL 정보를 입력해주세요. 해당 정보는 익스텐션 스토어에 노출됩니다.' (Enter the URL of the extension's privacy policy. This information will be displayed on the extension store).
- 도메인 리스트 (선택)**: Step 5, with the domain 'https://youranotherdomain.com' listed. There are buttons for removing (-) and adding (+) domains.
- 사용 범위 (선택)**: Step 6, with three items listed: 'ReadProfile', 'ReadPaymentInfo', and 'EditPaymentInfo'. Each item has a remove button (-) to its right.

계정 연결 정보 section is visible at the bottom left.

- 계정 연결 여부 항목에서 네를 선택합니다.
- 사용자가 계정 인증을 할 수 있도록 UI를 제공하는 Authorization URL을 로그인 URL 항목에 입력합니다. 사용자가 extension을 활성화하면 이 페이지로 이동됩니다.
- 사용자 계정 인증 시 HTTPS 요청에 필요한 클라이언트 ID를 입력합니다. 클라이언트 ID는 인증 서버를 구축할 때 생성한 값입니다.
- 개인 정보 정책 URL 항목에 extension이 제공하는 서비스의 개인 정보 보호 정책과 관련된 내용이 제공되는 페이지의 URL을 입력합니다. 이 페이지의 내용은 추후 스토어에 노출됩니다.
- (만약, 로그인 URL이나 개인 정보 정책 URL에서 제공하는 페이지가 입력된 도메인 이외의 도메인에서 필요한 자원을 가져오는 경우) 도메인 리스트 항목에 필요한 도메인을 추가합니다.
- (만약, 사용자 계정 연결 시 발급되는 access token의 사용 범위(scope)를 미리 정의한 경우) 사용 범위 항목에 미리 정의한 범위를 추가합니다.

허가 승인 타입 (선택)

● 허가 코드 승인

엑세스 토큰 URI

7 https://yourdomain.com/token

엑세스 토큰 URI를 입력해주세요.

클라이언트 시크릿

8 InputClientSecretYouShared123

클라이언트 시크릿을 입력해주세요.

클라이언트 증명 스키ーム (선택)

9 HTTP Basic (Recommended) ▾

클라이언트 증명 스키ーム을 선택해주세요.

7. 액세스 토큰 URI 항목에 서비스의 access token을 획득할 수 있는 URL을 입력합니다. 현재 허가 승인 타입(grant type)은 code grant 방식만 지원하고 있습니다.
8. 서비스의 access token을 획득 시 HTTPS 요청에 필요한 클라이언트 Secret을 입력합니다. 클라이언트 secret는 인증 서버를 구축할 때 생성한 값입니다.
9. 클라이언트 증명 스키ーム은 다음 중 인증 서버의 인터페이스 구현에 맞는 값을 설정합니다.
 - **HTTP Basic (Recommended):** 서비스 access token을 획득하기 위해 인증 정보(Credentials)를 헤더에 입력받는 경우
 - **Credentials in request body:** 서비스 access token을 획득하기 위해 인증 정보를 본문(body)에 입력받는 경우

Note!

계정 인증 후 이동할 클라이언트가 URL(redirect URL)은 <https://prod-ni-cic.clova.ai/v1/al/token/>이며, 리다이렉트 URL 항목에서 확인할 수 있습니다.

리다이렉트 URL

<https://prod-ni-cic.clova.ai/v1/al/token>

허가 절차 이후에 사용자가 리다이렉트로 돌아갈 때 요청 받을 수 있는 유효한 HTTPS 리다이렉트 엔드포인트 리스트입니다.

Interaction 모델 정의하기

CEK가 extension으로 사용자의 요청 정보를 보낼 때 사용자의 발화를 어떻게 분석하고 이를 어떤 형식으로 보낼지 interaction 모델을 미리 정의해야 합니다. Interaction 모델은 [custom extension](#)이 받게 될 요청을 정형화한 스키마입니다.

Clova developer console에서 [extension](#)을 등록한 후 Interaction 모델을 정의할 수 있습니다. Extension 등록 메뉴에서 [인터렉션 모델](#)을 선택합니다.



인터렉션 모델 메뉴를 선택하면 다음과 같은 [인터랙션 모델: 대시보드](#) 화면이 표시됩니다.

The dashboard screen has several sections:

- Intents (0개)**: A list with a '+' button. Message: "해당 익스텐션에서 사용중인 Intent가 없습니다. 상단의 '+' 버튼을 눌러 새로운 Intent를 추가해주세요."
- Slot 타입 (0개)**: A list with a '+' button. Message: "해당 익스텐션에서 사용중인 Slot 타입이 없습니다. 상단의 '+' 버튼을 눌러 새로운 Slot 타입을 추가해주세요."
- 인터렉션 모델 빌더 메뉴**: Includes a '빌드' button and tabs for '대시보드' and '테스트'.
- 사용중인 Intent (0개)**: A list with a '+' button. Sub-sections: '커스텀 Intent' (Message: '사용중인 Intent 없음') and '빌트인 Intent' (Message: '사용중인 Intent 없음').
- 사용중인 Slot 타입 (0개)**: A list with a '+' button. Sub-sections: '커스텀 Slot 타입' (Message: '사용중인 Slot 타입 없음') and '빌트인 Slot 타입' (Message: '사용중인 Slot 타입 없음').

이제 다음과 같은 순서로 interaction 모델을 정의하면 됩니다.


1. (사전 요구 지식) [Interaction 모델 이해하기](#)
2. [Built-in slot 타입 추가하기](#)
3. [Custom slot 타입 추가하기](#)
4. [Built-in intent 추가하기](#)
5. [Custom intent 추가하기](#)

Note!

참고로 custom intent를 추가하고 필요한 slot 타입을 추가할 수도 있지만 Clova developer console이 제공하는 UI 특성상 slot 타입을 추가한 후 intent를 추가하는 순서로 진행하는 것이 좋습니다.

Interaction 모델 이해하기

Clova에서 interaction 모델이란, 음성으로부터 인식된 사용자의 요청을 extension에 전달하기 위해 정형화된 포맷(JSON)으로 바꿔주는 규칙을 명세한 것입니다. 예를 들어, custom extension이 피자 배달 서비스를 제공한다고 가정할 때 "페퍼로니 피자 2판 주문해 줘."와 같은 요청이 사용자로부터 입력된다고 가정할 수 있습니다. Interaction 모델은 이런 사용자의 요청을 아래와 같이 서비스 제공에 필요한 포맷(JSON)으로 변경하는 규칙을 정의해 놓은 것이라고 보면 됩니다.



Interaction 모델을 Clova developer console에서 정의하기 전에 우선 interaction 모델을 이해하고 설계하는 과정이 필요합니다. 이런 과정 없이 무작정 Clova developer console에서 interaction 모델을 등록하게 되면 작업 효율이 떨어지거나 사용자 요청이 의도된 대로 입력되지 않을 수 있습니다. 사용자의 실제 의도를 잘 파악하는 interaction 모델을 만들려면 interaction 모델을 만들기 전에 다음과 같은 내용을 이해하고 interaction 모델 설계에 반영해야 합니다.

- Intent
- Slot
- 발화 예시

Intent

Intent는 extension이 처리할 사용자의 요청을 구별한 범주이며, custom intent와 built-in intent로 나뉩니다. 이 중 Built-in intent는 Clova 플랫폼이 일부 공통적인 사용자 요청 범주를 정하고 이를 공유하여 사용하기 위해 선언한 명세입니다. 일반적으로 빈번히 발생할 수 있는 intent로 다음과 같은 요청을 미리 정의해 두고 있습니다. Extension에서 어떤 built-in intent를 사용할지 선택할 수 있습니다. 어떤 built-in intent를 사용할지 결정했다면 선택한 built-in intent를 등록하려는 extension에서 처리할 수 있게 만들어야 합니다.

Built-in intent 이름	의도	대응하는 사용자 발화 예시
Clova.GuideIntent	도움말 요청	"너 뭐 할 줄 아니?", "할 줄 아는 거 말해봐", "너 할 줄 아는게 뭐냐?"
Clova.CancelIntent	실행 취소 요청	"취소", "취소해줘"
Clova.YesIntent	긍정 응답(예, Yes)	"응", "그래", "알겠어", "알겠습니다", "오케이"
Clova.NoIntent	부정 응답(아니오, No)	"아니", "아니요", "싫어"

Custom intent는 서비스 제공자(extension 개발자)가 서비스에 맞게 사용자 요청을 여러 범주로 나누고 사용자의 발화에서 어떤 정보(Slot)를 파악해야 하는지 또 해당 요청 범주에는 어떤 다양한 [발화 예시](#)가 있는지 정의한 명세입니다. 피자 배달 서비스를 계속 예로 들어 설명하면, 해당 서비스는 다음과 같은 요청 범주가 있을 수 있습니다.

- 메뉴 조회 요청
- 주문 요청
- 배달 조회 요청

이를 토대로 피자 배달 서비스(extension)의 interaction 모델을 정의한다는 것은 메뉴 조회 intent, 주문 intent, 배달 조회 intent와 같은 intent 목록을 선언하고 각 intent에서 어떤 정보(slot)를 취할지 어떤 발화 예시가 있는지 열거하는 것이라고 보면됩니다. 따라서, **interaction 모델을 정의할 때 가장 먼저해야 할 일은 extension이 어떤 범주의 요청을 처리해줄 것인지 정의하고 열거하는 것입니다.** 이는 extension을 개발할 때 비즈니스 로직, 즉 프로그램의 분기를 나누는 기준이 되기도 합니다.

[Interaction Model] : 피자 배달 서비스

메뉴 조회 Intent (ProvideMenu)

:

피자 주문 Intent (OrderPizza)

- 필요 정보 (slots)

- 피자 종류 : PIZZA_TYPE (custom slot 타입)
- 주문 수량 : CLOVA.NUMBER (built-in slot 타입)

- 발화 예시

: 페퍼로니 피자 2판 주문해 줘.

: BBQ 피자 2판, 배달시켜줄래?

: 콤비네이션 세 개 시켜줘.

: 쉬림프 골크 피자 하나 주문해.

:

배달 조회 Intent (TrackDelivery)

:

사용자 요청의 범주를 나눴다면 각 범주에 이름을 정의해야 합니다. 이는 곧 intent의 이름이 됩니다. 피자 배달 서비스의 "주문 intent"와 같은 것은 추상적인 개념과 같은 것이고 이를 extension이 알 수 있는 구체적인 이름 즉 식별될 수 있는 문자열로 선언해야 합니다. 예를 들면, "주문 intent"는 "OrderPizza"와 같은 이름으로 선언할 수 있습니다.

이제 "OrderPizza" intent가 사용자의 발화로부터 어떤 정보(Slot)를 취해야 하는지 정의해야 하며, 어떤 식의 사용자 발화를 처리할 수 있는지 다양한 [발화 예시](#)를 열거해야 합니다.

Slot

Slot은 사용자의 발화로부터 획득하는 정보이며, [custom intent](#)를 정의할 때 해당 intent가 필요한 slot이 무엇인지 정의해야 합니다. 소프트웨어 개발에 비유해 설명하자면 extension이 특정 범주의 사용자 요청을 처리하는 함수 또는 핸들러가 intent이고 이때 이 함수나 핸들러에 필요한 파라미터가 slot입니다. 위에서 언급했던 "페퍼로니 피자 2판 주문해줘"라는 사용자 발화를 보면 "OrderPizza" intent를 처리하려면 "페퍼로니 피자"와 같은 피자 종류에 대한 정보와 "2판"과 같은 수량 정보가 필요하다는 것을 알 수 있습니다. Intent를 정의할 때 어떤 정보(slot)가 필요한지 미리 파악해둬야 합니다.

Slot을 선언할 때 slot이 어떤 유형의 정보인지 구분해야 하며 이를 slot 타입이라고 합니다. slot 타입은 built-in slot 타입과 custom slot 타입으로 나뉩니다. Built-in slot 타입은 Clova에서 미리 정의해둔 정보 유형으로서 모든 서비스(extension)에서 범용적으로 사용될 수 있는 정보 표현을 정의한 것입니다. Built-in slot 타입은 주로 시간, 장소, 수량 등과 같은 정보를 인식해야 할 때 사용됩니다. 위 발화를 예로 들면 "2판"에 해당하는 정보를 인식하기 위해 built-in slot 타입을 사용할 수 있습니다. Clova는 다음과 같은 built-in slot 타입을 제공하고 있습니다.

Built-in slot 타입 이름	설명
CLOVA.DATETIME	날짜 및 시간 표현에 해당하는 정보입니다. (예: "10분 30초", "오전 9시", "1시간 전", "12시", "정오", "2017년 8월 4일", "저번 달 마지막 날")
CLOVA.DURATION	기간 표현에 해당하는 정보입니다. (예: "하루", "밤새", "한 달", "다음주", "주말")
CLOVA.NUMBER	숫자 표현에 해당하는 정보입니다. 수량 명사를 포함합니다. (예: "한번", "7명", "하나", "30살", "8정도", "16칸")
CLOVA.RELATIVETIME	상대적인 시간 표현에 해당하는 정보입니다. (예: "앞으로", "이따가", "잠시후", "방금", "아까")
CLOVA.UNIT	단위 표현에 해당하는 정보입니다. (예: "113평", "100메가", "25마일")
CLOVA.ORDER	순서 표현에 해당하는 정보입니다. (예: "넥스트", "앞", "이전", "마지막", "다음", "이번", "지난", "마지막")
CLOVA.KOADDRESS[행정 구역 단위]	국내의 행정 구역 단위에 따라 불리는 지명 표현을 의미하는 정보입니다. Clova가 제공하는 행정 구역 단위는 Clova developer console을 통해서 확인하면 됩니다.
CLOVA.WORLD_COUNTRY	세계의 국가명 표현에 해당하는 정보입니다. (예: "가나", "일본", "대한민국", "프랑스")
CLOVA.WORLD_CITY	세계의 도시명 표현에 해당하는 정보입니다. (예: "뉴욕", "파리", "런던")
CLOVA.CURRENCY	화폐 표현에 해당하는 정보입니다. (예: "위안", "엔", "달러", "러시아 돈", "영국 통화")
CLOVA.OFFICIALDATE	공휴일 및 국경일, 기념일 표현에 해당하는 정보입니다. (예: "입춘", "신정", "석가탄신일", "광복절")

Custom slot 타입은 제공하는 서비스(extension)의 도메인에 특화된 정보 유형을 정의한 것으로 custom slot 타입을 만들 때 주로 고유 명사 또는 명사를 지정합니다. 위 발화를 예로 들면 "OrderPizza" intent는 피자의 종류에 해당하는 정보(slot)를 사용자 발화에서 파악해야 하며 피자 종류를 나타내는 표현은 피자와 관련된 서비스에서만 사용될 가능성이 큽니다. 따라서 "PIZZA_TYPE"과 같은 custom slot 타입을 정의하고 "PIZZA_TYPE"에는 피자 배달 서비스에서 주문 가능한 "페퍼로니 피자", "콤비네이션 피자", "치즈 피자"와 같은 항목들이 표현될 수 있음을 선언할 수 있습니다.

다만, 이런 항목들은 문장에서 같은 의미를 지니지만 비슷하거나 다양하게 표현될 수 있습니다. "바베큐 피자"는 "BBQ 피자"와 같은 동의어를 가질 수 있으며, "쉬림프 골드 크러스트 피자"와 같이 이름이 긴 경우 "쉬림프 골크 피자"처럼 사용자들이 흔히 짧게 부르는 표현이 존재할 수 있습니다. 따라서 custom slot 타입을 정의할 때 개념적으로 구분된 항목을 선언해야 할뿐만 아니라 각 항목의 대표어와 동의어/유의어를 정의해줘야 합니다. 이는 사용자 발화를 인식하는 과정에서 다양하게 표현된 동의어/유의어를 대표어로 전환해주며, extension의 intent를 처리할 때 같은 개념에 해당하는 정보를 일관된 값으로 받을 수 있도록 해줍니다.

위와 같이 slot 타입을 정의하고 나면 각 intent에서 사용할 slot의 이름을 정의하고 해당 slot이 어떤 slot 타입을 가지는지 선언해야 합니다. 예를 들면, "OrderPizza" intent는 피자 종류 정보를 위해 "pizzaType", 피자 수량 정보를 위해 "pizzaAmount"라는 slot을 선언하고 각 slot에 미리 정의해둔 "PIZZA_TYPE" custom slot 타입과 이미 제공되고 있는 CLOVA.NUMBER built-in slot 타입을 지정할 수 있습니다.

발화 예시

Intent를 정의할 때 다양한 사용자 발화 예시를 열거할 수 있습니다. 발화 예시는 비슷한 의도를 지닌 다양한 사용자의 표현을 Clova가 인식하는데 필요한 기반 데이터가 되며 위에서 언급한 slot이 사용자 발화 중 어느 위치에 있는지 파악할 때 사용됩니다. 참고로 보통 서술어(동사)에 의해 intent가 결정됩니다. 그리고 발화 예시를 작성할 때는 intent의 의미에 딱맞는 표현을 반복적으로 사용하기보다는 비슷한 의미를 가진 다양한 사용자 표현을 나열하는 것이 좋습니다. 이는 사용자 의도를 잘 인식하는 interaction 모델을 만들 수 있는 가장 좋은 방법입니다.

다음은 피자 배달 서비스의 주문과 관련된 intent(OrderPizza)에 입력될 수 있는 발화 예시 목록이며, 잘 작성된 예와 그렇지 않은 예를 보여줍니다.

좋은 예	나쁜 예
페퍼로니 피자 1판 주문해줘. BBQ 피자 2판 배달시켜줄래? 콤비네이션 세 개 시켜줘. 쉬림프 골크 피자 하나 부탁해. ...	페퍼로니 피자 1판 주문해줘. 콤비네이션 피자 1판 주문해줘. 불고기 피자 1판 주문해줘. 치즈 피자 1판 주문해줘. ...

"OrderPizza" intent에 관련된 발화를 텍스트로 열거한 후 각 slot에 해당하는 영역을 다음과 같이 표시하게 됩니다.

```
<pizzaType>페퍼로니</pizzaType> <pizzaAmount>2판</pizzaAmount> 주문해줘.  
<pizzaType>BBQ 피자</pizzaType> <pizzaAmount>2판</pizzaAmount> 배달시켜줄래?  
<pizzaType>콤비네이션 피자</pizzaType> <pizzaAmount>2개</pizzaAmount> 시켜줘.  
<pizzaType>쉬림프 골크</pizzaType> <pizzaAmount>하나</pizzaAmount> 부탁해.  
...
```

추후 custom extension은 다음과 같은 메시지를 수신하게 됩니다.

```
// Custom intent: 페퍼로니 피자 2판 주문해줘.  
{  
    "version": "0.1.0",  
    "session": {  
        "new": false,  
        "sessionAttributes": {},  
        "sessionId": "a29cfead-c5ba-474d-8745-6c1a6625f0c5",  
        "user": {  
            "userId": "V0qe",  
            "accessToken": "XHapQasdFsdfFsd fasdf1QQ7"  
        }  
    },  
    "context": {  
        "System": {  
            "user": {  
                "userId": "V0qe",  
                "accessToken": "XHapQasdFsdfFsd fasdf1QQ7"  
            },  
            "device": {  
                "deviceId": "096e6b27-1717-33e9-b0a7-510a48658a9b"  
            }  
        },  
        "request": {  
            "type": "IntentRequest",  
            "intent": {  
                "name": "OrderPizza",  
                "slots": {  
                    "pizzaAmount": {  
                        "name": "pizzaAmount",  
                        "value": "2"  
                    },  
                    "pizzaType": {  
                        "name": "pizzaType",  
                        "value": "페퍼로니"  
                    }  
                }  
            }  
        }  
    }  
}  
  
// Built-in intent: 취소해줘  
{  
    "version": "0.1.0",  
    "session": {  
        "new": false,  
        "sessionAttributes": {},  
        "sessionId": "a29cfead-c5ba-474d-8745-6c1a6625f0c5",  
        "user": {  
            "userId": "V0qe",  
            "accessToken": "XHapQasdFsdfFsd fasdf1QQ7"  
        }  
    },  
    "context": {  
        "System": {  
            "user": {  
                "userId": "V0qe",  
                "accessToken": "XHapQasdFsdfFsd fasdf1QQ7"  
            },  
            "device": {  
                "deviceId": "096e6b27-1717-33e9-b0a7-510a48658a9b"  
            }  
        },  
        "request": {  
            "type": "IntentRequest",  
            "intent": {  
                "name": "Clova.CancelIntent",  
                "slots": {}  
            }  
        }  
    }  
}
```

}

Built-in slot 탑입 추가하기

서비스를 제공할 extension이 어떤 built-in slot 탑입을 사용할지 결정했다면 해당 extension의 interaction 모델에 built-in slot 탑입을 추가해야 합니다. 예를 들어 피자 배달 extension을 만든다면, 피자 수량에 대한 정보 표현이 사용자 발화에 사용될 수 있습니다. 따라서 이와 관련된 built-in slot 탑입을 extension에서 사용해야 한다면 다음과 같은 단계로 built-in slot 탑입을 extension에 추가할 수 있습니다.

- Slot 탑입 패널의 우측 상단이나 인터랙션 모델 빌더 메뉴 아래에서 사용중인 Slot 탑입 메뉴 영역 우측 상단에 있는 버튼을 클릭합니다. 버튼을 클릭하면 인터랙션 모델: Slot 탑입 추가하기 화면이 표시됩니다.
- 필요한 built-in slot 탑입의 체크 박스를 체크합니다.

인터랙션 모델 : Slot 탑입 추가하기

새로운 Slot 탑입 만들기 ①

새로운 Slot 탑입의 이름을 입력하세요.	<input type="button" value="만들기"/>
-------------------------	------------------------------------

인터랙션 모델 빌더 메뉴

빌드

Clova 빌트인을 활용해서 Slot 탑입 만들기 ②

<input type="checkbox"/> CLOVA.DATETIME	날짜 및 시간 표현을 제공합니다. 예: "10분 30초", "오전 9시", "1시간 전", "12시", "정오", "2017년 8월 4일", "저번 달 마지막 날"
<input type="checkbox"/> CLOVA.DURATION	기간 (예시 + "동안" 경우) 표현을 제공합니다. 예: "하루", "밤새", "한 달", "다음주", "주말"
<input checked="" type="checkbox"/> CLOVA.NUMBER	숫자 표현을 제공합니다. (수량 명사를 포함) 예: "한번", "7명", "하나", "30살", "8정도", "16칸"
<input type="checkbox"/> CLOVA.RELATIVETIME	상대적인 시간 표현을 제공합니다. 예: "앞으로", "이따가", "감시후", "방금", "아까"
<input type="checkbox"/> CLOVA.UNIT	단위 표현을 제공합니다. 예: "113평", "100메가", "25마일"
<input type="checkbox"/> CLOVA.ORDER	순서 표현을 제공합니다. 예: "넥스트", "앞", "이전", "마지막", "다음", "이번", "지난", "마지막"
<input type="checkbox"/> CLOVA.KO_ADDRESS_DO	국내의 행정 지역 중 행정도명 표현을 제공합니다. 예: "강원도", "경기도", "전라남도"

대시보드

테스트

사용중인 Intent (0개)

▼ 커스텀 Intent
사용중인 Intent 없음▼ 빌트인 Intent
사용중인 Intent 없음

+

1

사용중인 Slot 탑입 (0개)

▼ 커스텀 Slot 탑입
사용중인 Slot 탑입 없음

+

▼ 빌트인 Slot 탑입
사용중인 Slot 탑입 없음

- 필요한 built-in slot 탑입을 체크한 후 페이지 맨 아래에 있는 만들기 버튼을 클릭합니다.

위 과정을 수행하고 나면 인터랙션 모델: 대시보드 화면의 Slot 탑입 패널에 다음과 같이 built-in slot 탑입이 추가된 것을 확인할 수 있습니다.




Custom slot 타입 추가하기

이제 extension에서 사용할 [custom slot 타입](#)을 정의해야 합니다. [Built-in slot 타입 추가하기](#) 절에 이어 피자 배달 서비스 extension 계속 예로 들면, 사용자의 발화 중 피자 종류에 해당하는 부분을 custom slot 타입으로 정의해야 할 것 입니다. 다음과 같은 대표어와 동의어를 가지는 "PIZZA_TYPE"이라는 custom slot 타입을 추가한다고 가정하겠습니다.

대표어	동의어
페퍼로니	페퍼로니 피자
바베큐	바베큐 피자, BBQ 피자
치즈	치즈 피자
야채	야채 피자, 베지 피자, 베지테리언 피자
쉬림프 골드 크러스트	쉬림프 골드 크러스트 피자, 쉬림프 골크 피자, 쉬림프 골크

다음 절차에 따라 custom slot 타입을 추가합니다.

- Slot 타입 패널의 우측 상단이나 인터랙션 모델 빌더 메뉴 아래에서 사용중인 Slot 타입 메뉴 영역 우측 상단에 있는 버튼을 클릭합니다. 버튼을 클릭하면 인터렉션 모델: Slot 타입 추가하기 화면이 표시됩니다.
- 새로운 slot 타입 만들기의 입력 필드에 추가할 custom slot 타입의 이름을 입력하고 만들기 버튼을 클릭합니다. Custom slot 타입이 생성되면 해당 custom slot 타입에 대한 상세 정보를 볼 수 있는 화면이 나타납니다.



- Slot 타입 사전에 버튼을 클릭하여 대표어를 추가합니다.

The screenshot shows the configuration for the PIZZA_TYPE slot. At the top, there are buttons for edit, delete, and save. Below that, a search bar and download/upload buttons are present. The main area lists five entries under 'Slot 타입 사전 (0)':

- 대표어**: 쉬림프 골드 크러스트
- 동의어**: 야채
- 동의어**: 치즈
- 동의어**: 바베큐
- 동의어**: 페퍼로니


Each entry has a placeholder box for additional input: "동의어를 입력해주세요 (쉼표로 구분해서 여러개 입력 가능)". Navigation arrows at the bottom indicate the current page is 1.

4. 추가한 대표어에 동의어나 유사 표현을 추가합니다.

The screenshot shows the updated configuration for the PIZZA_TYPE slot. The first entry '대표어' (Representative Word) is now '쉬림프 골드 크러스트' with its '동의어' (Synonyms) expanded to include '쉬림프 골드 크러스트 피자, 쉬림프 골크 피자, 쉬림프 골크'. The other four entries remain the same: 야채, 치즈, 바베큐, 페퍼로니, each with their respective synonyms listed below them.

5. 마지막으로 우측 상단에 있는 저장 버튼을 클릭합니다.


오른쪽의 대시 보드 메뉴를 통해 인터렉션 모델: 대시보드로 이동하면 custom slot 타입이 추가된 것을 확인할 수 있습니다.



정의하려는 custom slot 타입에 대량의 정보를 입력해야 하는 경우 TSV(Tab-separated values, .tsv) 형식의 파일을 업로드할 수도 있습니다. TSV 파일의 각 행의 첫 번째 값은 대표어가 되며, 그 다음부터 탭 문자로 구분된 값은 대표어에 대한 동의어나 유사 표현이 됩니다. 다음은 "PIZZA_TYPE" custom slot 타입의 정의를 TSV 형식으로 표현한 예입니다.

페퍼로니	페퍼로니 피자
바베큐	바베큐 피자
치즈	치즈 피자
야채	야채 피자
쉬림프 골드 크러스트	베지 피자
	베지테리언 피자
	쉬림프 골드 크러스트 피자
	쉬림프 골크 피자
	쉬림프 골크

다음에 표시된 업로드, 다운로드 버튼을 클릭하면 미리 TSV 파일에 정의한 custom slot 타입의 정의를 업로드하거나 현재 작성된 custom slot의 정의를 TSV 파일로 다운로드할 수 있습니다.



Built-in intent 추가하기

[Built-in intent](#)는 Clova 플랫폼이 일부 공통적인 사용자 요청 범주를 정하고 이를 공유하여 사용하기 위해 선언한 intent입니다. 예를 들면, 일반적으로 빈번히 발생할 수 있는 사용자의 긍정/부정 요청, 중지나 취소와 같은 요청을 intent로 미리 정의해 둔 것입니다. Extension에서 사용할 built-in intent를 선택적으로 추가할 수 있습니다.

Note!

현재 모든 extension은 Clova가 제공하는 built-in intent를 모두 처리할 수 있어야 합니다. 추후 extension별로 필요한 built-in intent를 선택적으로 사용할 수 있게 변경할 예정입니다. 따라서, 이 절에 대한 내용은 조만간 업데이트될 예정입니다.

Custom intent 추가하기

Extension에서 사용할 [built-in slot 타입](#)과 [custom slot 타입](#)을 추가했다면 이제 custom intent를 추가하면 됩니다. 이전 설명에 이어서 피자를 주문하는 사용자의 요청을 가정하고 다음 절차에 따라 "OrderPizza"라는 이름의 intent를 추가합니다.


1. **Intents** 패널의 우측 상단이나 **인터랙션 모델 빌더 메뉴** 아래에서 사용중인 **Intent** 영역 우측 상단에 있는 버튼을 클릭합니다. 버튼을 클릭하면 **인터랙션 모델: Intent 추가하기** 화면이 표시됩니다.
2. 새로운 커스텀 Intent 만들기의 입력 필드에 추가할 custom intent의 이름을 입력하고 **만들기** 버튼을 클릭합니다. Custom intent가 생성되면 해당 custom intent에 대한 상세 정보를 볼 수 있는 화면이 나타납니다.




3. Intent Slot 리스트의 입력 필드에 추가할 slot의 이름을 입력하고 오른쪽에 있는 버튼을 클릭하여 Slot을 추가합니다.




4. Slot을 추가한 후 해당 slot이 어떤 slot 타입인지 지정합니다.



5. 이제 사용자 표현 리스트에 사용자 발화 예시를 입력하고 오른쪽에 있는 버튼을 클릭하여 사용자 발화 예시를 추가합니다.



6. 추가한 발화 예시에서 slot으로 처리할 부분을 드래그하여 slot을 지정해줍니다.



7. 5번과 6번 단계를 반복하여 intent에 발화 예시를 필요한 만큼 추가합니다.

8. 마지막으로 우측 상단에 있는 저장 버튼을 클릭합니다.

참고로 발화 예시는 사용자 언어를 분석하는 기반 데이터가 되기 때문에 intent에 대한 발화 예시가 많고 표현이 다양할수록 사용자의 의도를 더 잘 분석할 확률이 커집니다. 따라서 발화 예시는 하나의 intent에 최소 30개 이상의 발화 예시를 입력하는 것이 좋습니다.

Custom slot 타입을 추가할 때와 마찬가지로 정의하려는 TSV(Tab-separated values, .tsv) 형식의 파일을 업로드할 수도 있습니다. TSV 파일은 두 부분으로 나누며 각각 intent의 slot을 정의하는 부분과 발화 예시를 나열하는 부분으로 나뉩니다. Intent의 slot을 정의하는 부분이 파일의 앞 부분에 오며 [INTENT SLOT] 이 입력된 줄 바로 다음에 slot이 나열됩니다. 탭 문자로 구분된 첫 번째 열은 intent에서 사용되는 slot의 이름이며, 두 번째 열은 slot type입니다.

Intent의 발화 예시를 열거하는 내용은 파일의 뒷 부분에 오며 [INTENT EXPRESSION] 이 입력된 줄 바로 다음에 발화 예시가 나열됩니다. 발화 예시에서 slot을 구분하기 위해 slot 이름으로 된 태그로 관련 표현 부분을 감싸야 합니다. 다음은 intent를 정의한 TSV 파일 예입니다.

```
[INTENT SLOT]
pizzaType    PIZZA_TYPE
pizzaAmount   CLOVA.NUMBER

[INTENT EXPRESSION]
<pizzaType>페퍼로니</pizzaType> <pizzaAmount>2판</pizzaAmount> 주문해줘.
<pizzaType>BBQ 피자</pizzaType> <pizzaAmount>2판</pizzaAmount> 배달시켜줄래?
<pizzaType>콤비네이션 피자</pizzaType> <pizzaAmount>2개</pizzaAmount> 시켜줘.
<pizzaType>쉬림프 골뱅</pizzaType> <pizzaAmount>하나</pizzaAmount> 부탁해.
...
```

다음에 표시된 업로드, 다운로드 버튼을 클릭하면 미리 TSV 파일에 정의한 custom slot의 정의를 업로드하거나 현재 작성된 custom slot의 정의를 TSV 파일로 다운로드할 수 있습니다.

The screenshot shows the Clova Interaction Model Editor interface. At the top, it displays the intent name "OrderPizza". Below the name are several buttons: a pencil icon, a trash bin icon, and a "저장" (Save) button. Underneath these are two tabs: "사용자 표현 리스트 (1)" and a search bar labeled "Search Here" with a magnifying glass icon. To the right of the search bar are "업로드" (Upload) and "다운로드" (Download) buttons. A note area below the tabs contains the text "새로운 사용자 표현을 입력해보세요." followed by a plus sign (+).

Caution!

같은 interaction 모델 내에서는 intent와 상관 없이 slot 타입에 같은 이름을 선언하여 사용할 것을 권고합니다. 예를 들면 "OrderPizza" intent에서 피자 종류("PIZZA_TYPE")에 관련된 slot 이름이 "pizzaType"이었다면 다른 intent에서도 같은 slot 타입을 선언해서 사용할 때 같은 이름인 "pizzaType"을 사용해야 합니다. 다만, "서울에서 부산 가는데 걸리는 시간 알려줘"와 같이 "서울"과 "부산"이 같은 slot 타입이라도 사용 목적이 구분되어야 하는 상황에서는 slot의 이름을 구분하여 작성합니다.

여기까지 하나의 intent를 interaction 모델에 추가하는 방법을 설명했습니다. 앞에서 설명했던 방법을 반복하여 extension에 intent를 필요한 만큼 추가하면 다음과 같이 interaction 모델을 완성할 수 있습니다.

인터렉션 모델 : 대시보드

The dashboard shows two main sections: "Intents (3개)" and "Slot 타입 (2개)".

- Intents (3개)**
 - 커스텀 Intent: TrackDelivery, ProvideMenu, OrderPizza
 - 빌트인 Intent: 사용중인 Intent 없음
- Slot 타입 (2개)**
 - 커스텀 Slot 타입: PIZZA_TYPE
 - 빌트인 Slot 타입: CLOVA.NUMBER

Extension 배포하기

Custom extension 또는 Clova Home extension을 Clova developer console에 등록했다면 등록한 extension을 Clova 서비스에 배포할 수 있습니다. 배포하면 일반 사용자들이 확장 기능 관리라는 메뉴에서 배포된 extension을 사용할 수 있게 됩니다.

Extension을 배포할 때 일반적으로 다음 항목을 순차적으로 수행해야 합니다.

- (Custom extension 전용) [Interaction 모델 빌드하기](#)
- (Custom extension 전용) [Interaction 모델 테스트하기](#)
- [배포 정보 입력](#)
- [개인 정보 및 규정 준수 정보 입력](#)
- [Extension 승인 요청하기](#)

Interaction 모델 빌드하기

Custom extension을 배포하는 경우 interaction 모델이 정의되어 있어야 합니다. 정의된 interaction 모델은 빌드 과정을 거쳐야 새로 작성했거나 또는 업데이트한 내용을 테스트하거나 사용할 수 있습니다. 다음과 같이 정의된 interaction 모델을 빌드할 수 있습니다.

1. 등록한 extension 목록에서 interaction 모델을 빌드하려는 extension 항목의 [수정하기](#) 메뉴를 클릭합니다.

이름	타입	수정일	상태	편집
클로바 피자 봇	Custom Extension	2017년 10월 24일	개발중	수정하기 삭제

2. 위쪽 탭 메뉴 중 [인터렉션 모델](#) 메뉴를 선택합니다.

클로바 날씨 알리미



3. [인터렉션 모델: 대시보드](#): 대시보드 화면에서 오른쪽에 있는 **빌드** 버튼을 클릭하면 인터렉션 모델 빌드를 시작합니다. 인터렉션 모델의 크기 등에 따라 3~5분 정도 소요될 수 있습니다.

인터렉션 모델 : 대시보드

Intents (3개)	Slot 타입 (2개)	인터렉션 모델 빌더 메뉴
<ul style="list-style-type: none"> 커스텀 Intent TrackDelivery ProvideMenu OrderPizza 	<ul style="list-style-type: none"> 커스텀 Slot 타입 PIZZA_TYPE 	빌드
<ul style="list-style-type: none"> 빌트인 Intent 사용중인 Intent 없음 	<ul style="list-style-type: none"> 빌트인 Slot 타입 CLOVA.NUMBER 	대시보드 테스트

참고로 빌드 중에 [인터렉션 모델: 대시보드](#) 내에서 다른 메뉴로 이동하더라도 빌드가 취소되지 않습니다. 빌드한 이후에 얼마든지 메뉴 이동 및 내용 편집이 가능합니다.

Interaction 모델 테스트하기

Interaction 모델 빌드가 완료되면, interaction 모델을 테스트할 수 있습니다. 다음과 같이 발화문을 테스트해볼 수 있습니다.

1. 인터랙션 모델 빌더 메뉴 아래에서 테스트 메뉴를 클릭합니다. 메뉴를 클릭하면 **인터랙션 모델: 테스트** 화면이 표시됩니다.



2. 사용자 표현 문장입력 필드에 테스트할 발화문을 입력하고 테스트 요청 버튼을 클릭합니다.



테스트를 완료하면 다음과 같은 결과를 확인할 수 있습니다. 아래 결과를 토대로 다음과 같은 항목을 확인해야 합니다.

- 서비스 응답 항목을 보고 등록한 custom extension이 제대로 응답하는지 확인합니다.
- 분석된 Intent 항목과 분석된 Intent Slot 항목을 보고 의도한대로 intent와 slot이 인식되는지 확인합니다.
- 서비스 요청 JSON 항목을 보고 CEK가 custom extension으로 보내는 요청 메시지에 이상이 없는지 확인합니다. 뿐만 아니라 해당 JSON의 내용을 수정한 후 테스트 재요청 버튼을 클릭하면 테스트를 다시 수행할 수 있습니다.
- 서비스 응답 JSON 항목을 보고 등록한 custom extension이 의도한대로 응답 메시지를 보내는지 확인합니다.

테스트 결과

입력된 사용자 표현 문장	불고기 피자 하나 시켜줘
---------------	---------------

서비스 응답	주문이 완료되었습니다.
--------	--------------

분석된 Intent	OrderPizza
------------	------------

	Slot 이름	분석된 Slot 데이터
분석된 Intent Slot	pizzaType	불고기 피자
	pizzaAmount	1

서비스 요청 JSON

```

1
2
3
4
5
6
7   "accessToken": "908b46ac-ee0d-4af7-
8 },
9   "new": true
10 },
11   "context": {
12     "System": {
13       "user": {
14         "userId": "wMW9woxdSzqJBrML-bH30
15         "accessToken": "908b46ac-ee0d-4af7-
16     },
17     "device": {
18       "deviceId": "8d0b5a18-f68b-428d-
19     }
20   },
21 },
22   "request": {
23     "type": "IntentRequest",
24     "intent": {
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
239
240
241
242
243
244
245
246
247
247
248
249
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
598
599
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
698
699
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
788
789
789
790
791
792
793
794
795
796
797
797
798
799
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
818
819
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
878
879
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
888
889
889
890
891
892
893
894
895
896
897
897
898
899
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
909
910
911
912
913
914
915
916
916
917
917
918
918
919
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
948
949
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
968
969
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
978
979
979
980
981
982
983
984
985
986
987
987
988
988
989
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1017
1018
1018
1019
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1038
1039
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1047
1048
1048
1049
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1068
1069
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1078
1079
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1087
1088
1088
1089
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1097
1098
1098
1099
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1117
1118
1118
1119
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1128
1129
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1138
1139
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1147
1148
1148
1149
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1158
1159
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1167
1168
1168
1169
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1177
1178
1178
1179
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1187
1188
1188
1189
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1197
1198
1198
1199
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1207
1208
1208
1209
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1217
1218
1218
1219
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1227
1228
1228
1229
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1237
1238
1238
1239
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1247
1248
1248
1249
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1257
1258
1258
1259
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1267
1268
1268
1269
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1277
1278
1278
1279
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1287
1288
1288
1289
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1297
1298
1298
1299
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1307
1308
1308
1309
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1317
1318
1318
1319
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1327
1328
1328
1329
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1337
1338
1338
1339
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1347
1348
1348
1349
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1357
1358
1358
1359
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1367
1368
1368
1369
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1377
1378
1378
1379
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1387
1388
1388
1389
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1397
139
```

배포 정보 입력

Clova developer console에서 [extension을 등록](#)과 [Interaction 모델을 정의](#)한 후 배포 정보를 입력할 수 있습니다. Extension 등록 메뉴에서 **배포 정보**를 선택합니다.



다음과 같이 배포 정보를 입력합니다.

배포 정보

음식 & 음료

카테고리

해당 익스텐션을 잘 표현하는 카테고리를 선택해주세요. 사용자들이 해당 익스텐션을 찾을 때 도움이 될 것입니다.

이 extension은 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- * 메뉴 조회, 피자 주문, 배송 조회
- 위 기능을 사용할 때 다음과 같은 test 계정을 사용하면 됩니다.
- * ID/PASS : testuser/testuser123
- 다음과 같은 발화문을 사용하여 각 기능을 테스트할 수 있습니다.

테스트용 지시어

해당 익스텐션을 테스트하기 위한 자세한 지시어를 설명해주세요. 계정 관련 내용이나 하드웨어 요구사항 등이 포함됩니다. 해당 정보는 익스텐션 검수 팀이 사용하며, 사용자들에게 노출되지는 않습니다.

● 클로바에서 익스텐션을 제공하는 모든 국가 및 지역

서비스 국가 및 지역

해당 익스텐션은 클로바 서비스 국가 및 지역에서 모두 사용할 수 있습니다.

이제 클로바를 통해서 피자를 주문해보세요.
피자 메뉴 조회에서 주문, 배달 조회까지 다양한 기능을 제공합니다.
샐리에게 이야기하면 맛있는 피자를 바로바로~~!

익스텐션 요약 설명

90/200

익스텐션 스토어 내에 익스텐션 리스트에 노출되는 요약 설명을 입력해주세요. (200자 이내)

피자 복은 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 피자 메뉴 조회
- 피자 주문
- 피자 배달 조회

익스텐션 상세 설명

111/500

해당 익스텐션의 목적과 기능들 그리고 어떻게 동작하는지 설명해주세요. 하드웨어 요구 조건이나 계정 연동 등에 대해서 설명되어야 하며, 사용자들이 사용하기 위한 상세한 단계에 대해서 설명되어야 합니다. 익스텐션 스토어 내에 익스텐션 상세에 노출되는 상세 설명을 입력해주세요.

페퍼로니 피자 2판 주문해줘

무슨 피자 주문할 수 있어

피자 배달 얼마나 걸려

대표 표현 문장

- 익스텐션 스토어 내 익스텐션 상세 정보에 노출되는 예제 표현들을 입력해주세요. 해당 문장들은 사용자들이 처음 사용하거나, 핵심 기능을 요청할 때 도움을 줍니다.

검색 키워드 (선택)

해당 익스텐션을 표현할 때 사용되는 검색어를 입력해주세요. (쉼표로 구분해서 입력 가능)

파일선택



작은 아이콘

익스텐션 스토어 및 클로바 앱 내에서 노출되는 해당 익스텐션의 아이콘 이미지를 등록해주세요. 108 x 108 픽셀의 PNG (투명도 적용 가능) 또는 JPG을 사용하실 수 있습니다.

파일선택



큰 아이콘

큰 화면에서 노출되는 익스텐션 스토어 및 클로바 앱 내에서 노출되는 해당 익스텐션의 아이콘 이미지를 등록해주세요. 512 x 515 픽셀의 PNG (투명도 적용 가능) 또는 JPG을 사용하실 수 있습니다.

저장

다음

- Extension을 사용자에게 설명하기 위한 정보로서 Clova 앱의 **확장 기능 관리** 메뉴에서 사용자에게 제공된다. 다음과 같은 정보들이 입력됩니다.
 - 카테고리:** Extension의 종류로서 사용자가 extension 종류별로 목록을 확인하거나 검색할 때 이용됩니다.
 - 익스텐션 요약 설명:** Extension 상세 페이지에 표시할 요약 설명입니다.
 - 익스텐션 상세 설명:** Extension 상세 페이지에서 사용자가 좀 더 자세한 설명을 원할 경우 표시할 extension의 상세 설명입니다.
 - 대표 표현 문장:** 사용자가 extension을 어떻게 사용할 수 있는지 보여주는 예시문입니다. 첫 번째 예시문은 extension 목록을 보여줄 때 표시됩니다.
 - 검색 키워드:** 사용자가 extension을 검색할 때 특정 키워드가 포함되면 검색 결과에 표시되도록 해주는 검색어입니다.
 - 작은 아이콘:** Extension 아이콘을 나타낼 이미지 파일입니다.(108px X 108px)
 - 큰 아이콘:** Extension 아이콘의 큰 이미지로서 추후 사용 예정입니다.(512px X 512px)
- 테스트용 지시어: [Extension 승인](#) 프로세스에서 승인 담당자가 extension을 검증하는데 필요한 참고 정보로서 일반 사용자에게는 노출되지 않습니다. Extension이 제공하는 기능(intent) 목록, 테스트 계정([계정 연결](#)이 필요하다면) 그리고 열거한 기능을 테스트할 수 있는 발화문 예시 등을 입력합니다.
- 서비스 국가 및 지역: 해당 extension이 서비스를 제공할 국가나 지역으로 현재는 선택할 수 있는 지역이 없고 한국에만 extension을 배포할 수 있습니다.

이렇게 입력된 정보는 Clova 앱 확장 기능 관리 메뉴에서 다음과 같이 표시됩니다.

Extension 목록 표시	Extension 상세 표시

X 익스텐션 스토어

추천 익스텐션

우리은행
"우리은행에게 계좌 잔액 확인 부탁해줘"

"배민에게 계좌 잔액 확인 부탁해줘"

인기 익스텐션

- N 배달의 민족**
"배민에게 마지막에 시킨게 뭔지 물어봐줘"
- POOLUS 풀러스**
"풀러스에게 판교에서 정자까지 가는 드라이버 요청해줘"
- COWAY 코웨이**
"코웨이에게 우리집 공기 상태 어떤지 물어봐줘"
- YG YG**
"YG에게 지드래곤 싱글 앨범 정보 요청해줘"
- 우리은행**
"우리은행에게 계좌 잔액 확인 부탁해줘"

← ⚙️

우리은행
(주)우리은행 ✓ 사용중

호출 방법

"우리은행에게 계좌 잔액 확인 부탁해줘"

"우리은행에게 가까운 지점 정보 요청해줘"

설명

더욱 강해진 원터치개인뱅킹 원터치개인에서 입출금 알림 받고, 추천상품 바로 가입! 인증서없이 예적금을 가입하는 #우리간편뱅킹을 이용하세요! 원터치개인뱅킹에 대해 궁금하신 사항은 고객센터 1588-5000, 1599-5000 번으로 문의...

▼

정보

호출명	우리은행
카테고리	라이프스타일
안내사항	해당 익스텐션은 계정 연동이 필요, 유료 기능은 없음, 청소년 사용 가능

Note!

Extension 상세 설명 페이지에 표시되는 일부 정보는 Extension 기본 정보를 등록할 때 입력된 정보를 활용합니다.

개인 정보 관리 및 규정 준수 정보 입력

Extension에 필요한 정보를 입력하는 마지막 단계로서 개인 정보 관리 및 규정 준수에 관련된 내용을 입력해야 합니다. Extension 등록 메뉴에서 **개인 정보 및 규정 준수**를 선택합니다.

The screenshot shows the final step of the Clova Extension setup wizard, titled 'Personal Information and Policy'. It consists of several sections with questions and input fields:

- 구매 절차 여부:** 네 아니요
해당 익스텐션 내에서 사용자가 결제를 하거나 지불하는 기능이 있나요?
- 개인 정보 수집 여부:** 네 아니요
해당 익스텐션 내에서 사용자의 개인 정보를 수집하고 있나요?
- 미성년자 사용 여부:** 네 아니요
해당 익스텐션은 미성년자가 사용 가능하도록 허용되나요?
- 개인 정보 정책 URL (선택):**
해당 익스텐션의 개인 정보 정책에 대한 URL 정보를 입력해주세요. 해당 정보는 익스텐션 스토어에 노출됩니다.
- 면책 조항 URL (선택):**
해당 익스텐션의 면책 조항 관련 URL 정보를 추가해주세요. 사용자는 익스텐션 스토어에서 확인할 수 있습니다.

At the bottom are two buttons: **저장** (Save) in green and **승인 요청** (Request Approval) in grey.


- 구매 절차 여부: Extension을 사용할 때 사용자가 결제하거나 지불해야 하는 부분이 있을 경우 **네**를 선택합니다.
- 개인 정보 수집 여부: Extension이 사용자의 개인 정보를 수집할 경우 **네**를 선택합니다.
- 미성년자 사용 여부: 미성년자가 extension을 사용해도 되면 **네**를 선택합니다.
- 개인 정보 정책 URL: Extension이 개인 정보를 수집하는 경우 이와 관련된 정책 정보 페이지를 입력합니다. 이는 extension 설명 페이지의 맨 아래에 표시됩니다.
- 면책 조항: Extension과 관련한 면책 조항을 보여주는 페이지를 입력합니다. 이는 개인 정보 정책 URL과 같이 extension 설명 페이지의 맨 아래에 표시됩니다.

개인 정보 관리 URL과 면책 조항에 입력된 내용은 extension 상세 설명 페이지에서 다음과 같이 표시됩니다.



Extension 승인 요청하기

Extension의 [배포 정보](#)와 [개인 정보 관리 및 규정 준수 정보](#)까지 입력이 완료되었다면 최종적으로 등록한 extension에 대해 심사를 요청할 수 있습니다. Clova의 운영자는 등록한 extension의 정보와 실제 실행 여부 및 적합성 등을 검수하게 됩니다. Extension이 정상 동작하고 검수 시 특별한 문제 사항이 없다면 extension은 심사를 통과하게 될 것이며, 심사 통과 후 즉시 혹은 원하는 시간에 배포할 수 있게 됩니다. 만약, 심사 과정에서 실행 오류가 있거나 사용자 시나리오 상의 심각한 문제 발견되면 운영자에 의해 재심사 받도록 extension 설정을 요청할 수 있습니다.



심사 과정은 개별 심사로 진행되며 심사는 심사를 위한 별도 환경에서 진행됩니다. 만약, [사용자 계정 연결](#)이 필요한 서비스인 경우에는 [배포 정보](#)를 입력할 때 테스트를 위한 계정 정보를 [테스트용 지시어](#) 항목에 입력해야 합니다.

Extension을 심사할 때 살펴보는 기본 평가 항목은 다음과 같습니다.

1. Extension 빌드 검증
 - Extension 서비스에 적합한 용어를 사용하고 있는지 확인합니다.
 - Intent, slot 등 interaction 모델을 검증합니다.
 - 개발 주요 요소에 대한 가이드를 반드시 참고합니다. (TBD, 무슨 의미인지?)
2. 사용자 시나리오 검증
 - 대화 문맥 상 어색한 부분이 있는지 확인합니다.
 - 시나리오 상 사용되는 발화 데이터에 금칙어, 민감어 등이 있는지 확인합니다.
 - Extension이 [사용자 계정을 연결](#)하는 경우 서비스에 특화된 부분을 더 검토할 수 있습니다.
3. 배포 정보 검증
 - Extension의 설명, 카테고리, 검색 키워드와 같이 입력된 배포 정보가 extension에 맞게 입력되었는지 확인합니다.
 - Extension이 개인 정보 관리 규정 등 입력된 정책에 맞게 동작하는지 확인합니다.